



Informatica® Multidomain MDM
10.3

Installation Guide for Microsoft SQL Server with Oracle WebLogic

Este software y la documentación se proporcionan exclusivamente en virtud de un acuerdo de licencia independiente que contiene restricciones de uso y divulgación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o manera (electrónica, fotocopia, grabación o mediante otros métodos) sin el consentimiento previo de Informatica LLC.

Las bases de datos, el software y los programas de DERECHOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, y la documentación e información técnica relacionadas entregadas a los clientes del Gobierno de los Estados Unidos constituyen "software informático comercial" o "datos técnicos comerciales" de acuerdo con el Reglamento de Adquisición Federal y las regulaciones complementarias específicas del organismo que correspondan. Como tales, el uso, la duplicación, la divulgación, la modificación y la adaptación están sujetos a las restricciones y los términos de licencia establecidos en el contrato gubernamental aplicable, y hasta donde sea aplicable en función de los términos del contrato gubernamental, a los derechos adicionales establecidos en FAR 52.227-19, Licencia de Software Informático Comercial.

Informatica, el logotipo de Informatica y ActiveVOS son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Informatica LLC en Estados Unidos y en las diversas jurisdicciones de todo el mundo. La lista actual de marcas comerciales de Informatica está disponible en Internet en <https://www.informatica.com/trademarks.html>. Otros nombres de productos y empresas pueden ser nombres o marcas comerciales de sus respectivos titulares.

Las partes de este software o la documentación están sujetas a derechos de autor de terceros. Se incluyen con el producto los avisos obligatorios de terceros.

La información contenida en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso. Si encuentra algún problema en esta documentación, escríbanos a infa_documentation@informatica.com para notificarnoslo.

Los productos de Informatica gozan de garantía en función de los términos y condiciones de los acuerdos conforme a los cuales se proporcionen. **INFORMATICA PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADAPTACIÓN A UN FIN PARTICULAR Y CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN DE NO INCUMPLIMIENTO.**

Tabla de contenido

Prefacio	7
Documentación de Informatica	7
Informatica Network.	7
Base de conocimiento de Informatica.	7
Documentación de Informatica.	7
Matrices de disponibilidad de productos de Informatica.	8
Informatica Velocity.	8
Catálogo de soluciones de Informatica.	8
Servicio internacional de atención al cliente de Informatica.	8
Capítulo 1: Resumen de la instalación.....	9
Instalación de Multidomain MDM.	9
Topología de la instalación.	11
Tareas de instalación.	11
Capítulo 2: Tareas previas a la instalación.....	13
Preparar la instalación.	13
Preparar el entorno.	15
Configurar el entorno de la base de datos.	16
Paso 1. Instalar y configurar Microsoft SQL Server.	17
Paso 2. Crear un almacén de archivos de datos de Microsoft SQL Server.	18
Paso 3. Instalar el controlador ODBC.	18
Paso 4. Crear el esquema de ActiveVOS.	18
Configurar el entorno del servidor de aplicaciones.	19
Configurar las máquinas virtuales Java.	19
Deshabilitar la autenticación de WebLogic Server.	22
Crear el usuario administrativo de la Consola de ActiveVOS.	22
Configuración adicional del servidor de aplicaciones (opcional).	23
Configurar WebLogic para instancias independientes del Servidor de procesos.	23
Configurar WebLogic para varias Bases de datos principales de MDM Hub.	26
Configurar el protocolo HTTPS.	27
Configurar el tiempo de espera de JTA para Informatica Platform.	27
Configurar los archivos de propiedades para realizar una instalación silenciosa.	27
Configurar el archivo de propiedades de Informatica Platform.	28
Configurar el archivo de propiedades del Servidor del concentrador.	28
Configurar el archivo de propiedades del Servidor de procesos.	28
Capítulo 3: Instalación del almacén del concentrador.....	29
Crear la Base de datos principal de MDM Hub.	29
Crear un Almacén de referencias operativas.	31

Importar los metadatos en la Base de datos principal de MDM Hub.	32
Importar los metadatos en el Almacén de referencias operativas.	33
Capítulo 4: Instalación del servidor del concentrador.	35
Modos de instalación del Servidor del concentrador.	35
Instalar el Servidor del concentrador en modo gráfico.	35
Instalar el Servidor del concentrador en modo de consola.	39
Generar un archivo de propiedades de instalación silencioso.	43
Instalar el Servidor del concentrador en modo silencioso.	43
Instalar el Servidor del concentrador en entornos con servidores administrados.	44
Capítulo 5: Tareas posteriores a la instalación del Servidor del concentrador.	48
Copiar los archivos de registro de la instalación.	48
Verificar la versión y el número de compilación.	49
Configurar el nombre de la base de datos principal de MDM Hub.	50
Comprobar y establecer la configuración del servidor de aplicaciones (condicional).	50
Editar la configuración del servidor de aplicaciones.	51
Configurar las propiedades del Servidor del concentrador en entornos con servidores administrados.	51
Implementar las aplicaciones del servidor del concentrador (condicional).	52
Usar un script para implementar aplicaciones del servidor del concentrador (condicional).	53
Implementar manualmente las aplicaciones del servidor del concentrador (condicional).	54
Paso 1. Crear orígenes de datos.	55
Paso 2. Configurar colas de mensajes JMS.	58
Paso 3. Reempaquetar los archivos EAR del servidor del concentrador.	60
Paso 4. Implementar las aplicaciones del servidor del concentrador.	61
Paso 5. Configurar las colas de mensajes JMS en el servidor del concentrador.	62
Paso 6. Configurar recursos de servidor para Informatica Data Director.	64
Reiniciar WebLogic.	64
Configurar la memoria caché de metadatos (opcional).	64
Edición de los atributos de Infinispan.	66
Iniciar la Consola del concentrador.	66
Registrar un Almacén de referencias operativas.	67
Capítulo 6: Instalación del Servidor de procesos.	69
Modos de instalación del Servidor de procesos.	69
Instalación del servidor de procesos en modo gráfico.	69
Instalar el Servidor de procesos en modo de consola.	71
Instalar el Servidor de procesos en modo silencioso.	73
Instalar el Servidor de procesos en entornos con servidores administrados.	74

Capítulo 7: Tareas posteriores a la instalación del Servidor de procesos.....	76
Copiar los archivos de registro de la instalación.	76
Verificar la versión y el número de compilación.	77
Implementar la aplicación del servidor de procesos (condicional).	78
Paso 1. Crear orígenes de datos (condicional).	78
Paso 2. Implementar la aplicación del servidor de procesos (condicional).	81
Paso 3. Especificar los destinos de las implementaciones en entornos con servidores administrados (condicional).	82
Habilitar las comunicaciones seguras para los servidores de procesos.	82
Configurar el servidor de procesos para la búsqueda.	83
Configurar la población de coincidencia.	84
Habilitar la población de coincidencia.	84
Configurar el Servidor de procesos con motores de limpieza.	85
Capítulo 8: Tareas de ActiveVOS posteriores a la instalación para el servidor de aplicaciones.....	86
Crear un usuario de confianza en entornos de WebLogic.	86
Configurar WebLogic para la comunicación de ActiveVOS segura.	87
Edición del dominio de seguridad predeterminado.	87
Añadir funciones de ActiveVOS.	87
Configurar usuarios y grupos en WebLogic.	88
Creación de grupos.	88
Añadir usuarios.	88
Edición de la función abTaskClient.	89
Capítulo 9: Tareas de ActiveVOS posteriores a la instalación para el adaptador de entidades de negocio.....	90
Aplicaciones web de ActiveVOS.	90
Configurar los URN de ActiveVOS para el adaptador de flujo de trabajo de la entidad de negocio.	91
Definición del protocolo de ActiveVOS en HTTPS.	91
Configurar el motor de flujo de trabajo principal.	92
Configurar los servicios de identidad de MDM para ActiveVOS.	92
Configurar tareas.	93
Capítulo 10: Instalación del kit de recurso.....	94
Configurar el Almacén de referencias operativas de muestra de MDM Hub.	94
Registrar el Almacén de referencias operativas de muestra de Informatica MDM Hub.	96
Instalar el kit de recurso en modo gráfico.	98
Instalar el kit de recurso en modo de consola.	101
Instalar el kit de recurso en modo silencioso.	103
Configurar el archivo de propiedades.	104
Ejecutar el programa de instalación en modo silencioso.	106

Capítulo 11: Solución de problemas de MDM Hub.....	107
Solución de problemas del proceso de instalación.	107
Capítulo 12: Desinstalación.....	110
Resumen de la desinstalación.	110
Desinstalar el Almacén del concentrador.	110
Desinstalar el Servidor de procesos en modo gráfico.	111
Desinstalar el Servidor de procesos en modo gráfico en UNIX.	111
Desinstalar el Servidor de procesos en modo gráfico en Windows.	111
Desinstalar el Servidor del concentrador en modo gráfico.	112
Desinstalar el Servidor del concentrador en modo gráfico en UNIX.	112
Desinstalar el Servidor del concentrador en modo gráfico en Windows.	112
Desinstalar el kit de recurso en modo gráfico.	112
Desinstalar el kit de recurso en modo gráfico en UNIX.	113
Desinstalar el kit de recurso en modo gráfico en Windows.	113
Desinstalar el Servidor de procesos en modo de consola.	113
Desinstalar el Servidor del concentrador en modo de consola.	114
Desinstalar el kit de recurso en modo de consola.	114
Anular manualmente la implementación del Servidor de procesos.	114
Anular manualmente la implementación del Servidor del concentrador.	115
Índice.....	116

Prefacio

La *Guía de instalación de Multidomain MDM* está escrita para los administradores de bases de datos, los administradores del sistema y los implementadores responsables de instalar y configurar Informatica® MDM Hub. Esta guía asume que posee conocimientos de los sistemas operativos, los entornos de base de datos y el servidor de aplicaciones.

Documentación de Informatica

Informatica Network

Informatica Network incluye el servicio internacional de atención al cliente de Informatica, la base de conocimiento de Informatica y otros recursos de producto. Para acceder a Informatica Network, visite <https://network.informatica.com>.

Un miembro puede:

- Acceder a todos sus recursos de Informatica en un solo lugar.
- Busque recursos de producto, como documentación, preguntas frecuentes y mejores prácticas en la base de conocimiento.
- Vea la información de disponibilidad del producto.
- Revisar los casos de asistencia.
- Buscar su red de grupos de usuarios de Informatica locales y colaborar con sus iguales.

Base de conocimiento de Informatica

Utilice la base de conocimiento de Informatica para buscar recursos de producto como documentación, artículos de procedimientos, mejores prácticas y PAM en la red de Informatica.

Para acceder a la base de conocimiento, visite <https://kb.informatica.com>. Si tiene preguntas, comentarios o ideas relacionadas con la base de conocimiento de Informatica, póngase en contacto con el equipo de la base de conocimiento de Informatica en KB_Feedback@informatica.com.

Documentación de Informatica

Para obtener la documentación más reciente del producto, consulte la base de conocimiento de Informatica en https://kb.informatica.com/_layouts/ProductDocumentation/Page/ProductDocumentSearch.aspx.

Si tiene preguntas, comentarios o ideas relacionadas con esta documentación, póngase en contacto con el equipo de documentación de Informatica enviando un correo electrónico a infa_documentation@informatica.com.

Matrices de disponibilidad de productos de Informatica

Las matrices de disponibilidad de producto (PAM, Product Availability Matrixes) indican las versiones de sistemas operativos, bases de datos y otros tipos de orígenes de datos y destinos admitidos por una versión de un producto. Si es miembro de la red de Informatica, puede acceder a las PAM en <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Informatica Velocity

Informatica Velocity es un conjunto de sugerencias y mejores prácticas desarrollado por los servicios profesionales de Informatica. Desarrollado a partir de la experiencia real de cientos de proyectos de administración de datos, Informatica Velocity representa el conocimiento conjunto de nuestros asesores, los cuales han trabajado con organizaciones de todo el mundo para planificar, desarrollar, implementar y mantener con éxito soluciones de administración de datos.

Si es miembro de la red de Informatica, puede acceder a los recursos de Informatica Velocity en <http://velocity.informatica.com>.

Si tiene alguna pregunta, comentario o idea acerca de Informatica Velocity, póngase en contacto con los servicios Profesionales de Informatica en ips@informatica.com.

Catálogo de soluciones de Informatica

El Catálogo de soluciones de Informatica es un foro donde puede buscar soluciones que aumenten, amplíen o mejoren sus implementaciones de Informatica. Al aprovechar cualquiera de los cientos de soluciones de los desarrolladores y los socios de Informatica, puede mejorar la productividad y acelerar el tiempo de implementación en los proyectos. Puede acceder al Catálogo de soluciones de Informatica en <https://marketplace.informatica.com>.

Servicio internacional de atención al cliente de Informatica

Puede ponerse en contacto con un centro de atención global por teléfono o a través del soporte en línea en la red de Informatica.

Para encontrar el número de teléfono local del servicio internacional de atención al cliente de Informatica, visite el sitio web de Informatica en el siguiente vínculo:

<http://www.informatica.com/us/services-and-training/support-services/global-support-centers>.

Si es miembro de la red de Informatica, puede utilizar el soporte en línea en <http://network.informatica.com>.

CAPÍTULO 1

Resumen de la instalación

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Instalación de Multidomain MDM, 9](#)
- [Topología de la instalación, 11](#)
- [Tareas de instalación, 11](#)

Instalación de Multidomain MDM

Multidomain MDM es una solución de administración de datos principal que mejora la fiabilidad de los datos y los procedimientos de mantenimiento de los datos. Multidomain MDM también se conoce como MDM Hub. Puede acceder a las funciones de MDM Hub a través de la Consola del concentrador.

MDM Hub consta de varios componentes. MDM Hub se puede instalar en el modo gráfico, el modo de consola o el modo silencioso.

Componentes principales

En la siguiente tabla se describen los componentes principales de instalación:

Componente	Descripción
Base de datos principal de MDM Hub	Un esquema que almacena y consolida los datos empresariales para MDM Hub. Contiene los valores de configuración del entorno de MDM Hub, como las cuentas de usuario, la configuración de seguridad, el registro del Almacén de referencias operativas y la configuración de la cola de mensajes. Puede acceder y administrar un Almacén de referencias operativas desde una Base de datos principal de MDM Hub. El nombre predeterminado de una Base de datos principal de MDM Hub es CMX_SYSTEM, pero puede usar un nombre personalizado.
Almacén de referencias operativas	Un esquema que almacena y consolida los datos empresariales para MDM Hub. Contiene los datos principales, los metadatos de contenido y las reglas para procesar y administrar los datos principales. Puede configurar distintas bases de datos del Almacén de referencias operativas para diferentes geografías, departamentos organizativos y para los entornos de desarrollo y de producción. Puede distribuir las bases de datos del Almacén de referencias operativas entre varios equipos de servidor. El nombre predeterminado de un Almacén de referencias operativas es CMX_ORS.
Servidor del concentrador	Una aplicación J2EE que se implementa en un servidor de aplicaciones. El Servidor del concentrador procesa los datos almacenados en el MDM Hub e integra el MDM Hub con aplicaciones externas. El Servidor del concentrador administra los servicios principales y comunes de MDM Hub.

Componente	Descripción
Servidor de procesos	Una aplicación J2EE que se implementa en un servidor de aplicaciones. El Servidor de procesos procesa los trabajos por lotes como cargar, volver a calcular BVT y volver a validar, y realiza las operaciones de limpieza de datos y de coincidencia. El Servidor de procesos interactúa con el motor de limpieza que configure para estandarizar y optimizar los datos de coincidencia y consolidación.
Herramienta de aprovisionamiento	Una herramienta para crear modelos de entidades de negocio y configurar la vista Entidad 360 para Data Director. Después de crear modelos de entidad de negocio, puede publicar la configuración en MDM Hub.
Informatica ActiveVOS®	Una herramienta BPM de administración de procesos de negocio que MDM Hub requiere internamente para procesar los datos. Informatica ActiveVOS admite los procesos empresariales automatizados, incluidos los procesos de aprobación de cambios para datos. También puede usar Informatica ActiveVOS para asegurarse de que los cambios en los datos principales siguen un proceso de revisión y aprobación antes de ser incluidos en los registros de mejor versión de confianza (BVT o best version of the truth). Al instalar Servidor ActiveVOS como parte de la instalación de Servidor del concentrador, se instalan Servidor ActiveVOS, Consola ActiveVOS y Process Central. Además, se instalan flujos de trabajo, tareas y funciones predefinidos de MDM.
Data Director (IDD)	Una interfaz de usuario que se utiliza para controlar y administrar los datos que se almacenan en MDM Hub. En IDD, los datos están organizados por entidades empresariales, como clientes, proveedores y empleados. Las entidades empresariales son grupos de datos significativos para las organizaciones.

Componentes opcionales

En la siguiente tabla se describen los componentes opcionales de instalación:

Componente	Descripción
Kit de recursos	Conjunto de muestras, aplicaciones y utilidades para integrar MDM Hub en sus aplicaciones y flujos de trabajo. Puede seleccionar qué componentes del Kit de recursos desea instalar.
Plataforma de Informatica	Un entorno que se compone de los servicios de Informatica y los clientes de Informatica que se utilizan para limpiar y transferir datos de origen a MDM Hub. Para limpiar los datos, puede usar Plataforma de Informatica en lugar de las funciones de limpieza que hay disponibles en MDM Hub. Al instalar Informatica Platform como parte de la instalación de Servidor del concentrador, se instalan el servicio de integración de datos, el servicio de repositorio de modelos e Informatica Developer (Developer tool).
Dynamic Data Masking	Una herramienta de seguridad de datos que opera entre MDM Hub y las bases de datos para impedir el acceso no autorizado a información confidencial. Dynamic Data Masking intercepta las solicitudes enviadas a las bases de datos y aplica las reglas de enmascaramiento de datos a la solicitud para enmascarar los datos antes de devolverlos a MDM Hub.
Controles de datos de Informatica (IDC)	Se aplican a Informatica Data Director (IDD) en función únicamente del modelo de datos de área de asunto. IDC es un conjunto de controles de interfaz de usuario que exponen los datos de MDM Hub en las aplicaciones de terceros que utilizan los usuarios de negocio.

Topología de la instalación

Antes de instalar MDM Hub, decida cuál va a ser la topología de la instalación. Normalmente, los arquitectos de las soluciones de Administración de datos principales (MDM, por sus siglas en inglés) y los planificadores de infraestructuras determinan la topología que se va a implementar.

Puede instalar MDM Hub en varios entornos, como entornos de desarrollo, de prueba y de producción. Los requisitos y prioridades para cada tipo de entorno son exclusivos. Por tanto, la topología de la instalación es diferente para cada entorno.

En la siguiente tabla se describen las topologías de la instalación de MDM Hub que se pueden utilizar:

Topología	Descripción
Instancia independiente del servidor de aplicaciones	Todos los componentes de MDM Hub están instalados en una instancia independiente del servidor de aplicaciones.
Varias instancias del servidor de aplicaciones	Los componentes de MDM Hub están instalados en varias instancias del servidor de aplicaciones.
Clúster del servidor de aplicaciones	Los componentes de MDM Hub están instalados en un clúster del servidor de aplicaciones.

Para obtener más información sobre las topologías de instalación, consulte la *Guía de planificación de infraestructuras de Multidomain MDM*.

Nota: Todos los componentes de la implementación de MDM Hub deben tener la misma versión. Si tiene varias versiones de MDM Hub, instale cada versión en un entorno independiente.

Tareas de instalación

Complete las tareas previas a la instalación antes de instalar los componentes de MDM Hub. Después de la instalación, realice las tareas posteriores a la instalación.

Para instalar MDM Hub, realice las tareas siguientes:

1. Complete las tareas previas a la instalación. Realice las tareas previas a la instalación para asegurarse de que se pueden ejecutar correctamente los programas de instalación para el Servidor del concentrador y el Servidor de procesos y cree el Almacén del concentrador.
2. Cree la Base de datos principal de MDM Hub. Cree la Base de datos principal de MDM Hub antes de instalar el Servidor del concentrador y el Servidor de procesos.
Utilice el script de configuración proporcionado con la distribución de MDM Hub para crear la Base de datos principal de MDM Hub.
3. Cree el Almacén de referencias operativas. Cree almacenes de referencias operativas en cualquier momento después de completar las tareas previas a la instalación.
Utilice el script de configuración proporcionado con la distribución de MDM Hub para crear el Almacén de referencias operativas.
4. Instale el Servidor del concentrador. Utilice el programa de instalación de MDM Hub para instalar el Servidor del concentrador.

5. Instale el Servidor de procesos. Utilice el programa de instalación de MDM Hub para instalar el Servidor de procesos.
6. Realice las tareas de configuración posteriores a la instalación. Pruebe las conexiones con la base de datos. Para garantizar que se pueden utilizar las características de MDM Hub, configure el Servidor del concentrador y el Servidor de procesos.

CAPÍTULO 2

Tareas previas a la instalación

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Preparar la instalación, 13](#)
- [Preparar el entorno, 15](#)
- [Configurar el entorno de la base de datos, 16](#)
- [Configurar el entorno del servidor de aplicaciones, 19](#)
- [Configuración adicional del servidor de aplicaciones \(opcional\), 23](#)
- [Configurar los archivos de propiedades para realizar una instalación silenciosa, 27](#)

Preparar la instalación

Antes de instalar MDM Hub, prepare la instalación.

En la siguiente tabla se describen las tareas preparatorias para la instalación:

Tarea	Descripción
Leer las notas de la versión	Lea las últimas <i>Notas de la versión de Multidomain MDM</i> sobre las actualizaciones en el proceso de instalación y actualización. Importante: Algunas versiones de servidores de aplicaciones y bases de datos tienen limitaciones conocidas cuando se ejecuta Multidomain MDM. Asegúrese de realizar todas las operaciones alternativas sugeridas.
Leer la tabla de disponibilidad de productos	Lea la tabla de disponibilidad de productos (PAM, por sus siglas en inglés) para ver información sobre los requisitos de producto y las plataformas compatibles. Puede acceder a esta matriz en https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices .
Comprender el plan de arquitectura e infraestructura de MDM	Adquiera y comprenda el plan de arquitectura e infraestructura de MDM que han desarrollado los planificadores de infraestructura o los arquitectos de soluciones de MDM de su organización. Si desea más información sobre la planificación de la infraestructura y la arquitectura de MDM, consulte la <i>Guía de planificación de infraestructuras de Multidomain MDM</i> .

Tarea	Descripción
<p>Descargar y extraer los archivos del programa de instalación</p>	<p>Descargue los archivos de instalación del sitio de descarga electrónica de software de Informatica en un directorio de su equipo. Para extraer los archivos comprimidos, utilice una utilidad de extracción que también extraiga las carpetas vacías.</p> <p>Descargue y extraiga los siguientes archivos de instalación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de instalación del MDM Hub para el sistema operativo - Archivos de la base de datos - Programa de instalación del Servidor ActiveVOS para el sistema operativo <p>Si piensa instalar la plataforma de Informatica, descargue los siguientes archivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archivos de instalación del servidor de la plataforma de Informatica para el sistema operativo - Archivos de instalación del cliente de la plataforma de Informatica
<p>Comprobar la clave de licencia</p>	<p>Compruebe que tiene la clave de licencia, que encontrará en un mensaje de correo electrónico de Informatica. Copie el archivo con la clave de licencia en un directorio al que pueda acceder la cuenta del usuario que instala el producto.</p> <p>Si no tiene una clave de licencia, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.</p>
<p>Crear un directorio de documentación de la instalación</p>	<p>Cree un directorio para almacenar copias de los archivos de instalación, como los resultados de validación, los informes del entorno, los registros de depuración de la base de datos y los archivos de registro.</p> <p>Por ejemplo, cree el directorio install_doc. Si necesita solucionar problemas de la instalación, puede crear un archivo de almacenamiento del directorio de documentación de la instalación y enviarlo al servicio internacional de atención al cliente de Informatica para su análisis.</p>

Preparar el entorno

Antes de instalar el MDM Hub, prepare el entorno de instalación.

En la siguiente tabla se describen las tareas que deben realizarse para preparar el entorno de la instalación:

Tarea	Descripción
Comprobar los requisitos mínimos del sistema	<p>Compruebe que los equipos cumplan los requisitos de hardware y software para la instalación de MDM Hub. Los requisitos de hardware dependen de los datos, los volúmenes de procesamiento y las reglas empresariales.</p> <p>Para instalar MDM Hub, los equipos deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espacio en disco. 4,9 GB - RAM para el entorno de desarrollo. 4 GB <p>Para comprobar los requisitos de la memoria física en tiempo de ejecución de los componentes de MDM Hub, utilice la siguiente fórmula:</p> <pre>Total run-time memory requirement for MDM Hub components = JDK JVM max heap size of the application server + operating system native heap size</pre>
Instalar el kit de desarrollo de java (JDK)	<p>Instale una versión compatible del JDK en el equipo donde desee instalar MDM Hub. El JDK no está incluido en los programas de instalación de MDM Hub.</p> <p>Nota: Utilice la misma versión Java en los equipos del servidor de aplicaciones y en los equipos donde desea iniciar la consola del concentrador.</p> <p>Si desea instalar la plataforma de Informática en HP-UX, instale la versión compatible del JDK en este equipo HP-UX. El JDK no está incluido en el programa de instalación de la plataforma de Informática para HP-UX. El JDK está incluido en los programas de instalación de la plataforma de Informática para todas las demás plataformas.</p>
Instalar Visual C++ redistribuible para Visual Studio 2015 solo en Windows	<p>En los sistemas Windows, Multidomain MDM requiere Visual C++ Redistribuible para Visual Studio 2015 para admitir la función de búsqueda de nombres y la función de coincidencia.</p>
Definir las variables del entorno	<p>Defina las variables del entorno para la instalación del MDM Hub.</p> <p>Para utilizar el JDK correcto, defina las siguientes variables de entorno para que apunten al directorio de JDK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JAVA_HOME. Obligatorio - PATH. Obligatorio - INFA_JDK_HOME. Opcional. Es obligatorio si desea instalar la plataforma de Informática en AIX o HP-UX. <p>Si desea instalar la plataforma de Informática con una seguridad habilitada para el dominio, defina la variable de entorno INFA_TRUSTSTORE para que apunte al siguiente directorio:</p> <pre><Informatica platform installation directory>/Client/clients/shared/security</pre>
Definir la configuración regional del sistema operativo	<p>Defina la misma configuración regional del sistema operativo para el servidor del concentrador, la base de datos principal de MDM Hub, el Almacén de referencias operativas y la consola del concentrador.</p>
Configurar X Window System en UNIX	<p>Si desea ejecutar el programa de instalación en modo gráfico en UNIX, configure un sistema X Window. X Window System es un servidor de visualización de gráficos. Si desea más información sobre cómo configurar X Window System, vea la documentación de su sistema operativo.</p>

Tarea	Descripción
Deshabilitar el acceso a la página de bienvenida raíz del servidor de aplicaciones	Para mejorar la seguridad, deshabilite el acceso a la página de bienvenida raíz del servidor de aplicaciones. Para ver las instrucciones, consulte la documentación de su servidor de aplicaciones.
Deshabilitar conjuntos de cifrado TLS no seguros	<p>Para mejorar la seguridad, en el entorno Java Runtime Environment que se use con Multidomain MDM, deshabilite los conjuntos de cifrado TLS no seguros.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abra el siguiente archivo: <code>../jdk<versión>/jre/lib/security/java.security</code> 2. Busque la propiedad <code>jdk.tls.disabledAlgorithms</code> y actualice el valor para que incluya la siguiente lista de conjuntos de cifrado no seguros: <pre>jdk.tls.disabledAlgorithms = SSLv3, RC4, MD5withRSA, DH keySize < 1024, EC keySize < 224, DES40_CBC, RC4_40, 3DES_EDE_CBC, EDH-RSA-DES-CBC3-SHA, ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA, DES-CBC3-SHA</pre> <p>Para obtener más información acerca de la propiedad, consulte la documentación de su JDK.</p>

Para obtener más información sobre los requisitos y las plataformas compatibles con el producto, consulte la tabla de disponibilidad del producto en Informatica Network:

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>

Configurar el entorno de la base de datos

Antes de crear una Base de datos principal de MDM Hub y un Almacén de referencias operativas, configure el entorno de la base de datos.

Para configurar el entorno de la base de datos, realice las siguientes tareas:

1. Instalar y configurar Microsoft SQL Server.
2. Crear un almacén de archivos de datos.
3. Instalar el controlador ODBC.
4. Crear el esquema de ActiveVOS®.

Paso 1. Instalar y configurar Microsoft SQL Server

Siga las instrucciones en la documentación de Microsoft SQL Server para instalar y configurar Microsoft SQL Server.

En la tabla que figura a continuación se describen las tareas de instalación y configuración de Microsoft SQL Server:

Tareas	Descripción
Instalar Microsoft SQL Server	Instale la versión compatible de Microsoft SQL Server. Nota: Asegúrese de especificar el modo combinado como el modo de seguridad de autenticación del motor de la base de datos.
Configurar las transacciones distribuidas	Configure Microsoft SQL Server para las transacciones distribuidas dado que MDM Hub requiere un entorno de transacciones distribuidas. Para configurar Microsoft SQL Server para las transacciones distribuidas, habilite MS DTC para las transacciones XA y configure el componente de transacciones distribuidas de JDBC.
Habilitar el protocolo de red TCP/IP	Configure Microsoft SQL Server para que use el protocolo de red TCP/IP que requiere el entorno de MDM Hub.

Configurar Microsoft SQL Server para transacciones distribuidas

Antes de iniciar Microsoft SQL Server, asegúrese de configurarlo para transacciones distribuidas. MDM Hub requiere un entorno de transacciones distribuidas.

1. Para garantizar que el servicio Coordinador de transacciones distribuidas de Microsoft (MS DTC) se inicia cuando se inicia Microsoft SQL Server, marque MS DTC como Automático en el Administrador de servicios.
2. Habilite MS DTC para las transacciones XA.
3. Habilite MS DTC para las transacciones SNA LU 6.2.
4. Configure el componente de transacciones distribuidas de JDBC.
 - a. Descargue el controlador JDBC de Microsoft SQL Server del sitio web de Microsoft y extráigalo en un directorio del equipo.
 - b. Copie el archivo `sqljdbc_xa.dll` en el directorio `Binn` del equipo donde está instalado Microsoft SQL Server.
 - c. Ejecute el script `xa_install.sql` en la instancia de Microsoft SQL Server como administrador.
El script `xa_install.sql` se encuentra en el directorio `xa` del controlador JDBC.
 - d. Compruebe que el script crea el rol `SqlJDBCXAUser` en la base de datos principal de Microsoft SQL Server.

Para obtener más información sobre cómo instalar y configurar Microsoft SQL Server para transacciones distribuidas, consulte la documentación de Microsoft SQL Server.

Habilitar el protocolo de red TCP/IP

Use el Administrador de configuración de SQL Server para habilitar el protocolo de red TCP/IP que requiere el entorno de MDM Hub.

1. Inicie el Administrador de configuración de SQL Server.

2. En el panel de la consola, amplíe **SQL Server Network Configuration** (Configuración de red de SQL Server) y haga clic en **Protocols for MSSQLSERVER** (Protocolos para MSSQLSERVER).
3. En el panel de detalles, haga clic con el botón derecho en **TCP/IP** y después en **Enable** (Habilitar).
4. Reinicie el servicio de SQL Server.

El protocolo de red TCP/IP se habrá habilitado.

Paso 2. Crear un almacén de archivos de datos de Microsoft SQL Server

Si no existe ningún almacén de archivos de datos de Microsoft SQL Server, asegúrese de crear uno. Al crear la Base de datos principal de MDM Hub y los Almacenes de referencias operativas, debe proporcionar la ruta de acceso al almacén de archivos de datos de Microsoft SQL Server.

Paso 3. Instalar el controlador ODBC

Si instala el servidor de aplicaciones en UNIX o en Linux, instale un controlador ODBC para Microsoft SQL Server de modo que se puedan crear los orígenes de datos.

- ▶ Descargue e instale el controlador ODBC para el sistema operativo.
 - En Linux. Descargue el controlador ODBC de Microsoft SQL Server del sitio web de Microsoft.
 - En UNIX. Descargue el controlador ODBC de UNIX de la página de inicio del Proyecto unixODBC.

Paso 4. Crear el esquema de ActiveVOS

Si desea instalar ActiveVOS, debe crear el esquema de la base de datos de ActiveVOS. Para crear el esquema, ejecute el script `create_bpm`.

1. Abra una línea de comandos y cambie al directorio siguiente:

```
<directorio de distribución de MDM Hub>/database/bin
```

2. Ejecute el siguiente comando:

En UNIX. `./sip_ant.sh create_bpm`

En Windows. `sip_ant.bat create_bpm`

3. Responda a las órdenes que aparezcan.

La línea de comando muestra el texto predeterminado entre corchetes. Pulse **Intro** para utilizar el valor predeterminado y pasar a la siguiente línea de comando.

Propiedad	Descripción
Tipo de base de datos	Tipo de base de datos que se utilizará. Para Microsoft SQL Server, especifique <code>MSSQL</code> . El tipo de base de datos debe ser el mismo que el tipo de base de datos seleccionado para la Base de datos principal de MDM Hub y los Almacenes de referencias operativas.
Nombre de usuario de ActiveVOS	Nombre de usuario del usuario administrativo de ActiveVOS Server.

Propiedad	Descripción
Contraseña de usuario de ActiveVOS	Contraseña del usuario administrativo.
Nombre de intercalación de ActiveVOS	Nombre de intercalación de la base de datos de ActiveVOS. Por ejemplo, <code>Latin1_General_CI_AS</code> .
Nombre de host de la base de datos de ActiveVOS	Nombre del equipo donde se aloja la base de datos.
Ruta de la base de datos de ActiveVOS	Ruta de acceso a la ubicación de la base de datos.
Nombre de usuario de DBA	Nombre de usuario del usuario SA.
Contraseña de DBA	Contraseña de la cuenta del usuario SA.

4. Después de crear el esquema, revise el archivo `sip_ant.log` en el siguiente directorio:

```
<directorio de distribución de MDM Hub>/database/bin
```

El archivo `sip_ant.log` registra todos los errores que puedan ocurrir cuando se ejecuta el script `sip_ant` para crear el esquema de la base de datos de ActiveVOS.

Configurar el entorno del servidor de aplicaciones

Puede instalar MDM Hub en un entorno de clústeres de WebLogic o en instancias independientes de WebLogic. Instale y configure WebLogic según las instrucciones de la documentación de WebLogic.

Importante: Hay algunas limitaciones conocidas con la forma en que Multidomain MDM interactúa con algunas versiones de Oracle WebLogic, incluida la versión 12.2.1.3. Antes de comenzar, consulte el capítulo "Instalación y actualización" de la *Notas de la versión de Multidomain MDM*.

Antes de instalar el Servidor del concentrador y el Servidor de procesos en el servidor de aplicaciones WebLogic, cree los dominios de WebLogic. Utilice la Consola de administración de WebLogic para crear dominios para las aplicaciones Servidor del concentrador y Servidor de procesos. Para obtener más información, consulte la documentación de WebLogic.

Nota: Instale el servidor de aplicaciones en la misma zona horaria que el servidor de la base de datos.

Configurar las máquinas virtuales Java

Para configurar una máquina virtual Java (JVM), utilice la variable de entorno `JAVA_OPTIONS` para definir las opciones de Java.

Puede definir las opciones de Java en el archivo siguiente:

```
En UNIX. <dominio de WebLogic>/bin/setDomainEnv.sh
```

En Windows. <dominio de WebLogic>\bin\setDomainEnv.cmd

En la siguiente tabla se describen las opciones de Java:

Opciones de Java	Descripción
-server	Tiene como resultado un arranque más lento, aunque las operaciones siguientes sean más rápidas.
-Djgroups.bind_addr	Interfaz en la que JGroup debe recibir y enviar mensajes. Es obligatoria en un entorno de clústeres o de varios nodos. Asegúrese de que cada nodo se enlace con su propia interfaz de red.
-Djava.net.preferIPv4Stack	Esta opción determina si Java utiliza el protocolo de Internet versión 4 (IPv4). Si el sistema operativo utiliza el protocolo de Internet versión 6 (IPv6), establézcala en <code>true</code> .
-Djavax.wsdl.factory.WSDLFactory	Se requiere para que los entornos de WebLogic 12.2.1 o posteriores invoquen un servicio WSDL que pueda tener un prefijo de espacio de nombres predeterminado. Establecida en <code>com.ibm.wsdl.factory.WSDLFactoryImpl</code> .
-DANTLR_USE_DIRECT_CLASS_LOADING	Se requiere para iniciar los entornos de WebLogic 12.2.1 o posteriores en los que MDM Hub está implementado. Establecida en <code>true</code> .
-Dmdm.node.groupid	Especifica un ID de grupo para las máquinas virtuales Java de la implementación de MDM Hub. Solo se requiere si desea que haya agrupaciones lógicas de servidores del concentrador y servidores de procesos.
-De360.mdm.host	El host del servidor de aplicaciones. Defina la opción de Java en una de las situaciones siguientes: <ul style="list-style-type: none">- Si desea implementar las aplicaciones de MDM Hub únicamente en servidores administrados, añada la opción de Java al script de cada servidor administrado. Establecida como la dirección IP o el nombre simbólico del servidor administrado.- Si desea implementar las aplicaciones de MDM Hub en un puerto WebLogic distinto del 7001, añada la opción de Java al script de inicio del servidor de aplicaciones. Establecida como la dirección IP o el nombre simbólico del host de WebLogic. Si no configura este parámetro, las pantallas de Informatica Data Director que se basan en el marco de Entity 360 podrían no funcionar como se espera.
-De360.mdm.port	El puerto del servidor de aplicaciones. Defina la opción de Java en una de las situaciones siguientes: <ul style="list-style-type: none">- Si desea implementar las aplicaciones de MDM Hub únicamente en servidores administrados, añada la opción de Java al script de cada servidor administrado. Establecida como el número de puerto del servidor administrado.- Si desea implementar las aplicaciones de MDM Hub en un puerto WebLogic distinto del 7001, añada la opción de Java al script de inicio del servidor de aplicaciones y defínala como el número de puerto. Si no configura este parámetro, las pantallas de Informatica Data Director que se basan en el marco de Entity 360 podrían no funcionar como se espera.

Opciones de Java	Descripción
-Dfile.encoding -Dweblogic.http.URIDecodeEncoding	Es obligatoria si desea utilizar Informatica Data Director y emplear las API de REST para buscar registros. Establezca ambas opciones de Java como UTF-8 para asegurarse de poder encontrar y guardar registros que contengan caracteres UTF-8.
-DFrameworksLogConfigurationPath	Establece la ruta de acceso de configuración del archivo log4j.xml.
-DUseSunHttpHandler	Determina si WebLogic emplea el controlador HTTP de Sun para la conexión HTTP entre MDM Hub e Informatica Platform. Establecida en true.
-Dtask.pageSize=<número máximo de tareas>	Especifica el número máximo de tareas de ActiveVOS que se recuperan para cada solicitud. El valor predeterminado es 5000. Aumente el número si su entorno tiene un gran número de tareas.
-Dstricttransportsecurity.flag	Especifica si los navegadores web deben convertir todos los intentos para acceder a Informatica Data Director mediante solicitudes HTTP en solicitudes HTTPS. Establecida en true.
WLS_MEM_ARGS_64BIT	La variable de memoria. Establezca la variable como un valor apropiado.
-Xms	El tamaño de heap inicial. Establecida en 2048m.
-Xmx	Tamaño máximo de heap de JVM. Establecida en 4 GB o más. Por ejemplo, para establecer -Xmx en 4096m, utilice la siguiente configuración de la variable de entorno JAVA_OPTIONS: <pre>set "JAVA_OPTIONS=-server ... -Xmx4096m"</pre>
XX:+UseCodeCacheFlushing	Especifica si JVM dispone de código compilado cuando la memoria caché de códigos está llena.
-XX:ReservedCodeCacheSize	Tamaño de la memoria caché del código JIT. Para mejorar el rendimiento del entorno de MDM Hub, establezca esta opción como 512m.

Ejemplo de una agrupación lógica de máquinas virtuales Java

Al agrupar máquinas virtuales Java (JVM), se obtiene un grupo lógico de servidores del concentrador y servidores de procesos. Cuando implementa las aplicaciones del Servidor del concentrador y del Servidor de procesos en un grupo de JVM lógico, toda la comunicación entre las aplicaciones se desarrolla dentro del grupo. Para agrupar varias JVM, debe asignar un ID de grupo a cada JVM en el entorno de MDM Hub.

Nota: La agrupación de servidores de procesos solo se puede aplicar al proceso de limpieza de datos y coincidencia. Un servidor de procesos que esté habilitado como servidor de Zookeeper y que esté habilitado para la búsqueda inteligente estará disponible para realizar los procesos de búsqueda e indexación en todos los grupos.

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de grupos de JVM lógicos:

Grupo de JVM	JVM	Servidor del concentrador	Servidor de procesos
Grupo1	JVM1	Sí	Sí
Grupo1	JVM4	-	Sí
Grupo2	JVM2	Sí	Sí
Grupo3	JVM3	-	Sí

Para JVM1, añade la siguiente opción de Java en el script de inicio:

```
-Dmdm.node.groupid=Group1
```

Para JVM2, añade la siguiente opción de Java en el script de inicio:

```
-Dmdm.node.groupid=Group2
```

Para JVM3, añade la siguiente opción de Java en el script de inicio:

```
-Dmdm.node.groupid=Group3
```

Para JVM4, añade la siguiente opción de Java en el script de inicio:

```
-Dmdm.node.groupid=Group1
```

Después de configurar las JVM e implementar los servidores del concentrador y los servidores de procesos, los grupos tendrán las siguientes características:

- Grupo1 tiene dos servidores de procesos, Grupo2 tiene un servidor de procesos y Grupo3 tiene un servidor de procesos.
- Todas las llamadas de limpieza y de lotes permanecen en su grupo con la excepción de la búsqueda inteligente. Por ejemplo, cualquier llamada en tiempo real que se produzca en el Servidor del concentrador del Grupo1 solo afectará a los servidores de procesos del Grupo1 (JVM1 y JVM4).

Deshabilitar la autenticación de WebLogic Server

MDM Hub utiliza la autenticación básica HTTP para la que hay que deshabilitar la autenticación de WebLogic Server. Para deshabilitar la autenticación de WebLogic Server, edite el archivo `config.xml`.

1. Desplácese hasta el siguiente directorio de WebLogic:

```
<directorio de instalación de WebLogic>/user_projects/domains/<user domain>/config
```

2. Abra el archivo `config.xml` en un editor de texto.

3. Añada el siguiente elemento dentro del elemento `<security-configuration>`:

```
<enforce-valid-basic-auth-credentials>
  false
</enforce-valid-basic-auth-credentials>
```

Crear el usuario administrativo de la Consola de ActiveVOS

Si desea utilizar ActiveVOS, cree el usuario administrativo de la Consola de ActiveVOS con la función `abAdmin`. Si no crea un usuario administrativo, la implementación del servidor del concentrador falla. Use el nombre de usuario administrativo y la contraseña de la Consola de ActiveVOS cuando el programa de

instalación del servidor del concentrador solicite las credenciales de usuario administrativo de la Consola de ActiveVOS.

1. Inicie sesión en la consola de WebLogic.
2. Cree la función `abAdmin`.
3. Cree el usuario administrativo de la Consola de ActiveVOS.
4. Asigne la función `abAdmin` al usuario administrativo.

Configuración adicional del servidor de aplicaciones (opcional)

Realice una configuración adicional de WebLogic con base en los requisitos del entorno de MDM Hub.

La siguiente tabla describe las configuraciones que se pueden realizar:

Configuración	Descripción
Configurar WebLogic para instancias independientes del Servidor de procesos	Es obligatoria si desea configurar WebLogic para instancias independientes del Servidor de procesos en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none">- Instalación de una instancia del Servidor de procesos en una instancia de WebLogic en la que no se ha instalado el Servidor del concentrador.- Instalación de varias instancias independientes del Servidor de procesos.
Configurar WebLogic para varias Bases de datos principales de MDM Hub	Es obligatoria si desea configurar varias instancias de la Base de datos principal de MDM Hub.
Configurar el protocolo HTTPS	Es obligatoria si desea configurar el protocolo HTTPS para las comunicaciones de MDM Hub.
Configurar el tiempo de espera de JTA para Informatica Platform	Es obligatoria si desea instalar Informatica Platform.

Configurar WebLogic para instancias independientes del Servidor de procesos

Si desea instalar varias instancias independientes del Servidor de procesos, debe configurar WebLogic de manera que utilice el origen de datos adecuado. De igual manera, si desea instalar una instancia del Servidor de procesos en una instancia de WebLogic en la que no se ha instalado el Servidor del concentrador, debe configurar el origen de datos.

Realice las siguientes tareas para configurar WebLogic de manera que utilice el origen de datos adecuado:

1. Instale el controlador JDBC.
2. Cree un origen de datos de Base de datos principal de MDM Hub.
3. Cree un origen de datos del Almacén de referencias operativas.

Paso 1. Instalar el controlador JDBC

Antes de crear orígenes de datos para la base de datos principal de MDM Hub y el Almacén de referencias operativas (ORS), instale el controlador JDBC.

Póngase en contacto con Microsoft para obtener la versión compatible del controlador JDBC.

1. Copie el controlador JDBC en el siguiente directorio:

```
<directorio de instalación de WebLogic>/wlserver/server/lib
```

2. Añada la ruta de acceso al controlador JDBC a la variable CLASSPATH en el siguiente archivo:

En UNIX. <dominio de WebLogic>/bin/setDomainEnv.sh

En Windows. <dominio de WebLogic>\bin\setDomainEnv.cmd

Nota: Coloque la ruta de acceso al controlador JDBC antes de la ruta de acceso a otras bibliotecas del servidor WebLogic.

Paso 2. Crear un origen de datos de la base de datos principal de MDM Hub

Después de instalar el controlador JDBC, en el equipo del Servidor de procesos, cree un origen de datos para la base de datos principal de MDM Hub.

1. En la Consola de administración de WebLogic, haga clic en el botón **Bloquear y editar** para adquirir un bloqueo.
2. Haga clic en **Servicios > JDBC > Orígenes de datos**, y luego en **Nuevo**. Aparece la página **Propiedades de orígenes de datos de JDBC**.
3. Especifique las siguientes propiedades del origen de datos:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del origen de datos de JDBC. Establezca el nombre en Origen de datos principal de MDM.
Nombre de JNDI	Ruta de JNDI al lugar al que estará enlazado el origen de datos JDBC. Especifique jdbc/siperian-cmx_system-ds.
Tipo de base de datos	Tipo de base de datos a la que desea conectarse. Seleccione MS SQL Server .
Controlador de base de datos	Controlador JDBC que desea utilizar para conectarse a la base de datos. Seleccione Controlador de MS SQL Server (Type 4 XA) versiones: 2005 o posterior .

4. Haga clic en **Siguiente** y haga clic de nuevo en **Siguiente**. Aparece la página **Propiedades de conexión**.

- Introduzca valores para las siguientes propiedades de conexión:

Propiedad	Descripción
Nombre de la base de datos	Nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
Nombre de host	Nombre DNS o dirección IP del servidor que aloja la base de datos. Para implementar la aplicación MDM Hub en un puerto WebLogic distinto de 7001, establezca el nombre de host y la dirección IP del host WebLogic. No utilice localhost.
Puerto	Puerto en el que el servidor de la base de datos escucha las solicitudes de conexión.
Nombre de usuario de la base de datos	Nombre de usuario de la base de datos que desea utilizar para cada conexión en el origen de datos.
Contraseña	Contraseña de la cuenta del usuario de la base de datos.
Confirmar contraseña	Contraseña de la cuenta del usuario de la base de datos.

- Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Probar conexión de base de datos**.
- Haga clic en **Probar configuración** para probar las conexiones del controlador.
Si la prueba falla, debe actualizar los valores en la página **Propiedades de conexión** y volver a intentar la conexión hasta que se establezca correctamente.
- Haga clic en **Siguiente** y seleccione el servidor donde desea implementar el origen de datos.
- Haga clic en **Finalizar** y luego en **Activar cambios**.

Paso 3. Crear un origen de datos del Almacén de referencias operativas

En el equipo de Servidor de procesos, cree un origen de datos para cada Almacén de referencias operativas.

- En la Consola de administración de WebLogic, haga clic en el botón **Bloquear y editar** para adquirir un bloqueo.
- Haga clic en **Servicios > JDBC > Orígenes de datos**, y luego en **Nuevo**.
Aparece la página **Propiedades de orígenes de datos de JDBC**.
- Especifique las siguientes propiedades del origen de datos:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del origen de datos de JDBC. Establezca el nombre en Origen de datos ORS de MDM.
Nombre de JNDI	Ruta de JNDI al lugar al que estará enlazado el origen de datos JDBC. Especifique jdbc/siperian-<nombre de host de Microsoft SQL Server>-<nombre de Almacén de referencias operativas>-ds.

Propiedad	Descripción
Tipo de base de datos	Tipo de base de datos a la que desea conectarse. Seleccione MS SQL Server .
Controlador de base de datos	Controlador JDBC que desea utilizar para conectarse a la base de datos. Seleccione Controlador de MS SQL Server (Type 4 XA) versiones: 2005 o posterior .

- Haga clic en **Siguiente** y haga clic de nuevo en **Siguiente**.
Aparece la página **Propiedades de conexión**.
- Introduzca valores para las siguientes propiedades de conexión:

Propiedad	Descripción
Nombre de la base de datos	Nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
Nombre de host	Nombre DNS o dirección IP del servidor que aloja la base de datos. Para implementar la aplicación MDM Hub en un puerto WebLogic distinto de 7001, establezca el nombre de host y la dirección IP del host WebLogic. No utilice localhost.
Puerto	Puerto en el que el servidor de la base de datos escucha las solicitudes de conexión.
Nombre de usuario de la base de datos	Nombre de usuario de la base de datos que desea utilizar para cada conexión en el origen de datos.
Contraseña	Contraseña de la cuenta del usuario de la base de datos.
Confirmar contraseña	Contraseña de la cuenta del usuario de la base de datos.

- Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Probar conexión de base de datos**.
- Haga clic en **Probar configuración** para probar las conexiones del controlador.
Si la prueba falla, debe actualizar los valores en la página **Propiedades de conexión** y volver a intentar la conexión hasta que se establezca correctamente.
- Haga clic en **Siguiente** y seleccione el servidor donde desea implementar el origen de datos.
- Haga clic en **Finalizar** y luego en **Activar cambios**.

Configurar WebLogic para varias Bases de datos principales de MDM Hub

Si desea configurar varias instancias de la Base de datos principal de MDM Hub, la cantidad de dominios de WebLogic que debe configurar debe ser igual al número de instancias de la Base de datos principal de MDM Hub. Cada instancia de la Base de datos principal de MDM Hub debe contar con su propia instancia de MDM Hub. Por tanto, es necesario que cree suficientes dominios de WebLogic para implementar cada instancia de MDM Hub en un dominio de WebLogic independiente.

Configurar el protocolo HTTPS

Podrá configurar el protocolo HTTPS para las comunicaciones de MDM Hub. Utilice la Consola de administración del servidor WebLogic para configurar el protocolo HTTPS. Alternativamente puede usar los certificados seguros de JDK predeterminados para habilitar HTTPS.

1. En la **página de inicio** de la Consola de administración del servidor WebLogic, en la sección **Entorno**, haga clic en **Servidores**.
Se abrirá la página **Resumen de servidores**.
2. En la lista Servidores, haga clic en el vínculo **AdminServer(admin)**.
Se abrirá la página **Configuración de AdminServer**.
3. Active la opción **Puerto de escucha SSL habilitado** y especifique el número de puerto en el campo **Puerto de escucha SSL**.
4. Haga clic en la ficha **SSL**.
5. De la lista **Verificación de nombre de host**, seleccione la opción **Ninguno** y haga clic en **Guardar**.

Configurar el tiempo de espera de JTA para Informatica Platform

Si desea instalar Informatica Platform, configure el tiempo de espera de la API de transacciones de Java (JTA). Utilice la Consola de administración del servidor WebLogic para configurar el tiempo de espera de JTA.

1. En la **página de inicio** de la Consola de administración del servidor WebLogic, en la sección **Configuraciones de servicios**, haga clic en el vínculo **Configuración de JTA**.
2. En el campo **Segundos de tiempo de espera**, establezca el tiempo de espera de JTA en 1000.

Configurar los archivos de propiedades para realizar una instalación silenciosa

Si desea instalar el Servidor del concentrador y el Servidor de procesos sin interacción del usuario en modo silencioso, debe configurar los archivos de propiedades de instalación. Se recomienda emplear una instalación silenciosa si necesita varias instalaciones, o bien si debe realizar la instalación en un clúster de equipos. Una instalación silenciosa no muestra mensajes de progreso ni de error.

El programa de instalación lee el archivo de propiedades de instalación silenciosa para determinar las opciones de instalación. Asegúrese de proporcionar la configuración apropiada en el archivo de propiedades, ya que el proceso de instalación silenciosa se puede completar correctamente incluso si las configuraciones no se definen de forma adecuada.

Puede configurar los siguientes archivos de propiedades de instalación silenciosa:

- Informatica Platform: se necesita para instalar Informatica Platform como parte de la instalación de MDM Hub.
- Servidor del concentrador: se necesita para instalar el Servidor del concentrador en modo silencioso.
- Servidor de procesos: se necesita para instalar el Servidor de procesos en modo silencioso.

Nota: Si no quiere configurar manualmente el archivo de propiedades de una instalación silenciosa, puede usar la opción de línea de comandos `-x` durante la instalación para generar el archivo de propiedades de la instalación silenciosa.

Configurar el archivo de propiedades de Informatica Platform

Si desea instalar Informatica Platform como parte de la instalación de MDM Hub, configure el archivo de propiedades de Informatica Platform. Especifique las opciones para la instalación en el archivo de propiedades y guarde el archivo con el nombre `SilentInput.properties`.

1. Busque el archivo `SilentInput.properties` en el siguiente directorio: `<directorio de distribución>/Informatica platform`.
2. Cree una copia de seguridad del archivo.
3. Abra el archivo `SilentInput.properties` en un editor de texto.
4. Configure los valores de los parámetros de instalación y guarde el archivo.

Configurar el archivo de propiedades del Servidor del concentrador

Si desea instalar el Servidor del concentrador en modo silencioso, configure el archivo de propiedades del Servidor del concentrador. Especifique las opciones de la instalación en el archivo de propiedades y guárdelo con un nombre nuevo.

1. Busque el archivo `silentInstallServer_sample.properties` en el siguiente directorio: `/silent_install/mrmsserver`.
2. Cree una copia de seguridad del archivo `silentInstallServer_sample.properties`.
3. Abra el archivo en un editor de texto y configure los valores de los parámetros de instalación.
4. Guarde el archivo de propiedades con un nombre nuevo, como `silentInstallServer.properties`.

Configurar el archivo de propiedades del Servidor de procesos

Si desea instalar el Servidor de procesos en modo silencioso, configure el archivo de propiedades del Servidor del concentrador. Especifique las opciones de la instalación en el archivo de propiedades y guárdelo con el nombre nuevo.

1. Busque el archivo `silentInstallCleanse_sample.properties` en el siguiente directorio: `/silent_install/mrmcleanse`.
2. Cree una copia de seguridad del archivo `silentInstallCleanse_sample.properties`.
3. Abra el archivo en un editor de texto y configure los valores de los parámetros de instalación.
4. Guarde el archivo de propiedades con un nombre como `silentInstallCleanse.properties`.

CAPÍTULO 3

Instalación del almacén del concentrador

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Crear la Base de datos principal de MDM Hub, 29](#)
- [Crear un Almacén de referencias operativas, 31](#)
- [Importar los metadatos en la Base de datos principal de MDM Hub, 32](#)
- [Importar los metadatos en el Almacén de referencias operativas, 33](#)

Crear la Base de datos principal de MDM Hub

Después de instalar Microsoft SQL Server, cree un Base de datos principal de MDM Hub. El nombre predeterminado de la base de datos principal de MDM Hub es `CMX_SYSTEM`, pero puede utilizar un nombre personalizado.

Nota: Si cambia los nombres de carpeta en el directorio de distribución, no se podrán importar los metadatos.

1. Abra una línea de comandos y desplácese al directorio siguiente:
`<directorio de distribución de MDM Hub>/database/bin`
2. Para crear las tablas de la Base de datos principal de MDM Hub, ejecute el siguiente comando:
`sip_ant.bat create_system`
3. Responda a las solicitudes descritas en la tabla siguiente:

Nota: La línea de comando muestra el texto predeterminado entre corchetes. Pulse **Intro** para utilizar el valor predeterminado y pasar a la siguiente línea de comando.

Solicitudes	Descripción
Introduzca el tipo de base de datos (Oracle, MSSQL, DB2).	Tipo de base de datos. Especifique <code>MSSQL</code> .
Introduzca el nombre de host de la base de datos [localhost].	Nombre del host que ejecuta la base de datos. El valor predeterminado es <code>localhost</code> . Importante: En entornos de clústeres, especifique el nombre de host absoluto o la dirección IP para evitar problemas con la memoria caché.
Introduzca el número de puerto de la base de datos [1433]	Número de puerto que utiliza el servicio de escucha de la base de datos. El valor predeterminado es <code>1433</code> . Nota: La base de datos DB2 no se puede crear si el número de puerto no es el número predeterminado <code>50000</code> . Deberá cambiar manualmente el número de puerto en el archivo de propiedades de DB2.
Introduzca el nombre de la base de datos principal [cmx_system].	Nombre del esquema de la Base de datos principal de MDM Hub. El valor predeterminado es <code>cmx_system</code> .
Introduzca el nombre de usuario principal [cmx_system].	Nombre de usuario para acceder a la Base de datos principal de MDM Hub. El valor predeterminado es <code>cmx_system</code> .
Introduzca la contraseña de usuario de la base de datos principal.	Contraseña para acceder a la Base de datos principal de MDM Hub.
Introduzca la ruta de acceso a la base de datos CMX_SYSTEM ("C:\MSSQLDATA")	Ruta de acceso al almacén de archivos de datos de Microsoft SQL Server entre comillas dobles. Nota: Si crea la Base de datos principal de MDM Hub desde un equipo Windows remoto, no use espacios en la ruta de acceso a la base de datos.
Introduzca el nombre de intercalación de la base de datos CMX_SYSTEM (Latin1_General_CI_AS)	Nombre de intercalación para establecer una secuencia de intercalación para la Base de datos principal de MDM Hub.
Introduzca uno de las siguientes configuraciones regionales: de, en_US, fr, ja, ko, zh_CN. [en_US]	Configuración regional del sistema operativo. El valor predeterminado es <code>en_US</code> .
Introduzca el nombre del usuario de DBA [sa]	El valor predeterminado es <code>sa</code> .
Introduzca la contraseña de DBA.	Contraseña de la cuenta del usuario SA.

4. Para verificar que la base de datos principal de MDM Hub se ha creado correctamente, revise `sip_ant.log` en el siguiente directorio:

```
<directorio de distribución de MDM Hub>/database/bin
```

El archivo `sip_ant.log` registra todos los errores que puedan ocurrir cuando se ejecuta el script `sip_ant` para crear el Base de datos principal de MDM Hub.

Crear un Almacén de referencias operativas

Tras completar las tareas de preinstalación, cree un Almacén de referencias operativas (ORS). El nombre predeterminado del ORS es `CMX_OR.S`.

Nota: Si cambia los nombres de carpeta en el directorio de distribución, no se podrán importar los metadatos.

1. Abra una línea de comandos y desplácese al directorio siguiente:

```
<directorio de distribución de MDM Hub>/database/bin
```

2. Para crear un ORS, ejecute el siguiente comando:

```
sip_ant.bat create_ors
```

3. Responda a las solicitudes descritas en la tabla siguiente:

Nota: Las solicitudes muestran el texto predeterminado entre corchetes. Pulse **Intro** para utilizar el valor predeterminado y pasar a la siguiente línea de comando.

Solicitudes	Descripción
Introduzca el tipo de base de datos (Oracle, MSSQL, DB2).	Tipo de base de datos. Especifique <code>MSSQL</code> .
Introduzca el nombre de host de esquema del Almacén de referencias operativas [localhost]	Nombre del host que ejecuta la base de datos. El valor predeterminado es <code>localhost</code> .
Introduzca el número de puerto del esquema del Almacén de referencias operativas [1433]	Número de puerto que utiliza el servicio de escucha de la base de datos. El valor predeterminado es <code>1433</code> .
Introduzca el nombre de esquema del Almacén de referencias operativas [cmx_ors]	Nombre de la base de datos del Almacén de referencias operativas. El valor predeterminado es <code>cmx_ors</code> .
Introduzca la ruta de acceso a la base de datos CMX_OR.S ["C:\MSSQLDATA"]	Ruta de acceso al almacén de archivos de datos de Microsoft SQL Server entre comillas dobles. Nota: Si crea el Almacén de referencias operativas desde un equipo Windows remoto, no use espacios en la ruta de acceso a la base de datos.
Introduzca el nombre de intercalación de la base de datos CMX_OR.S (Latin1_General_CI_AS)	Nombre de intercalación para establecer una secuencia de intercalación para el Almacén de referencias operativas.
Introduzca el nombre de usuario de la base de datos del Almacén de referencias operativas [cmx_ors].	Nombre de usuario para acceder al Almacén de referencias operativas. El valor predeterminado es <code>cmx_ors</code> .
Introduzca la contraseña de usuario de la base de datos del Almacén de referencias operativas.	Contraseña para acceder al Almacén de referencias operativas.
Introduzca uno de las siguientes configuraciones regionales: de, en_US, fr, ja, ko, zh_CN. [en_US]	Configuración regional del sistema operativo.

Solicitudes	Descripción
Introduzca el nombre del usuario de DBA [sa]	Usuario SA. El valor predeterminado es sa.
Introduzca la contraseña de DBA.	Contraseña de la cuenta del usuario SA.

4. Para verificar que el ORS se ha creado correctamente, revise `sip_ant.log` en el siguiente directorio:

<directorio de distribución de MDM Hub>/database/bin

El archivo `sip_ant.log` registra todos los errores que puedan ocurrir cuando se ejecuta el script `sip_ant` para crear el ORS.

Importar los metadatos en la Base de datos principal de MDM Hub

Después de crear la Base de datos principal de MDM Hub, importe los metadatos iniciales en la Base de datos principal de MDM Hub. Los metadatos iniciales incluyen las tablas de repositorio y otros objetos que MDM Hub necesita en el Almacén del concentrador.

Nota: Si cambia los nombres de carpeta en el directorio de distribución, no se podrán importar los metadatos.

1. Abra una línea de comandos y desplácese al directorio siguiente:

<directorio de distribución de MDM Hub>/database/bin

2. Para importar los metadatos iniciales, ejecute el siguiente comando:

`sip_ant.bat import_system`

3. Responda a las solicitudes descritas en la tabla siguiente:

Nota: Las solicitudes muestran el texto predeterminado entre corchetes. Pulse **Intro** para utilizar el valor predeterminado y pasar a la siguiente línea de comando.

Solicitudes	Descripción
Introduzca el tipo de base de datos (Oracle, MSSQL, DB2).	Tipo de base de datos. Especifique MSSQL.
Introduzca el nombre de host de la base de datos [localhost].	Nombre del host que ejecuta la base de datos.
Introduzca el número de puerto de la base de datos [1433]	Número de puerto que utiliza el servicio de escucha de la base de datos. El valor predeterminado es 1433.
URL de conexión [jdbc:sqlserver://localhost:1433]	URL de conexión para Microsoft SQL Server. El valor predeterminado es <code>jdbc:sqlserver://localhost:1433</code> .
Introduzca el nombre de la base de datos principal [cmx_system].	Nombre del esquema de la Base de datos principal de MDM Hub. El valor predeterminado es <code>cmx_system</code> .

Solicitudes	Descripción
Introduzca el nombre de usuario principal [cmx_system].	Nombre de usuario para acceder a la Base de datos principal de MDM Hub. El valor predeterminado es <code>cmx_system</code> .
Introduzca la contraseña de usuario de la base de datos principal.	Contraseña para acceder a la Base de datos principal de MDM Hub.
Introduzca uno de las siguientes configuraciones regionales: de, en_US, fr, ja, ko, zh_CN. [en_US]	Configuración regional del sistema operativo. El valor predeterminado es <code>en_US</code> .

- Después de importar los metadatos iniciales, revise los siguientes archivos de registro para comprobar si hay errores:
 - `seed.log`. Contiene errores de base de datos.
El archivo `seed.log` está en el siguiente directorio: <directorio de instalación de MDM Hub>/database/bin/mssql
 - `sip_ant.log`. Contiene errores de entrada de usuario.
El archivo `sip_ant.log` se encuentra en el siguiente directorio: <directorio de distribución>/database/bin

Importar los metadatos en el Almacén de referencias operativas

Después de crear la Almacén de referencias operativas, importe los metadatos iniciales en la Almacén de referencias operativas. Los metadatos iniciales incluyen las tablas de repositorio y otros objetos que MDM Hub necesita en el Almacén del concentrador.

Nota: Si cambia los nombres de carpeta en el directorio de distribución, no se podrán importar los metadatos.

- Abra una línea de comandos y desplácese al directorio siguiente:
<directorio de distribución de MDM Hub>/database/bin
- Para importar los metadatos iniciales, ejecute el siguiente comando:
`sip_ant.bat import_ors`
- Responda a las solicitudes descritas en la tabla siguiente:

Nota: Las solicitudes muestran el texto predeterminado entre corchetes. Pulse **Intro** para utilizar el valor predeterminado y pasar a la siguiente línea de comando.

Solicitudes	Descripción
Introduzca el tipo de base de datos (Oracle, MSSQL, DB2).	Tipo de base de datos. Especifique <code>MSSQL</code> .
Introduzca el nombre de host de la base de datos del Almacén de referencias operativas [localhost].	Nombre del host que ejecuta la base de datos.
Introduzca el número de puerto de la base de datos del Almacén de referencias operativas [1433]	Número de puerto que utiliza el servicio de escucha de la base de datos. El valor predeterminado es <code>1433</code> .
Introduzca el nombre de la base de datos del Almacén de referencias operativas [cmx_ors].	Nombre de la base de datos del Almacén de referencias operativas. El valor predeterminado es <code>cmx_ors</code> .
URL de conexión [jdbc:sqlserver://localhost:1433]	URL de conexión para Microsoft SQL Server. El valor predeterminado es <code>jdbc:sqlserver://<nombre de host>:<puerto></code> .
Introduzca el nombre de usuario de la base de datos del Almacén de referencias operativas [cmx_ors].	Nombre de usuario para acceder al Almacén de referencias operativas. El valor predeterminado es <code>cmx_ors</code> .
Introduzca la contraseña de usuario de la base de datos del Almacén de referencias operativas.	Contraseña para acceder al Almacén de referencias operativas.
Introduzca uno de las siguientes configuraciones regionales: de, en_US, fr, ja, ko, zh_CN. [en_US]	Configuración regional del sistema operativo. El valor predeterminado es <code>en_US</code> .
Introduzca el código de número entero de la granularidad de línea temporal del Almacén de referencias operativas: año 5, mes 4, día 3, hora 2, minuto 1, segundo 0 [3]	<p>Especifique las unidades de línea temporal que se utilizarán. El valor predeterminado es días.</p> <p>Nota: La granularidad de línea temporal que configure no se puede modificar más adelante.</p> <p>Para obtener más información acerca de la línea temporal, consulte la <i>Guía de configuración de Multidomain MDM</i>.</p>

4. Después de importar los metadatos iniciales, revise los siguientes archivos de registro para comprobar si hay errores:

- `seed.log`. Contiene errores de base de datos.
El archivo `seed.log` está en el siguiente directorio: <directorio de instalación de MDM Hub>/database/bin/mssql
- `sip_ant.log`. Contiene errores de entrada de usuario.
El archivo `sip_ant.log` se encuentra en el siguiente directorio: <directorio de distribución de MDM Hub>/database/bin

CAPÍTULO 4

Instalación del servidor del concentrador

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Modos de instalación del Servidor del concentrador, 35](#)
- [Instalar el Servidor del concentrador en modo gráfico, 35](#)
- [Instalar el Servidor del concentrador en modo de consola, 39](#)
- [Generar un archivo de propiedades de instalación silencioso, 43](#)
- [Instalar el Servidor del concentrador en modo silencioso, 43](#)
- [Instalar el Servidor del concentrador en entornos con servidores administrados, 44](#)

Modos de instalación del Servidor del concentrador

Puede usar cualquiera de los siguientes modos de instalación del Servidor del concentrador:

- Modo gráfico
- Modo de consola
- Modo silencioso

Instalar el Servidor del concentrador en modo gráfico

Puede instalar el Servidor del concentrador en modo gráfico.

Debe utilizar el mismo nombre de usuario para instalar el Servidor del concentrador y el Servidor de procesos.

1. Inicie el servidor de aplicaciones.
2. Abra un símbolo del sistema y desplácese hasta el programa de instalación del Servidor del concentrador en el directorio de distribución.

De manera predeterminada, el programa de instalación está en el siguiente directorio:

```
<directorio de distribución de MDM Hub>/<nombre del sistema operativo>/mrmsserver
```

3. Ejecute el siguiente comando:

En UNIX. ./hub_install.bin

En Windows. hub_install.exe

4. Seleccione el idioma para la instalación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
Aparece la ventana **Introducción**.
5. Haga clic en **Siguiente**.
Se abrirá la ventana de **Acuerdo de licencia**.
6. Seleccione la opción **Acepto los términos del acuerdo de licencia** y después haga clic en **Siguiente**.
Aparece la ventana **Elegir una carpeta de instalación**.
7. Seleccione la ubicación de la instalación del Servidor del concentrador.
 - Para elegir la ubicación predeterminada, haga clic en **Siguiente**.
 - Para especificar una ruta de acceso, escriba la ruta a la carpeta de instalación y haga clic en **Siguiente**.
Nota: La instalación genera un error si se especifica una ruta de acceso que tiene espacios en los nombres de directorio o de carpeta.
 - Para elegir otra ubicación, haga clic en **Elegir** y después en **Siguiente**.
8. En UNIX, elija una carpeta de vínculo o seleccione la opción para no crear vínculos y haga clic en **Siguiente**. En Windows, seleccione la ubicación para crear un icono del producto o seleccione la opción para no crear un icono del producto.
9. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la ventana **Introducir la ubicación del archivo de licencia**.
10. Haga clic en **Seleccionar** para seleccionar un archivo de licencia y haga clic en **Siguiente**.
Se abre la ventana **Seguridad avanzada**.
11. Seleccione la configuración de seguridad para MDM Hub.
 - De forma opcional, en el campo **Clave hash de cliente**, introduzca una clave hash de hasta 128 bits.
 - Para elegir la configuración predeterminada, haga clic en **Siguiente**. Se abre la ventana **Proveedor de certificados de Hub**.
 - Para seleccionar una configuración de seguridad personalizada para MDM Hub, escriba **Personalizada** y haga clic en **Siguiente**.
12. Si ha seleccionado Personalizada en el paso anterior, se abre la página **Algoritmo hash**.
 - Para aceptar al algoritmo hash predeterminado para el hash de contraseña en MDM Hub, haga clic en **Siguiente**. Se abre la ventana **Proveedor de certificados de Hub**.
 - Para elegir un algoritmo hash personalizado, seleccione **Otro** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
13. Si ha seleccionado Otro en el paso anterior, proporcione la siguiente información para el algoritmo hash personalizado y, a continuación, haga clic en **Siguiente**:
 - Nombre del algoritmo hash.
 - Ubicación del archivo de almacenamiento del algoritmo hash.
Nota: El archivo de almacenamiento del algoritmo hash debe ser un archivo ZIP. Si el archivo de almacenamiento contiene varios archivos JAR y otros archivos auxiliares, asegúrese de que todos se incluyan en el archivo ZIP.
 - Nombre de clase canónico de la implementación de algoritmos hash.
Nota: Por ejemplo, introduzca \$HASHING_CLASS_NAME\$.

Se abre la ventana **Proveedor de certificados de Hub**.

14. Para seleccionar un proveedor de certificados para MDM Hub con el fin de autenticar las aplicaciones de confianza, elija una de las siguientes opciones:

- Para elegir el proveedor de certificados predeterminado, haga clic en **Siguiente**. Se abre la ventana **Servidor de aplicaciones**.
- Para elegir un proveedor de certificados personalizado, seleccione **Personalizado**.

15. Si ha seleccionado Personalizado en el paso anterior, proporcione la siguiente información para el proveedor de certificados personalizado:

- a. Introduzca la ubicación del archivo de almacenamiento del proveedor de certificados.

Nota: El archivo de almacenamiento del proveedor de certificados debe ser un archivo ZIP. Si usa un proveedor de certificados personalizado, asegúrese de que el directorio `<directorio de instalación de MDM Hub>/server/resources/certificates` esté vacío.

- b. Introduzca el nombre de clase del proveedor de certificados y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Se abre la ventana **Servidor de aplicaciones**.

16. Seleccione WebLogic y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana **Página de inicio del servidor de aplicaciones WebLogic**.

17. Configure los siguientes valores del servidor WebLogic:

- a. Elija una ruta de acceso al directorio de instalación del dominio WebLogic para el dominio que desee utilizar para MDM Hub. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana **Iniciar sesión en el servidor de aplicaciones WebLogic**.

- b. Introduzca la siguiente información de inicio de sesión del servidor WebLogic:

Nombre de campo	Descripción
Host	Nombre del ordenador host que alberga la instalación de WebLogic. Para implementar la aplicación MDM Hub en un puerto WebLogic distinto de 7001, establezca el nombre de host y la dirección IP del host WebLogic. No utilice localhost.
Servidor	Nombre de la instancia del Servidor WebLogic en el dominio en el que WebLogic está implementado.
Nombre de usuario	Nombre del usuario para la instalación de WebLogic.
Contraseña	Contraseña que corresponde al usuario de WebLogic.
Número de puerto	Número del puerto en el que escucha el servidor WebLogic.

18. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana **Seleccionar la base de datos**.

19. Seleccione **Microsoft SQL 2012** y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana **Información sobre la base de datos Microsoft SQL Server**.

20. Especifique los siguientes parámetros de configuración para crear el origen de datos J2EE y haga clic en **Siguiente**.

Nombre de campo	Descripción
Servidor	Nombre del servidor.
Puerto	Número de puerto del Base de datos principal de MDM Hub.
Nombre de la base de datos	Nombre del Base de datos principal de MDM Hub.
Nombre de usuario DBO	Nombre de usuario del propietario de la Base de datos principal de MDM Hub.
Contraseña DBO	Contraseña del propietario de la base de datos de la Base de datos principal de MDM Hub.

Se abre la ventana **Instalar ActiveVOS**.

21. Si desea instalar la versión de paquete con licencia de Informatica ActiveVOS, seleccione **Sí** y realice los siguientes subpasos: De lo contrario, seleccione **No** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- En la página **Elija la carpeta de instalación de ActiveVOS**, acepte la ruta de instalación predeterminada o especifique la ubicación que prefiera. Haga clic en **Siguiente**.
 - En la página **Información de la base de datos**, introduzca los detalles de la base de datos que ha especificado al crear el esquema de la base de datos de ActiveVOS y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - En la página **URL web del servidor de aplicaciones**, acepte la URL predeterminada o especifique la URL que desee utilizar para llamar a los servicios web de ActiveVOS. Asegúrese de que la URL contenga el número de puerto correcto para la conexión con el servidor de aplicaciones. Haga clic en **Siguiente**.
El script de configuración posterior a la instalación utiliza la URL para llamar a los servicios web de ActiveVOS, implementar los flujos de trabajo de MDM predefinidos en ActiveVOS y crear la asignación de URN.
 - En la página del **programa de instalación de ActiveVOS**, haga clic en **Seleccionar** y desplácese hasta el archivo de instalación ActiveVOS_Server en el paquete de distribución. Haga clic en **Siguiente**.
 - Escriba el nombre de usuario administrativo y la contraseña para crear un usuario administrativo para la Consola de ActiveVOS.
Importante: El nombre de usuario y la contraseña deben ser los mismos que los de la Consola ActiveVOS que se crearon en el servidor de aplicaciones.
 - Haga clic en **Siguiente**.
22. Seleccione una de las siguientes opciones de instalación de Informatica Platform:
- **Sí.** Se instala Informatica Platform.
 - **No.** No se instala Informatica Platform.
23. Si selecciona **Sí** en el paso anterior, haga clic en **Seleccionar** y desplácese hasta las siguientes ubicaciones de archivo de Informatica Platform:
- Archivo de respuesta de la instalación
 - Archivo de instalación de la plataforma

24. En la página Juego de herramientas de uso del producto, seleccione el sector al que pertenece la organización y el tipo de entorno.
25. Si desea usar un servidor proxy, seleccione **Sí** e introduzca los detalles del servidor proxy. De lo contrario, seleccione **No**.
Puede introducir los siguientes detalles del servidor proxy:
 - Nombre/IP del servidor proxy
 - Puerto del servidor proxy
 - Nombre de dominio del servidor proxy (dejar en blanco si no se aplica).
 - Nombre de usuario del servidor proxy (dejar en blanco si no se aplica).
 - Contraseña del servidor proxy. Deje este campo en blanco si no es aplicable.
26. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la página de implementación.
27. Seleccione una de las siguientes opciones del script `postInstallSetup`:
 - **Sí, ejecutar el script durante la instalación.** El script `postInstallSetup` se ejecuta durante la instalación.
 - **No, lo ejecutaré yo mismo más tarde.** El script `postInstallSetup` no se ejecuta durante la instalación. Después de la instalación, debe ejecutar el script `postInstallSetup` o implementar manualmente las aplicaciones del servidor del concentrador.

El script `postInstallSetup` vuelve a empaquetar e implementa las aplicaciones del servidor del concentrador. Además, el script crea orígenes de datos y configura colas de mensajes JMS.

Importante: En un entorno de WebLogic 12.2.1.3 o posterior, si ha decidido instalar ActiveVOS o si ha decidido usar el protocolo T3S de WebLogic, seleccione **No, lo ejecutaré yo mismo más tarde**.
28. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la ventana **Resumen previo a la instalación**.
29. Después de que la ventana Resumen previo a la instalación muestre las opciones que desea, haga clic en **Instalar** para iniciar el proceso de instalación.
Cuando finalice la instalación, aparecerá la ventana **Instalación completada**.
30. Haga clic en **Terminado** para salir del programa de instalación del Servidor del concentrador.

Instalar el Servidor del concentrador en modo de consola

Puede instalar el Servidor del concentrador en modo de consola en UNIX.

1. Inicie el servidor de aplicaciones.
2. Abra un símbolo del sistema y desplácese hasta el siguiente directorio en la distribución de MDM Hub:
`<directorio de distribución de MDM Hub>/<nombre del sistema operativo>/mrmsserver`
3. Ejecute el siguiente comando:
`./hub_install.bin -i console`
4. Introduzca el número de la configuración regional que desea elegir para la instalación y, a continuación, pulse **Intro**.

Aparece la información de introducción de la instalación.

5. Pulse **Intro**.

Aparece el acuerdo de licencia.

6. Lea el acuerdo de licencia. Escriba **Y** para aceptar los términos del acuerdo de licencia o **N** si no desea aceptar el acuerdo de licencia y desea salir del programa de instalación.

7. Pulse **Intro**.

Si ha escrito **Y** en el paso anterior, aparecerá la información sobre la carpeta de instalación.

8. Elija una carpeta para la instalación del Servidor del concentrador.

- Para elegir la carpeta predeterminada, pulse **Intro**.
- Para cambiar la ruta de acceso, escriba la ruta absoluta de la carpeta de instalación y pulse **Intro**.

9. Confirme la ubicación de la carpeta de instalación. Escriba **Y** para confirmar la carpeta de instalación o **N** para cambiar la carpeta de instalación.

10. Pulse **Intro**.

Aparece una lista de opciones de la ubicación de enlace.

11. Introduzca el número de una opción de ubicación de enlace.

Aparece el mensaje sobre la ubicación del archivo de licencia.

12. Introduzca la ruta absoluta del archivo de licencia y pulse **Intro**.

Se muestra una lista de opciones de seguridad avanzadas.

13. Elija una configuración de seguridad para MDM Hub.

- Para elegir la configuración predeterminada, pulse **Intro**.
- Para seleccionar una configuración de seguridad personalizada para MDM Hub, escriba *Personalizada* y, a continuación, pulse **Intro**.
- Cuando se le pida una clave hash de cliente, puede introducir un valor de hasta 128 bits.

14. Si ha escrito *Personalizada* en el paso anterior, elija una de las siguientes opciones:

- Para aceptar al algoritmo hash predeterminado para el hash de contraseña en MDM Hub, pulse **Intro**.
- Para elegir un algoritmo hash personalizado, escriba *Otro* y pulse **Intro**.

15. Si ha escrito *Otro* en el paso anterior, proporcione la siguiente información para el algoritmo hash personalizado:

- Nombre del algoritmo hash.
- Ubicación del archivo de almacenamiento del algoritmo hash.

Nota: El archivo de almacenamiento del algoritmo hash debe ser un archivo ZIP. Si el archivo de almacenamiento contiene varios archivos JAR y otros archivos auxiliares, asegúrese de que todos se incluyen en el archivo ZIP.

- Nombre de clase canónico de la implementación de algoritmos hash.

Nota: Por ejemplo, introduzca `$(HASHING_CLASS_NAME)`.

Se muestra una lista de opciones de proveedor de certificados.

16. Para seleccionar un proveedor de certificados para MDM Hub con el fin de autenticar las aplicaciones de confianza, elija una de las siguientes opciones:

- Para elegir el proveedor de certificados predeterminado, pulse **Intro**.
- Para elegir un proveedor de certificados personalizado, escriba *Personalizado* y pulse **Intro**.

17. Si ha escrito Personalizado en el paso anterior, proporcione la siguiente información para el proveedor de certificados personalizado:

a. Introduzca la ubicación del archivo de almacenamiento del proveedor de certificados.

Nota: El archivo de almacenamiento del proveedor de certificados debe ser un archivo ZIP. Si usa un proveedor de certificados personalizado, asegúrese de que el directorio <directorio de instalación de MDM Hub>/server/resources/certificates esté vacío. En un entorno de WebSphere, el usuario de MDM Hub también debe tener permisos de acceso y escritura para el directorio de certificados.

b. Introduzca el nombre de clase del proveedor de certificados y, a continuación, pulse **Intro**.

Aparece una lista de opciones del servidor de aplicaciones.

18. Introduzca el número del servidor de aplicaciones que desea seleccionar y pulse **Intro**.

Aparece la información del servidor de aplicaciones.

19. Configure los valores de WebLogic.

a. Especifique la ruta de acceso al dominio WebLogic en el que desea instalar el Servidor del concentrador y pulse **Intro**.

Aparece el mensaje sobre la información de inicio de sesión del servidor de aplicaciones WebLogic.

b. Introduzca el nombre de host, el nombre del servidor, el nombre de usuario, la contraseña y el puerto de escucha del servidor WebLogic, o acepte los valores predeterminados y pulse **Intro**.

20. Pulse **Intro**.

Aparece el símbolo del sistema para seleccionar la base de datos.

21. Introduzca el número correspondiente a Microsoft SQL 2012 y pulse **Intro**.

22. Especifique la configuración de la base de datos de Microsoft SQL 2012 a la que desea conectarse.

Pulse **Intro** para aceptar los valores predeterminados o reemplace los valores predeterminados con los valores correctos.

La siguiente tabla describe los mensajes:

Solicitud	Descripción
Servidor	Nombre del servidor.
Puerto	Número de puerto de la Base de datos principal de MDM Hub.
Nombre de la base de datos	Nombre de la Base de datos principal de MDM Hub.
Nombre de usuario DBO	Nombre de usuario del propietario de la Base de datos principal de MDM Hub.
Contraseña DBO	Contraseña del propietario de la Base de datos principal de MDM Hub.

23. Pulse **Intro**.

24. Si desea instalar la versión de paquete con licencia de ActiveVOS Server, pulse **Intro** para decir Sí. En caso contrario, escriba 2 para decir No y pulse **Intro**.

Si selecciona Sí, el programa de instalación le pedirá que proporcione información sobre su instalación de ActiveVOS.

a. Especifique la ubicación donde desee instalar ActiveVOS Server.

b. Especifique la URL que desea utilizar para invocar los servicios web de MDM y ActiveVOS.

- c. Introduzca la información sobre la base de datos de ActiveVOS que especificó al crear el esquema de ActiveVOS.
 - d. Especifique la ubicación del archivo de instalación de ActiveVOS Server.
 - e. Escriba un nombre de usuario y una contraseña para crear un usuario administrativo para la Consola de administración del servidor ActiveVOS.
Importante: El nombre de usuario y la contraseña deben ser los mismos que los de la Consola ActiveVOS que se crearon en el servidor de aplicaciones.
25. Pulse **Intro**.
Aparecerá la ventana de instalación de Informatica Platform.
26. Si desea instalar Informatica Platform, pulse **Intro** para decir Sí. En caso contrario, escriba 2 para decir No y pulse **Intro**.
Aparecen los mensajes de ubicación de los archivos de almacenamiento y de respuesta de la instalación de Informatica Platform.
27. Especifique las ubicaciones de los archivos de almacenamiento y de respuesta de la instalación de Informatica Platform y pulse **Intro**.
28. Especifique las opciones del juego de herramientas de uso del producto.
- a. Introduzca el sector al que pertenece la organización y, a continuación, pulse **Intro**.
 - b. Introduzca el tipo de entorno. Escriba 1 para Producción; 2 para Prueba; o 3 para Desarrollo. A continuación, pulse **Intro**.
29. Seleccione si tiene un servidor proxy. Pulse **Intro** para Sí. En caso contrario, escriba 2 para decir No y, a continuación, pulse **Intro**.
Puede introducir los siguientes detalles del servidor proxy:
- Nombre/IP del servidor proxy
 - Puerto del servidor proxy
 - Nombre de dominio del servidor proxy (dejar en blanco si no se aplica).
 - Nombre de usuario del servidor proxy (dejar en blanco si no se aplica).
 - Contraseña del servidor proxy. Deje este campo en blanco si no es aplicable.
- Aparece el resumen de las opciones de instalación.
30. Elija si desea ejecutar el script `postInstallSetup` como parte de la instalación o si desea ejecutarlo manualmente más tarde.
Importante: En un entorno de WebLogic 12.2.1.3 o posterior, si ha decidido instalar ActiveVOS o si ha decidido usar el protocolo T3S de WebLogic, seleccione **No, lo ejecutaré yo mismo más tarde**.
31. Compruebe la información en el resumen previo a la instalación. Si la información es correcta, pulse **Intro** para iniciar la instalación.
El Servidor del concentrador se instala según la información de configuración que proporcione. Cuando el proceso se completa, aparece el mensaje de instalación completada.
32. Pulse **Intro** para salir del programa de instalación.

Generar un archivo de propiedades de instalación silencioso

Puede generar un archivo de propiedades silencioso que utilice para ejecutar una instalación silenciosa. Para generar un archivo de propiedades silencioso, utilice la opción de la línea de comandos `-r`.

1. Inicie el servidor de aplicaciones.

2. Abra una línea de comandos y ejecute el siguiente comando:

En UNIX. `./hub_install.bin -r <ruta a la ubicación del archivo de respuesta>
installer.properties`

En Windows. `hub_install.exe -r <ruta a la ubicación del archivo de respuesta>
installer.properties`

El archivo de respuesta `installer.properties` se genera en la ubicación especificada.

Instalar el Servidor del concentrador en modo silencioso

Puede instalar el Servidor del concentrador en modo silencioso. Antes de iniciar la instalación silenciosa, asegúrese de que ha configurado el archivo de propiedades de la instalación silenciosa.

1. Inicie el servidor de aplicaciones.

2. Abra una línea de comandos y ejecute el siguiente comando:

En UNIX. `./hub_install.bin -f <ruta de acceso al archivo de propiedades de instalación silenciosa del servidor del concentrador>`

En Windows. `hub_install.exe -f <ruta de acceso al archivo de propiedades de instalación silenciosa del servidor del concentrador>`

El programa de instalación en modo silencioso se ejecuta en segundo plano. El proceso puede tardar un tiempo.

3. Si ejecutó el script `postInstallSetup` para el servidor del concentrador como parte de la instalación silenciosa, compruebe el archivo `postinstallSetup.log` para asegurarse de que la instalación se realizó correctamente.

El archivo de registro se encuentra en el siguiente directorio: `<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/logs`.

Instalar el Servidor del concentrador en entornos con servidores administrados

Si tiene un entorno con un servidor de administración y servidores administrados, puede instalar el servidor del concentrador en el servidor de administración y en cada servidor administrado. Puede instalar en entornos con o sin clústeres.

Asegúrese de que la estructura de directorios de la instalación del Servidor del concentrador sea la misma en todos los nodos.

1. Inicie el servidor de administración de WebLogic y los servidores administrados en todos los equipos.
2. Abra un símbolo del sistema y desplácese hasta el programa de instalación del Servidor del concentrador en el directorio de distribución.

De manera predeterminada, el programa de instalación está en el siguiente directorio:

```
<directorio de distribución de MDM Hub>/<nombre del sistema operativo>/mrmsserver
```

3. Para iniciar el programa de instalación del Servidor del concentrador, ejecute el siguiente comando:

En UNIX. `./hub_install.bin -DSIPERIAN_INSTALL_PREREQ_VALIDATION=false`

En Windows. `hub_install.exe -DSIPERIAN_INSTALL_PREREQ_VALIDATION=false`

Inicie el programa de instalación del servidor del concentrador en el servidor de administración y todos los servidores administrados del clúster.

4. Seleccione el idioma para la instalación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
Aparece la ventana **Introducción**.
5. Haga clic en **Siguiente**.
Se abrirá la ventana de **Acuerdo de licencia**.
6. Seleccione la opción **Acepto los términos del acuerdo de licencia** y después haga clic en **Siguiente**.
Aparece la ventana **Elegir una carpeta de instalación**.
7. Seleccione la ubicación de la instalación del Servidor del concentrador.
 - Para elegir la ubicación predeterminada, haga clic en **Siguiente**.
 - Para especificar una ruta de acceso, escriba la ruta a la carpeta de instalación y haga clic en **Siguiente**.
Nota: La instalación genera un error si se especifica una ruta de acceso que tiene espacios en los nombres de directorio o de carpeta.
 - Para elegir otra ubicación, haga clic en **Elegir** y después en **Siguiente**.
8. En UNIX, elija una carpeta de vínculo o seleccione la opción para no crear vínculos y haga clic en **Siguiente**. En Windows, seleccione la ubicación para crear un icono del producto o seleccione la opción para no crear un icono del producto.
9. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la ventana **Introducir la ubicación del archivo de licencia**.
10. Haga clic en **Seleccionar** para seleccionar un archivo de licencia y haga clic en **Siguiente**.
Se abre la ventana **Seguridad avanzada**.
11. Seleccione WebLogic y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
Aparece la ventana **Página de inicio del servidor de aplicaciones WebLogic**.

12. Configure los siguientes valores del servidor WebLogic:
- Elija una ruta de acceso al directorio de instalación del dominio WebLogic para el dominio que desee utilizar para MDM Hub. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana **Iniciar sesión en el servidor de aplicaciones WebLogic**.

- Introduzca la siguiente información de inicio de sesión del servidor WebLogic:

Nombre de campo	Descripción
Host	Nombre del ordenador host que alberga la instalación de WebLogic. Para implementar la aplicación MDM Hub en un puerto WebLogic distinto de 7001, establezca el nombre de host y la dirección IP del nombre de host de WebLogic. No utilice localhost.
Servidor	Nombre de la instancia del Servidor WebLogic en el dominio en el que WebLogic está implementado.
Nombre de usuario	Nombre del usuario para la instalación de WebLogic.
Contraseña	Contraseña que corresponde al usuario de WebLogic.
Número de puerto	Número del puerto en el que escucha el Servidor de administración.

13. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana **Seleccionar la base de datos**.

14. Seleccione **Microsoft SQL 2012** y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana **Información sobre la base de datos Microsoft SQL Server**.

15. Especifique los siguientes parámetros de configuración para crear el origen de datos J2EE y haga clic en **Siguiente**.

Nombre de campo	Descripción
Servidor	Nombre del servidor.
Puerto	Número de puerto del Base de datos principal de MDM Hub.
Nombre de la base de datos	Nombre del Base de datos principal de MDM Hub.
Nombre de usuario DBO	Nombre de usuario del propietario de la Base de datos principal de MDM Hub.
Contraseña DBO	Contraseña del propietario de la base de datos de la Base de datos principal de MDM Hub.

Se abre la ventana **Instalar ActiveVOS**.

16. Si desea instalar la versión de paquete con licencia de Informatica ActiveVOS, seleccione **Sí** y realice los siguientes subpasos: De lo contrario, seleccione **No** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

- En la página **Elija la carpeta de instalación de ActiveVOS**, acepte la ruta de instalación predeterminada o especifique la ubicación que prefiera. Haga clic en **Siguiente**.

- b. En la página **Información de la base de datos**, introduzca los detalles de la base de datos que ha especificado al crear el esquema de la base de datos de ActiveVOS y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - c. En la página **URL web del servidor de aplicaciones**, acepte la URL predeterminada o especifique la URL que desee utilizar para llamar a los servicios web de ActiveVOS. Asegúrese de que la URL contenga el número de puerto correcto para la conexión con el servidor de aplicaciones. Haga clic en **Siguiente**.

El script de configuración posterior a la instalación utiliza la URL para llamar a los servicios web de ActiveVOS, implementar los flujos de trabajo de MDM predefinidos en ActiveVOS y crear la asignación de URN.
 - d. En la página del **programa de instalación de ActiveVOS**, haga clic en **Seleccionar** y desplácese hasta el archivo de instalación ActiveVOS_Server en el paquete de distribución. Haga clic en **Siguiente**.
 - e. Escriba el nombre de usuario administrativo y la contraseña para crear un usuario administrativo para la Consola de ActiveVOS.

Importante: El nombre de usuario y la contraseña deben ser los mismos que los de la Consola ActiveVOS que se crearon en el servidor de aplicaciones.
 - f. Haga clic en **Siguiente**.
17. Seleccione una de las siguientes opciones de instalación de Informatica Platform:
 - **Sí.** Se instala Informatica Platform.
 - **No.** No se instala Informatica Platform.
 18. Si selecciona **Sí** en el paso anterior, haga clic en **Seleccionar** y desplácese hasta las siguientes ubicaciones de archivo de Informatica Platform:
 - Archivo de respuesta de la instalación
 - Archivo de instalación de la plataforma
 19. En la página Juego de herramientas de uso del producto, seleccione el sector al que pertenece la organización y el tipo de entorno.
 20. Si desea usar un servidor proxy, seleccione **Sí** e introduzca los detalles del servidor proxy. De lo contrario, seleccione **No**.

Puede introducir los siguientes detalles del servidor proxy:

 - Nombre/IP del servidor proxy
 - Puerto del servidor proxy
 - Nombre de dominio del servidor proxy (dejar en blanco si no se aplica).
 - Nombre de usuario del servidor proxy (dejar en blanco si no se aplica).
 - Contraseña del servidor proxy. Deje este campo en blanco si no es aplicable.
 21. Haga clic en **Siguiente**.

Aparecerá la página de implementación.
 22. Seleccione la opción del script de configuración posterior a la instalación **No, lo ejecutaré yo mismo más tarde**.

La opción **No, lo ejecutaré yo mismo más tarde** le permite ejecutar manualmente el script de configuración posterior a la instalación más tarde.
 23. Haga clic en **Siguiente**.

Aparecerá la ventana **Resumen previo a la instalación**.

24. Haga clic en **Siguiente**.

Aparecerá la ventana **Resumen previo a la instalación**.

25. Después de que la ventana Resumen previo a la instalación muestre las opciones que desea, haga clic en **Instalar** para iniciar el proceso de instalación.

Cuando finalice la instalación, aparecerá la ventana **Instalación completada**.

26. Haga clic en **Terminado** para salir del programa de instalación del Servidor del concentrador.

Si utiliza el IP del clúster de desarrollo, puede acceder al Servidor del concentrador a través de los nodos en el clúster. Si utiliza el IP del clúster de producción, puede utilizar los nombres de clúster para acceder al Servidor del concentrador. Después de iniciar la aplicación Servidor del concentrador, la agrupación en clústeres de EJB distribuirá las solicitudes entre los servidores administrados y administrará cualquier conmutación por error.

CAPÍTULO 5

Tareas posteriores a la instalación del Servidor del concentrador

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Copiar los archivos de registro de la instalación, 48](#)
- [Verificar la versión y el número de compilación, 49](#)
- [Configurar el nombre de la base de datos principal de MDM Hub, 50](#)
- [Comprobar y establecer la configuración del servidor de aplicaciones \(condicional\), 50](#)
- [Implementar las aplicaciones del servidor del concentrador \(condicional\), 52](#)
- [Usar un script para implementar aplicaciones del servidor del concentrador \(condicional\), 53](#)
- [Implementar manualmente las aplicaciones del servidor del concentrador \(condicional\), 54](#)
- [Reiniciar WebLogic, 64](#)
- [Configurar la memoria caché de metadatos \(opcional\), 64](#)
- [Iniciar la Consola del concentrador, 66](#)
- [Registrar un Almacén de referencias operativas, 67](#)

Copiar los archivos de registro de la instalación

Los archivos de registro de la instalación son útiles para solucionar problemas del proceso de instalación del Servidor del concentrador. Copie los archivos de registro en el directorio de documentación de la instalación.

El Servicio internacional de atención al cliente de Informática puede solicitar copias de los archivos de registro si se pone en contacto con ellos en relación a problemas de instalación.

En la siguiente tabla se describen los diferentes tipos de archivos de registro de instalación:

Tipo de archivo de registro	Descripción
Registro de instalación	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de archivo. Informatica_MDM_Hub_Server_Install_<marca de tiempo>.xml. - Ubicación: <directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/UninstallerData/logs. - Contenido. directorios y entradas de registro creados, nombres de los archivos instalados y de los comandos ejecutados, y estado de cada archivo instalado.
Registro de requisitos previos de instalación	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de archivo. installPrereq.log. - Ubicación: <directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/logs. - Contenido. registros de las comprobaciones de requisitos previos que realiza el programa de instalación.
Registro de depuración	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de archivo. infamdm_installer_debug.txt. - Ubicación: <directorio de instalación de MDM Hub> /hub/server. - Contenido. información detallada acerca de las decisiones que se han tomado durante la instalación, así como las acciones que ha realizado el programa de instalación.
Registro de configuración posterior a la instalación	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de archivo. postInstallSetup.log. - Ubicación: <directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/logs. - Contenido. Resumen de las acciones realizadas por el programa de instalación durante el proceso posterior a la instalación y los errores en este proceso.
Registro del Servidor del concentrador	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de archivo. cmxserver.log. - Ubicación: <directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/logs. - Contenido. resumen de las operaciones del Servidor del concentrador.
Registros de WebLogic	<ul style="list-style-type: none"> - Nombres de archivo. access.log, <servidor de WebLogic>.log y <dominio de WebLogic>.log. - Ubicación: <dominio de WebLogic>/servers/<servidor de WebLogic>/logs. - Contenido. información de procesos del servidor WebLogic, como estado de procesamiento de mensajes, estado de conexión de JMS, detalles de transacción, excepciones de Java y detalles de acceso a archivos.

Verificar la versión y el número de compilación

Asegúrese de que la versión y el número de compilación del servidor del concentrador instalado sean correctos.

1. Abra una línea de comandos y desplácese al directorio siguiente: <directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/bin

2. Para comprobar la versión y el número de compilación del servidor del concentrador, ejecute el siguiente comando:

En UNIX. `versionInfo.sh`

En Windows. `versionInfo.bat`

Nota: Para los sistemas AIX, cambie el script `versionInfo.sh` para ejecutar Java desde el directorio <inicio de Java>/jre/bin.

Configurar el nombre de la base de datos principal de MDM Hub

Si la Base de datos principal de MDM Hub tiene un nombre distinto que `cmx_system`, configure el nombre de la Base de datos principal de MDM Hub en el archivo `cmxserver.properties`.

1. Abra el archivo `cmxserver.properties` en el siguiente directorio:
<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/resources
2. Establezca la propiedad `cmx.server.masterdatabase.schemaname` en el nombre que haya especificado para la Base de datos principal de MDM Hub, el cual especificó Base de datos principal de MDM Hubal crearla.

Comprobar y establecer la configuración del servidor de aplicaciones (condicional)

Compruebe y configure la configuración del servidor de aplicaciones según los requisitos del entorno de MDM Hub.

En la siguiente tabla se describen las tareas de configuración que puede realizar:

Tarea de configuración	Descripción
Editar la configuración del servidor de aplicaciones	Es obligatorio si ejecuta el script <code>postInstallSetup</code> durante la instalación y el script falla debido a una configuración incorrecta del servidor de aplicaciones.
Configurar el servidor del concentrador en entornos con servidores administrados	Es obligatorio si ha instalado el servidor del concentrador en un entorno con servidores administrados.

Editar la configuración del servidor de aplicaciones

Si ejecuta el script `postInstallSetup` durante la instalación y el script falla debido a una configuración incorrecta del servidor de aplicaciones, edite el archivo `build.properties`. Además, si desea cambiar cualquier configuración del servidor de aplicaciones, edite el archivo.

1. Abra el archivo `build.properties` en el siguiente directorio:
`<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/bin`
2. Edite la configuración del servidor de aplicaciones y guarde el archivo.

Después de editar el archivo `build.properties`, asegúrese de que ejecuta el script `postInstallSetup` para implementar las aplicaciones del Servidor del concentrador.

Configurar las propiedades del Servidor del concentrador en entornos con servidores administrados

Si ha instalado el Servidor del concentrador en un entorno con servidores administrados, configure las propiedades del Servidor del concentrador en el servidor de administración y en cada servidor administrado. Configure las propiedades del Servidor del concentrador en el archivo `cmxserver.properties`.

Por ejemplo, un entorno de WebLogic cuenta con dos servidores administrados que se ejecutan en `host1` y `host2`, y utilizan los puertos RMI 8001 y 8002. Debe configurar las propiedades de clúster de WebLogic en ambos servidores administrados.

1. Detenga el servidor de aplicaciones de WebLogic en el servidor de administración y en todos los servidores administrados del clúster.
2. En el servidor de administración y en todos los servidores administrados, abra el archivo `cmxserver.properties` del siguiente directorio:

`<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/resources`

3. Configure las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
<code>cmx.appserver.hostname</code>	Especifica los nombres de los equipos, separados por comas, de todos los servidores administrados. Por ejemplo, si el entorno de WebLogic cuenta con dos servidores administrados que se ejecutan en <code>host1</code> y <code>host2</code> , establezca la propiedad como <code>cmx.appserver.hostname=host1,host2</code> .
<code>cmx.appserver.rmi.port</code>	Especifica los números de los puertos RMI, separados por comas, que utilizan los servidores administrados. Por ejemplo, si los servidores administrados en el entorno de clústeres de WebLogic utilizan los puertos RMI 8001 y 8002, establezca la propiedad en <code>cmx.appserver.rmi.port=8001,8002</code> .

En la descripción de las propiedades, el nombre de host y el número de puerto del primer servidor son `host1` y `8001`, respectivamente. Para el segundo servidor se utilizan `host2` y `8002`.

Implementar las aplicaciones del servidor del concentrador (condicional)

Debe implementar las aplicaciones del servidor del concentrador en el mismo equipo en el que instale el servidor del concentrador.

Las aplicaciones del servidor del concentrador deben ser capaces de encontrar la instalación del servidor del concentrador desde la que se implementan. Por tanto, no transfiera los archivos EAR para implementarlos en otro equipo. Por ejemplo, instala el servidor del concentrador en un equipo de prueba e implementa las aplicaciones en el equipo de producción. Las aplicaciones que implementa en el equipo de producción no pueden encontrar la instalación en el equipo de prueba para obtener información, como la configuración del registro.

Debe implementar las aplicaciones del servidor del concentrador en los siguientes escenarios:

- La instalación está en un entorno de varios nodos del servidor de aplicaciones o un entorno de clúster.
- La instalación finaliza, pero ocurre un error en el script `postInstallSetup` que ejecuta durante la instalación.
- Ha omitido el script `postInstallSetup` durante la instalación.

Para implementar las aplicaciones del servidor del concentrador, utilice uno de los siguientes procedimientos descritos en la siguiente tabla:

Procedimiento	Descripción
Uso de un script para la implementación	Ejecute el script <code>postInstallSetup</code> para implementar las aplicaciones del servidor del concentrador. Además, el script crea orígenes de datos y configura colas de mensajes JMS. Si se implementa en un entorno con servidores administrados, asegúrese de especificar los destinos de las implementaciones mediante la Consola de administración del Servidor WebLogic.
Implementación manual	Implemente manualmente las aplicaciones del servidor del concentrador. Además, debe crear manualmente orígenes de datos y configurar colas de mensajes JMS.

Importante: Si la instalación se encuentra en un entorno de clústeres o varios nodos del servidor de aplicaciones, implemente en primer lugar las aplicaciones del servidor del concentrador en un nodo. Antes de implementar las aplicaciones del servidor del concentrador en los otros nodos, copie todos los archivos del directorio `certificates` del nodo que tiene la implementación en el directorio `certificates` de todos los demás nodos. El directorio `certificates` se encuentra en la siguiente ubicación: `<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/resources`.

Usar un script para implementar aplicaciones del servidor del concentrador (condicional)

Si ha omitido el script `postInstallSetup` durante la instalación, ejecútelo. En el proceso posterior a la instalación se implementan las aplicaciones del Servidor del concentrador, se crean los orígenes de datos y se configuran las colas de mensajes JMS.

1. Si usa un entorno con servidores administrados en el que el servidor de administración y los servidores administrados se encuentran en distintos equipos, copie los siguientes archivos de implementación en el directorio de instalación de MDM Hub del servidor de administración:

Nombre del archivo de implementación	Descripción
<code>siperian-mrm.ear</code>	Obligatorio. La aplicación del Servidor del concentrador.
<code>provisioning-ear.ear</code>	Obligatorio. La aplicación de la herramienta de aprovisionamiento.
<code>entity360view-ear.ear</code>	Opcional. El marco de Entidad 360.
<code>informatica-mdm-platform-ear.ear</code>	Opcional. La aplicación de Informatica Platform.
<code>ave_weblogic.ear</code>	Opcional. La aplicación del servidor de ActiveVOS.
<code>activevos-central.war</code>	Opcional. La aplicación ActiveVOS Central.

Los archivos de implementación se encuentran en el siguiente directorio:

```
<directorio de instalación de MDM Hub> /hub/server
```

2. Abra un símbolo del sistema y cambie al directorio siguiente:

```
<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server
```

3. Ejecute el script `postInstallSetup`.

Nota: Si no ha instalado la versión de ActiveVOS integrada en el programa de instalación de MDM Hub, no incluya nombres de usuario ni contraseñas de ActiveVOS en el comando. En los entornos de WebLogic 12.2.1 o posteriores, si ha instalado la versión de ActiveVOS que se incluye con el programa de instalación de MDM Hub, ejecute el script añadiendo la opción `-Dinstall.avos.patch=true`.

En UNIX.

```
./postInstallSetup.sh -Dweblogic.password=<WebLogic password>  
-Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password>  
-Davos.username=<ActiveVOS Console username>  
-Davos.password=<ActiveVOS Console password>  
-Davos.jdbc.database.username=<ActiveVOS database username>  
-Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

Nota: Si incluye un signo de exclamación (!) en la contraseña, debe incluir una barra diagonal inversa antes del signo de exclamación. Por ejemplo, si su contraseña es `!!cmx!!`, introduzca la siguiente contraseña: `\\!\\cmx\\!\\!`

En Windows.

```
postInstallSetup.bat  
-Dweblogic.password=<WebLogic password>  
-Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password>  
-Davos.username=<ActiveVOS Console username>  
-Davos.password=<ActiveVOS Console password>
```

```
-Davos.jdbc.database.username=<ActiveVOS database username>
-Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

Las credenciales de la consola de ActiveVOS son las mismas que las del usuario administrativo del servidor de aplicaciones.

Las credenciales de la base de datos de ActiveVOS son las mismas que las que se han utilizado para ejecutar el script `create_bpm`.

4. Si se implementa en un entorno con servidores administrados, asegúrese de especificar los destinos de las implementaciones en la Consola de administración del WebLogic Server.
 - a. Especifique todos los servidores administrados como destinos para las siguientes implementaciones del Servidor del concentrador:

Nombre del archivo de implementación	Descripción
siperian-mrm.ear	Obligatorio. La aplicación del Servidor del concentrador.
provisioning-ear.ear	Obligatorio. La aplicación de la herramienta de aprovisionamiento.
entity360view-ear.ear	Opcional. El marco de Entidad 360.
informatica-mdm-platform-ear.ear	Opcional. La aplicación de Informatica Platform.
ave_weblogic.ear	Opcional. La aplicación del servidor de ActiveVOS.
activevos-central.war	Opcional. La aplicación ActiveVOS Central.

- b. Especifique todos los servidores administrados como destinos para el módulo JMS `SiperianModule`.
 - c. Especifique todos los servidores administrados como destinos para los siguientes orígenes de datos:
 - Origen de datos de la base de datos principal de MDM Hub
 - Origen de datos del almacén de referencias operativas
 - d. Especifique todos los servidores administrados como destinos para las clases de inicio y cierre.

Para obtener más información, consulte la documentación de WebLogic.

Implementar manualmente las aplicaciones del servidor del concentrador (condicional)

Si ha omitido el script `postInstallSetup` durante la instalación o si el script `postInstallSetup` falla, puede implementar manualmente las aplicaciones del servidor del concentrador. Asegúrese de que implementa las aplicaciones del servidor del concentrador desde el directorio de instalación del servidor del concentrador.

Realice las siguientes tareas para implementar las aplicaciones del servidor del concentrador:

1. Crear orígenes de datos
2. Configurar colas de mensajes JMS

3. Reempaquetar las aplicaciones del servidor del concentrador
4. Implementar las aplicaciones del servidor del concentrador
5. Configurar las colas de mensajes JMS en el servidor del concentrador
6. Configurar recursos de servidor para Informatica Data Director (IDD)

Paso 1. Crear orígenes de datos

Antes de implementar manualmente las aplicaciones del servidor del concentrador, cree orígenes de datos. Además, si desea configurar varios Servidores de procesos o solucionar problemas de instalación, cree orígenes de datos.

1. Instale el controlador JDBC.
2. Cree un origen de datos de Base de datos principal de MDM Hub.
3. Cree un origen de datos del Almacén de referencias operativas.

Paso 1. Instalar el controlador JDBC

Antes de crear orígenes de datos para la base de datos principal de MDM Hub y el Almacén de referencias operativas (ORS), instale el controlador JDBC.

Póngase en contacto con Microsoft para obtener la versión compatible del controlador JDBC.

1. Copie el controlador JDBC en el siguiente directorio:

<directorio de instalación de WebLogic>/wlserver/server/lib

2. Añada la ruta de acceso al controlador JDBC a la variable CLASSPATH en el siguiente archivo:

En UNIX. <dominio de WebLogic>/bin/setDomainEnv.sh

En Windows. <dominio de WebLogic>\bin\setDomainEnv.cmd

Nota: Coloque la ruta de acceso al controlador JDBC antes de la ruta de acceso a otras bibliotecas del servidor WebLogic.

Paso 2. Crear un origen de datos de la base de datos principal de MDM Hub

Después de instalar el controlador de JDBC, cree un origen de datos para la Base de datos principal de MDM Hub.

1. En la Consola de administración de WebLogic, haga clic en el botón **Bloquear y editar** para adquirir un bloqueo.
2. Haga clic en **Servicios > JDBC > Orígenes de datos**, y luego en **Nuevo**.
Aparece la página **Propiedades de orígenes de datos de JDBC**.

3. Especifique las siguientes propiedades del origen de datos:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del origen de datos de JDBC. Establezca el nombre en Origen de datos principal de MDM.
Nombre de JNDI	Ruta de JNDI al lugar al que estará enlazado el origen de datos JDBC. Especifique jdbc/siperian-cmx_system-ds.
Tipo de base de datos	Tipo de base de datos a la que desea conectarse. Seleccione MS SQL Server .
Controlador de base de datos	Controlador JDBC que desea utilizar para conectarse a la base de datos. Seleccione Controlador de MS SQL Server (Type 4 XA) versiones: 2005 o posterior .

4. Haga clic en **Siguiente** y haga clic de nuevo en **Siguiente**. Aparece la página **Propiedades de conexión**.
5. Introduzca valores para las siguientes propiedades de conexión:

Propiedad	Descripción
Nombre de la base de datos	Nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
Nombre de host	Nombre DNS o dirección IP del servidor que aloja la base de datos. Para implementar la aplicación MDM Hub en un puerto WebLogic distinto de 7001, establezca el nombre de host y la dirección IP del host WebLogic. No utilice localhost.
Puerto	Puerto en el que el servidor de la base de datos escucha las solicitudes de conexión.
Nombre de usuario de la base de datos	Nombre de usuario de la base de datos que desea utilizar para cada conexión en el origen de datos.
Contraseña	Contraseña de la cuenta del usuario de la base de datos.
Confirmar contraseña	Contraseña de la cuenta del usuario de la base de datos.

6. Haga clic en **Siguiente**. Aparece la página **Probar conexión de base de datos**.
7. Haga clic en **Probar configuración** para probar las conexiones del controlador. Si la prueba falla, debe actualizar los valores en la página **Propiedades de conexión** y volver a intentar la conexión hasta que se establezca correctamente.
8. Haga clic en **Siguiente** y seleccione el servidor donde desea implementar el origen de datos.
9. Haga clic en **Finalizar** y luego en **Activar cambios**.

Paso 3. Crear un origen de datos del Almacén de referencias operativas

Cree un origen de datos para cada Almacén de referencias operativas.

1. En la Consola de administración de WebLogic, haga clic en el botón **Bloquear y editar** para adquirir un bloqueo.

2. Haga clic en **Servicios > JDBC > Orígenes de datos**, y luego en **Nuevo**.
Aparece la página **Propiedades de orígenes de datos de JDBC**.
3. Especifique las siguientes propiedades del origen de datos:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del origen de datos de JDBC. Establezca el nombre en Origen de datos ORS de MDM.
Nombre de JNDI	Ruta de JNDI al lugar al que estará enlazado el origen de datos JDBC. Especifique jdbc/siperian-<nombre de host de Microsoft SQL Server>-<nombre de Almacén de referencias operativas>-ds.
Tipo de base de datos	Tipo de base de datos a la que desea conectarse. Seleccione MS SQL Server .
Controlador de base de datos	Controlador JDBC que desea utilizar para conectarse a la base de datos. Seleccione Controlador de MS SQL Server (Type 4 XA) versiones: 2005 o posterior .

4. Haga clic en **Siguiente** y haga clic de nuevo en **Siguiente**.
Aparece la página **Propiedades de conexión**.
5. Introduzca valores para las siguientes propiedades de conexión:

Propiedad	Descripción
Nombre de la base de datos	Nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
Nombre de host	Nombre DNS o dirección IP del servidor que aloja la base de datos. Para implementar la aplicación MDM Hub en un puerto WebLogic distinto de 7001, establezca el nombre de host y la dirección IP del host WebLogic. No utilice localhost.
Puerto	Puerto en el que el servidor de la base de datos escucha las solicitudes de conexión.
Nombre de usuario de la base de datos	Nombre de usuario de la base de datos que desea utilizar para cada conexión en el origen de datos.
Contraseña	Contraseña de la cuenta del usuario de la base de datos.
Confirmar contraseña	Contraseña de la cuenta del usuario de la base de datos.

6. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Probar conexión de base de datos**.
7. Haga clic en **Probar configuración** para probar las conexiones del controlador.
Si la prueba falla, debe actualizar los valores en la página **Propiedades de conexión** y volver a intentar la conexión hasta que se establezca correctamente.
8. Haga clic en **Siguiente** y seleccione el servidor donde desea implementar el origen de datos.
9. Haga clic en **Finalizar** y luego en **Activar cambios**.

Paso 2. Configurar colas de mensajes JMS

Antes de implementar manualmente las aplicaciones del servidor del concentrador, configure las colas de mensajes JMS. Además, para solucionar problemas, es posible que deba configurar manualmente las colas de mensajes JMS. Por ejemplo, configure manualmente las colas de mensajes si el proceso automatizado de creación de colas falla o si las colas se descartan accidentalmente tras la instalación.

El Marco de servicios de integración (SIF) utiliza un bean controlado por mensajes en la cola de mensajes JMS para procesar las solicitudes SIF asincrónicas entrantes. Configure la cola de mensajes y la fábrica de conexiones para el servidor de aplicaciones que se utiliza para la implementación de MDM Hub. Cuando configure una cola de mensajes JMS, también puede crear una fábrica de conexiones.

Para configurar la cola de mensajes JMS, realice las siguientes tareas:

1. Cree un módulo y un servidor de JMS.
2. Cree una fábrica de conexiones para el módulo.
3. Añada las colas de mensajes JMS al módulo.
4. Cree una cola de implementación secundaria.

Nota: Cuando cree colas de mensajes de JMS para MDM Hub en un entorno de clústeres, asegúrese de seleccionar un servidor de destino que pueda migrar. Cuando configure el módulo de JMS, seleccione como destino **"Todos los servidores en el clúster"**. Para obtener más información, consulte la documentación de WebLogic.

Paso 1. Crear un módulo y un servidor de JMS

Utilice la consola de administración de WebLogic para crear una cola de mensajes JMS. Cree un servidor de JMS y un módulo para la cola de mensajes.

1. Inicie la Consola de WebLogic y haga clic en **Bloquear y editar**.
2. Desplácese a **Servicios > Mensajes > Servidores de JMS**.
3. Cree un servidor de JMS con el nombre `SiperianJMSServer` y haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione el nombre del servidor en la lista **Destino** y haga clic en **Finalizar**.
5. Desplácese hasta **Servicios > Mensajes > Módulos de JMS**.
6. Cree un módulo de JMS con el nombre `SiperianModule` y haga clic en **Siguiente**.
7. Seleccione la casilla de verificación **Servidor de destino**.
8. Haga clic en **Siguiente** y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.

Paso 2. Configurar una fábrica de conexiones para el módulo

Cree y configure una fábrica de conexiones para el módulo que ha creado.

1. Desplácese al `SiperianModule` que ha creado en el ["Paso 1. Crear un módulo y un servidor de JMS" en la página 58](#).
2. Haga clic en **New** debajo de **Summary of Resources**.
3. Elija **Fábrica de conexiones** y haga clic en **Siguiente**.
4. Especifique `siperian.mrm.jms.xaconnectionfactory` para el nombre y el nombre de JNDI y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
5. Seleccione **Servidor de destino** y haga clic en **Finalizar**.

Se crea la fábrica de conexiones `siperian.mrm.jms.xaconnectionfactory`.

6. En **Configuración**, vaya a la fábrica de conexiones `siperian.mrm.jms.xaconnectionfactory` que ha creado.
7. Haga clic en **Transacciones**.
8. Habilite **Habilitar fábrica de conexiones XA** y haga clic en **Guardar**.

Paso 3. Añadir colas de mensajes al módulo

Puede añadir colas de mensajes JMS al módulo que ha creado.

1. Desplácese a **SiperianModule** y haga clic en **Nuevo** en **Resumen de recursos**.
2. Elija **Cola** y haga clic en **Siguiente**.
3. Especifique `siperian.sif.jms.queue` para el nombre y el nombre de JNDI y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
4. Elija el servidor JMS que creó en el ["Paso 1. Crear un módulo y un servidor de JMS" en la página 58](#) y haga clic en **Finalizar**.
5. Haga clic en **Activar cambios**.

Paso 4. Crear una cola de subimplementación

Después de añadir colas de mensajes JMS al módulo que ha creado, cree una cola de implementación secundaria.

1. En **Resumen de recursos**, vaya a **SiperianModule** y haga clic en **Nuevo**.
2. Elija **Cola** y haga clic en **Siguiente**.
3. Haga clic en el botón **Crear una implementación secundaria**.
4. Compruebe que el **Nombre de la implementación secundaria** es `siperian.sif.jms.queue` y haga clic en **Aceptar**.
5. Especifique `siperian.sif.jms.queue` para el nombre y el nombre de JNDI y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
6. Elija el servidor JMS que acaba de crear y haga clic en **Finalizar**.
7. Haga clic en **Activar cambios**.

Paso 5. Crear una cola JMS para la búsqueda inteligente

La función de búsqueda inteligente requiere que haya una cola JMS para poder realizar búsquedas de texto completo en Data Director.

1. Desplácese a **SiperianModule**.
Aparece la página **Configuración**.
2. En la sección **Resumen de recursos**, haga clic en **Nuevo**.
3. Elija **Cola** y haga clic en **Siguiente**.
4. Especifique las siguientes opciones y haga clic en **Siguiente**:

Opción	Descripción
Nombre	<code>informatica.mdm.sss.jms.queue</code>

Opción	Descripción
Nombre de JNDI	informatica.mdm.sss.jms.queue

5. Elija el servidor JMS que creó en el ["Paso 1. Crear un módulo y un servidor de JMS" en la página 58](#) y haga clic en **Finalizar**.
6. Haga clic en **Activar cambios**.
7. Haga clic en la pestaña **Destinos**.
8. En la sección **Servidores**, seleccione los servidores de este módulo.

Sugerencia: En el caso de los entornos de clústeres, puede elegir el servidor que gestiona las colas.

Paso 3. Reempaquetar los archivos EAR del servidor del concentrador

Si edita la propiedad `cmx.home` en el archivo `cmxserver.properties` o si la instalación se ha realizado en un clúster del servidor de aplicaciones, vuelva a empaquetar los archivos EAR del Servidor del concentrador en el Servidor de administración.

1. Cree un directorio llamado `EAR`.
 - a. Desplácese hasta el siguiente directorio:


```
<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/lib
```
 - b. Ejecute el siguiente comando:


```
mkdir ear
```
2. Si tiene archivos JAR personalizados, copie cada archivo JAR personalizado en el directorio EAR que creó en el paso anterior.

Para copiar un archivo JAR personalizado en el directorio EAR, ejecute el siguiente comando:

```
copy <ubicación del archivo JAR personalizado>/< nombre de archivo JAR personalizado>.jar ear
```

Es posible que necesite archivos JAR personalizados para las salidas de usuario personalizadas.

3. Vuelva a empaquetar los archivos EAR.
 - a. Desplácese hasta el siguiente directorio:


```
<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/bin
```
 - b. Ejecute el siguiente comando:

En UNIX. `./sip_ant.sh repackage`

En Windows. `sip_ant.bat repackage`

Paso 4. Implementar las aplicaciones del servidor del concentrador

Puede implementar manualmente las aplicaciones del servidor del concentrador. Asegúrese de que implementa las aplicaciones del servidor del concentrador desde el directorio de instalación del servidor del concentrador.

1. Si tiene alguna implementación existente, utilice la Consola de administración del Servidor WebLogic para anular la implementación de los siguientes archivos de implementación:

Nombre del archivo de implementación	Descripción
siperian-mrm.ear	Obligatorio. La aplicación del Servidor del concentrador.
provisioning-ear.ear	Obligatorio. La aplicación de la herramienta de aprovisionamiento.
entity360view-ear.ear	Opcional. El marco de Entidad 360.
informatica-mdm-platform-ear.ear	Opcional. La aplicación de Informatica Platform.
ave_weblogic.ear	Opcional. La aplicación del servidor de ActiveVOS.
activevos-central.war	Opcional. La aplicación ActiveVOS Central.

2. Utilice la Consola de administración del Servidor WebLogic para implementar los archivos de implementación.
3. Si se implementa en un entorno con servidores administrados, asegúrese de especificar los destinos de las implementaciones en la Consola de administración del Servidor de WebLogic.
 - a. Especifique todos los servidores administrados como destinos para las siguientes implementaciones del Servidor del concentrador:

Nombre del archivo de implementación	Descripción
siperian-mrm.ear	Obligatorio. La aplicación del Servidor del concentrador.
provisioning-ear.ear	Obligatorio. La aplicación de la herramienta de aprovisionamiento.
entity360view-ear.ear	Opcional. El marco de Entidad 360.
informatica-mdm-platform-ear.ear	Opcional. La aplicación de Informatica Platform.
ave_weblogic.ear	Opcional. La aplicación del servidor de ActiveVOS.
activevos-central.war	Opcional. La aplicación ActiveVOS Central.

- b. Especifique todos los servidores administrados como destinos para el módulo JMS `SiperianModule`.

- c. Especifique todos los servidores administrados como destinos para los siguientes orígenes de datos:
 - Origen de datos de la base de datos principal de MDM Hub
 - Origen de datos del almacén de referencias operativas
- d. Especifique todos los servidores administrados como destinos para las clases de inicio y cierre.

Para obtener más información, consulte la documentación del servidor WebLogic.

Paso 5. Configurar las colas de mensajes JMS en el servidor del concentrador

Después de implementar manualmente las aplicaciones del servidor del concentrador, configure las colas de mensajes JMS en el servidor del concentrador.

Para configurar la cola de mensajes JMS en el servidor del concentrador, realice las siguientes tareas:

1. Inicie la Consola del concentrador.
2. Añada un servidor de cola de mensajes.
3. Añada una cola de mensajes.

Paso 1. Iniciar la consola del concentrador

Para iniciar MDM Hub, inicie la consola del concentrador.

1. Abra una ventana del navegador y escriba la siguiente URL:
`http://<host de MDM Hub>:<número de puerto>/cmx/`
Consulte a su administrador para obtener el número de puerto correcto.
Aparece la ventana de inicio de la **Consola del concentrador**.
2. Inicie la Consola del concentrador.
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.
Java Web Start descarga los archivos de la aplicación.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Inicio de sesión de Informática MDM Hub**.
4. Especifique su nombre de usuario y la contraseña, y haga clic en **Aceptar**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Cambiar base de datos**.
5. Seleccione la base de datos de destino.
La base de datos de destino es la Base de datos principal de MDM Hub.
6. Seleccione un idioma de la lista y haga clic en **Conectar**.
La interfaz de usuario de la Consola del concentrador aparece en el idioma seleccionado. Si es necesario cambiar el idioma en el que aparece la interfaz de usuario de la Consola del concentrador, reinicie la Consola del concentrador con el idioma que desee.

Paso 2. Añadir un servidor de cola de mensajes

Antes de añadir una cola de mensajes, debe añadir un servidor de cola de mensajes a la implementación de MDM Hub.

1. En la Consola del concentrador, haga clic en **Colas de mensajes** bajo el Entorno de trabajo de configuración.

- Haga clic en **Bloqueo de escritura > Adquirir bloqueo**.
- Haga clic con el botón derecho en el panel del medio de la herramienta Colas de mensajes y seleccione **Añadir servidor de cola de mensajes**.

Se abrirá el cuadro de diálogo **Añadir servidor de cola de mensajes**.

- Introduzca los detalles del servidor de la cola de mensajes.

En la siguiente tabla se describen los campos que utiliza para configurar el servidor de la cola de mensajes JMS:

Nombre de campo	Valor
Nombre de fábrica de conexiones	Nombre de la fábrica de conexiones. Especifique <code>siperian.mrm.jms.xaconnectionfactory</code> .
Nombre para mostrar	Nombre del servidor de cola de mensajes que debe aparecer en la Consola del concentrador. Especifique <code>siperian.mrm.jms.xaconnectionfactory</code> .

- Haga clic en **Aceptar**.
El servidor de cola de mensajes se ha añadido.

Paso 3. Añadir una cola de mensajes

Puede añadir una cola de mensajes a un servidor de cola de mensajes.

- En la Consola del concentrador, haga clic en **Colas de mensajes** bajo el Entorno de trabajo de configuración.
- Haga clic en **Bloqueo de escritura > Adquirir bloqueo**.
- Haga clic con el botón derecho en el servidor de cola de mensajes en el panel central de la herramienta Colas de mensajes. Después, seleccione **Añadir cola de mensajes**.

Se abrirá el cuadro de diálogo **Añadir cola de mensajes**.

- Introduzca los detalles de la cola de mensajes JMS.

En la siguiente tabla se describen los campos de la cola de mensajes JMS:

Nombre de campo	Valor
Nombre de cola	Nombre de la cola de mensajes. Especifique <code>java:/queue/siperian.sif.jms.queue</code> .
Nombre para mostrar	Nombre de la cola de mensajes que debe aparecer en la consola del concentrador. Especifique <code>java:/queue/siperian.sif.jms.queue</code> .

- Haga clic en **Aceptar**.
La cola de mensajes se añade al servidor de cola de mensajes.
- En el panel derecho, seleccione la opción **Usar con activadores de mensajes**.
- Haga clic en **Probar**.
Aparece el resultado de la prueba de la cola de mensajes.

Paso 6. Configurar recursos de servidor para Informatica Data Director

Si desea utilizar Informatica Data Director (IDD), configure el recurso URL de JNDI.

1. Copie el archivo `weblogic-jndi-startup-1.3.jar` del directorio de origen al directorio de destino:

Fuente: `<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/lib`

Destino: `<directorio de instalación de WebLogic>/domains/<nombre de dominio>/lib`

2. En la Consola de administración del servidor WebLogic, haga clic en las opciones de **entorno > clases de inicio y cierre**.
3. Para configurar el recurso de URL de JNDI, establezca las siguientes propiedades para la clase de inicio de `JndiServerDir`:

Propiedad de clase	Valor
Nombre de clase	<code>nz.co.senanque.jndi.WebLogicJndiStartup</code>
Orden de implementación	<code>1.000</code>
Argumento	<code>url/hubserver/home<java.net.URL>=file:///<directorio de instalación del servidor del concentrador></code>

4. Establezca los destinos para la clase de inicio.

Reiniciar WebLogic

El proceso de instalación habilita el método `AnonymousAdminLookupEnabled` del Servidor WebLogic. El método `AnonymousAdminLookupEnabled` debe estar habilitado para el registro del Almacén de referencias operativas. Si no reinicia el Servidor WebLogic después de instalar el Servidor del concentrador, el Almacén de referencias operativas generará un error.

Configurar la memoria caché de metadatos (opcional)

Las memorias caché de metadatos administran elementos como objetos de datos, objetos de repositorio y tokens de búsqueda. MDM Hub emplea Infinispan para el almacenamiento en memoria caché de metadatos. Infinispan se instala con el servidor del concentrador. Para las memorias caché que utiliza el servidor del concentrador, el archivo de configuración de Infinispan contiene los valores de atributo predeterminados.

Ejecute MDM Hub con los valores de atributo predeterminados para las memorias caché. Si experimenta problemas de rendimiento, puede ajustar los valores de atributo para que se adapten mejor a su entorno.

En la tabla siguiente se resumen los valores de atributo predeterminados:

Elemento y atributo de Infinispan	Valor predeterminado	Descripción
locking acquire-timeout	60000	Tiempo máximo durante el cual el servidor del concentrador puede intentar adquirir un bloqueo.
transaction stop-timeout	30000	Cuando una memoria caché se detiene, este atributo establece el tiempo máximo que Infinispan espera mientras el servidor del concentrador finaliza las transacciones remotas y locales.
transport cluster	infinispan-cluster	Nombre del clúster de comunicación de grupo subyacente.
transport stack	UDP	Tipo de configuración: UDP o TCP. Las configuraciones se definen en los archivos <code>jgroups-udp.xml</code> y <code>jgroups-tcp.xml</code> .
transport node-name	<code>node\$</code>	Nombre del nodo actual. El servidor del concentrador establece este atributo. El valor predeterminado de <code>node-name</code> es una combinación del nombre de host y un número aleatorio. El número diferencia varios nodos en el mismo host.
transport machine	<code>machine\$</code>	ID de la máquina en la que se ejecuta el nodo. El servidor del concentrador establece este atributo.
expiration lifespan	--	Vida útil máxima de una entrada de caché en milisegundos. Cuando una entrada de caché supera su vida útil, la entrada caduca dentro del clúster. Si necesita optimizar el rendimiento, aumente la vida útil de las siguientes cachés: <code>DISABLE_WHEN_LOCK</code> , <code>DATA_OBJECTS</code> y <code>REPOS_OBJECTS</code> . Por ejemplo, puede aumentar la vida útil de una hora (3600000) a un día (86400000). Cada memoria caché tiene su propio valor predeterminado para este atributo. Para saber cuáles son los valores predeterminados, abra el archivo <code>inifinspanConfig.Xml</code> .
expiration interval	--	Intervalo máximo de comprobación de la vida útil. Si necesita optimizar el rendimiento, aumente el intervalo de las siguientes cachés: <code>DISABLE_WHEN_LOCK</code> , <code>DATA_OBJECTS</code> y <code>REPOS_OBJECTS</code> . Por ejemplo, puede aumentar el intervalo de cinco segundos (5000) a cinco minutos (300000). Cada memoria caché tiene su propio valor predeterminado para este atributo. Para saber cuáles son los valores predeterminados, abra el archivo <code>inifinspanConfig.Xml</code> .

Edición de los atributos de Infinispan

Para configurar los atributos de caché de metadatos, edite el archivo `infinispanConfig.xml` para el servidor del concentrador. Si necesita ayuda con la configuración de Infinispan, consulte la documentación de este producto.

Nota: El servidor de procesos también tiene un archivo de configuración de Infinispan. Los valores de atributo predeterminados deben ser suficientes, pero, si observa algún problema en el rendimiento del servidor de procesos, defina los valores de atributo.

1. Vaya al siguiente directorio: `<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/resources`
2. Haga una copia de seguridad del archivo siguiente: `infinispanConfig.xml`
3. Abra el archivo `infinispanConfig.xml` y busque el número de versión de Infinispan, que aparece en el atributo `xsi:schemaLocation`.
4. Revise la documentación correspondiente a la versión de Infinispan.

Nota: En las siguientes direcciones URL, sustituya # con el número de versión.#.

- Para ver el esquema de configuración, vaya a la dirección URL que se incluye en el atributo `xsi:schemaLocation` del archivo.
 - Para obtener información acerca de los atributos, vaya a `https://docs.jboss.org/infinispan/<#.#.x>/configdocs/`
 - Para obtener información acerca de Infinispan, vaya a `http://infinispan.org/docs/<#.#.x>/` y seleccione el vínculo de preguntas frecuentes.
5. Edite el archivo y guárdelo.

Iniciar la Consola del concentrador

Para acceder a la MDM Hub, inicie Consola del concentrador. Utilice una conexión HTTP o HTTPS para iniciar la Consola del concentrador.

Asegúrese de tener configurados un nombre de usuario y una contraseña antes de iniciar la Consola del concentrador.

1. Abra una ventana del navegador y escriba la siguiente URL:
`http://<host de MDM Hub>:<número de puerto>/cmx/`
Consulte a su administrador para obtener el número de puerto correcto.
Aparece la ventana de inicio de la **Consola del concentrador**.
2. Inicie la Consola del concentrador.
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.
Java Web Start descarga los archivos de la aplicación.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Inicio de sesión de Informática MDM Hub**.
4. Especifique su nombre de usuario y la contraseña, y haga clic en **Aceptar**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Cambiar base de datos**.
5. Seleccione la base de datos de destino.
La base de datos de destino es la Base de datos principal de MDM Hub.

6. Seleccione un idioma de la lista y haga clic en **Conectar**.

La interfaz de usuario de la Consola del concentrador aparece en el idioma seleccionado. Si es necesario cambiar el idioma en el que aparece la interfaz de usuario de la Consola del concentrador, reinicie la Consola del concentrador con el idioma que desee.

Registrar un Almacén de referencias operativas

Después de crear un Almacén de referencias operativas, debe registrarlo en la consola del concentrador. Un Almacén de referencias operativas debe registrarse con una sola Base de datos principal de MDM Hub.

1. Inicie la Consola del concentrador.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Cambiar base de datos**.
2. Seleccione **Base de datos principal de MDM Hub** y haga clic en **Conectar**.
3. En el entorno de trabajo **Configuración**, haga clic en la herramienta **Bases de datos**.
4. En el menú **Bloqueo de escritura**, haga clic en **Adquirir bloqueo**.
5. En el panel Bases de datos, haga clic en el botón **Registrar base de datos**.
Aparecerá el **Asistente de conexión de Informática MDM Hub**.
6. Seleccione el tipo de base de datos Microsoft SQL Server y haga clic en **Siguiente**.
7. Configure las propiedades de conexión de la base de datos.
 - a. En la página Propiedades de la conexión, especifique las propiedades de conexión y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de conexión:

Propiedad	Descripción
Nombre para mostrar de la base de datos	Nombre del Almacén de referencias operativas que debe aparecer en la Consola del concentrador.
Identificador de equipo	Prefijo especificado en las claves para identificar los registros de la instancia del almacén del concentrador de forma exclusiva.
Nombre de host de la base de datos	Dirección IP o nombre del servidor que aloja la base de datos de Microsoft SQL Server.
Puerto	Puerto de la base de datos de Microsoft SQL Server. El valor predeterminado es 1433.
Nombre de la base de datos	Nombre del almacén de referencias operativas.

Propiedad	Descripción
Contraseña	Contraseña asociada con el nombre de usuario del Almacén de referencias operativas.
URL de conexión de DDM	Opcional. URL para conectarse a la aplicación Dynamic Data Masking. La URL es similar a la URL que utiliza para conectarse a la base de datos, excepto que la URL de la aplicación Dynamic Data Masking utiliza el nombre de host y el número de puerto de Dynamic Data Masking.

- b. En la página Propiedades de la conexión, especifique las propiedades de conexión y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- c. Revise el resumen y especifique las propiedades de conexión adicionales.

La siguiente tabla muestra propiedades de conexión adicionales que puede configurar:

Propiedad	Descripción
Dirección URL de conexión	URL de conexión. El asistente de conexión genera la URL de conexión de manera predeterminada.
Crear origen de datos tras el registro	<p>Seleccione que desea crear el origen de datos en el servidor de aplicaciones después del registro. Si no selecciona la opción, deberá configurar manualmente el origen de datos.</p> <p>Nota: En los entornos de clústeres del servidor de aplicaciones, cree manualmente los orígenes de datos y los grupos de conexiones para los Almacenes de referencias operativas.</p>

8. Haga clic en **Finalizar**.
Aparece el cuadro de diálogo **Registrar base de datos**.
9. Haga clic en **Aceptar**.
MDM Hub registra el Almacén de referencias operativas.
10. Seleccione el Almacén de referencias operativas que ha registrado y haga clic en el botón **Probar conexión de base de datos**.
El cuadro de diálogo Probar base de datos muestra el resultado de la prueba de conexión de la base de datos.
11. Haga clic en **Aceptar**.
El Almacén de referencias operativas se registra y se prueba la conexión con la base de datos.

CAPÍTULO 6

Instalación del Servidor de procesos

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Modos de instalación del Servidor de procesos, 69](#)
- [Instalación del servidor de procesos en modo gráfico, 69](#)
- [Instalar el Servidor de procesos en modo de consola, 71](#)
- [Instalar el Servidor de procesos en modo silencioso, 73](#)
- [Instalar el Servidor de procesos en entornos con servidores administrados, 74](#)

Modos de instalación del Servidor de procesos

Puede usar cualquiera de los siguientes modos de instalación del Servidor de procesos:

- Modo gráfico
- Modo de consola
- Modo silencioso

Instalación del servidor de procesos en modo gráfico

Puede instalar el Servidor de procesos en modo gráfico.

Debe utilizar el mismo nombre de usuario para instalar el Servidor del concentrador y el Servidor de procesos.

Nota: Cuando instale el Servidor de procesos en RedHat Linux, no utilice el usuario raíz. El usuario raíz no tiene un `.profile`, que requiere InstallAnywhere. En su lugar, cree y utilice un perfil de usuario independiente para instalar el Servidor de procesos.

1. Inicie el servidor de aplicaciones.
2. Abra una línea de comandos y desplácese al directorio siguiente:

```
<directorio de distribución de MDM Hub>/<nombre del sistema operativo>/mrmcleanse
```

3. Ejecute el siguiente comando:
 En UNIX. `hub_cleanse_install.bin`
 En Windows. `hub_cleanse_install.exe`
4. Seleccione el idioma para la instalación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
 Aparece la ventana **Introducción**.
5. Haga clic en **Siguiente**.
 Se abrirá la ventana de **Acuerdo de licencia**.
6. Seleccione la opción **Acepto los términos del acuerdo de licencia** y después haga clic en **Siguiente**.
 Se abre la ventana **Elegir la carpeta de instalación**.
7. Seleccione la ubicación predeterminada en la cual instalar el servidor de procesos, o bien seleccione una ubicación diferente. Haga clic en **Siguiente**.
Importante: Servidor de procesos no se cargará si la longitud total de la ruta tiene más de 256 caracteres o incluye espacios en el nombre de los directorios o las carpetas.
 En UNIX, aparece la ventana **Elegir la carpeta de vínculo**.
 En Windows, aparece la ventana **Elegir la carpeta de accesos directos**.
8. Seleccione una ubicación para los iconos del producto y haga clic en **Siguiente**.
 Aparece la ventana **Introduzca la ubicación del archivo de licencia**.
9. Haga clic en **Seleccionar** para seleccionar un archivo de licencia y haga clic en **Siguiente**.
 Aparece la ventana **Servidor de aplicaciones**.
10. Seleccione WebLogic y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 Aparece la ventana **Página de inicio del servidor de aplicaciones WebLogic**.
11. Configure los siguientes valores del servidor WebLogic:
 - a. Elija una ruta de acceso al directorio de instalación del dominio WebLogic para el dominio que desee utilizar para MDM Hub. Haga clic en **Siguiente**.
 Aparece la ventana **Iniciar sesión en el servidor de aplicaciones WebLogic**.
 - b. Introduzca valores para los parámetros de inicio de sesión.
 La siguiente tabla describe los parámetros de inicio de sesión:

Parámetro	Descripción
Host	Nombre del ordenador host donde está instalado WebLogic. Para implementar la aplicación MDM Hub en un puerto WebLogic distinto de 7001, establezca el nombre de host y la dirección IP del host WebLogic. No utilice localhost.
Servidor	Nombre de la instancia del Servidor WebLogic en el dominio en el que WebLogic está implementado. Por ejemplo, AdminServer.
Nombre de usuario	Nombre del usuario para la instalación de WebLogic.
Contraseña	Contraseña que corresponde al usuario de WebLogic.
Número de puerto	Número del puerto en el que escucha el servidor WebLogic.

12. Establezca la configuración del motor de limpieza para el motor de limpieza que utilice.
 - Si usa Informatica Address Verification, especifique las ubicaciones de los archivos de configuración y de parámetros, así como el parámetro Tipo de corrección.
 - Si utiliza Business Objects DQ XI, especifique los parámetros Host, Puerto y Subarchivo para el motor de limpieza de Objetos de negocio DQ XI.
13. En la página del juego de herramientas de uso del producto, seleccione el **tipo de entorno**.
14. Si tiene un servidor proxy, seleccione **Sí** e introduzca los detalles del servidor proxy. De lo contrario, seleccione **No** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
Puede introducir los siguientes detalles del servidor proxy:
 - Nombre/IP del servidor proxy
 - Puerto del servidor proxy
 - Nombre de dominio del servidor proxy (dejar en blanco si no se aplica).
 - Nombre de usuario del servidor proxy (dejar en blanco si no se aplica).
 - Contraseña del servidor proxy. Deje este campo en blanco si no es aplicable.
15. En la página **Implementar**, seleccione la opción **No, lo ejecutaré yo mismo más tarde**, la cual le permite ejecutar el script posterior a la instalación de manera manual.
16. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la ventana **Resumen previo a la instalación**.
17. Después de que la ventana de resumen muestre las opciones que desea, haga clic en **Instalar** para iniciar el proceso de instalación.
Cuando finalice la instalación, aparecerá la ventana **Instalación completada**.
18. Reinicie el sistema ahora o más tarde.
19. Haga clic en **Hecho** para salir del programa de instalación del Servidor de procesos.
Después de la instalación, debe realizar una configuración adicional para el motor de limpieza según las instrucciones en la *Guía del adaptador de limpieza de Multidomain MDM*.

Instalar el Servidor de procesos en modo de consola

Puede instalar el Servidor de procesos en modo de consola en UNIX.

Nota: Cuando instale el Servidor de procesos en RedHat Linux, no utilice el usuario raíz. El usuario raíz no tiene un `.profile`, que requiere InstallAnywhere. En su lugar, cree y utilice un perfil de usuario independiente para instalar el Servidor de procesos.

1. Inicie el servidor de aplicaciones.
2. Abra una línea de comandos y desplácese al programa de instalación del servidor de procesos en el siguiente directorio:
`<directorio de distribución de MDM Hub>/<nombre del sistema operativo>/mrmcleanse`
3. Ejecute el siguiente comando desde la línea de comandos:
`./hub_cleanse_install.bin -i console`
4. Introduzca el número de la configuración regional que desea elegir para la instalación y, a continuación, pulse **Intro**.
Aparece la información de introducción de la instalación.

5. Pulse **Intro**.
Aparece el acuerdo de licencia.
6. Lea el acuerdo de licencia. Escriba **Y** para aceptar el acuerdo de licencia o **N** si no desea aceptar el acuerdo de licencia y desea salir del programa de instalación.
7. Pulse **Intro**.
Si ha escrito **Y** en el paso anterior, aparecerá la información sobre la carpeta de instalación.
8. Seleccione la carpeta para la instalación del Servidor de procesos.
 - Para elegir la ubicación predeterminada, pulse **Intro**.
 - Para cambiar la ruta de acceso, escriba la ruta absoluta de la carpeta de instalación y pulse **Intro**.
9. Confirme la ubicación de la carpeta de instalación. Escriba **Y** para confirmar la carpeta de instalación o **N** para cambiar la carpeta de instalación.
10. Pulse **Intro**.
Aparece el mensaje sobre la ubicación del archivo de licencia.
11. Introduzca la ruta absoluta del archivo de licencia y pulse **Intro**.
Aparece una lista de opciones del servidor de aplicaciones.
12. Introduzca el número del servidor de aplicaciones que desea seleccionar y pulse **Intro**.
Aparece la información del servidor de aplicaciones.
13. Configure los valores de WebLogic.
 - a. Especifique la ruta de acceso al dominio WebLogic en el que desea instalar el Servidor del concentrador y pulse **Intro**.
Aparece el mensaje sobre la información de inicio de sesión del servidor de aplicaciones WebLogic.
 - b. Introduzca el nombre de host, el nombre del servidor, el nombre de usuario, la contraseña y el puerto de escucha del servidor WebLogic, o acepte los valores predeterminados y pulse **Intro**.
14. Pulse **Intro**.
15. Configure los valores del motor de limpieza.
 - Si usa Informatica Address Verification, configure los siguientes parámetros:
 - Especifique la ubicación del archivo de configuración y pulse **Intro**.
 - Especifique la ubicación del archivo de parámetros y pulse **Intro**.
 - Especifique el tipo de corrección predeterminada y pulse **Intro**.
 - Si utiliza Business Objects DQ XI, configure los siguientes parámetros:
 - Especifique el nombre de host y pulse **Intro**.
 - Especifique el puerto y pulse **Intro**.
 - Especifique el subarchivo y pulse **Intro**.
16. En las opciones del juego de herramientas de uso del producto, seleccione el tipo de entorno. Escriba 1 para Producción; 2 para Prueba; o 3 para Desarrollo. A continuación, pulse **Intro**.
17. Seleccione si tiene un servidor proxy. Pulse **Intro** para Sí. En caso contrario, escriba 2 para decir No y, a continuación, pulse **Intro**.
Puede introducir los siguientes detalles del servidor proxy:
 - Nombre/IP del servidor proxy
 - Puerto del servidor proxy

- Nombre de dominio del servidor proxy (dejar en blanco si no se aplica).
- Nombre de usuario del servidor proxy (dejar en blanco si no se aplica).
- Contraseña del servidor proxy. Deje este campo en blanco si no es aplicable.

Aparece el resumen de las opciones de instalación.

18. Elija si desea ejecutar el script `postInstallSetup` como parte de la instalación o si desea ejecutarlo manualmente más tarde.

19. Pulse **Intro**.

Aparece el resumen de las opciones de instalación.

20. Compruebe la información en el resumen previo a la instalación. Si la información es correcta, pulse **Intro** para iniciar la instalación. Si necesita realizar cambios, escriba `BACK` en la información específica y haga los cambios.

El Servidor del concentrador se instala según la información de configuración que proporcione. Cuando el proceso se completa, aparece la información de instalación completada.

21. Pulse **Intro**.

El Servidor de procesos se instala según la información que especifique, y aparece la información de instalación completada.

22. Pulse **Intro** para salir del programa de instalación.

Instalar el Servidor de procesos en modo silencioso

Puede instalar el Servidor de procesos en modo silencioso. Antes de iniciar la instalación silenciosa, asegúrese de que ha configurado el archivo de propiedades de la instalación silenciosa.

Nota: Cuando instale el Servidor de procesos en RedHat Linux, no utilice el usuario raíz. El usuario raíz no tiene un `.profile`, que requiere `InstallAnywhere`. En su lugar, cree y utilice un perfil de usuario independiente para instalar el Servidor de procesos.

1. Inicie el servidor de aplicaciones.
2. Abra una línea de comandos y ejecute el siguiente comando:

En UNIX. `./hub_cleanse_install.bin -f <ruta de acceso al archivo de propiedades de instalación silenciosa del servidor de procesos>`

En Windows. `hub_cleanse_install.exe -f <ruta de acceso al archivo de propiedades de instalación silenciosa del servidor de procesos>`

El programa de instalación en modo silencioso se ejecuta en segundo plano. El proceso puede tardar un tiempo.

3. Si ejecutó el script `postInstallSetup` para el servidor de procesos como parte de la instalación silenciosa, compruebe el archivo `postinstallSetup.log` para asegurarse de que la instalación se realizó correctamente.

El archivo de registro se encuentra en el siguiente directorio: `<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/cleanse/logs`.

Instalar el Servidor de procesos en entornos con servidores administrados

Instale el Servidor de procesos en el Servidor de administración y en todos los servidores administrados en los que debe implementar la aplicación del Servidor de procesos. En un entorno de clústeres, asegúrese de que la ruta de la instalación del Servidor de procesos sea la misma en todos los nodos de clúster.

Nota: Cuando instale el Servidor de procesos en RedHat Linux, no utilice el usuario raíz. El usuario raíz no tiene un `.profile`, que requiere InstallAnywhere. En su lugar, cree y utilice un perfil de usuario independiente para instalar el Servidor de procesos.

1. Inicie el servidor de administración de WebLogic y los servidores administrados en todos los equipos.
2. Abra una línea de comandos y desplácese al directorio siguiente:

```
<directorio de distribución de MDM Hub>/<nombre del sistema operativo>/mrmcleanse
```

3. Para iniciar el programa de instalación del Servidor de procesos, ejecute el siguiente comando:

```
En UNIX. ./hub_cleanse_install.bin -DSIPERIAN_INSTALL_PREREQ_VALIDATION=false
```

```
En Windows. hub_cleanse_install.exe -DSIPERIAN_INSTALL_PREREQ_VALIDATION=false
```

4. Seleccione el idioma para la instalación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Aparece la ventana **Introducción**.

5. Haga clic en **Siguiente**.

Se abrirá la ventana de **Acuerdo de licencia**.

6. Seleccione la opción **Acepto los términos del acuerdo de licencia** y después haga clic en **Siguiente**.

Se abre la ventana **Elegir la carpeta de instalación**.

7. Seleccione la ubicación predeterminada en la cual instalar el servidor de procesos, o bien seleccione una ubicación diferente. Haga clic en **Siguiente**.

Importante: Servidor de procesos no se cargará si la longitud total de la ruta tiene más de 256 caracteres o incluye espacios en el nombre de los directorios o las carpetas.

En UNIX, aparece la ventana **Elegir la carpeta de vínculo**.

En Windows, aparece la ventana **Elegir la carpeta de accesos directos**.

8. Seleccione una ubicación para los iconos del producto y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana **Introduzca la ubicación del archivo de licencia**.

9. Haga clic en **Seleccionar** para seleccionar un archivo de licencia y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana **Servidor de aplicaciones**.

10. Seleccione WebLogic y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana **Página de inicio del servidor de aplicaciones WebLogic**.

11. Configure los siguientes valores del servidor WebLogic:

- a. Elija una ruta de acceso al directorio de instalación del dominio WebLogic para el dominio que desee utilizar para MDM Hub. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana **Iniciar sesión en el servidor de aplicaciones WebLogic**.

- b. Introduzca valores para los parámetros de inicio de sesión.

La siguiente tabla describe los parámetros de inicio de sesión:

Parámetro	Descripción
Host	Nombre del equipo host en el que se crea el Servidor de administración de WebLogic. Para implementar la aplicación MDM Hub en un puerto WebLogic distinto de 7001, establezca el nombre de host y la dirección IP del host WebLogic. No utilice localhost.
Servidor	Nombre de la instancia del Servidor WebLogic en el dominio en el que WebLogic está implementado. Por ejemplo, AdminServer.
Nombre de usuario	Nombre del usuario para la instalación de WebLogic.
Contraseña	Contraseña que corresponde al usuario de WebLogic.
Número de puerto	Si el clúster está configurado con la dirección IP del clúster de desarrollo, especifique el número de puerto del Servidor de administración para cualquier nodo en el clúster de WebLogic. Si utiliza la dirección IP del clúster de producción, especifique el número de puerto del clúster.

12. Establezca la configuración del motor de limpieza para el motor de limpieza que utilice.
 - Si usa Informatica Address Verification, especifique las ubicaciones de los archivos de configuración y de parámetros, así como el parámetro Tipo de corrección.
 - Si utiliza Business Objects DQ XI, especifique los parámetros Host, Puerto y Subarchivo para el motor de limpieza de Objetos de negocio DQ XI.
13. En la página del juego de herramientas de uso del producto, seleccione el **tipo de entorno**.
14. Si tiene un servidor proxy, seleccione **Sí** e introduzca los detalles del servidor proxy. De lo contrario, seleccione **No** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
Puede introducir los siguientes detalles del servidor proxy:
 - Nombre/IP del servidor proxy
 - Puerto del servidor proxy
 - Nombre de dominio del servidor proxy (dejar en blanco si no se aplica).
 - Nombre de usuario del servidor proxy (dejar en blanco si no se aplica).
 - Contraseña del servidor proxy. Deje este campo en blanco si no es aplicable.
15. En la página **Implementar**, seleccione la opción del script de configuración posterior a la instalación **No, lo ejecutaré yo mismo más tarde**.
La opción **No, lo ejecutaré yo mismo más tarde** le permite ejecutar manualmente el script posterior a la instalación más tarde.
16. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la ventana **Resumen previo a la instalación**.
17. Después de que la ventana de resumen muestre las opciones que desea, haga clic en **Instalar** para iniciar el proceso de instalación.
Cuando finalice la instalación, aparecerá la ventana **Instalación completada**.
18. Reinicie el sistema ahora o más tarde.
19. Haga clic en **Hecho** para salir del programa de instalación del Servidor de procesos.

CAPÍTULO 7

Tareas posteriores a la instalación del Servidor de procesos

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Copiar los archivos de registro de la instalación, 76](#)
- [Verificar la versión y el número de compilación, 77](#)
- [Implementar la aplicación del servidor de procesos \(condicional\), 78](#)
- [Habilitar las comunicaciones seguras para los servidores de procesos, 82](#)
- [Configurar el servidor de procesos para la búsqueda, 83](#)
- [Configurar la población de coincidencia, 84](#)
- [Configurar el Servidor de procesos con motores de limpieza, 85](#)

Copiar los archivos de registro de la instalación

Los archivos de registro de la instalación son útiles para solucionar problemas del proceso de instalación del Servidor de procesos. Copie los archivos de registro en el directorio de documentación de la instalación. El

Servicio internacional de atención al cliente de Informatica puede solicitar copias de los archivos de registro si se pone en contacto con ellos en relación a problemas de instalación.

En la siguiente tabla se describen los diferentes tipos de archivos de registro de instalación:

Tipo de archivo de registro	Descripción
Registro de instalación	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de archivo. Informatica_MDM_Cleanse_Match_Server_Install_<marca de tiempo>.xml - Ubicación. <Directorio de instalación de MDM Hub>/hub/cleanse/UninstallerData/Logs - Contenido. Directorios creados, nombres de los archivos instalados, comandos ejecutados y estado de cada archivo instalado.
Registro de requisitos previos de instalación	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de archivo. installPrereq.log - Ubicación. <Directorio de instalación de MDM Hub>/hub/cleanse/Logs - Contenido. registros de las comprobaciones de requisitos previos que realiza el programa de instalación.
Registro de depuración	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de archivo. infamdm_installer_debug.txt - Ubicación. <Directorio de instalación de MDM Hub>/hub/cleanse/ - Contenido. Información detallada sobre las decisiones tomadas durante la instalación y las acciones realizadas por el programa de instalación.
Registro de configuración posterior a la instalación	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de archivo. postInstallSetup.log - Ubicación. <Directorio de instalación de MDM Hub>/hub/cleanse/logs - Contenido. Resumen de las acciones realizadas por el programa de instalación durante el proceso posterior a la instalación y los errores en este proceso.
Registro del servidor de procesos	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de archivo. cmxserver.log - Ubicación. <Directorio de instalación de MDM Hub>/hub/cleanse/logs - Contenido. Resumen de las operaciones del Servidor de procesos.
Registros del servidor de WebLogic	<ul style="list-style-type: none"> - Nombres de archivo. access.log, <servidor de WebLogic>.log y <dominio de WebLogic>.log - Ubicación. <dominio de Weblogic>/servers/<dominio de Weblogic>/logs - Contenido. Contiene el estado de procesamiento de mensajes, estado de la conexión JMS, detalles de transacciones, excepciones de Java y detalles de acceso a archivos.

Verificar la versión y el número de compilación

Asegúrese de que la versión y el número de compilación del servidor de procesos instalado sean correctos.

1. Abra una línea de comandos y desplácese al directorio siguiente: <directorio de instalación de MDM Hub>/hub/cleanse/bin
2. Para comprobar la versión y el número de compilación del servidor de procesos, ejecute el siguiente comando:

En UNIX. `versionInfo.sh`

En Windows. `versionInfo.bat`

Nota: Para los sistemas AIX, cambie el script `versionInfo.sh` para ejecutar Java desde el directorio <inicio de Java>/jre/bin.

Implementar la aplicación del servidor de procesos (condicional)

Si tiene un escenario que requiere que se implemente la aplicación del servidor de procesos, proceda de esta forma.

Debe implementar la aplicación del servidor de procesos en los siguientes escenarios:

- La instalación está en un entorno de varios nodos del servidor de aplicaciones o un entorno de clúster.
- La instalación finaliza, pero ocurre un error en el script `postInstallSetup` que ejecuta durante la instalación.
- Ha omitido el script `postInstallSetup` durante la instalación.

Realice los siguientes pasos para implementar la aplicación del servidor de procesos:

1. Si el servidor de procesos no está instalado en la misma instancia del servidor de aplicaciones que el servidor del concentrador, cree orígenes de datos.
2. Implemente la aplicación del servidor de procesos `siperian-mrm-cleanse.ear`.
3. Si realiza la implementación en un entorno con servidores administrados, especifique los destinos de la implementación.

Paso 1. Crear orígenes de datos (condicional)

Si el Servidor de procesos no se implementa en la misma instancia del servidor de aplicaciones que el servidor del concentrador, configure los orígenes de datos para el servidor de aplicaciones.

1. Instale el controlador JDBC.
2. Cree un origen de datos de Base de datos principal de MDM Hub.
3. Cree un origen de datos del Almacén de referencias operativas.

Paso 1. Instalar el controlador JDBC

Antes de crear orígenes de datos para la base de datos principal de MDM Hub y el Almacén de referencias operativas (ORS), instale el controlador JDBC.

Póngase en contacto con Microsoft para obtener la versión compatible del controlador JDBC.

1. Copie el controlador JDBC en el siguiente directorio:

```
<directorio de instalación de WebLogic>/wlserver/server/lib
```

2. Añada la ruta de acceso al controlador JDBC a la variable `CLASSPATH` en el siguiente archivo:

```
En UNIX. <dominio de WebLogic>/bin/setDomainEnv.sh
```

```
En Windows. <dominio de WebLogic>\bin\setDomainEnv.cmd
```

Nota: Coloque la ruta de acceso al controlador JDBC antes de la ruta de acceso a otras bibliotecas del servidor WebLogic.

Paso 2. Crear un origen de datos de la base de datos principal de MDM Hub

Después de instalar el controlador de JDBC, cree un origen de datos para la Base de datos principal de MDM Hub.

1. En la Consola de administración de WebLogic, haga clic en el botón **Bloquear y editar** para adquirir un bloqueo.

2. Haga clic en **Servicios > JDBC > Orígenes de datos**, y luego en **Nuevo**.
Aparece la página **Propiedades de orígenes de datos de JDBC**.
3. Especifique las siguientes propiedades del origen de datos:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del origen de datos de JDBC. Establezca el nombre en <i>Origen de datos principal</i> de MDM.
Nombre de JNDI	Ruta de JNDI al lugar al que estará enlazado el origen de datos JDBC. Especifique <code>jdbc/siperian-cmx_system-ds</code> .
Tipo de base de datos	Tipo de base de datos a la que desea conectarse. Seleccione MS SQL Server .
Controlador de base de datos	Controlador JDBC que desea utilizar para conectarse a la base de datos. Seleccione Controlador de MS SQL Server (Type 4 XA) versiones: 2005 o posterior .

4. Haga clic en **Siguiente** y haga clic de nuevo en **Siguiente**.
Aparece la página **Propiedades de conexión**.
5. Introduzca valores para las siguientes propiedades de conexión:

Propiedad	Descripción
Nombre de la base de datos	Nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
Nombre de host	Nombre DNS o dirección IP del servidor que aloja la base de datos. Para implementar la aplicación MDM Hub en un puerto WebLogic distinto de 7001, establezca el nombre de host y la dirección IP del host WebLogic. No utilice localhost.
Puerto	Puerto en el que el servidor de la base de datos escucha las solicitudes de conexión.
Nombre de usuario de la base de datos	Nombre de usuario de la base de datos que desea utilizar para cada conexión en el origen de datos.
Contraseña	Contraseña de la cuenta del usuario de la base de datos.
Confirmar contraseña	Contraseña de la cuenta del usuario de la base de datos.

6. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Probar conexión de base de datos**.
7. Haga clic en **Probar configuración** para probar las conexiones del controlador.
Si la prueba falla, debe actualizar los valores en la página **Propiedades de conexión** y volver a intentar la conexión hasta que se establezca correctamente.
8. Haga clic en **Siguiente** y seleccione el servidor donde desea implementar el origen de datos.
9. Haga clic en **Finalizar** y luego en **Activar cambios**.

Paso 3. Crear un origen de datos del Almacén de referencias operativas

Cree un origen de datos para cada Almacén de referencias operativas.

1. En la Consola de administración de WebLogic, haga clic en el botón **Bloquear y editar** para adquirir un bloqueo.
2. Haga clic en **Servicios > JDBC > Orígenes de datos**, y luego en **Nuevo**.
Aparece la página **Propiedades de orígenes de datos de JDBC**.
3. Especifique las siguientes propiedades del origen de datos:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del origen de datos de JDBC. Establezca el nombre en Origen de datos ORS de MDM.
Nombre de JNDI	Ruta de JNDI al lugar al que estará enlazado el origen de datos JDBC. Especifique jdbc/siperian-<nombre de host de Microsoft SQL Server>-<nombre de Almacén de referencias operativas>-ds.
Tipo de base de datos	Tipo de base de datos a la que desea conectarse. Seleccione MS SQL Server .
Controlador de base de datos	Controlador JDBC que desea utilizar para conectarse a la base de datos. Seleccione Controlador de MS SQL Server (Type 4 XA) versiones: 2005 o posterior .

4. Haga clic en **Siguiente** y haga clic de nuevo en **Siguiente**.
Aparece la página **Propiedades de conexión**.
5. Introduzca valores para las siguientes propiedades de conexión:

Propiedad	Descripción
Nombre de la base de datos	Nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
Nombre de host	Nombre DNS o dirección IP del servidor que aloja la base de datos. Para implementar la aplicación MDM Hub en un puerto WebLogic distinto de 7001, establezca el nombre de host y la dirección IP del host WebLogic. No utilice localhost.
Puerto	Puerto en el que el servidor de la base de datos escucha las solicitudes de conexión.
Nombre de usuario de la base de datos	Nombre de usuario de la base de datos que desea utilizar para cada conexión en el origen de datos.
Contraseña	Contraseña de la cuenta del usuario de la base de datos.
Confirmar contraseña	Contraseña de la cuenta del usuario de la base de datos.

6. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Probar conexión de base de datos**.
7. Haga clic en **Probar configuración** para probar las conexiones del controlador.
Si la prueba falla, debe actualizar los valores en la página **Propiedades de conexión** y volver a intentar la conexión hasta que se establezca correctamente.
8. Haga clic en **Siguiente** y seleccione el servidor donde desea implementar el origen de datos.

9. Haga clic en **Finalizar** y luego en **Activar cambios**.

Paso 2. Implementar la aplicación del servidor de procesos (condicional)

Si la instalación se encuentra en un entorno de varios nodos o en el entorno de clústeres del servidor de aplicaciones, o bien si el script `postInstallSetup` se ha omitido o falla, implemente la aplicación del servidor de procesos.

Implemente la aplicación del servidor de procesos en el mismo equipo en el que instaló el servidor de procesos. La aplicación del servidor de procesos debe ser capaz de encontrar la instalación del servidor de procesos que está asociada a ella. Por lo tanto, no copie el archivo EAR de la aplicación para implementarlo en otro equipo. Por ejemplo, instala el servidor de procesos en un equipo de prueba e implementa la aplicación en el equipo de producción. La aplicación que implementa en el equipo de producción no puede encontrar la instalación del equipo de prueba.

Implemente la aplicación del servidor de procesos mediante uno de los procedimientos siguientes:

Uso de un script para la implementación

Ejecute el script `postInstallSetup` para implementar la aplicación del servidor de procesos.

Implementación manual

La aplicación del servidor de procesos se implementa manualmente.

Usar un script para implementar la aplicación del servidor de procesos (condicional)

Puede ejecutar el script `postInstallSetup` para implementar la aplicación del servidor de procesos. Debe ejecutar el script `PostInstallSetup` en el servidor de administración de WebLogic.

Importante: Si la instalación se encuentra en un entorno de clústeres o de varios nodos del servidor de aplicaciones, implemente en primer lugar la aplicación del servidor de procesos en un nodo y, a continuación, implemente la aplicación del servidor de procesos en los otros nodos. Asegúrese de implementar la aplicación del servidor de procesos en el mismo equipo en el que instaló el servidor de procesos.

1. Inicie WebLogic. Si ha instalado en un entorno con servidores administrados, inicie el servidor de administración de WebLogic y todos los servidores administrados.
2. Si usa un entorno con servidores administrados en el que el servidor de administración y los servidores administrados se encuentran en distintos equipos, copie el archivo de implementación `siperian-mrm-cleanse.ear` en el directorio de instalación del servidor de procesos del servidor de administración.

El archivo de implementación se encuentra en el directorio siguiente: <directorio de instalación de MDM Hub>/hub/cleanse

3. Abra un símbolo del sistema y cambie al directorio siguiente:

<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/cleanse

4. Ejecute el script `PostInstallSetup`.

En UNIX. `./postInstallSetup.sh -Dweblogic.password=<contraseña de weblogic> -Ddatabase.password=<contraseña de la base de datos>`

En Windows. `postInstallSetup.bat -Dweblogic.password=<contraseña de weblogic> -Ddatabase.password=<contraseña de base de datos>`

Para obtener más información, consulte la documentación de WebLogic.

Implementar manualmente la aplicación del servidor de procesos (condicional)

Puede implementar manualmente el Servidor de procesos en el servidor de aplicaciones WebLogic. Debe implementar la aplicación del servidor de procesos desde el directorio de instalación del servidor de procesos.

1. Si tiene alguna implementación existente, utilice la Consola de administración del servidor WebLogic para anular la implementación de `siperian-mrm-cleanse.ear`.
2. Utilice la Consola de administración del servidor WebLogic para implementar `siperian-mrm-cleanse.ear`.

Debe implementar el archivo EAR desde el directorio de instalación del Servidor de procesos

Para obtener más información sobre la implementación de aplicaciones, consulte la documentación de WebLogic.

Paso 3. Especificar los destinos de las implementaciones en entornos con servidores administrados (condicional)

Si se implementa en un entorno con servidores administrados, asegúrese de especificar los destinos de las implementaciones en la Consola de administración del servidor WebLogic.

1. Inicie la Consola de administración del servidor de WebLogic.
2. Especifique todos los servidores administrados como destinos para la implementación `siperian-mrm-cleanse.ear`.
3. Si las instancias del servidor de procesos y el servidor del concentrador se encuentran en servidores administrados diferentes, especifique todos los servidores administrados de las instancias del servidor de procesos como destinos para los siguientes orígenes de datos:
 - Origen de datos de la base de datos principal de MDM Hub
 - Origen de datos del almacén de referencia operacional
4. Compruebe que todos los servidores administrados sean destinos para las clases de inicio y cierre.

Para obtener más información, consulte la documentación de WebLogic.

Habilitar las comunicaciones seguras para los servidores de procesos

Cada servidor de procesos requiere un certificado firmado. Use la consola del concentrador para habilitar el protocolo HTTPS y especificar un puerto seguro para cada servidor de procesos.

1. Cree certificados firmados para los servidores de procesos en el almacén de certificados.
2. Asegúrese de que el servidor de aplicaciones pueda acceder al almacén de certificados.
3. Inicie sesión en la consola del concentrador.
4. Seleccione una base de datos del Almacén de referencias operativas.
5. Adquiera un bloqueo de escritura.
6. En el entorno de trabajo **Utilidades**, seleccione **Servidor de procesos**.

7. Seleccione un servidor de procesos y haga clic en el icono **Editar servidor de procesos**. Se abrirá el cuadro de diálogo Añadir/editar servidor de procesos.
8. Verifique que el **puerto** sea seguro.
9. Active la casilla de verificación **Habilitar la conexión segura (HTTPS)**.

Process Server Information	
Server	XXXXXXXXXX
Port	8443
Enable Cleanse Operations	<input checked="" type="checkbox"/>
Threads for Cleanse Operations	2
Cleanse Mode	Online and Batch
Enable Match Processing	<input checked="" type="checkbox"/>
Match Mode	Online and Batch
Offline	<input type="checkbox"/>
Enable Batch Processing	<input checked="" type="checkbox"/>
Threads for Batch Processing	20
CPU Rating	1.0
Enable Search Processing	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable Secured Connection (HTTPS)	<input checked="" type="checkbox"/>

10. Haga clic en **Aceptar**.
11. Verifique los demás servidores de procesos que aparezcan en la lista.

Configurar el servidor de procesos para la búsqueda

Puede buscar datos en los tipos de entidades de negocio que admiten búsquedas. Antes de poder buscar datos, configure las búsquedas en el servidor de procesos.

Para obtener más información sobre la configuración de la búsqueda, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

Configurar la población de coincidencia

La población de coincidencia contiene la población estándar establecida para que utilice el proceso de coincidencia. Cada uno de los países, idiomas o poblaciones compatibles tienen un conjunto de población estándar. Deberá habilitar la población de coincidencia que se debe usar para las reglas de coincidencia.

La población de coincidencia está disponible como archivo *población.ysp* con la instalación de Informatica MDM Hub. El nombre de población es el mismo que el nombre del archivo ysp. Si añade una población japonesa y quiere utilizar el campo de coincidencia *Person_Name_Kanji*, añada *_Kanji* al nombre de población. Por ejemplo, *Japan_Kanji* o *Japan_i_Kanji*. Si lo hace así, el campo de coincidencia *Person_Name* estándar no estará disponible.

La población que utilice deberá ser compatible con la versión de SSA-Name3 de MDM Hub. Si necesita archivos de población adicionales o si necesita un archivo de población actualizado para actualizarlo a una versión posterior, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente global de Informatica. El primer archivo de población que solicite con el producto es gratuito. Puede que necesite archivos de población para otros países o que necesite un archivo de población actualizado para actualizar a una versión posterior de MDM Hub.

Habilitar la población de coincidencia

Deberá habilitar la población de coincidencia que se debe usar para las reglas de coincidencia.

1. Copie los archivos *<población>.ysp* en la siguiente ubicación:

En UNIX. *<infamdm_install_directory>/hub/cleanse/resources/match*

En Windows. *<infamdm_install_directory>\hub\cleanse\resources\match*

2. En la tabla de metadatos *C_REPOS_SSA_POPULATION*, compruebe que se ha registrado la población.

La base de datos de semilla para la instalación de MDM Hub de instalación tiene algunas poblaciones registradas en la tabla *C_REPOS_SSA_POPULATION*, pero no están habilitadas.

3. Si la tabla *C_REPOS_SSA_POPULATION* no contiene la población, añádala a la tabla y habilítela.

El nombre de población es el mismo que el nombre del archivo ysp. Por ejemplo, si el nombre del archivo ysp es *US.ysp*, el nombre de la población es *US*.

Para añadir la población a un Almacén de referencias operativas, utilice los pasos siguientes:

- a. Ejecute el script *add_std_ssa_population.bat* en el siguiente directorio:

<infamdm_install_directory>\server\resources\database\custom_scripts\MSSQL

- b. Responda a las solicitudes descritas en la tabla siguiente:

Solicitud	Descripción
Nombre de host con instancia de Microsoft SQL Server para la base de datos <i>CMX_ORIS</i> ("localhost")	Nombre de host de la instancia de Microsoft SQL Server.
Nombre de usuario de <i>cmx_ors</i> ("cmx_ors")	Nombre de usuario del Almacén de referencias operativas.

Solicitud	Descripción
Contraseña de usuario de cmx_ors	Contraseña del Almacén de referencias operativas.
Introduzca el nombre de población (Nota: si utiliza Person_Name_Kanji para la población Japan o Japan_i population, añada el sufijo '_Kanji' al final del nombre) DEFAULT (" ").	Nombre de la población.
Introduzca un valor para ROWID_SSA_POP (ejemplo: INFA.0001) DEFAULT (INFA.0001)	Valor único de la columna ROWID_SSA_POP de la tabla de metadatos C_REPOS_SSA_POPULATION.

La población se registra en la tabla C_REPOS_SSA_POPULATION.

- c. Ejecute el siguiente comando para habilitar la población:

```
USE <Operational Reference Store user>
GO
UPDATE [dbo].[C_REPOS_SSA_POPULATION] SET ENABLED_IND = 1 WHERE POPULATION_NAME
= '<Your Population>'
```

4. Reinicie el Servidor de procesos después de habilitar las poblaciones.
 5. Inicie sesión en la Consola del concentrador para comprobar que la población se ha habilitado.
- La población aparece en la interfaz de usuario **Configuración de coincidencia/fusión** para objetos base.

Configurar el Servidor de procesos con motores de limpieza

Después de instalar el Servidor de procesos, puede configurar un motor de limpieza con el Servidor de procesos.

Para obtener más información sobre la configuración de los motores de limpieza, consulte la *Guía del adaptador de limpieza de Multidomain MDM*.

CAPÍTULO 8

Tareas de ActiveVOS posteriores a la instalación para el servidor de aplicaciones

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Crear un usuario de confianza en entornos de WebLogic, 86](#)
- [Configurar WebLogic para la comunicación de ActiveVOS segura, 87](#)
- [Edición del dominio de seguridad predeterminado, 87](#)
- [Añadir funciones de ActiveVOS, 87](#)
- [Configurar usuarios y grupos en WebLogic, 88](#)

Crear un usuario de confianza en entornos de WebLogic

Para utilizar el motor de flujo de trabajo ActiveVOS, cree un usuario de confianza con las funciones abTrust, abServiceConsumer y abTaskClient en el servidor de aplicaciones.

El usuario de confianza es el mismo usuario que el usuario del adaptador de flujo de trabajo de ActiveVOS en la consola del concentrador. El nombre del usuario de confianza no puede ser el mismo que el nombre del usuario administrativo del servidor de aplicaciones.

1. En la Consola de WebLogic, cree las funciones siguientes:
 - abTrust
 - abServiceConsumer
 - abTaskClient
2. En la Consola de WebLogic, cree el usuario de confianza y, a continuación, asígnelo a las funciones abTrust, abServiceConsumer y abTaskClient.
3. Reinicie el servidor de aplicaciones.

Configurar WebLogic para la comunicación de ActiveVOS segura

Para utilizar el protocolo HTTP Secure (HTTPS) en la comunicación entre ActiveVOS y MDM Hub, debe configurar el servidor de aplicaciones.

1. En la Consola de WebLogic, active el puerto de escucha SSL del servidor de aplicaciones.
2. Abra una línea de comandos.
3. Desplácese hasta el siguiente directorio:

```
<directorio de instalación de MDM Hub>\hub\server
```

4. Ejecute el siguiente comando:

Para UNIX:

```
postinstallSetup.sh -Ddatabase.password=<contraseña de la base de datos principal de MDM Hub> -Dweblogic.password=<contraseña de WebLogic>
```

Para Windows:

```
postinstallSetup.bat -Ddatabase.password=<contraseña de la base de datos principal de MDM Hub> -Dweblogic.password=<contraseña de WebLogic>
```

5. Reinicie el servidor de aplicaciones.

Edición del dominio de seguridad predeterminado

En WebLogic, un dominio de seguridad es un contenedor para la administración de credenciales y funciones de usuario.

1. En el dominio MDM10 de la Consola de administración del Servidor WebLogic, haga clic en **Dominios de seguridad**.
2. Haga clic en el dominio predeterminado, el cual denomina **myRealm**.
3. Haga clic en la ficha **Proveedores** y, a continuación, haga clic en la ficha **Autenticación**.
4. En la ficha Autenticación, haga clic en **DefaultAuthenticator**.
5. Haga clic en la ficha **Configuración** y, a continuación, haga clic en la ficha **Común**.
6. En la lista Indicador de control, seleccione **OPTIONAL**.
7. Haga clic en **Guardar**.
8. Reinicie la instancia de WebLogic.

Añadir funciones de ActiveVOS

Añada funciones de ActiveVOS al dominio de seguridad.

1. En el dominio MDM10 de la Consola de administración del Servidor WebLogic, haga clic en **Dominios de seguridad**.
2. Seleccione el dominio de seguridad.

3. Haga clic en la ficha **Funciones y directivas** y, a continuación, haga clic en la ficha **Funciones de dominio**.
4. En la ficha Funciones de dominio, expanda la opción **Funciones globales** y, a continuación, haga clic en **Funciones**.
5. Haga clic en **Nueva**.
6. En el campo Nombre, escriba la función de ActiveVOS `abAdmin` y haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Nueva**.
8. En el campo Nombre, escriba la función de ActiveVOS `abTaskClient` y haga clic en **Aceptar**.
9. Haga clic en **Nuevo**.
10. En el campo Nombre, escriba la función de ActiveVOS `abServiceConsumer` y haga clic en **Aceptar**.
11. Haga clic en **Nuevo**.
12. En el campo Nombre, escriba la función de ActiveVOS `abTrust` y haga clic en **Aceptar**.

Configurar usuarios y grupos en WebLogic

Si está usando el motor de flujo de trabajo de BE ActiveVOS recomendado, puede omitir esta sección. El motor de flujo de trabajo de BE ActiveVOS utiliza los servicios de identidad de MDM para ActiveVOS.

Si por el contrario utiliza otros motores de flujo de trabajo, cree usuarios y grupos en WebLogic que coincidan con las funciones de usuario de MDM.

Creación de grupos

Cree un grupo para los administradores de MDM Hub y otro para los usuarios de MDM Hub.

1. En el dominio MDM10 de la Consola de administración del Servidor WebLogic, haga clic en **Dominios de seguridad**.
2. Seleccione el dominio que ha creado.
3. Haga clic en la ficha **Usuarios y grupos**.
4. Haga clic en **Grupos**.
5. Haga clic en **Nuevo**.
6. En el campo Nombre, escriba `MDMAVadmins` y haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Nuevo**.
8. En el campo Nombre, escriba `MDMAVusers` y haga clic en **Aceptar**.

Añadir usuarios

Añada los administradores y los usuarios de MDM Hub que desea autenticar con el Servidor ActiveVOS.

1. Añada usuarios con credenciales de usuario que coincidan con los administradores y los usuarios de MDM Hub.
 - a. En la ficha Usuarios y grupos, haga clic en **Usuarios**.
 - b. Haga clic en **Nuevo**.

- c. En el campo Nombre, escriba el nombre de usuario de un administrador o un usuario de MDM Hub.
 - d. En los campos de contraseña, escriba y vuelva escribir la contraseña para este nombre de usuario.
 - e. Haga clic en **Aceptar**.
 - f. Repita estos pasos para añadir todos los administradores y los usuarios de MDM Hub que desea autenticar con el Servidor ActiveVOS.
2. Asigne los administradores al grupo MDMAVadmins.
 - a. En la ficha Usuarios y grupos, haga clic en un administrador de MDM Hub.
 - b. Haga clic en **Grupos**.
 - c. En la lista Disponibles, seleccione el grupo **MDMAVadmins** y muévelo a la lista Elegidos.
 - d. Haga clic en **Guardar**.
 - e. Repita estos pasos para añadir el resto de los administradores de MDM Hub.
3. Asigne los usuarios al grupo MDMAVusers.

Edición de la función abTaskClient

Edite la función abTaskClient y añada una directiva de seguridad para permitir que los usuarios del grupo MDMAVusers se autenticquen con el Servidor ActiveVOS.

1. Haga clic en la ficha **Funciones y directivas** y, a continuación, haga clic en la ficha **Funciones de dominio**.
2. En la ficha Funciones de dominio, expanda la opción **Funciones globales > Funciones**.
3. En la fila **abTaskClient**, haga clic en **Ver condiciones de función**.
4. Haga clic en **Añadir condiciones**.
5. En la lista Predicados, seleccione **Grupo**.
6. Haga clic en **Siguiente**.
7. En el campo Nombre de argumentos de grupo, escriba `MDMAVusers` y haga clic **Añadir**.
8. Haga clic en **Finalizar**.
9. Haga clic en **Guardar**.

CAPÍTULO 9

Tareas de ActiveVOS posteriores a la instalación para el adaptador de entidades de negocio

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Aplicaciones web de ActiveVOS, 90](#)
- [Configurar los URN de ActiveVOS para el adaptador de flujo de trabajo de la entidad de negocio, 91](#)
- [Definición del protocolo de ActiveVOS en HTTPS, 91](#)
- [Configurar el motor de flujo de trabajo principal, 92](#)
- [Configurar los servicios de identidad de MDM para ActiveVOS, 92](#)
- [Configurar tareas, 93](#)

Aplicaciones web de ActiveVOS

Cuando se instala la versión de paquete con licencia de Servidor ActiveVOS, también recibe licencia para utilizar dos aplicaciones web de ActiveVOS. Podrá utilizar estas aplicaciones una vez que añada usuarios al contenedor del servidor de aplicaciones.

Las aplicaciones web se utilizan para diferentes propósitos:

Consola ActiveVOS

Los administradores utilizan la Consola ActiveVOS para administrar los procesos implementados, el sistema de alertas y las ubicaciones de punto final. También puede configurar el motor para supervisar y administrar el rendimiento.

ActiveVOS Central

Los usuarios profesionales pueden utilizar ActiveVOS Central para administrar las tareas, las solicitudes y los informes. Sin embargo, por lo general los usuarios de empresas utilizan una aplicación Data Director (IDD) para administrar tareas porque pueden abrir las entidades para revisarlas desde el administrador de tareas.

Para usar ActiveVOS Central, debe añadir usuarios de MDM Hub al contenedor del servidor de aplicaciones.

Para obtener más información sobre las aplicaciones web, consulte la documentación de Informática ActiveVOS.

Configurar los URN de ActiveVOS para el adaptador de flujo de trabajo de la entidad de negocio

Servidor ActiveVOS tiene dos nombres de recursos uniformes (URN) predefinidos que utiliza internamente. Debe actualizar la dirección URL en las asignaciones de URN para utilizar el nombre de host y el número de puerto donde se ejecuta el Servidor ActiveVOS.

1. Inicie el Consola ActiveVOS. En un navegador, escriba la siguiente URL, utilizando el nombre de host y el número de puerto correctos:

Conexiones cifradas. `https://[host]:[puerto]/activevos`

Conexiones no cifradas. `http://[host]:[puerto]/activevos`

2. En la Consola ActiveVOS, en la página de inicio, haga clic en **Administración > Configurar servidor > Asignaciones de URN**.
3. En el caso de las siguientes URN, actualice las rutas para que reflejen el nombre de host y el número de puerto de ActiveVOS Server:

URN	Ruta URL
ae:internal-reporting	Conexiones cifradas. <code>https://[host]:[puerto]/activevos/internalreports</code> Conexiones no cifradas. <code>http://[host]:[port]/activevos/internalreports</code>
ae:task-inbox	Conexiones cifradas. <code>https://[host]:[puerto]/activevos-central/avc</code> Conexiones no cifradas. <code>http://[host]:[port]/activevos-central/avc</code>

4. Compruebe que **urn:mdm:service** se ha asignado al nombre de host y el número de puerto del Servidor de MDM Hub:

Conexiones cifradas. `https://[host]:[puerto]/cmx/services/BeServices`

Conexiones no cifradas. `http://[host]:[puerto]/cmx/services/BeServices`

Definición del protocolo de ActiveVOS en HTTPS

Para habilitar la comunicación segura entre ActiveVOS y MDM Hub, establezca el protocolo en HTTPS en el administrador del flujo de trabajo de la Consola del concentrador.

En primer lugar debe configurar el servidor de aplicaciones para las comunicaciones HTTPS.

1. Inicie la Consola del concentrador.
2. Adquiera un bloqueo de escritura.
3. Haga clic en **Administrador de flujo de trabajo** en el entorno de trabajo de configuración.
4. En el administrador de flujo de trabajo, haga clic en la ficha **Motores de flujo de trabajo**.
5. Seleccione el motor de flujo de trabajo ActiveVOS y, a continuación, haga clic en el botón **Editar**.
6. En el cuadro de diálogo Editar flujo de trabajo, establezca el protocolo en HTTPS.
7. En un entorno WebLogic, en el cuadro de diálogo Editar flujo de trabajo, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del usuario que pertenezca a la función abAdmin.

Configurar el motor de flujo de trabajo principal

Para configurar el motor de flujo de trabajo principal, agregue un motor de flujo de trabajo para los flujos de trabajo de ActiveVOS basados en entidades de negocio. El motor de flujo de trabajo secundario es para los clientes existentes que quieren procesar tareas existentes con un motor de flujo de trabajo en desuso.

1. En la Consola del concentrador, haga clic en **Administrador del flujo de trabajo** en el entorno de trabajo de configuración.
2. Adquiera un bloqueo de escritura.
3. Seleccione la ficha **Motores de flujo de trabajo** y haga clic en el botón **Añadir**.
4. En el cuadro de diálogo **Añadir flujo de trabajo**, introduzca las propiedades del motor de flujo de trabajo.

En la siguiente tabla se describen las propiedades del motor de flujo de trabajo:

Campo	Descripción
Motor del flujo de trabajo	El nombre para mostrar del motor de flujos de trabajo.
Nombre de adaptador	Seleccione BE ActiveVOS para el adaptador de flujo de trabajo ActiveVOS basado en entidades de negocio.
Host	El nombre de host de la instancia de Informática ActiveVOS.
Puerto	El nombre de puerto de la instancia de Informática ActiveVOS.
Nombre de usuario	El nombre del usuario de confianza.
Contraseña	La contraseña del usuario de confianza.
Protocolo	El protocolo de comunicación entre MDM Hub y ActiveVOS. El protocolo puede ser HTTP o HTTPS.

5. Haga clic en **Aceptar**.

Configurar los servicios de identidad de MDM para ActiveVOS

Si utiliza ActiveVOS incrustado, asegúrese de configurar ActiveVOS para que utilice los servicios de identidad de MDM. Para configurar los servicios de identidad de MDM para ActiveVOS, utilice la Consola de ActiveVOS para establecer la misma contraseña de los servicios de identidad que la del usuario del motor de flujo de trabajo de MDM Hub.

1. En la Consola de ActiveVOS, seleccione **Admin > Configurar servicios > Servicios de identidad**.
2. En la sección Configuración del proveedor, active la casilla de verificación **Habilitar** y seleccione **MDM** en la lista **Tipo de proveedor**.
3. En la ficha Conexión, escriba la contraseña del usuario de MDM Hub con el nombre de usuario `admin`.

Nota: Si cambia la contraseña del usuario administrador más tarde, deberá escribir la contraseña nueva en la configuración de los servicios de identidad de ActiveVOS.

4. Haga clic en **Actualizar**.
5. Pruebe que ActiveVOS pueda iniciar sesión en MDM Hub como el usuario `admin`, y que ActiveVOS pueda recuperar una lista de funciones para el usuario que se haya especificado como **Usuario para la prueba**.
 - a. Seleccione la ficha **Probar**.
 - b. En el campo **Usuario para la prueba**, introduzca un usuario de MDM Hub que se haya asignado a una función.
 - c. Haga clic en **Probar configuración**.

Nota: La prueba falla si no se ha configurado un Almacén de referencias operativas, el usuario de la prueba no pertenece a una función o el nombre de la función contiene espacios.

Configurar tareas

Antes de que comience a utilizar los flujos de trabajo de tareas en Informatica Data Director, debe configurar las plantillas de tarea, los activadores de tarea y los tipos de tarea en la herramienta de aprovisionamiento.

Para obtener más información, consulte la *Guía de la herramienta de aprovisionamiento de Multidomain MDM*.

CAPÍTULO 10

Instalación del kit de recurso

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Configurar el Almacén de referencias operativas de muestra de MDM Hub, 94](#)
- [Registrar el Almacén de referencias operativas de muestra de Informatica MDM Hub, 96](#)
- [Instalar el kit de recurso en modo gráfico, 98](#)
- [Instalar el kit de recurso en modo de consola, 101](#)
- [Instalar el kit de recurso en modo silencioso, 103](#)

Configurar el Almacén de referencias operativas de muestra de MDM Hub

Antes de poder usar el Almacén de referencias operativas de muestra de MDM Hub, debe configurarlo. Antes de instalar el Kit de recursos, configure el Almacén de referencias operativas de muestra de MDM Hub. Para configurar el Almacén de referencias operativas de muestra de MDM Hub, cree un Almacén de referencias operativas e importe `mdm_sample` en él.

1. Desplácese hasta la siguiente ubicación en el directorio de distribución:

En UNIX. `<directorio de distribución>/database/bin`

En Windows. `<directorio de distribución>\database\bin`

2. Ejecute el siguiente comando:

En UNIX. `./sip_ant.sh create_ors`

En Windows. `sip_ant.bat create_ors`

3. Responda a las órdenes que aparezcan.

Nota: La línea de comando muestra el texto predeterminado entre corchetes. Pulse **Intro** para utilizar el valor predeterminado y pasar a la siguiente línea de comando.

Introduzca el tipo de base de datos. (ORACLE, MSSQL, DB2)

Tipo de base de datos. Especifique `MSSQL`.

Introduzca el nombre de host de la base de datos del Almacén de referencias operativas. [localhost]

Nombre del equipo donde se aloja la base de datos. El valor predeterminado es `localhost`.

Introduzca el número de puerto de la base de datos del Almacén de referencias operativas. [1433]

Número de puerto que utiliza la base de datos. El valor predeterminado es 1433.

URL de conexión. [jdbc:sqlserver://<nombre de host>:<puerto>]

URL de conexión para la conexión con la base de datos.

Introduzca el nombre de usuario de la base de datos del Almacén de referencias operativas. [cmx_ors]

El nombre de usuario de la base de datos de Almacén de referencias operativas de muestra de MDM Hub. El valor predeterminado es `cmx_ors`.

Introduzca la ruta de acceso a la base de datos de CMX_ORS. ["C:\MSSQLDATA"]

Ruta de acceso al almacén de archivos de datos de Microsoft SQL Server entre comillas dobles.

Introduzca el nombre de intercalación de la base de datos CMX_SYSTEM [Latin1_General_CI_AS]

Nombre de intercalación para establecer una secuencia de intercalación para la Base de datos principal de MDM Hub.

Introduzca la contraseña de usuario de la base de datos del Almacén de referencias operativas.

Contraseña del usuario del Almacén de referencias operativas de muestra de MDM Hub.

Especifique un nombre de configuración regional de la lista: de, en_US, fr, ja, ko, zh_CN. [en_US]

Configuración regional del sistema operativo. El valor predeterminado es `en_US`.

Introduzca el nombre de usuario de DBA. [sa]

El valor predeterminado es `sa`.

Introduzca la contraseña del DBA.

Contraseña de la cuenta del usuario SA.

4. Después de crear el Almacén de referencias operativas de muestra, revise `sip_ant.log` en el siguiente directorio:

En UNIX. `<directorío de distribución>/database/bin`

En Windows. `<directorío de distribución>\database\bin`

El archivo `sip_ant.log` registra todos los errores que puedan ocurrir cuando se ejecuta el script `sip_ant` para crear el Almacén de referencias operativas.

5. Para importar `mdm_sample`, ejecute el siguiente comando:

En UNIX. `./sip_ant.sh import_schema`

En Windows. `sip_ant.bat import_schema`

6. Responda a las órdenes que aparezcan.

Nota: La línea de comando muestra el texto predeterminado entre corchetes. Pulse **Intro** para utilizar el valor predeterminado y pasar a la siguiente línea de comando.

Introduzca el tipo de base de datos. (ORACLE, MSSQL, DB2)

Tipo de base de datos. Especifique `MSSQL`.

Introduzca el nombre de host de la base de datos del Almacén de referencias operativas. [localhost]

Nombre del equipo donde se aloja la base de datos. El valor predeterminado es `localhost`.

Introduzca el número de puerto de la base de datos del Almacén de referencias operativas. [1433]

Número de puerto que utiliza la base de datos. El valor predeterminado es `1433`.

URL de conexión. [jdbc:sqlserver://<nombre de host>:<puerto>]

URL de conexión para la conexión con la base de datos.

Introduzca el nombre de usuario de la base de datos del Almacén de referencias operativas. [cmx_ors]

Nombre de la base de datos del Almacén de referencias operativas de muestra de MDM Hub. El valor predeterminado es `cmx_ors`.

Introduzca la contraseña de usuario de la base de datos del Almacén de referencias operativas.

Nombre de usuario de la base de datos del Almacén de referencias operativas de muestra de MDM Hub.

Especifique un nombre de configuración regional de la lista: de, en_US, fr, ja, ko, zh_CN. [en_US]

Configuración regional del sistema operativo. El valor predeterminado es `en_US`.

Introduzca la ruta de acceso al archivo ZIP de volcado. [<directorio de distribución>\resources\database]

Ruta de acceso al archivo `mdm_sample.zip`.

Introduzca el nombre del archivo ZIP de volcado. [mdm_sample.zip]

Nombre del archivo ZIP de volcado. El valor predeterminado es `mdm_sample.zip`.

Registrar el Almacén de referencias operativas de muestra de Informática MDM Hub

Después de configurar el Almacén de referencias operativas de muestra de MDM Hub, debe registrarlo. Registre el Almacén de referencias operativas de muestra de MDM Hub mediante la Consola del concentrador.

1. Inicie la Consola del concentrador.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Cambiar base de datos**.
2. Seleccione la Base de datos principal de MDM Hub y haga clic en **Conectar**.
3. Iniciar la herramienta **Bases de datos** en el entorno de trabajo Configuración.
4. Haga clic en **Bloqueo de escritura > Adquirir bloqueo**.
5. Haga clic en el botón **Registrar base de datos**.

Aparece el **Asistente de conexión de Informática MDM Hub**, que le pide que seleccione el tipo de base de datos.

6. Seleccione el tipo de base de datos y haga clic en **Siguiente**.
7. Configure las propiedades de conexión de la base de datos.
 - a. En la página Propiedades de la conexión, especifique las propiedades de conexión y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

La siguiente tabla muestra y describe las propiedades de conexión:

Propiedad	Descripción
Nombre para mostrar de la base de datos	Nombre del Almacén de referencias operativas que debe aparecer en la Consola del concentrador.
Identificador de equipo	Prefijo especificado en las claves para identificar de forma exclusiva los registros de la instancia del Almacén del concentrador.
Nombre de host de la base de datos	Dirección IP o nombre del servidor que aloja la base de datos de Microsoft SQL Server.
Puerto	Puerto de la base de datos de Microsoft SQL Server. El número predeterminado es 1433.
Nombre de esquema	Nombre del Almacén de referencias operativas. Especifique <code>mdm_sample</code> .
Contraseña	Contraseña asociada al nombre de usuario del Almacén de referencias operativas.

- b. En la página Propiedades de la conexión, especifique las propiedades de conexión y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- c. Revise el resumen y especifique las propiedades de conexión adicionales.

La siguiente tabla muestra propiedades de conexión adicionales que puede configurar:

Propiedad	Descripción
Dirección URL de conexión	URL de conexión. El asistente de conexión genera la URL de conexión de manera predeterminada.
Crear origen de datos tras el registro	Seleccione que desea crear el origen de datos en el servidor de aplicaciones después del registro.

8. Haga clic en **Finalizar**.
Aparece el cuadro de diálogo **Registrar base de datos**.
9. Haga clic en **Aceptar**.
MDM Hub registra el Almacén de referencias operativas de muestra de MDM Hub.
10. Seleccione el Almacén de referencias operativas de muestra de MDM Hub que ha registrado y haga clic en el botón **Probar conexión de base de datos** para probar la configuración de la base de datos.
El cuadro de diálogo Probar base de datos muestra el resultado de la prueba de conexión de la base de datos.
11. Haga clic en **Aceptar**.
El Almacén de referencias operativas se registra y la conexión con la base de datos queda comprobada.

Instalar el kit de recurso en modo gráfico

Puede instalar el Kit de recursos en modo gráfico.

Antes de instalar el Kit de recursos, debe haber instalado y configurado MDM Hub.

1. Inicie el servidor de aplicaciones.
2. Abra una línea de comandos y desplácese hasta el programa de instalación del Kit de recursos. De manera predeterminada, el programa de instalación está en el siguiente directorio:

En UNIX. `<directorio de distribución>/<nombre de sistema operativo>/mrmresourcekit`

En Windows. `<directorio de distribución>\windows\mrmresourcekit`

3. Ejecute el siguiente comando:

En UNIX. `hub_resourcekit_install.bin`

En Windows. `hub_resourcekit_install.exe`

4. Seleccione el idioma para la instalación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Aparece la ventana **Introducción**.

5. Haga clic en **Siguiente**.

Se abrirá la ventana de **Acuerdo de licencia**.

6. Seleccione la opción **Acepto los términos del acuerdo de licencia** y después haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana **Función de instalación**.

7. Seleccione las funciones del kit de recurso que desee instalar y haga clic en **Siguiente**.

Puede seleccionar las opciones siguientes:

Esquema de muestra

Instala los recursos del esquema de ejemplo de MDM Hub. Debe crear un esquema de ejemplo y registrarlo con el Servidor del concentrador antes de instalar las aplicaciones de ejemplo.

Muestras y utilidades

Instala las aplicaciones y las utilidades de ejemplo.

La lista de aplicaciones de ejemplo implementadas se almacena en el archivo `build.properties` en el siguiente directorio:

`<Resourcekit_Home>\samples`

SDK del SIF y Javadocs

Instala los javadocs, bibliotecas y recursos asociados con el SDK de SIF.

SDK del BPM

Instala los recursos asociados con el SDK de BPM.

Jaspersoft

Copia el programa de instalación de Jaspersoft en el directorio principal del kit de recurso.

SSA-NAME3

Copia el programa de instalación de SSA-NAME3 en el directorio principal del kit de recurso.

Aparece un mensaje sobre el requisito de haber creado y registrado un esquema de ejemplo con MDM Hub.

8. Haga clic en **Aceptar**.

Se abre la ventana **Elegir la carpeta de instalación**.

9. Seleccione la ubicación de la instalación del Kit de recursos.
 - Para elegir la ubicación predeterminada, haga clic en **Siguiente**.
 - Para especificar una ruta de acceso, escriba la ruta a la carpeta de instalación y haga clic en **Siguiente**.

Nota: La instalación genera un error si se especifica una ruta de acceso que tiene espacios en los nombres de directorio o de carpeta.

- Para volver a la ubicación de instalación predeterminada, haga clic en **Restaurar carpeta predeterminada**.
- Para elegir otra ubicación, haga clic en **Elegir** y después en **Siguiente**.

En UNIX, aparece la ventana **Elegir la carpeta de vínculo**.

En Windows, aparece la ventana **Elegir la carpeta de accesos directos**.

10. En UNIX, elija una carpeta de vínculo o seleccione la opción para no crear vínculos y haga clic en **Siguiente**. En Windows, seleccione la ubicación para crear un icono de producto o seleccione la opción de no crear un icono de producto.

Aparece la ventana **Seleccionar configuración**.

11. Seleccione una opción de configuración y haga clic en **Siguiente**.

Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

Configurar muestras

Instala y configura las muestras.

Solo fuente

Instala los orígenes de las muestras, pero no configura las muestras.

Si selecciona **Configurar muestras**, aparece la ventana **Servidor de aplicaciones del kit de recurso**. Si selecciona **Solo fuente**, aparece la ventana **Resumen previo a la instalación**.

12. Desde la ventana **Servidor de aplicaciones del kit de recurso**, seleccione el servidor de aplicaciones en el que desea instalar el Kit de recursos y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana **Página de inicio del servidor de aplicaciones** del servidor de aplicaciones que seleccione.

13. Configure los valores del servidor de aplicaciones.

- a. Elija una ruta de acceso al directorio de instalación del dominio WebLogic para el dominio que desee utilizar para MDM Hub y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana **Iniciar sesión en el servidor de aplicaciones WebLogic**.

- b. Introduzca la información de inicio de sesión del servidor WebLogic.

Introduzca los valores en los siguientes campos de parámetros de inicio de sesión:

Host

Nombre del ordenador host que alberga la instalación de WebLogic.

Servidor

Nombre de la instancia del Servidor Weblogic en el dominio en el que WebLogic está implementado.

Nombre de usuario

Nombre del usuario para la instalación de WebLogic.

Contraseña

Contraseña que corresponde al usuario de WebLogic.

Número de puerto

Número del puerto en el que escucha el servidor WebLogic.

Aparece la ventana **Servidor de Informatica MDM Hub**.

14. Introduzca la información para la instalación del Servidor del concentrador y haga clic en **Siguiente**.

Escriba valores en los siguientes campos:

Nombre de servidor

Nombre del servidor donde se aloja el Servidor del concentrador.

Puerto HTTP del servidor

Número de puerto del Servidor del concentrador.

Contraseña de administrador de Informatica MDM

Contraseña para acceder a MDM Hub.

Directorio principal de MDM Hub

Directorio de instalación del Servidor del concentrador.

Aparece la ventana **ID de ORS del kit de recurso**.

15. Seleccione un ID del ORS del kit de recurso de la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

La lista contiene los ID de los Almacenes de referencias operativas que ha creado. Seleccione un ID de Almacén de referencias operativas relacionado con el esquema de ejemplo.

Si no ha registrado el esquema de ejemplo, no verá el ID de Almacén de referencias operativas para el esquema de ejemplo. Registre el Almacén de referencias operativas de ejemplo y luego reinicie la instalación.

Aparece la ventana **Seleccionar implementación**.

16. Seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en **Siguiente**:

Sí, ejecutar durante la instalación.

Implementa y configura el Kit de recursos durante la instalación.

No, puede implementarse más tarde.

Seleccione esta opción para implementar y configurar manualmente más tarde.

Si seleccionó instalar la función Muestras y utilidades, implemente y configure el Kit de recursos en este paso de la instalación. Si no implementa el Kit de recursos en este paso, no podrá realizar

cambios ni volver a implementar las muestras mediante el script postInstallSetup proporcionado en el Kit de recursos.

Si decide ejecutar la configuración posterior a la instalación de forma manual, más adelante no podrá implementar el archivo EAR mediante el script postInstallSetup. Debe editar manualmente el archivo EAR e implementarlo para realizar cambios en su instalación.

Aparecerá la ventana **Resumen previo a la instalación**.

17. Revise el resumen previo a la instalación para confirmar las opciones de instalación y, a continuación, haga clic en **Instalar**.

Cuando finalice la instalación, aparecerá la ventana **Instalación completada**.

18. Haga clic en **Hecho** para salir del programa de instalación del Kit de recursos.

Instalar el kit de recurso en modo de consola

Puede instalar el Kit de recursos en modo de consola.

Asegúrese de registrar el esquema MDM_SAMPLE antes de instalar el Kit de recursos.

1. Inicie el servidor de aplicaciones.

2. Desplácese al siguiente directorio en la distribución de MDM Hub:

En UNIX. <directorio de distribución de MDM Hub>/<nombre del sistema operativo>/resourcekit

En Windows. <directorio de distribución de MDM Hub>/windows/resourcekit

3. Ejecute el siguiente comando desde la línea de comandos:

En UNIX. ./hub_resourcekit_install.bin -i console

En Windows. hub_resourcekit_install.exe -i console

4. Introduzca el número de la configuración regional que desea elegir para la instalación y, a continuación, pulse **Intro**.

Aparece la información de introducción de la instalación.

5. Pulse **Intro**.

Aparece el acuerdo de licencia.

6. Lea el acuerdo de licencia. Escriba **Y** para aceptar los términos del acuerdo de licencia o **N** si no desea aceptar el acuerdo de licencia y desea salir del programa de instalación.

7. Pulse **Intro**.

Si ha escrito **Y** en el paso anterior, aparecerá la información sobre la carpeta de instalación.

8. Introduzca los números de las funciones del Kit de recursos que desee instalar separados por comas y pulse **Intro**.

Aparece el mensaje de la instalación del esquema de ejemplo.

9. Elija una carpeta para la instalación del Kit de recursos.

- Para elegir la carpeta predeterminada, pulse **Intro**.
- Para cambiar la ruta de acceso, escriba la ruta absoluta de la carpeta de instalación y pulse **Intro**.

10. Confirme la ubicación de la carpeta de instalación. Escriba **Aceptar** para confirmar la carpeta de instalación o **Cancelar** para cambiar la carpeta de instalación.

11. Pulse **Intro**.
Aparece una lista de opciones de la ubicación de enlace.
12. Introduzca el número de una opción de ubicación de enlace.
Aparece el mensaje sobre la ubicación del archivo de vínculo.
13. Introduzca la ruta absoluta del archivo de vínculo y pulse **Intro**.
Aparecen las opciones de configuración de la muestra de origen.
14. Especifique una opción de configuración y pulse **Intro**.

Opción	Descripción
1	Instala y configura las muestras
2	Instala los orígenes de las muestras, pero no configura las muestras

Si introduce **1**, aparece una lista de opciones del servidor de aplicaciones. Si introduce **2**, aparece el resumen previo a la instalación.

15. Si ha introducido **1**, escriba el número del servidor de aplicaciones que desee seleccionar y pulse **Intro**.
Aparecen los mensajes de información del servidor de aplicaciones.
16. Configure los valores de WebLogic.
 - a. Especifique la ruta de acceso al dominio WebLogic en el que desea instalar el Kit de recursos y pulse **Intro**.
Aparece el mensaje sobre la información de inicio de sesión del servidor de aplicaciones WebLogic.
 - b. Introduzca el nombre de host, el nombre del servidor, el nombre de usuario, la contraseña y el puerto de escucha del servidor WebLogic, o acepte los valores predeterminados y pulse **Intro**.
Aparecen los mensajes de información de la instalación del Servidor del concentrador.
17. Introduzca la información de la instalación del Servidor del concentrador y pulse **Intro**.

La siguiente tabla describe los mensajes para la información de instalación del Servidor del concentrador:

Solicitud	Descripción
Nombre de servidor	Nombre del servidor que aloja el Servidor del concentrador.
Puerto HTTP del servidor	Número de puerto del Servidor del concentrador.
Contraseña de administrador de Informatica MDM	Contraseña para acceder a MDM Hub.
Directorio principal de MDM Hub	Directorio para la instalación del servidor del concentrador.

Aparece una lista de ID del ORS de MDM Hub.

18. Introduzca el ID de Almacén de referencias operativas del esquema de ejemplo de MDM y pulse **Intro**.
Si no ha registrado el esquema de ejemplo, no verá el ID de Almacén de referencias operativas para el esquema de ejemplo. Registre el Almacén de referencias operativas de ejemplo y luego reinicie la instalación.
Aparece el mensaje para seleccionar la implementación.

19. Elija si desea ejecutar el script `postInstallSetup` como parte de la instalación o si desea ejecutarlo manualmente más tarde.
20. Pulse **Intro**.
Aparece el resumen de las opciones de instalación.
21. Compruebe la información en el resumen previo a la instalación. Si la información es correcta, pulse **Intro** para iniciar la instalación.
El Kit de recursos se instala según la información de configuración que ha proporcionado. Cuando el proceso se completa, aparece la información de instalación completada.
22. Pulse **Intro** para salir del programa de instalación.

Instalar el kit de recurso en modo silencioso

Puede instalar el Kit de recursos sin interacción del usuario en modo silencioso. Es posible que desee realizar una instalación en modo silencioso si necesita varias instalaciones, o si necesita instalar en un clúster de equipo. Una instalación en modo silencioso no muestra ningún mensaje de progreso o error.

Antes de ejecutar la instalación en modo silencioso para el Kit de recursos, debe configurar el archivo de propiedades para la instalación en modo silencioso. El programa de instalación lee el archivo para determinar las opciones de instalación. El proceso de instalación en modo silencioso puede completarse correctamente incluso si proporciona una configuración incorrecta, como una ruta al servidor de aplicaciones o un puerto incorrectos. Deberá asegurarse de que se proporciona la configuración correcta en el archivo de propiedades.

Copie los archivos de instalación del Kit de recursos en el disco duro del equipo donde va a instalar el Kit de recursos. Para instalar en modo silencioso, realice las siguientes tareas:

1. Configure el archivo de propiedades de instalación y especifique las opciones de instalación en el archivo de propiedades.
2. Ejecute el programa de instalación con el archivo de propiedades de instalación.

Configurar el archivo de propiedades

Informatica proporciona un archivo de propiedades de muestra que incluye los parámetros que requiere el programa de instalación. Puede personalizar el archivo de propiedades de muestra para especificar las opciones de instalación. A continuación, ejecute la instalación silenciosa.

El programa de instalación silenciosa no valida la configuración en los archivos de propiedades. Debe asegurarse de especificar la configuración correcta y comprobarla antes de ejecutar el programa de instalación silenciosa.

1. Busque el archivo `silentInstallResourceKit_sample.properties` en el siguiente directorio:

En UNIX. `./silent_install/mrmresourcekit`

En Windows. `.\silent_install\mrmresourcekit`

Después de personalizar el archivo, guárdelo. Puede cambiar el nombre del archivo y colocarlo en cualquier lugar del equipo.

Nota: En el archivo de propiedades en modo silencioso, las barras y las barras invertidas son caracteres especiales. Debe escribir dos de cada uno de estos caracteres cuando introduzca información en el archivo, como cuando especifica una ruta de instalación. Por ejemplo, para especificar la ruta de acceso al directorio del servidor, debe escribir `\\u1\infamdm\hub\resourcekit`.

2. Cree una copia de seguridad del archivo `silentInstallResourceKit_sample.properties`.
3. Utilice un editor de texto para abrir el archivo y modificar los valores de los parámetros de instalación.
4. Guarde el archivo de propiedades con un nombre nuevo como `silentInstallresourcekit.properties`.

La siguiente tabla describe los parámetros de instalación que puede modificar:

Nombre de la propiedad	Descripción
INSTALLER_UI	Especifica el modo de instalación. Establecida en <code>silent</code> .
SIP.INSTALL.TYPE	Especifica el tipo de instalación. Establecida en <code>SIPERIAN_SAMPLE_INSTALL</code> .
SIP.INSTALL.SAMPLE.SCHEMA	Especifica si desea instalar el esquema de ejemplo. Especifique uno de los siguientes valores: - 0. No instala el esquema de ejemplo - 1. Instala el esquema de ejemplo
SIP.INSTALL.SAMPLES	Especifica si desea instalar las muestras y las utilidades. Especifique uno de los siguientes valores: - 0. No instala las muestras ni las utilidades - 1. Instala las muestras y las utilidades
SIP.INSTALL.SIF.SDK	Especifica si desea instalar el SDK del Marco de servicios de integración (SIF). Especifique uno de los siguientes valores: - 0. No instale el SDK de SIF - 1. Instala el SDK de SIF
SIP.INSTALL.BPM.SDK	Especifica si desea instalar el SDK de BPM. Especifique uno de los siguientes valores: - 0. No instala el SDK de BPM - 1. Instala el SDK de SIF

Nombre de la propiedad	Descripción
SIP.INSTALL.JASPERSOFT	Especifica si desea instalar la herramienta de informes de Jaspersoft. Especifique uno de los siguientes valores: - 0. No instala el SDK de BPM - 1. Instala el SDK de SIF
SIP.INSTALL.SSANAME3	Especifica si desea instalar SSA-NAME3. Especifique uno de los siguientes valores: - 0. No se instala SSA-NAME3 - 1. Instala SSA-NAME3
USER_INSTALL_DIR	Directorio donde desea instalar el Kit de recursos, como C:\:\ <directorio_instalación_infamdm>\hub\resourcekit.
RUN_CONFIGURE_FLAG	Especifica si desea configurar muestras. - 0. No configura muestras - 1. Instala y configura muestras El valor predeterminado es 1. Si establece la propiedad RUN_CONFIGURE_FLAG en 1, comente o establezca la propiedad RUN_CONFIGURE_SETUP en 0. Para configurar muestras, asegúrese de que el servidor de aplicaciones y el Servidor del concentrador se hayan iniciado y que el esquema de ejemplo esté registrado en la Consola del concentrador.
RUN_CONFIGURE_SETUP	Especifica si solo desea configurar muestras de origen. - 0. No se instalan los orígenes de las muestras - 1. Instala los orígenes de las muestras Si establece la propiedad RUN_CONFIGURE_SETUP en 1, comente o establezca la propiedad RUN_CONFIGURE_FLAG en 0. Si establece la propiedad RUN_CONFIGURE_SETUP en 1, más adelante no podrá configurar ni implementar muestras.
SIP.AS.CHOICE	Nombre del servidor de aplicaciones. Especifique WebLogic.
SIP.AS.HOME	La ruta de acceso a directprop de instalación de WebLogic.
SIP.APPSERVER.HOST	Nombre de host, como localhost.
SIP.APPSERVER.SERVER	El nombre del Servidor de administración, como AdminServer.
SIP.APPSERVER.USERNAME	Nombre de usuario para acceder a WebLogic.
SIP.APPSERVER.PASSWORD	Contraseña para acceder a WebLogic.
WEBLOGIC.AS.PORT	Número de puerto del servidor de aplicaciones.
SIP.SERVER.NAME	Nombre del servidor en el que está implementado el Servidor del concentrador.
SIP.SERVER.HTTP.PORT	Puerto en el que está escuchando el Servidor del concentrador.
SIP.ADMIN.PASSWORD	Contraseña para acceder a Servidor del concentrador.
HUB_SERVER_HOME	Directorio de la instalación de Servidor del concentrador.

Nombre de la propiedad	Descripción
SIP.ORS.ID	ID del Almacén de referencias operativas del esquema de ejemplo de MDM Hub.
RUN_DEPLOYMENT_FLAG	Ejecuta el script postInstallSetup como parte de la instalación silenciosa. - 0. No ejecuta el script postInstallSetup - 1. Ejecuta el script postInstallSetup

Ejecutar el programa de instalación en modo silencioso

Después de configurar el archivo de propiedades, puede iniciar la instalación silenciosa.

1. Asegúrese de que el servidor de aplicaciones esté ejecutándose.
2. Abra una ventana de comandos.
3. Ejecute el siguiente comando:

En UNIX. `./hub_resourcekit_install.bin -f
<location_of_silent_properties_file_for_resourcekit>`

En Windows. `.\hub_resourcekit_install.exe -f
<location_of_silent_properties_file_for_resourcekit>`

El programa de instalación en modo silencioso se ejecuta en segundo plano. El proceso puede tardar un tiempo. Compruebe los archivos `postinstallSetup.log` para verificar que la instalación se realizó correctamente.

El archivo de registro está disponible en el siguiente directorio:

En UNIX. `<infadm_install_directory>/logs/postInstall.log`

En Windows. `<infadm_install_directory>\logs\postInstall.log`

CAPÍTULO 11

Solución de problemas de MDM Hub

- [Solución de problemas del proceso de instalación, 107](#)

Solución de problemas del proceso de instalación

Si la instalación genera un error, utilice la siguiente información para solucionarlo.

Los usuarios de MDM Hub no pueden iniciar sesión

Si vuelve a crear el esquema de CMX_SYSTEM tras instalar el servidor del concentrador, MDM Hub no puede reconocer las contraseñas con hash. Como resultado, los usuarios no pueden iniciar sesión en MDM Hub.

Para solucionar el problema, ejecute de nuevo el script `postInstallSetup` manualmente. Este script garantiza que las contraseñas de los usuarios de MDM Hub vuelvan a ser con hash y que los usuarios puedan iniciar sesión.

Como alternativa, si no desea volver a ejecutar el script `postInstallSetup`, ejecute los siguientes comandos para migrar las contraseñas de usuario a las contraseñas con hash y crear usuarios de aplicaciones.

En UNIX.

```
cd <directorio de instalación de MDM Hub>/server/bin
./sip_ant.sh hash_users_passwords
./sip_ant.sh add_application_users
```

En Windows.

```
cd <directorio de instalación de MDM Hub>\server\bin
sip_ant.bat hash_users_passwords
sip_ant.bat add_application_users
```

Nota: En un entorno de WebSphere, el usuario de MDM Hub debe tener permisos de acceso y escritura para el siguiente directorio:

```
<directorio de instalación de MDM Hub>/server/bin/resources/certificates
```

La instancia de WebLogic se redirige a Data Director

Si instala MDM Hub en un puerto de WebLogic distinto de 7001, la instancia se redirige a Data Director con el siguiente error:

```
javax.faces.application.ViewExpiredException: viewId:/config/config_login.jsf - View /
config/config_login.jsf could not be restored.
```

Para resolver el problema, establezca el nombre de host y la dirección IP del host WebLogic. No utilice localhost.

El script `postInstallSetUp` genera un error porque se agota el tiempo de implementación del servidor de ActiveVOS

Al instalar el Servidor del concentrador, el proceso de configuración posterior a la instalación podría fallar después de intentar implementar el servidor de ActiveVOS.

Para solucionar el problema, aumente el valor de la propiedad `deploy.wait.time` del archivo `build.properties` en el siguiente directorio:

En UNIX. <directorio de instalación de infamdm>/hub/server/bin

En Windows. <directorio de instalación de infamdm>\hub\server\bin

El Servidor del concentrador no puede conectarse al esquema `cmx_system`

Para comprobar que el Servidor del concentrador no puede conectarse al esquema `cmx_system`, revise el registro del servidor de aplicaciones.

Para solucionar el problema, resuelva el problema de conexión con la base de datos. Utilice la consola del servidor de aplicaciones para probar la conexión a la base de datos. Si no puede solucionar la conexión al esquema `cmx_system`, vuelva a crear el esquema `cmx_system`.

Error al comprobar la necesidad de acotar los registros

Cuando ejecuta el proceso de Coincidencia, puede recibir el siguiente error:

```
SIP-16062: Failed to verify the need to tokenize records.
```

Compruebe la siguiente configuración de variables de entorno:

- La variable de entorno `PATH` debe contener la ruta siguiente:

En UNIX. <directorio_instalación_infamdm>/hub/cleanse/lib

En Windows. <directorio_instalación_infamdm>\hub\cleanse\lib

- La variable de entorno `SSAPR` debe incluir la siguiente ruta para todos los usuarios:

En UNIX. <infamdm_install_directory>/server_install_dir/cleanse/resources

En Windows. <infamdm_install_directory>\server_install_dir\cleanse\resources

Errores de versión `major.minor` al cargar el Servidor de procesos

Si ve varios errores de consola `major.minor` al intentar cargar el Servidor de procesos, compruebe que la versión de Java instalada en el sistema es la correcta.

Excepción de Informatica Address Verification durante la certificación

Informatica Address Verification genera una excepción durante la certificación. Asegúrese de que el tamaño de la pila para la JVM sea suficiente.

1. Desplácese al directorio principal de WebLogic.
2. Abra el siguiente archivo en un editor de texto.
En UNIX. `setDomainEnv.sh`
En Windows. `startWeblogic.cmd`
3. Utilice el siguiente comando para establecer la variable `MEM_ARGS`:
En UNIX.

```
set MEM_ARGS=${MEM_ARGS} -Xss2000k
```

En Windows.

```
set MEM_ARGS=%MEM_ARGS% -Xss2000k
```

4. Guarde y cierre el archivo.

El Almacén de referencias operativas no tiene configurado un motor de flujo de trabajo

Si instala MDM Hub y luego importa un Almacén de referencias operativas (ORS) desde una versión anterior, verá un error grave que indica que el ORS no tiene configurado un motor de flujo de trabajo. Este error se produce porque el motor de flujo de trabajo Siperian BPM no está registrado de forma predeterminada. Utilice el administrador de flujo de trabajo para registrar el motor de flujo de trabajo Siperian BPM que el ORS espera encontrar.

CAPÍTULO 12

Desinstalación

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la desinstalación, 110](#)
- [Desinstalar el Almacén del concentrador, 110](#)
- [Desinstalar el Servidor de procesos en modo gráfico, 111](#)
- [Desinstalar el Servidor del concentrador en modo gráfico, 112](#)
- [Desinstalar el kit de recurso en modo gráfico, 112](#)
- [Desinstalar el Servidor de procesos en modo de consola, 113](#)
- [Desinstalar el Servidor del concentrador en modo de consola, 114](#)
- [Desinstalar el kit de recurso en modo de consola, 114](#)
- [Anular manualmente la implementación del Servidor de procesos, 114](#)
- [Anular manualmente la implementación del Servidor del concentrador, 115](#)

Resumen de la desinstalación

Para desinstalar MDM Hub, debe eliminar el Servidor de procesos, el Servidor del concentrador y el Almacén del concentrador de la implementación de MDM Hub.

Realice los siguientes pasos para desinstalar MDM Hub:

1. Desinstale el Almacén del concentrador.
2. Desinstale el Servidor de procesos.
3. Desinstale el Servidor del concentrador.

Desinstalar el Almacén del concentrador

Puede desinstalar el Almacén del concentrador descartando los esquemas del Almacén del concentrador y quitando los inicios de sesión de usuario de los esquemas del Almacén del concentrador. Antes de descartar los esquemas del Almacén del concentrador, utilice la Consola del concentrador para anular el registro de los esquemas del Almacén del concentrador.

Debe tener privilegios de administrador para descartar los esquemas del Almacén del concentrador.

1. Inicie la Consola del concentrador.

2. Haga clic en la herramienta **Bases de datos** en el entorno de trabajo **Configuración**.
Aparecerá la página **Información de bases de datos**.
3. Haga clic en **Bloqueo de escritura > Adquirir bloqueo**.
4. En la lista de bases de datos, seleccione el Almacén de referencias operativas cuyo registro va a anular.
5. Haga clic en el botón **Anular registro de base de datos**.
La herramienta Bases de datos le solicita que confirme la anulación del registro del Almacén de referencias operativas.
6. Haga clic en **Sí**.
7. Utilice Microsoft SQL Management Studio para conectarse a la instancia de Microsoft SQL Server.
8. Haga clic con el botón derecho en cada esquema del Almacén del concentrador y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.
Se abrirá la ventana **Eliminar objeto**.
9. Haga clic en **Aceptar**.
El esquema del Almacén del concentrador se descarta.

Desinstalar el Servidor de procesos en modo gráfico

Puede desinstalar el Servidor de procesos en modo gráfico.

Desinstalar el Servidor de procesos en modo gráfico en UNIX

Para desinstalar MDM Hub, debe eliminar el Servidor de procesos. Los pasos para desinstalar el Servidor de procesos se deben realizar para cada Servidor de procesos en la implementación de MDM Hub.

1. Detenga el servidor de aplicaciones.
2. Desplácese hasta el siguiente directorio:
`<infamdm_install_directory>/hub/cleanse/UninstallerData`
3. Ejecute el programa de desinstalación.
`./"Uninstall Informatica MDM Hub Cleanse Match Server"`
4. Haga clic en **Desinstalar**.
Cuando el proceso de desinstalación se complete, aparecerá la ventana Desinstalación completada.
5. Haga clic en **Hecho**.

Desinstalar el Servidor de procesos en modo gráfico en Windows

Para desinstalar MDM Hub, debe eliminar el Servidor de procesos. Los pasos para desinstalar el Servidor de procesos se deben realizar para cada Servidor de procesos en la implementación de MDM Hub.

1. Detenga el servidor de aplicaciones.
2. Haga clic en **Inicio** y luego haga clic en **Programas > Infamdm > Hub > Cleanse > UninstallerData > Desinstalar Servidor de coincidencia de limpieza de Informatica MDM Hub**.
Aparecerá la ventana de introducción del programa de desinstalación.
3. Haga clic en **Desinstalar**.

Cuando el proceso de desinstalación se complete, aparecerá la ventana Desinstalación completada.

4. Haga clic en **Hecho**.

Desinstalar el Servidor del concentrador en modo gráfico

Puede desinstalar el Servidor del concentrador en modo gráfico.

Desinstalar el Servidor del concentrador en modo gráfico en UNIX

Para desinstalar MDM Hub, debe eliminar el Servidor del concentrador de la implementación de MDM Hub.

1. Asegúrese de detener el servidor de aplicaciones.
2. Desplácese hasta el siguiente directorio:

```
<infamdm_install_directory>/hub/server/UninstallerData
```

3. Ejecute el programa de desinstalación.

```
./"Uninstall Informatica MDM Hub Server"
```

Aparecerá la ventana de introducción del programa de desinstalación.

4. Haga clic en **Desinstalar**.

Cuando el proceso de desinstalación se complete, aparecerá la ventana Desinstalación completada.

5. Haga clic en **Hecho**.

Desinstalar el Servidor del concentrador en modo gráfico en Windows

Para desinstalar MDM Hub, debe eliminar el Servidor del concentrador de la implementación de MDM Hub.

1. Asegúrese de detener el servidor de aplicaciones.
2. Haga clic en **Inicio** y luego haga clic en **Programas > Infamdm > Hub > Server > UninstallerData > Desinstalar Servidor de Informatica MDM Hub**.

Aparecerá la ventana de introducción del programa de desinstalación.

3. Haga clic en **Desinstalar**.

Cuando el proceso de desinstalación se complete, aparecerá la ventana Desinstalación completada.

4. Haga clic en **Hecho**.

Desinstalar el kit de recurso en modo gráfico

Puede desinstalar el Kit de recursos en modo gráfico.

Desinstalar el kit de recurso en modo gráfico en UNIX

Para desinstalar el Kit de recursos, debe eliminar el Kit de recursos de la implementación de MDM Hub.

1. Detenga el servidor de aplicaciones.

2. Desplácese hasta el siguiente directorio:

```
<infamdm_install_directory>/hub/resourcekit/UninstallerData
```

3. Ejecute el siguiente comando:

```
./"Uninstall Informatica MDM Hub Resource Kit"
```

Aparecerá la ventana **Desinstalar kit de recurso de Informatica MDM Hub**.

4. Haga clic en **Desinstalar**.

Aparecerá la ventana **Desinstalación completada** con una lista de los elementos que no se han podido eliminar.

5. Haga clic en **Hecho**.

6. Elimine manualmente el siguiente directorio:

```
<infamdm_install_dir>/hub/resourcekit
```

Desinstalar el kit de recurso en modo gráfico en Windows

Para desinstalar el Kit de recursos, debe eliminar el Kit de recursos de la implementación de MDM Hub.

1. Detenga el servidor de aplicaciones.

2. Desplácese hasta el siguiente directorio:

```
<ResourceKit_install_dir>\deploy\UninstallerData
```

3. Haga doble clic en `Uninstall Informatica MDM Hub Resource Kit.exe`

Aparecerá la ventana **Desinstalar kit de recurso de Informatica MDM Hub**.

4. Haga clic en **Desinstalar**.

Aparecerá la ventana **Desinstalación completada** con una lista de los elementos que no se han podido eliminar.

5. Haga clic en **Hecho**.

6. Elimine manualmente el siguiente directorio:

```
<infamdm_install_dir>\hub\resourcekit
```

Desinstalar el Servidor de procesos en modo de consola

Puede desinstalar el Servidor de procesos en modo de consola en UNIX. Si instaló el Servidor de procesos en modo de consola, desinstale el Servidor de procesos en modo de consola.

1. Vaya al siguiente directorio:

```
<infamdm_install_dir>/hub/cleanse/UninstallerData
```

2. Para ejecutar el programa de desinstalación, escriba el siguiente comando:

```
./"Uninstall Informatica MDM Hub Cleanse Match Server"
```

Desinstalar el Servidor del concentrador en modo de consola

Puede desinstalar el Servidor del concentrador en modo de consola en UNIX. Si instaló el Servidor del concentrador en modo de consola, desinstale el Servidor del concentrador en modo de consola.

1. Vaya al siguiente directorio:

```
<infadm_install_dir>/hub/server/UninstallerData
```

2. Para ejecutar el programa de desinstalación, escriba el siguiente comando:

```
./"Uninstall Informatica MDM Hub Server"
```

Desinstalar el kit de recurso en modo de consola

Puede desinstalar el Kit de recursos en modo de consola. Si instaló el Kit de recursos en modo de consola, desinstale el Kit de recursos en modo de consola.

1. Vaya al siguiente directorio:

En UNIX. `<infadm_install_dir>/hub/resourcekit/UninstallerData`

En Windows. `<infadm_install_dir>\\hub\\resourcekit\\UninstallerData`

2. Ejecute el siguiente comando desde la línea de comandos:

En UNIX. `"Uninstall Informatica MDM Hub Resource Kit.bin" -i console`

En Windows. `"Uninstall Informatica MDM Hub Resource Kit.exe" -i console`

Anular manualmente la implementación del Servidor de procesos

Puede que necesite anular manualmente la implementación del Servidor de procesos del entorno de servidor WebLogic.

- Utilice la Consola de administración del servidor WebLogic para anular manualmente la implementación del archivo `siperian-mrmcleanse.ear`.

Para obtener más información, consulte la documentación de WebLogic.

Anular manualmente la implementación del Servidor del concentrador

Puede que necesite anular manualmente la implementación del Servidor del concentrador del entorno de servidor WebLogic.

- Utilice la Consola de administración del Servidor WebLogic para anular la implementación de los siguientes archivos de implementación:

Nombre del archivo de implementación	Descripción
siperian-mrm.ear	Obligatorio. La aplicación del Servidor del concentrador.
entity360view-ear.ear	Opcional. El marco de Entidad 360.
informatica-mdm-platform-ear.ear	Opcional. La aplicación de la plataforma de Informatica.

Para obtener más información, consulte la documentación de WebLogic.

INDICE

A

- abTaskClient, función
 - editar [89](#)
- ActiveVOS
 - URN, configuración [91](#)
- almacén de referencias operativas
 - registrar [67](#)
- Almacén de referencias operativas
 - crear [31](#)
 - importar metadatos [33](#)
- Almacén del concentrador
 - desinstalar [110](#)
- archivo de propiedades del Servidor de procesos
 - configurar [28](#)
- archivo de propiedades del Servidor del concentrador
 - configurar [28](#)
- archivo de registro
 - archivo de registro de configuración posterior a la instalación [49, 77](#)
 - archivo de registro de depuración [49, 77](#)
 - archivo de registro de instalación [49, 77](#)
 - archivo de registro de JBoss [49, 77](#)
 - archivo de registro de requisitos previos de instalación [49, 77](#)
 - archivo de registro del Servidor de procesos [77](#)
 - archivo de registro del Servidor del concentrador [49](#)
- archivos EAR de MDM Hub
 - volver a empaquetar [60](#)

B

- base de datos de destino
 - seleccionar [66](#)
- Base de datos principal
 - crear [29](#)
 - importar metadatos [32](#)
- bases de datos
 - base de datos de destino [66](#)

C

- clúster de WebLogic
 - implementar el Servidor de procesos [74](#)
 - implementar el Servidor del concentrador [44](#)
- colas de mensajes
 - añadir al módulo [59](#)
- colas de mensajes JMS
 - configurar [58, 62](#)
- comunicaciones seguras
 - habilitar, en el servidor de procesos [82](#)
- configurar Microsoft SQL Server
 - para MDM Hub [17](#)
- Consola del concentrador
 - iniciar [62, 66](#)

D

- desinstalar
 - Almacén del concentrador [110](#)
 - Servidor de procesos [113](#)
 - Servidor del concentrador [114](#)
- dominio de seguridad
 - predeterminado, edición [87](#)

E

- Esquema de muestra
 - instalar [94](#)
 - registro [96](#)

F

- funciones
 - abTaskClient, editar [89](#)
 - ActiveVOS, adición [87](#)

H

- HTTPS
 - para los servidores de procesos [82](#)

I

- Infinispan
 - configurar [64, 66](#)
- Informatica ActiveVOS
 - crear el esquema [18](#)
- Informatica Platform
 - propiedades, archivo de [28](#)
- instalación en modo silencioso
 - del Servidor del concentrador [43](#)
 - Generar archivos de respuesta para [43](#)
- instalar
 - Kit de recurso [98, 101](#)
 - Servidor de procesos [69, 71](#)
 - Servidor del concentrador [35, 39](#)

K

- Kit de recurso
 - archivo de propiedades en modo silencioso [104](#)
 - desinstalar [113](#)
 - instalar [98, 101](#)

M

MDM Hub

- componentes [9](#)
- configurar variables de entorno [15](#)
- definir configuración regional del sistema operativo [15](#)
- diseñar la instalación [11](#)
- introducción [9](#)
- Java Development Kit (JDK), requisito [15](#)
- requisitos del sistema [15](#)
- tareas de instalación [11](#)
- topología de la instalación [11](#)

Microsoft SQL Server

- almacén de archivos de datos [18](#)
- configurar [17](#)
- Controlador ODBC [18](#)
- Controlador unixODBC [18](#)
- instalar [17](#)
- transacciones distribuidas [17](#)

Modo de instalación del Servidor de procesos

- consola [69](#)
- gráfico [69](#)
- silencioso [69](#)

Modo de instalación del Servidor del concentrador

- consola [35](#)
- gráfico [35](#)
- silencioso [35](#)

motores de flujo de trabajo

- añadir [92](#)

P

población de coincidencia

- habilitar [84](#)

programa de instalación en modo silencioso

- ejecutar [73](#)

S

script postinstallsetup

- ejecutar [81](#)

script postInstallSetup

- ejecutar [53](#)
- para el Servidor de procesos [81](#)
- para el Servidor del concentrador [53](#)

Servidor de procesos

- archivos de registro de instalación [77](#)

Servidor de procesos (*continuado*)

- crear orígenes de datos [78](#)
- desinstalar [113](#)
- implementación [78, 81](#)
- implementación manual [78, 81](#)
- implementar [81](#)
- implementar en clúster de WebLogic [74](#)
- información de la versión [77](#)
- instalar [69, 71](#)
- número de compilación [77](#)
- script de implementación [78, 81](#)
- script postInstallSetup [81](#)
- volver a implementar [82](#)

Servidor del concentrador

- archivos de registro de instalación [49](#)
- desinstalar [114](#)
- implementación [52](#)
- implementación manual [52, 54](#)
- implementar en clúster de WebLogic [44](#)
- información de la versión [49](#)
- instalación en modo silencioso [43, 103](#)
- instalar [35, 39, 98](#)
- número de compilación [49](#)
- reempaquetar archivos EAR [60](#)
- reempaquetar archivos JAR personalizados [60](#)
- script de implementación [52](#)
- script postInstallSetup [53](#)

Servidores de procesos

- HTTPS, habilitar [82](#)
- solución de problemas
- proceso posterior a la instalación [107](#)

U

URN

- configurar ActiveVOS [91](#)
- usuario administrativo de la consola de ActiveVOS
- crear [23](#)
- función de abAdmin [23](#)

W

WebLogic

- configuración [51](#)
- configurar [19](#)