



Informatica®  
10.4.0

# Handbuch für Sicherheit

Diese Software und die Dokumentation werden nur im Rahmen eines eigenen Lizenzvertrags zur Verfügung gestellt, der Beschränkungen für die Verwendung und Weitergabe enthält. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Informatica LLC darf kein Teil dieses Dokuments zu irgendeinem Zweck vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen usw.) dies geschieht.

Den RECHTEN DER REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN unterliegende Programme, Software, Datenbanken und zugehörige Dokumentation und technische Daten, die an Kunden der Regierung der Vereinigten Staaten geliefert werden, sind "kommerzielle Computersoftware" oder "kommerzielle technische Daten" gemäß der anwendbaren Beschaffungsverordnung der Vereinigten Staaten (Federal Acquisition Regulation – FAR) und der ergänzenden Bestimmungen der spezifischen Behörde. Damit unterliegen die Nutzung, das Kopieren, die Offenlegung, das Modifizieren und die Anpassung den im anwendbaren Regierungsvertrag gemachten Einschränkungen und Lizenzbedingungen und, soweit im Rahmen der Bedingungen des Regierungsvertrags und der in FAR 52.227-19 aufgeführten Rechte anwendbar, der Lizenz für die kommerzielle Computersoftware.

Informatica, das Informatica-Logo, Informatica Cloud, PowerCenter und PowerExchange sind Marken oder eingetragene Marken der Informatica LLC in den Vereinigten Staaten von Amerika und zahlreichen anderen Ländern der Welt. Eine aktuelle Liste der Informatica-Marken ist im Internet auf <https://www.informatica.com/trademarks.html> verfügbar. Alle weiteren Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Markennamen oder Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Teile dieser Software und/oder Dokumentationen unterliegen dem Urheberrecht Dritter. Die erforderlichen Hinweise auf Drittanbieter sind im Lieferumfang des Produkts enthalten.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenn Sie Probleme in dieser Dokumentation finden, melden Sie sie uns unter [infa\\_documentation@Informatica.com](mailto:infa_documentation@Informatica.com).

Informatica-Produkte unterliegen einer Gewährleistung gemäß den Geschäftsbedingungen der Vereinbarungen, unter denen sie bereitgestellt werden. INFORMATICA STELLT DIE INFORMATIONEN IN DIESEM DOKUMENT OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG JEDLICHER ART ZUR VERFÜGUNG. DIES GILT EINSCHLIESSLICH FÜR GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN ÜBER DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER.

# Inhalt

<b>Einleitung .....</b>	<b>10</b>
Informatica-Ressourcen. ....	10
Informatica-Netzwerk. ....	10
Informatica-Wissensdatenbank. ....	10
Informatica-Dokumentation. ....	11
Informatica-Produktverfügbarkeitsmatrizen. ....	11
Informatica Velocity. ....	11
Informatica Marketplace. ....	11
Globaler Kundensupport von Informatica. ....	11
 <b>Kapitel 1: Einführung in die Informatica-Sicherheit.....</b>	<b>12</b>
Übersicht über die Informatica-Sicherheit. ....	12
Infrastruktur-Sicherheit. ....	13
Authentifizierung. ....	13
Sichere Domänenkommunikation. ....	14
Sicherer Datenspeicher. ....	15
Operationssicherheit. ....	15
Domänenkonfigurations-Repository. ....	16
Sicherheitsdomäne. ....	16
 <b>Kapitel 2: Benutzerauthentifizierung.....</b>	<b>18</b>
Benutzerauthentifizierung - Übersicht. ....	18
Native Benutzerauthentifizierung. ....	19
LDAP-Benutzerauthentifizierung. ....	19
Kerberos-Authentifizierung. ....	20
SAML-Authentifizierung für Informatica-Webanwendungen. ....	20
 <b>Kapitel 3: LDAP-Authentifizierung.....</b>	<b>22</b>
Übersicht. ....	22
LDAP-Sicherheitsdomänen. ....	23
Synchronisierung des Benutzerkontos. ....	23
LDAP-Verzeichnisdienste. ....	23
Benutzerdefinierte LDAP-Typen. ....	24
Azure Active Directory für eine sichere LDAP-Authentifizierung. ....	25
Erstellen einer LDAP-Konfiguration. ....	26
Erstellen der LDAP-Konfiguration und Konfigurieren der LDAP-Serververbindung. ....	26
Konfigurieren der Sicherheitsdomäne. ....	28
Konfigurieren des Synchronisationszeitplans. ....	29
Geschachtelte Gruppen im LDAP-Verzeichnisdienst verwenden. ....	30
Ein selbstsigniertes SSL-Zertifikat verwenden. ....	31

Löschen einer LDAP-Konfiguration. . . . .	31
---	----

## **Kapitel 4: Kerberos-Authentifizierung. . . . . 32**

Überblick über Kerberos. . . . .	32
Funktionsweise von Kerberos in einer Informatica-Domäne. . . . .	33
Bereichsübergreifende Kerberos-Authentifizierung. . . . .	35
Umwandeln einer Domäne mit einer Kerberos-Konfiguration für Einzelbereiche in eine Domäne mit bereichsübergreifender Kerberos-Konfiguration. . . . .	35
Vorbereiten der Aktivierung der Kerberos-Authentifizierung. . . . .	37
Bestimmen der Kerberos-Dienstprinzipalebene. . . . .	37
Konfigurieren der Kerberos-Konfigurationsdatei. . . . .	37
Erstellen der Kerberos-Prinzipalkonten in Active Directory. . . . .	40
Generieren der Formate für Dienstprinzipalnamen und Keytab-Dateinamen. . . . .	41
Generieren der Keytab-Dateien. . . . .	47
Aktivieren der Delegierung für die Kerberos-Prinzipalbenutzerkonten in Active Directory. . . . .	51
Aktivieren der Kerberos-Authentifizierung. . . . .	52
Aktivieren der Kerberos-Authentifizierung in der Domäne. . . . .	53
Aktualisieren der Knoten in der Domäne. . . . .	55
Aktivieren von Kerberos auf Informatica-Knoten. . . . .	57
Kopieren der Keytab-Dateien auf die Informatica-Knoten. . . . .	58
Aktivieren der Kerberos-Authentifizierung für Informatica-Clients. . . . .	59
Aktivieren von Benutzerkonten für die Verwendung von Kerberos-Authentifizierung. . . . .	59
Importieren von Benutzerkonten aus Active Directory in LDAP-Sicherheitsdomänen. . . . .	60
Migrieren von nativen Benutzerrechten und -berechtigungen zur Kerberos-Sicherheitsdomäne. . . . .	63

## **Kapitel 5: SAML-Authentifizierung für Informatica-Webanwendungen. . . . . 65**

SAML-Authentifizierung - Übersicht. . . . .	65
SAML-Authentifizierungsprozess. . . . .	66
Aktivieren von SAML-Authentifizierung in einer Domäne. . . . .	67
Erstellen einer LDAP-Konfiguration für den Identitäts-Provider oder LDAP-Speicher. . . . .	67
Exportieren des Assertionssignierzertifikats. . . . .	67
Importieren des Zertifikats in den für SAML-Authentifizierung verwendeten Truststore. . . . .	67
Konfigurieren des Identitäts-Providers. . . . .	68
Hinzufügen von Informatica-Webanwendungs-URLs zum Identitäts-Provider. . . . .	69
Aktivieren von SAML-Authentifizierung in der Domäne. . . . .	69
Aktivieren von SAML-Authentifizierung auf den Gateway-Knoten. . . . .	72
Konfigurieren von Webanwendungen zur Verwendung verschiedener Identitäts-Provider. . . . .	73
Vorbereiten der Verwendung eines Identitäts-Providers. . . . .	74
Konfigurieren von Informatica Administrator zur Verwendung eines Identitäts-Providers. . . . .	74
Konfigurieren einer Informatica-Webanwendung. . . . .	76

## **Kapitel 6: Domänensicherheit. . . . . 78**

Domänensicherheit - Übersicht. . . . .	78
--	----

Sichere Kommunikation innerhalb der Domäne. . . . .	79
Sichere Kommunikation für Dienste und den Dienstmanager. . . . .	79
Sichere Domänenkonfigurations-Repository-Datenbank. . . . .	86
Sichere PowerCenter-Repository-Datenbank. . . . .	89
Sichere Modellrepository-Datenbank. . . . .	89
Sichere Kommunikation für Arbeitsabläufe und Sitzungen. . . . .	90
Sichere Verbindungen zu einem Webanwendungsdienst. . . . .	91
Anforderungen für sichere Verbindungen zu Webanwendungsdiensten. . . . .	91
Aktivieren sicherer Verbindungen zum Administrator-Tool. . . . .	92
Informatica-Webanwendungsdienste. . . . .	92
Chiffre-Suites für die Informatica-Domäne. . . . .	95
Erstellen von Listen mit Chiffre-Suites. . . . .	95
Konfigurieren der Informatica-Domäne anhand einer neuen Gültigkeitsliste mit Chiffre-Suites. . . . .	96
Sichere Quellen und Ziele. . . . .	97
Datenintegrationsdienst-Quellen und -Ziele. . . . .	97
PowerCenter-Quellen und -Ziele. . . . .	98
Sicherer Datenspeicher. . . . .	99
Sicheres Verzeichnis unter UNIX. . . . .	99
Ändern des Verschlüsselungsschlüssels über die Befehlszeile. . . . .	100
Anwendungsdienste und Ports. . . . .	103

## **Kapitel 7: Sicherheitsverwaltung in Informatica Administrator..... 106**

Verwenden von Informatica Administrator - Übersicht. . . . .	106
Benutzersicherheit. . . . .	107
Verschlüsselung. . . . .	108
Authentifizierung. . . . .	108
Autorisierung. . . . .	109
Registerkarte Sicherheit. . . . .	110
Der Suchbereich. . . . .	110
Der Sicherheits-Navigator. . . . .	110
Gruppen. . . . .	111
Benutzer. . . . .	111
Rollen. . . . .	112
Betriebssystemprofile. . . . .	112
LDAP-Konfiguration. . . . .	113
Kontoverwaltung. . . . .	113
Auditberichte. . . . .	113
Passwortverwaltung. . . . .	114
Ändern Ihres Passwortes.. . . .	114
Domänensicherheitsmanagement. . . . .	115
Sicherheitsverwaltung für Benutzer. . . . .	115

<b>Kapitel 8: Benutzer und Gruppen.....</b>	<b>117</b>
Benutzer und Gruppen - Übersicht. . . . .	117
Standardgruppen. . . . .	118
Administratorgruppe. . . . .	118
Gruppe „Jeder“. . . . .	118
Operatorgruppe. . . . .	119
Das Konzept der Benutzerkonten. . . . .	119
Standardadministrator. . . . .	119
Domänenadministrator. . . . .	120
Anwendungs-Client-Administrator. . . . .	120
Benutzer. . . . .	121
Benutzer verwalten. . . . .	121
Erstellen nativer Benutzer. . . . .	122
Allgemeine Eigenschaften der nativen Benutzer bearbeiten. . . . .	122
Zuweisen von nativen Benutzern zu nativen Gruppen. . . . .	123
Zuweisen von LDAP-Benutzern zu nativen Gruppen. . . . .	123
Aktivieren und Deaktivieren von Benutzerkonten. . . . .	123
Native Benutzer löschen. . . . .	124
LDAP-Benutzer. . . . .	124
Entsperren eines Benutzerkontos. . . . .	125
Vergrößern des Systemspeichers für eine Vielzahl von Benutzern. . . . .	125
Anzeigen von Benutzeraktivität. . . . .	126
Gruppen verwalten. . . . .	130
Hinzufügen einer nativen Gruppe. . . . .	130
Eigenschaften einer nativen Gruppe bearbeiten. . . . .	131
Eine native Gruppe in eine andere native Gruppe verschieben. . . . .	132
Eine native Gruppe löschen. . . . .	132
LDAP-Gruppen. . . . .	132
Die Betriebssystemprofile verwalten. . . . .	132
Eigenschaften des Betriebssystemprofils für den PowerCenter-Integrationsdienst . . . . .	133
Eigenschaften des Betriebssystemprofils für den Datenintegrationsdienst. . . . .	134
Eigenschaften des Betriebssystemprofils für den Metadaten-Zugriffsdienst. . . . .	136
Betriebssystemprofil erstellen. . . . .	137
Bearbeiten eines Betriebssystemprofils. . . . .	138
Zuweisen eines Standardbetriebssystemprofils zu einem Benutzer oder einer Gruppe. . . . .	138
Löschen eines Betriebssystemprofils. . . . .	139
Arbeiten mit Betriebssystemprofilen in einer sicheren Domäne. . . . .	139
Arbeiten mit Betriebssystemprofilen in einer Domäne mit Kerberos-Authentifizierung. . . . .	140
Kontosperre. . . . .	141
Konfigurieren der Kontosperre. . . . .	142
Regeln und Richtlinien für die Kontosperre. . . . .	142

<b>Kapitel 9: Berechtigungen und Rollen.....</b>	<b>143</b>
Berechtigungen und Rollen - Übersicht. . . . .	143
Berechtigungen. . . . .	143
Rollen. . . . .	145
Domänenberechtigungen. . . . .	145
Berechtigungsgruppe Sicherheitsverwaltung. . . . .	146
Berechtigungsgruppe „Domänenverwaltung“. . . . .	147
Überwachen-Berechtigungsgruppe. . . . .	152
Berechtigungsgruppe „Tools“. . . . .	153
Berechtigungsgruppe „Cloud-Verwaltung“. . . . .	154
Berechtigungen für den Analyst-Dienst. . . . .	154
Berechtigungen für den Content-Management-Dienst. . . . .	156
Datenintegrationsdienst-Berechtigungen. . . . .	156
Metadata Manager Service-Berechtigungen. . . . .	157
Katalogberechtigungsgruppe. . . . .	157
Berechtigungsgruppe „Laden“. . . . .	159
Modell-Berechtigungsgruppe. . . . .	161
Sicherheitsberechtigungsgruppe. . . . .	161
Berechtigungen für den Modellrepository-Dienst. . . . .	162
PowerCenter Repository Service-Berechtigungen. . . . .	163
Tools-Berechtigungsgruppe. . . . .	164
Ordnerberechtigungsgruppe. . . . .	165
Designobjekt-Berechtigungsgruppe. . . . .	167
Quell- und Target-Berechtigungsgruppe. . . . .	169
Laufzeitobjekte-Berechtigungsgruppe. . . . .	171
Berechtigungsgruppe für globale Objekte. . . . .	175
Berechtigungen des PowerExchange Listener Service. . . . .	178
PowerExchange Logger Service-Berechtigungen. . . . .	178
Berechtigungen des Scheduler-Diensts. . . . .	179
Berechtigungen für Test Data Manager-Dienst. . . . .	180
Berechtigungsgruppe „Verwaltung“. . . . .	181
Berechtigungsgruppe für Verbindungen. . . . .	182
Datendomänen-Berechtigungsgruppe. . . . .	183
Berechtigungsgruppe für Datenmaskierung. . . . .	184
Data Subset-Berechtigungsgruppe. . . . .	185
Richtlinien-Berechtigungsgruppe. . . . .	186
Berechtigungsgruppe „Projekte“. . . . .	187
Regel-Berechtigungsgruppe. . . . .	191
Berechtigungsgruppe für Datengenerierung. . . . .	193
Verwalten von Rollen. . . . .	193
Systemdefinierte Rollen. . . . .	194

Benutzerdefinierte Rollen. . . . .	195
Benutzern und Gruppen Berechtigungen und Rollen zuweisen. . . . .	197
Geerbte Berechtigungen. . . . .	198
Einem Benutzer oder einer Gruppe Berechtigungen und Rollen über die Navigation zuweisen. . . . .	198
Benutzer mit Berechtigungen für einen Dienst anzeigen. . . . .	199
Fehlerbehebung bei Berechtigungen und Rollen. . . . .	199

## **Kapitel 10: Berechtigungen. . . . . 202**

Berechtigungen - Übersicht. . . . .	202
Arten von Berechtigungen. . . . .	203
Berechtigungssuchfilter. . . . .	204
Domänenobjektberechtigungen. . . . .	205
Berechtigungen per Domänenobjekt. . . . .	207
Berechtigungen per Benutzern oder Gruppen. . . . .	208
Betriebssystemprofil-Berechtigungen. . . . .	209
Verbindungsberechtigungen. . . . .	210
Berechtigungstypen für Verbindungen. . . . .	211
Standardverbindungsberechtigungen. . . . .	211
Berechtigungen für eine Verbindung zuweisen. . . . .	212
Berechtigungsdetails zu einer Verbindung anzeigen. . . . .	212
Bearbeiten von Berechtigungen für eine Verbindung. . . . .	213
Berechtigungen für die Cluster-Konfiguration. . . . .	213
Anwendungs- und Anwendungsobjektberechtigungen. . . . .	214
Typen von Anwendungs- und Anwendungsobjektberechtigungen. . . . .	214
Zuweisen von Berechtigungen zu einer Anwendung oder einem Anwendungsobjekt. . . . .	214
Anzeigen von Berechtigungsdetails für eine Anwendung oder ein Anwendungsobjekt. . . . .	215
Bearbeiten von Berechtigungen für eine Anwendung oder ein Anwendungsobjekt. . . . .	215
Verweigern von Berechtigungen für eine Anwendung oder ein Anwendungsobjekt. . . . .	216
SQL-Datendienst-Berechtigungen. . . . .	216
Arten von SQL-Datendienst-Berechtigungen. . . . .	216
Berechtigungen für den SQL-Datendienst zuweisen. . . . .	217
Berechtigungsdetails zu einem SQL-Datendienst anzeigen. . . . .	217
Bearbeiten von Berechtigungen für den SQL-Datendienst. . . . .	218
Verweigern von Berechtigungen für einen SQL-Datendienst. . . . .	218
Sicherheit auf Spaltenebene. . . . .	219
Web-Dienstmodul. . . . .	220
Arten von Web-Dienst-Berechtigungen. . . . .	221
Berechtigungen für einen Web-Dienst zuweisen. . . . .	222
Berechtigungsdetails zu einem Web-Dienst anzeigen. . . . .	222
Bearbeiten von Berechtigungen für einen Web-Dienst. . . . .	222

## **Kapitel 11: Auditberichte. . . . . 224**

Auditberichte - Übersicht. . . . .	224
------------------------------------	-----



Persönliche Benutzerinformationen. . . . .	225
Benutzergruppen-Zuordnung. . . . .	225
Berechtigungen. . . . .	227
Rollenzuordnung. . . . .	227
Domänenobjektberechtigung. . . . .	228
Auswählen von Benutzern für einen Auditbericht. . . . .	228
Auswählen von Gruppen für einen Auditbericht. . . . .	229
Auswählen von Rollen für einen Auditbericht. . . . .	229

## **Anhang A: Befehlszeilenberechtigungen..... 231**

infacmd as Befehle. . . . .	231
infacmd cluster-Befehle. . . . .	232
infacmd dis-Befehle. . . . .	233
infacmd dp-Befehle. . . . .	235
infacmd es-Befehle. . . . .	235
infacmd ipc Befehlsprogramme. . . . .	235
infacmd isp-Befehle. . . . .	235
infacmd mas-Befehle. . . . .	245
infacmd mrs Befehlsprogramme. . . . .	246
infacmd ms-Befehle. . . . .	248
infacmd tools-Befehle. . . . .	249
infacmd ps Befehlsprogramme. . . . .	249
infacmd pwx-Befehle. . . . .	250
infacmd rms-Befehle. . . . .	251
infacmd rtm Befehlsprogramme. . . . .	252
infacmd sch-Befehle. . . . .	252
infacmd sql - Befehle. . . . .	253
infacmd wfs-Befehle. . . . .	254
pmcmd-Befehle. . . . .	254
pmrep Befehlsprogramme. . . . .	257

## **Anhang B: Benutzerdefinierte Rollen..... 263**

Benutzerdefinierte Rolle für den Analyst-Dienst. . . . .	263
Benutzerdefinierte Rollen für den Metadata Manager-Dienst. . . . .	264
Benutzerdefinierte Rolle für den Operator. . . . .	266
PowerCenter-Repository-Dienst - Benutzerdefinierte Rollen. . . . .	267
Benutzerdefinierte Rollen für den Test Data Manager. . . . .	268

## **Anhang C: Standardliste der Chiffre-Suites..... 273**

## **Index..... 275**

# Einleitung

Das *Informatica-Sicherheitshandbuch* enthält Informationen zum Aktivieren von Sicherheit in einer Informatica-Domäne. Machen Sie sich mit der Konfiguration und Verwaltung verschiedener Authentifizierungsprotokolle vertraut, einschließlich LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), Kerberos und SAML (Security Assertion Markup Language). Sie erhalten Informationen zum Verwalten von Benutzern und Gruppen sowie zum Verwenden von Berechtigungen, Rechten und Rollen zum Verwalten der Benutzersicherheit.

## Informatica-Ressourcen

Informatica stellt Ihnen über das Informatica-Netzwerk und andere Online-Portale zahlreiche Produktressourcen zur Verfügung. Nutzen Sie die Ressourcen, um Ihre Informatica-Produkte und -Lösungen optimal zu nutzen und von anderen Informatica-Benutzern und Fachspezialisten zu lernen.

### Informatica-Netzwerk

Das Informatica-Netzwerk bietet Zugriff auf zahlreiche Ressourcen, darunter die Informatica-Wissensdatenbank und der globale Kundensupport von Informatica. Um auf das Informatica-Netzwerk zuzugreifen, besuchen Sie <https://network.informatica.com>.

Als Mitglied des Informatica-Netzwerks haben Sie die folgenden Optionen:

- Durchsuchen Sie die Wissensdatenbank nach Produktressourcen.
- Zeigen Sie Informationen zur Produktverfügbarkeit an.
- Erstellen und überprüfen Sie Ihre Supportfälle.
- Ihr lokales Informatica-Netzwerk für Benutzergruppen suchen und mit anderen Benutzern zusammenarbeiten.

### Informatica-Wissensdatenbank

In der Informatica-Wissensdatenbank finden Sie Produktressourcen wie beispielsweise praktische Anleitungen, Best Practices, Videotutorials und Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Zum Durchsuchen der Wissensdatenbank besuchen Sie <https://search.informatica.com>. Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Ideen zur Wissensdatenbank haben, wenden Sie sich per E-Mail an das Team der Informatica-Wissensdatenbank unter [KB\\_Feedback@informatica.com](mailto:KB_Feedback@informatica.com).

## Informatica-Dokumentation

Verwenden Sie das Informatica-Dokumentationsportal, um in einer umfangreichen Dokumentationsbibliothek nach aktuellen und neuen Produktversionen zu suchen. Um das Dokumentationsportal zu erkunden, besuchen Sie <https://docs.informatica.com>

Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Ideen zur Produktdokumentation haben, wenden Sie sich an das Informatica-Dokumentationsteam unter [infa\\_documentation@informatica.com](mailto:infa_documentation@informatica.com)

## Informatica-Produktverfügbarkeitsmatrizen

Produktverfügbarkeitsmatrizen (PAMs) geben die Versionen der Betriebssysteme, Datenbanken und Typen von Datenquellen und Zielen an, die in einer Produktversion unterstützt werden. Sie können die Informatica-PAMs unter <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices> durchsuchen.

## Informatica Velocity

Informatica Velocity ist eine Sammlung von Tipps und Best Practices, die von den Professionellen Informatica-Diensten entwickelt wurden und auf praktischen Erfahrungen aus Hunderten von Datenmanagementprojekten basieren. Informatica Velocity umfasst das gesammelte Wissen von Informatica-Beratern, die mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um erfolgreiche Datenmanagementlösungen zu planen, zu entwickeln, bereitzustellen und zu warten.

Die Informatica Velocity-Ressourcen finden Sie unter <http://velocity.informatica.com>. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Ideen zu Informatica Velocity haben, wenden Sie sich an die professionellen Informatica-Dienste unter [ips@informatica.com](mailto:ips@informatica.com).

## Informatica Marketplace

Informatica Marketplace ist ein Forum, das Lösungen zur Erweiterung und Verbesserung Ihrer Informatica-Implementierungen bereitstellt. Nutzen Sie die zahlreichen Lösungen von Informatica-Entwicklern und -Partnern im Marketplace, um Ihre Produktivität zu steigern und die Implementierungsdauer Ihrer Projekte zu verkürzen. Den Informatica Marketplace finden Sie unter <https://marketplace.informatica.com>.

## Globaler Kundensupport von Informatica

Sie können sich telefonisch oder über das Informatica-Netzwerk an ein Global Support-Center wenden.

Die Telefonnummer des globalen Kundensupports von Informatica vor Ort finden Sie auf der Informatica-Website unter folgender Verknüpfung:

<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Um im Informatica-Netzwerk nach Online-Supportressourcen zu suchen, besuchen Sie <https://network.informatica.com> und wählen Sie die eSupport-Option aus.

# KAPITEL 1

## Einführung in die Informatica-Sicherheit

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Übersicht über die Informatica-Sicherheit, 12](#)
- [Infrastruktur-Sicherheit, 13](#)
- [Operationssicherheit, 15](#)
- [Domänenkonfigurations-Repository, 16](#)
- [Sicherheitsdomäne, 16](#)

## Übersicht über die Informatica-Sicherheit

Sie können die Informatica-Domäne sichern, um sich vor Gefahren in- und außerhalb des Netzwerks zu schützen, auf dem die Domäne ausgeführt wird.

Die Sicherheit für die Informatica-Domäne enthält die folgenden Sicherheitstypen:

### **Infrastruktur-Sicherheit**

Die Infrastruktur-Sicherheit schützt die Informatica-Domäne gegen unbefugten Zugriff zu oder Änderungen von Diensten und Ressourcen in der Informatica-Domäne. Die Infrastruktur-Sicherheit beinhaltet die folgenden Aspekte:

- Schutz von übertragenen und gespeicherten Daten innerhalb der Informatica-Domäne
- Authentifizierung von Benutzern und Diensten beim Verbinden mit der Informatica-Domäne
- Sicherheit von Verbindungen für externe Komponenten, einschließlich Client-Anwendungen und relationaler Datenbanken für Repositories, Quellen und Ziele.

### **Operationssicherheit**

Die Operationssicherheit steuert den Zugriff auf die Daten und Dienste in der Informatica-Domäne. Die Operationssicherheit beinhaltet die folgenden Aspekte:

- Einrichten von Einschränkungen für den Benutzerzugriff auf Daten und Metadaten basierend auf der Rolle des Benutzers im Unternehmen
- Einrichten von Einschränkungen für Benutzer zum Ausführen von Vorgängen innerhalb der Informatica-Domäne basierend auf der Benutzerrolle im Unternehmen

Informatica speichert die Domänenkonfigurationsinformationen und die Liste von Benutzern, die für die Domäne im Domänenkonfigurations-Repository zugriffsberechtigt sind. Das Domänenkonfigurations-

Repository enthält auch die Gruppen, Rollen und Berechtigungen, die jedem Benutzer in der Informatica-Domäne zugewiesen sind.

Informatica organisiert die Liste der Benutzer nach Sicherheitsdomänen. Eine Sicherheitsdomäne enthält eine Sammlung von Benutzerkonten. Eine Domäne kann mehrere Sicherheitsdomänen enthalten.

## Infrastruktur-Sicherheit

Zur Infrastruktursicherheit gehören Benutzer- und Dienstauthentifizierung, sichere Kommunikation innerhalb der Domäne und sichere Datenspeicherung.

### Authentifizierung

Der Dienstmanager authentifiziert die Dienste, die in der Domäne ausgeführt werden, und die Benutzer, die sich bei den Informatica-Client-Tools anmelden.

Sie können die Informatica-Domäne konfigurieren, um die folgenden Authentifizierungstypen zu verwenden:

#### **Native Authentifizierung**

Die native Authentifizierung ist ein Authentifizierungsmodus, der nur für Benutzerkonten in der Informatica-Domäne verfügbar ist. Wenn die Informatica-Domäne die native Authentifizierung verwendet, speichert der Dienstmanager die Benutzeranmeldedaten und Berechtigungen im Domänenkonfigurations-Repository und führt alle Benutzerauthentifizierungen innerhalb der Informatica-Domäne durch.

Wenn die Informatica-Domäne die native Authentifizierung verwendet, enthält die Domäne eine native Sicherheitsdomäne und alle Benutzerkonten gehören zur nativen Sicherheitsdomäne.

Informatica verwendet den Benutzernamen und Passwörter, um Benutzer und Dienste in der Informatica-Domäne zu authentifizieren.

#### **LDAP-Authentifizierung (Lightweight Directory Access Protocol)**

LDAP ist ein Software-Protokoll für den Zugriff auf Benutzer und Ressourcen in einem Netzwerk. Wenn die Informatica-Domäne die LDAP-Authentifizierung verwendet, werden die Benutzerkonten und Benutzeranmeldedaten im LDAP-Verzeichnisdienst gespeichert. Die Benutzerberechtigungen werden im Domänenkonfigurations-Repository gespeichert. Sie müssen die Benutzerkonten regelmäßig im Domänenkonfigurations-Repository mit den Benutzerkonten im LDAP-Verzeichnisdienst synchronisieren.

Informatica verwendet den Benutzernamen und Passwörter, um Informatica-Benutzer und -Dienste in der Informatica-Domäne zu authentifizieren.

#### **Kerberos-Authentifizierung**

Kerberos ist ein Netzwerk-Authentifizierungsprotokoll, das Tickets zum Authentifizieren von Benutzern und Diensten in einem Netzwerk verwendet. Wenn die Informatica-Domäne die Kerberos-Authentifizierung verwendet, werden die Benutzerkonten und Benutzeranmeldedaten in der Kerberos-Prinzipaldatenbank gespeichert, bei der es sich um ein LDAP-Verzeichnisdienst handeln kann. Die Benutzerberechtigungen werden im Domänenkonfigurations-Repository gespeichert. Sie müssen die Benutzerkonten regelmäßig im Domänenkonfigurations-Repository mit den Benutzerkonten in der Kerberos-Prinzipaldatenbank synchronisieren.

Informatica verwendet die Kerberos-Tickets, um Informatica-Benutzer und -Dienste in der Informatica-Domäne zu authentifizieren.

### **SAML-basiertes Single Sign-On**

Bei SAML (Security Assertion Markup Language) handelt es sich um ein XML-basiertes Datenformat für den Austausch von Authentifizierungs- und Autorisierungsinformationen zwischen einem Dienstanbieter und einem Identitäts-Provider. Sie können SAML-basiertes Single Sign-On für folgende Webanwendungen konfigurieren: Administrator Tool, Analyst Tool und Monitoring Tool.

In einer Informatica-Domäne fungiert die Informatica-Webanwendung als Dienstanbieter und Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) als Identitäts-Provider. Die Konten und Anmeldeinformationen für Benutzer der Informatica-Webanwendung werden in Microsoft Active Directory gespeichert. Sie importieren Konten aus Active Directory in eine Sicherheitsdomäne innerhalb der Informatica-Domäne. Sie müssen die Benutzerkonten in der Sicherheitsdomäne in regelmäßigen Abständen mit den Benutzerkonten im Active Directory-Verzeichnisdienst synchronisieren.

Beachten Sie, dass SAML-basiertes Single Sign-On in einer für die Verwendung von Kerberos-Authentifizierung konfigurierten Informatica-Domäne nicht aktiviert werden kann.

## **Sichere Domänenkommunikation**

Die Informatica-Domäne enthält verschiedene Optionen zum Sichern der Daten und Metadaten, die zwischen dem Dienstmanager und Diensten in der Domäne und den Client-Anwendungen übertragen werden. Informatica verwendet die TCP/IP- und HTTP-Protokolle, um zwischen Komponenten in der Domäne zu kommunizieren, und verwendet SSL-Zertifikate, um die Kommunikation zwischen Diensten und dem Dienstmanager in der Domäne zu sichern.

Das SSL/TLS-Protokoll verwendet die Verschlüsselung öffentlicher Schlüssel, um Netzwerkverkehr zu verschlüsseln und entschlüsseln. Der zum Ver- und Entschlüsseln des Verkehrs verwendete öffentliche Schlüssel ist in einem SSL-Zertifikat gespeichert, das selbstsigniert oder signiert sein kann. Ein selbstsigniertes Zertifikat wird vom Ersteller des Zertifikats signiert. Da die Identität des Unterzeichners nicht überprüft wird, ist ein selbstsigniertes Zertifikat weniger sicher als ein signiertes Zertifikat. Ein signiertes Zertifikat ist ein SSL-Zertifikat, bei dem die Identität der Person, die das Zertifikat angefordert hat, von einer Zertifizierungsstelle (CA) überprüft wird. Informatica empfiehlt von einer Zertifizierungsstelle signierte Zertifikate, um die Sicherheit zu erhöhen.

Ein Schlüsselspeicher enthält private Schlüssel und Zertifikate. Er wird verwendet, um Zugangsdaten bereitzustellen. Ein Truststore enthält das Zertifikat vertrauenswürdiger SSL/TLS-Server. Es wird verwendet, um Zugangsdaten zu überprüfen.

Informatica benötigt Schlüsselspeicher und Truststores im PEM- und JKS-Format, um Verbindungen in der Domäne zu sichern. Sie können die folgenden Programme zum Erstellen der erforderlichen Dateien verwenden:

#### **keytool**

Sie können das Java-Keytool-Dienstprogramm zur Schlüssel- und Zertifikatsverwaltung zum Erstellen eines SSL-Zertifikats oder eines CSR (Certificate Signing Request) sowie von Schlüsselspeicherdateien und Truststore-Dateien im JKS-Format verwenden.

Das Keytool-Dienstprogramm ist im folgenden Verzeichnis auf Domänenknoten verfügbar:

```
<Informatica installation directory>\java\bin
```

Wenn die Domänenknoten auf AIX ausgeführt werden, können Sie das bereitgestellte Keytool mit dem IBM JDK zum Erstellen eines SSL-Zertifikats oder eines CSR (Certificate Signing Request) sowie von Schlüsselspeicherdateien und Truststore-Dateien verwenden.

#### **OpenSSL**

Sie können OpenSSL verwenden, um ein SSL-Zertifikat oder eine Zertifikatssignieranfrage zu erstellen und einen Schlüsselspeicher im JKS-Format in das PEM-Format zu konvertieren.

Weitere Informationen zu OpenSSL finden Sie in der Dokumentation auf der folgenden Website:

<https://www.openssl.org/docs/>

Der Typ der gesicherten Verbindung bestimmt die benötigten Dateien.

## Sicherer Datenspeicher

Informatica verschlüsselt vertrauliche Daten wie Passwörter und sichere Verbindungsparameter, bevor die Daten im Domänenkonfigurations-Repository gespeichert werden. Informatica speichert auch vertrauliche Dateien wie Konfigurationsdateien in einem sicheren Verzeichnis.

# Operationssicherheit

Sie können Berechtigungen und Rollen zu Benutzern oder Gruppen von Benutzern zuweisen, um die Ebene des Zugriffs, über die Benutzer und Gruppen verfügen können, und den Bereich der Aktionen, die die Benutzer und Gruppen in der Domäne durchführen können, zu verwalten.

Sie können die folgenden Methoden verwenden, um den Benutzer- und Gruppenzugriff in der Domäne zu verwalten:

### **Berechtigungen**

Berechtigungen bestimmen die Aktionen, die Benutzer in den Informatica-Client-Tools durchführen können. Sie können einen Satz von Berechtigungen zu einem Benutzer zuweisen, um den Zugriff auf die in der Domäne verfügbaren Dienste einzuschränken. Sie können Berechtigungen auch an eine Gruppe zuordnen, damit alle Benutzer in der Gruppe auf dieselben Dienste zugreifen können.

### **Rollen**

Eine Rolle ist ein Satz von Berechtigungen, die Sie Benutzern bzw. Gruppen zuordnen können. Sie können Rollen verwenden, um Zuweisungen von Berechtigungen zu Benutzern einfacher zu verwalten. Sie können eine Rolle mit beschränkten Berechtigungen erstellen und sie Benutzern und Gruppen mit eingeschränktem Zugriff auf Domänendienste zuweisen. Sie können auch Rollen mit zugehörigen Berechtigungen erstellen, um sie Benutzern und Gruppen zuzuweisen, die dieselbe Zugriffsebene erfordern.

### **Berechtigungen**

Berechtigungen definieren die Zugriffsebene von Benutzern für ein Objekt. Ein Benutzer, der über die Berechtigung zum Durchführen einer bestimmten Aktion verfügt, benötigt möglicherweise eine Berechtigung zum Durchführen der Aktion für ein bestimmtes Objekt. Beispiel: Zum Verwalten eines Anwendungsdienstes muss ein Benutzer über die Berechtigung verfügen, Dienste und Berechtigungen für den bestimmten Anwendungsdienst zu verwalten.

### **Standardmäßige Administratorgruppe**

Die Informatica-Domäne verfügt über eine systemdefinierte Administratorgruppe, die alle Berechtigungen für einen Dienst enthält. Alle Benutzerkonten, die Sie zur Administrator-Gruppe hinzufügen, verfügen über Berechtigungen für alle Dienste und Objekte in der Domäne. Wenn Sie Informatica-Dienste installieren, erstellt das Installationsprogramm ein Benutzerkonto, das zur Administrator-Gruppe gehört. Für die Erstanmeldung beim Administrator-Tool können Sie das Standardadministratorkonto verwenden.

# Domänenkonfigurations-Repository

Das Domänenkonfigurations-Repository enthält Informationen über die Domänenkonfiguration und Benutzerberechtigungen.

Wenn die Informatica-Domäne die native Benutzerauthentifizierung verwendet, enthält das Domänenkonfigurations-Repository auch die Benutzeranmeldedaten. Wenn die Domäne die LDAP- bzw. Kerberos-Authentifizierung verwendet, enthält das Domänenkonfigurations-Repository nicht die Benutzeranmeldedaten. Alle LDAP- und Kerberos-Benutzeranmeldedaten werden außerhalb der Informatica-Domäne, d. h. im LDAP-Verzeichnisdienst oder Kerberos-Prinzipaldatenbank, gespeichert.

Wenn Sie die Informatica-Domäne während der Installation erstellen, erstellt das Installationsprogramm ein Domänenkonfigurations-Repository in einer relationalen Datenbank. Sie müssen die Datenbank angeben, in der das Domänenkonfigurations-Repository erstellt werden soll. Sie können das Repository in einer mit dem SSL-Protokoll gesicherten Datenbank erstellen.

## Sicherheitsdomäne

Eine Sicherheitsdomäne ist eine Sammlung von Benutzerkonten und Gruppen in der Informatica-Domäne.

Die Informatica-Domäne kann die folgenden Typen von Sicherheitsdomänen enthalten:

### **Native Sicherheitsdomäne**

Die native Sicherheitsdomäne enthält die Benutzer und Gruppen, die im Administrator-Tool erstellt und verwaltet werden. Informatica speichert alle Anmeldedaten für Benutzerkonten in der nativen Sicherheitsdomäne im Domänenkonfigurations-Repository. Standardmäßig wird die native Sicherheitsdomäne während der Installation erstellt. Nach der Installation können Sie weder zusätzliche native Sicherheitsdomänen erstellen noch die native Sicherheitsdomäne löschen.

Wenn die Informatica-Domäne die Kerberos-Authentifizierung verwendet, verwendet die Domäne nicht die native Sicherheitsdomäne.

### **LDAP-Sicherheitsdomäne**

Eine LDAP-Sicherheitsdomäne enthält Benutzer und Gruppen, die aus einem LDAP-Verzeichnisdienst importiert werden. Wenn die Informatica-Domäne die LDAP- bzw. Kerberos-Authentifizierung verwendet, können Sie eine LDAP-Sicherheitsdomäne erstellen und Benutzer sowie Gruppen hinzufügen, die Sie aus dem LDAP-Verzeichnisdienst importieren.

Wenn Sie Informatica-Dienste installieren und eine Domäne erstellen, die die native oder LDAP-Authentifizierung verwendet, erstellt das Installationsprogramm die native Sicherheitsdomäne, jedoch keine LDAP-Sicherheitsdomäne. Sie können LDAP-Sicherheitsdomänen nach der Installation erstellen.

Wenn Sie Informatica-Dienste installieren und eine Domäne erstellen, die die Kerberos-Authentifizierung verwendet, erstellt das Installationsprogramm die folgenden LDAP-Sicherheitsdomänen:

- **Interne Sicherheitsdomäne.** Das Installationsprogramm erstellt eine LDAP-Sicherheitsdomäne mit dem Namen `_infalInternalNamespace`. Die Sicherheitsdomäne `_infalInternalNamespace` enthält das Standard-Administrator-Benutzerkonto, das Sie während der Installation erstellen. Nach der Installation können Sie Benutzer nicht zur Sicherheitsdomäne `_infalInternalNamespace` hinzufügen oder die Sicherheitsdomäne löschen.



- Sicherheitsdomäne des Benutzerbereichs. Das Installationsprogramm erstellt eine leere LDAP-Sicherheitsdomäne mit demselben Namen des Kerberos-Benutzerbereichs, den Sie während der Installation angeben. Nach der Installation können Sie Benutzer aus der Kerberos-Prinzipaldatenbank in die Sicherheitsdomäne des Benutzerbereichs importieren. Sie können die Sicherheitsdomäne des Benutzerbereichs nicht löschen.

Beim Ausführen von Befehlszeilenprogrammen in einer Domäne, die Kerberos-Authentifizierung verwendet, wird als Sicherheitsdomäne standardmäßig die Sicherheitsdomäne des Benutzerbereichs angegeben, die während der Installation erstellt wird.

Sie können LDAP-Sicherheitsdomänen, unabhängig davon, ob die Informatica-Domäne die LDAP- bzw. Kerberos-Authentifizierung verwendet, auf dieselbe Weise erstellen und verwalten.

## KAPITEL 2

# Benutzerauthentifizierung

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Benutzerauthentifizierung - Übersicht, 18](#)
- [Native Benutzerauthentifizierung, 19](#)
- [LDAP-Benutzerauthentifizierung, 19](#)
- [Kerberos-Authentifizierung, 20](#)
- [SAML-Authentifizierung für Informatica-Webanwendungen, 20](#)

## Benutzerauthentifizierung - Übersicht

Die Benutzerauthentifizierung in der Informatica-Domäne hängt vom Authentifizierungstyp ab, den Sie beim Installieren der Informatica-Dienste konfigurieren.

Die Informatica-Domäne kann die folgenden Authentifizierungstypen verwenden, um Benutzer in der Informatica-Domäne zu authentifizieren:

- Native Benutzerauthentifizierung
- LDAP-Benutzerauthentifizierung
- Kerberos-Netzwerk-Authentifizierung
- SAML-basiertes (Security Assertion Markup Language) Single Sign-On

Native Benutzerkonten werden in der Informatica-Domäne gespeichert und können nur innerhalb der Informatica-Domäne verwendet werden.

LDAP- und Kerberos-Benutzerkonten werden in einem LDAP-Verzeichnisdienst gespeichert und von Anwendungen innerhalb des Unternehmens gemeinsam verwendet.

SAML-basiertes Single Sign-On authentifiziert Benutzer anhand von Kontoanmeldedaten, die in Microsoft Active Directory gespeichert sind. Konten werden aus Active Directory in eine Sicherheitsdomäne innerhalb der Informatica-Domäne importiert.

Sie können den Authentifizierungstyp zur Verwendung in der Informatica-Domäne während der Installation auswählen. Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung während der Installation aktivieren, müssen Sie die Informatica-Domäne für die Arbeit mit dem Kerberos-Schlüsselverteilungszentrum (KDC) konfigurieren. Sie müssen die Dienstprinzipalnamen (SPN) erstellen, die von der Informatica-Domäne in der Kerberos-Prinzipaldatenbank benötigt werden. Bei der Kerberos-Prinzipaldatenbank kann es sich um ein LDAP-Verzeichnisdienst handeln. Sie müssen auch die Keytab-Dateien für die SPNs erstellen und sie, wie von der Informatica-Domäne benötigt, im Informatica-Verzeichnis speichern.

Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung nicht während der Installation aktivieren, konfiguriert das Installationsprogramm die Informatica-Domäne für die Verwendung der nativen Authentifizierung. Nach der Installation können Sie eine Verbindung zu einem LDAP-Server einrichten und die Informatica-Domäne für die Verwendung der LDAP-Authentifizierung zusätzlich zur nativen Authentifizierung konfigurieren.

Sie können die native Authentifizierung und LDAP-Authentifizierung zusammen in der Informatica-Domäne verwenden. Der Dienstmanager authentifiziert die Benutzer basierend auf der Sicherheitsdomäne. Wenn ein Benutzer zur nativen Sicherheitsdomäne gehört, authentifiziert der Dienstmanager den Benutzer im Domänenkonfigurations-Repository. Wenn der Benutzer zu einer LDAP-Sicherheitsdomäne gehört, übergibt der Dienstmanager den Benutzernamen und das Passwort zur Authentifizierung an den LDAP-Server.

Sie können eine native Authentifizierung nicht mit der Kerberos-Authentifizierung verwenden. Wenn die Informatica-Domäne die Kerberos-Authentifizierung verwendet, müssen alle Benutzerkonten zu LDAP-Sicherheitsdomänen gehören. Der Kerberos-Server authentifiziert ein Benutzerkonto, wenn sich der Benutzer beim Netzwerk anmeldet. Die Informatica-Client-Anwendungen verwenden die Anmeldedaten aus der Netzwerkanmeldung, um Benutzer in der Informatica-Domäne zu authentifizieren. Native Gruppen und Rollen werden weiterhin unterstützt.

Sie können SAML-basiertes Single Sign-On für Informatica-Webanwendungen vor oder nach der Installation aktivieren. Sie müssen jedoch alle erforderlichen Einrichtungsaufgaben abschließen, bevor SAML-basiertes Single Sign-On aktiviert werden kann. SAML-basiertes Single Sign-On kann in einer für die Verwendung von Kerberos-Authentifizierung konfigurierten Informatica-Domäne nicht aktiviert werden kann.

## Native Benutzerauthentifizierung

Wenn die Informatica-Domäne die native Authentifizierung verwendet, speichert der Dienstmanager alle Benutzerkontoinformationen und führt alle Benutzerauthentifizierungen innerhalb der Informatica-Domäne aus. Wenn sich ein Benutzer anmeldet, verwendet der Dienstmanager die native Sicherheitsdomäne zur Authentifizierung des Benutzernamens und Passworts.

Wenn Sie die Informatica-Domäne nicht für die Verwendung der Kerberos-Netzwerk-Authentifizierung konfigurieren, enthält die Informatica-Domäne standardmäßig eine native Sicherheitsdomäne. Die native Sicherheitsdomäne wird bei der Installation erstellt und kann nicht gelöscht werden. Eine Informatica-Domäne kann nur eine native Sicherheitsdomäne besitzen. Sie können Benutzerkonten in der nativen Sicherheitsdomäne im Administrator-Tool erstellen und verwalten. Der Dienstmanager speichert die Details über die Benutzerkonten, einschließlich der Benutzeranmeldedaten und Berechtigungen, im Domänenkonfigurations-Repository.

## LDAP-Benutzerauthentifizierung

Sie können eine Informatica-Domäne konfigurieren, um Benutzern in einem LDAP-Verzeichnisdienst die Anmeldung bei Informatica-Client-Anwendungen zu ermöglichen. Sie können mehrere LDAP-Konfigurationen für eine Domäne erstellen, wobei mit jeder Konfiguration eine Verbindung zu einem anderen LDAP-Server hergestellt wird. Eine Domäne kann LDAP-Benutzerauthentifizierung zusätzlich zur nativen Benutzerauthentifizierung verwenden.

Um die Informatica-Domäne für die Verwendung der LDAP-Benutzerauthentifizierung zu aktivieren, müssen Sie eine Verbindung zu einem LDAP-Server einrichten und die Benutzer und Gruppen aus dem LDAP-Verzeichnisdienst angeben, die Zugriff auf die Informatica-Domäne erhalten können. Sie können das Administrator-Tool zum Einrichten der Verbindung zum LDAP-Server verwenden.

Beim Synchronisieren der LDAP-Sicherheitsdomänen mit dem LDAP-Verzeichnisdienst importiert der Dienstmanager die Liste von LDAP-Benutzerkonten mit Zugriff auf die Informatica-Domäne in die LDAP-Sicherheitsdomänen. Wenn Sie Benutzern in LDAP-Sicherheitsdomänen Berechtigungen zuweisen, speichert der Dienstmanager die Informationen im Domänenkonfigurations-Repository. Der Dienstmanager speichert die Benutzeranmeldedaten nicht im Domänenkonfigurations-Repository.

Beim Anmelden eines Benutzers übergibt der Dienstmanager den Benutzernamen und das Passwort zur Authentifizierung an den LDAP-Server.

**Hinweis:** Der Dienstmanager erfordert, dass LDAP-Benutzer sich mit einem Passwort bei einer Client-Anwendung anmelden, auch wenn bei einem LDAP-Verzeichnisdienst ein leeres Passwort für den anonymen Anmeldemodus zulässig ist.

## Kerberos-Authentifizierung

Sie können die Informatica-Domäne so konfigurieren, dass Benutzer und Dienste auf einem Netzwerk mit der Kerberos-Netzwerkauthentifizierung authentifiziert werden.

Kerberos ist ein Netzwerkauthentifizierungsprotokoll, das Tickets zur Authentifizierung des Zugriffs auf Dienste und Knoten in einem Netzwerk verwendet. Kerberos verwendet ein KDC (Key Distribution Center), um die Identität von Benutzern und Diensten zum Gewähren von Tickets für authentifizierte Benutzer- und Dienstkonten zu validieren. Im Kerberos-Protokoll werden Benutzer und Dienste als Prinzipale bezeichnet. Das KDC verfügt über eine Datenbank mit Prinzipalen und deren zugeordneten Geheimschlüssel, die als Beweis für ihre Identität verwendet werden. Kerberos kann einen LDAP-Verzeichnisdienst als eine Prinzipaldatenbank verwenden.

Um die Kerberos-Authentifizierung zu verwenden, müssen Sie die Informatica-Domäne in einem Netzwerk installieren und ausführen, das die Kerberos-Netzwerk-Authentifizierung verwendet. Informatica kann in einem Netzwerk ausgeführt werden, das die Kerberos-Authentifizierung mit dem Microsoft Active Directory-Verzeichnisdienst als Prinzipaldatenbank verwendet.

Sie können eine Informatica-Domäne zur Verwendung von bereichsübergreifender Kerberos-Authentifizierung konfigurieren. Mit der bereichsübergreifenden Kerberos-Authentifizierung können sich Informatica-Clients, die zu einem Kerberos-Bereich gehören, bei Knoten und Anwendungsdiensten authentifizieren, die zu einem anderen Kerberos-Bereich gehören.

Die Informatica-Domäne benötigt Keytab-Dateien zur Authentifizierung von Knoten und Diensten in der Domäne, ohne Passwörter über das Netzwerk zu übertragen. Die Keytab-Dateien enthalten SPNs und zugeordnete verschlüsselte Schlüssel. Erstellen Sie die Keytab-Dateien, bevor Sie Knoten und Dienste in der Informatica-Domäne erstellen.

## SAML-Authentifizierung für Informatica-Webanwendungen

Sie können eine Informatica-Domäne so konfigurieren, dass Benutzer die SAML-Authentifizierung (Security Assertion Markup Language) zum Anmelden bei den Webanwendungen „Administrator Tool“, „Analyst Tool“, „Metadata Manager“ und „Monitoring Tool“ verwenden können.

Security Assertion Markup Language ist ein XML-basiertes Datenformat für den Austausch von Authentifizierungs- und Autorisierungsinformationen zwischen einem Dienst-Provider und einem Identitäts-

Provider. In einer Informatica-Domäne fungiert die Informatica-Webanwendung als Dienstanbieter. Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) dient als Identitäts-Provider, der Webanwendungsbenutzer mit dem Active Directory-Identitätsspeicher Ihres Unternehmens authentifiziert.

Damit die Informatica-Domäne SAML-basiertes Single Sign-On verwenden kann, müssen Sie eine LDAP-Sicherheitsdomäne für Benutzerkonten der Informatica-Webanwendung erstellen und die Benutzer dann aus Active Directory in die Domäne importieren. Sie können das Administrator Tool verwenden, um die Verbindung zum Active Directory-Server einzurichten, und Benutzer dann in die Sicherheitsdomäne importieren.

Wenn sich ein Benutzer an einer Informatica-Webanwendung anmeldet, sendet die Anwendung eine SAML-Authentifizierungsanfrage an AD FS. AD FS authentifiziert die Anmeldedaten des Benutzers anhand der Benutzerkontendaten in Active Directory und gibt dann ein SAML-Assertionstoken mit sicherheitsrelevanten Informationen an die Webanwendung zurück.

Sie konfigurieren AD FS zur Ausgabe von SAML-Token, die zum Authentifizieren von Benutzern der Informatica-Webanwendung verwendet werden. Sie müssen auch das Assertionssignaturzertifikat des Identitäts-Providers aus AD FS exportieren und das Zertifikat anschließend in die Truststore-Standarddatei von Informatica auf allen Gateway-Knoten in der Domäne importieren.

## KAPITEL 3

# LDAP-Authentifizierung

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Übersicht, 22](#)
- [LDAP-Sicherheitsdomänen, 23](#)
- [Synchronisierung des Benutzerkontos, 23](#)
- [LDAP-Verzeichnisdienste, 23](#)
- [Benutzerdefinierte LDAP-Typen, 24](#)
- [Azure Active Directory für eine sichere LDAP-Authentifizierung, 25](#)
- [Erstellen einer LDAP-Konfiguration, 26](#)
- [Löschen einer LDAP-Konfiguration, 31](#)

## Übersicht

Sie können eine Informatica-Domäne konfigurieren, damit sich Benutzer, die aus einem oder mehreren LDAP-Verzeichnisdiensten importiert wurden, bei Informatica-Knoten, -Diensten und -Anwendungs-Clients wie Informatica Developer und Informatica Analyst anmelden können.

Ein LDAP-Verzeichnisdienst speichert die Benutzernamen und Passwörter für die Konten. Die Verwendung der LDAP-Authentifizierung ermöglicht es Ihnen, die Anmeldeinformationen für alle Ihre Informatica-Benutzer in einem einzigen Identitätsspeicher zu konsolidieren, was das Erstellen und Aktualisieren von Kontoanmeldeinformationen vereinfacht.

Sie können die native Authentifizierung und die LDAP-Authentifizierung zusammen in einer Informatica-Domäne verwenden. Der Dienstmanager, der auf dem Master-Gateway-Knoten innerhalb der Domäne ausgeführt wird, authentifiziert Benutzer basierend auf der Sicherheitsdomäne, zu der die Benutzer gehören. Wenn ein Benutzer zur standardmäßigen nativen Sicherheitsdomäne gehört, authentifiziert der Dienstmanager den Benutzer anhand der Kontoinformationen im Domänenkonfigurations-Repository. Wenn der Benutzer zu einer LDAP-Sicherheitsdomäne gehört, übergibt der Dienstmanager die Benutzeranmeldedaten zur Authentifizierung an den LDAP-Server.

# LDAP-Sicherheitsdomänen

Eine LDAP-Sicherheitsdomäne enthält Benutzer und Gruppen, die aus einem LDAP-Verzeichnisdienst importiert werden. Sie können innerhalb einer Informatica-Domäne mehrere LDAP-Sicherheitsdomänen definieren. Sie können dann Konten aus LDAP-Verzeichnisdiensten in die Sicherheitsdomänen importieren.

Sie müssen eine LDAP-Sicherheitsdomäne erstellen, wenn Sie eine Informatica-Domäne zur Verwendung der Kerberos-Authentifizierung konfigurieren. Wenn Sie Informatica-Dienste installieren und die Kerberos-Authentifizierung aktivieren, erstellt das Informatica-Installationsprogramm eine LDAP-Sicherheitsdomäne mit dem Namen des Kerberos-Bereichs, den Sie während der Installation angeben.

Wenn Sie eine LDAP-Sicherheitsdomäne erstellen, konfigurieren Sie Suchbasen und Filter, die den Satz von LDAP-Benutzerkonten und -Gruppen definieren, die in die Sicherheitsdomäne aufgenommen werden sollen. Der Dienstmanager verwendet die Konfiguration der Sicherheitsdomäne, um Benutzer und Gruppen in der Sicherheitsdomäne in Benutzer und Gruppen im LDAP-Verzeichnisdienst zu importieren bzw. mit diesen zu synchronisieren.

Der Dienstmanager verwendet beim Importieren oder Synchronisieren von Benutzern und Gruppen innerhalb einer LDAP-Sicherheitsdomäne die folgenden Kriterien:

- Der Dienstmanager verwendet die Benutzersuchbasen und Filter zum Importieren von Benutzerkonten.
- Der Dienstmanager verwendet die Gruppensuchbasen und Filter zum Importieren von Gruppen.
- Der Dienstmanager importiert die Gruppen, die im Gruppenfilter enthalten sind, und die Benutzerkonten, die im Benutzerfilter enthalten sind.

## Synchronisierung des Benutzerkontos

Der Dienstmanager aktualisiert die Sicherheitsdomäne mit den Benutzern und Gruppen in einem LDAP-Verzeichnisdienst anhand eines Zeitplans. Sie können den Synchronisationszeitplan festlegen, wenn Sie die LDAP-Authentifizierung konfigurieren.

Der Dienstmanager führt während der Synchronisierung die folgenden Schritte aus:

- Es ruft eine aktualisierte Liste der Benutzer und Gruppen aus dem LDAP-Verzeichnisdienst ab. Dabei verwendet er die Suchbasis und Filter, die Sie für die Sicherheitsdomäne konfiguriert haben.
- Er aktualisiert die Liste der LDAP-Benutzer und -Gruppen in der Sicherheitsdomäne. Wenn ein LDAP-Benutzer in der Sicherheitsdomäne im LDAP-Verzeichnisdienst gelöscht wurde, überträgt der Dienstmanager die Eigentümerschaft der Benutzerobjekte an das Domänenadministratorkonto.

## LDAP-Verzeichnisdienste

Sie können Benutzerkonten aus LDAP-Verzeichnisdiensten in Informatica-Sicherheitsdomänen importieren.

Sie können Benutzer aus den folgenden LDAP-Verzeichnisdiensten importieren:

- IBM Tivoli-Verzeichnisserver
- Microsoft Active Directory
- Microsoft Azure Active Directory

- Novell eDirectory
- OpenLDAP
- Oracle Directory Server (ODSEE)
- Oracle Unified Directory (OUD)
- Sun Java System-Verzeichnisserver

**Hinweis:** Wenn Sie Kerberos-Authentifizierung verwenden, können ausschließlich Benutzer aus Microsoft Active Directory importiert werden.

Der Dienstmanager benötigt eine bestimmte eindeutige ID (UID, Unique ID) zur Angabe von Benutzern in jedem LDAP-Verzeichnisdienst. In der folgenden Tabelle wird die Standard-UID für jeden LDAP-Verzeichnisdienst aufgelistet:

LDAP-Verzeichnisdienst	UID
IBM Tivoli-Verzeichnisserver	uid
Microsoft Active Directory	sAMAccountName
Microsoft Azure Active Directory	UserPrincipalName
Novell eDirectory	uid
OpenLDAP	uid
Oracle Directory Server (ODSEE)	uid
Oracle Unified Directory (OUD)	uid
Sun Java System-Verzeichnisserver	uid

## Benutzerdefinierte LDAP-Typen

Sie können einen benutzerdefinierten LDAP-Typ erstellen, der einen LDAP-Verzeichnisdienst definiert, aus dem Benutzerkonten und -gruppen importiert werden.

Sie möchten unter Umständen einen benutzerdefinierten LDAP-Typ erstellen, damit eine Domäne Benutzer aus einem LDAP-Verzeichnisdienst importieren kann, für den Informatica standardmäßig keine Unterstützung bietet. Wenn Sie einen benutzerdefinierten LDAP-Typ erstellen, können Sie die aus dem LDAP-Verzeichnisdienst zu importierenden Attribute angeben.

Sie können auch einen benutzerdefinierten LDAP-Typ erstellen, wenn Sie eine oder mehrere Zuordnungen zwischen Domänenbenutzerattributen und den Standardattributen in einem von Informatica unterstützten LDAP-Verzeichnisdienst ändern möchten. Sie möchten beispielsweise einen benutzerdefinierten LDAP-Typ erstellen, wenn das UID-Attribut in der Domäne zur Verwendung des im Attribut `mail` in Microsoft Active Directory enthaltenen Werts geändert werden soll.

Sie verwenden den Befehl „`nfacmd isp addCustomLDAPType`“, um einen benutzerdefinierten LDAP-Typ zu erstellen. Nach der Erstellung eines LDAP-Typs verwenden Sie das Administrator Tool oder den Befehl „`infacmd isp addLDAPConnectivity`“, um eine LDAP-Konfiguration zum Importieren von Benutzern aus dem LDAP-Verzeichnisdienst in eine Sicherheitsdomäne zu erstellen.



Weitere Informationen zum Verwenden der `infacmd isp`-Befehle finden Sie im Kapitel „`infacmd isp`-Befehlsreferenz“ in der *Informatica-Befehlsreferenz*.

## Azure Active Directory für eine sichere LDAP-Authentifizierung

Sie können Benutzer von einem Azure Active Directory (Azure AD) in eine LDAP-Sicherheitsdomäne importieren.

Die Azure Active Directory-Domänendienste bieten eine sichere öffentliche LDAP-IP-Adresse für den Import von Benutzerkonten von Azure Active Directory in eine LDAP-Sicherheitsdomäne. Benutzer, die Sie importieren, können sich mit ihren LDAP-Anmeldeinformationen bei Informatica-Knoten, -Dienstern und -Anwendungen anmelden, die auf virtuellen Maschinen in einer von Azure Active Directory verwalteten Domäne ausgeführt werden.

Sie müssen die Authentifizierung per Secure Lightweight Directory Access Protocol (sicheres LDAP) in Azure Active Directory Domain Services aktivieren, um die Informatica-Benutzer zu authentifizieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Import von Benutzerkonten aus Azure Active Directory in eine Informatica-Domäne vorzubereiten:

1. Vergewissern Sie sich, dass Port 636, der sichere LDAP-Port von Azure Active Directory, über Ihre Firewall zugänglich ist.
2. Aktivieren Sie die sichere LDAP-Authentifizierung in den Azure Active Directory-Domänendiensten.  
Mit dem Azure-Portal können Sie die sichere LDAP-Authentifizierung in den Azure Active Directory-Domänendiensten verwenden. Informationen über das Konfigurieren des sicheren LDAP in den Azure Active Directory-Domänendiensten finden Sie unter folgendem Link:  
<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/active-directory-ds-admin-guide-configure-secure-ldap>
3. Stellen Sie beim Konfigurieren des sicheren LDAP-Zertifikats in Azure Active Directory Domain Services sicher, dass der Subjektnamen auf dem Zertifikat der vollqualifizierte Domänenname (FQDN) von Azure Active Directory ist.
4. Konvertieren Sie das sichere LDAP-Zertifikat vom PFX- in das PEM-Format. Java erfordert, dass das Zertifikat im PEM-Format vorliegt.
5. Importieren Sie die Zertifikate, die von allen Domänenknoten verwendet werden, in die Java-TrustStore-Datei `cacerts`, die sich auf einem einzelnen Gateway-Knoten in der Domäne in folgendem Verzeichnis befindet:  

```
<Informatica-Installationsverzeichnis>/java/jre/lib/security/
```
6. Kopieren Sie die Datei `cacerts`, die die importierten Zertifikate enthält, auf jedem anderen Gateway-Knoten in der Domäne in dasselbe Verzeichnis.
7. Fügen Sie die öffentliche IP-Adresse und den vollqualifizierten Domännennamen (FQDN) des Azure Active Directory zur Datei „`/etc/hosts`“ auf jedem Gateway-Knoten in der Domäne hinzu. Verwenden Sie das folgende Format:

```
<Host-IP-Adresse des Azure Active Directory> ldaps.<FQDN des Azure Active Directory>
```

# Erstellen einer LDAP-Konfiguration

Sie können eine oder mehrere LDAP-Konfigurationen erstellen, damit aus LDAP-Verzeichnisdiensten importierte Benutzerkonten oder -gruppen sich mit einer Informatica-Domäne authentifizieren können.

Sie können LDAP-Benutzer und -Gruppen im LDAP-Verzeichnisdienst erstellen und verwalten. Sie richten eine Verbindung zum LDAP-Verzeichnisserver ein und verwenden Suchfilter, um die Benutzer und Gruppen anzugeben, denen Zugriff auf die Informatica-Domäne gewährt werden soll. Anschließend importieren Sie die Benutzerkonten in eine LDAP-Sicherheitsdomäne. Wenn der LDAP-Server das SSL-Protokoll verwendet, müssen Sie außerdem den Speicherplatz des SSL-Zertifikats angeben.

Nach dem Importieren von Benutzern in eine LDAP-Sicherheitsdomäne können Sie Rollen und Berechtigungen zu den Benutzern zuweisen. Sie können LDAP-Benutzerkonten zu nativen Gruppen zuordnen, um die Konten anhand ihrer Rollen in der Informatica-Domäne zu verwalten.

Sie können das Administrator Tool nicht verwenden, um Benutzer und Gruppen in einer LDAP-Sicherheitsdomäne zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen. Sie müssen Änderungen an LDAP-Benutzern und -Gruppen im LDAP-Verzeichnisdienst vornehmen und die LDAP-Sicherheitsdomäne anschließend mit dem LDAP-Verzeichnisdienst synchronisieren.

Verwenden Sie das Dialogfeld „LDAP-Konfiguration“, um die Verbindung zum LDAP-Verzeichnisdienst einzurichten und die LDAP-Sicherheitsdomäne zu erstellen, in die Benutzerkonten importiert werden sollen. Sie können das Dialogfeld „LDAP-Konfiguration“ auch verwenden, um einen Synchronisationszeitplan einzurichten.

Führen Sie zum Erstellen einer LDAP-Konfiguration die folgenden Schritte aus:

1. Konfigurieren Sie die Verbindung zum LDAP-Server, der den Verzeichnisdienst enthält, aus dem Sie Benutzerkonten und -gruppen importieren möchten.
2. Erstellen Sie eine LDAP-Sicherheitsdomäne für jeden Satz von Benutzerkonten und -gruppen, die Sie aus dem LDAP-Verzeichnisdienst importieren möchten.
3. Richten Sie einen Zeitplan für den Dienstmanager ein, um die LDAP-Sicherheitsdomänen mit neuen oder geänderten Benutzern und Gruppen im LDAP-Verzeichnisdienst zu aktualisieren.

## Erstellen der LDAP-Konfiguration und Konfigurieren der LDAP-Serververbindung

Erstellen Sie die LDAP-Konfiguration und konfigurieren Sie die Verbindung zum LDAP-Server, der den Verzeichnisdienst enthält, aus dem Sie die Benutzerkonten importieren möchten.

Geben Sie beim Konfigurieren der Verbindung zum LDAP-Server an, dass der Dienstmanager die Groß- und Kleinschreibung bei DN-Attributen der LDAP-Benutzerkonten während der Zuordnung von Benutzern zu Gruppen in der Informatica-Domäne ignorieren muss. Wenn der Dienstmanager die Groß- und Kleinschreibung nicht ignoriert, weist der Dienstmanager möglicherweise nicht alle Benutzer zu, die zu einer Gruppe gehören.

Wenn SSL auf dem LDAP-Server verwendet wird, müssen Sie das Zertifikat, das von jedem Domänenknoten verwendet wird, auf einer Gateway-Knotendomäne in die Truststore-Datei `cacerts` importieren. Sie kopieren dann die Datei `cacerts` mit den importierten Zertifikaten in dasselbe Verzeichnis auf jedem Knoten in der Domäne. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ["Ein selbstsigniertes SSL-Zertifikat verwenden" auf Seite 31](#).

Zum Einrichten einer Verbindung zum LDAP-Verzeichnisdienst führen Sie die folgenden Aufgaben durch:

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Sicherheit**.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **LDAP-Konfiguration**.
3. Klicken Sie auf das Menü **Aktionen** und wählen Sie **LDAP-Konfiguration erstellen** aus.
4. Klicken Sie im Dialogfeld **LDAP-Konfiguration erstellen** auf die Registerkarte **LDAP-Konnektivität**.
5. Konfigurieren Sie die Verbindungseigenschaften für den LDAP-Server.

Möglicherweise müssen Sie den LDAP-Administrator konsultieren, um die benötigten Informationen für die Verbindung zum LDAP-Server zu erhalten.

Die folgende Tabelle beschreibt die LDAP-Konfigurationseigenschaften:

Eigenschaft	Beschreibung
Name der LDAP-Konfiguration	Name der LDAP-Konfiguration.
Servername	Hostname oder IP-Adresse des Computers, auf dem der LDAP-Verzeichnisdienst gehostet wird.
Port	Listenerport für den LDAP-Server. Dies ist die Portnummer für die Kommunikation mit dem LDAP-Verzeichnisdienst. In der Regel weist der LDAP-Server die Portnummer 389 auf. Wenn der LDAP-Server SSL nutzt, ist die Portnummer 636. Die maximale Portnummer ist 65535.
LDAP-Verzeichnisdienst	Typ des LDAP-Verzeichnisdiensts. <b>Hinweis:</b> Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung verwenden, müssen Sie den Microsoft Active Directory-Dienst auswählen.
Name	Distinguished Name (DN) für den Prinzipal-Benutzer. Der Benutzername besteht häufig aus einem allgemeinen Namen (Common Name, CN), einer Organisation (Organization, O) und einem Land (Country, C). Der Prinzipal-Benutzername ist ein administrativer Benutzer mit Zugriff auf das Verzeichnis. Geben Sie einen Benutzer an, der über die Berechtigung zum Lesen anderer Benutzereinträge in einem LDAP-Verzeichnisdienst verfügt.  Um eine Verbindung zu Azure Active Directory herzustellen, geben Sie den Namen des Benutzerprinzips (UPN) für den Prinzipal-Benutzer an.
Passwort	Passwort für den Prinzipal-Benutzer. Für anonyme Anmeldung leer lassen.
SSL-Zertifikat verwenden	Zeigt an, dass der LDAP-Server das SSL (Secure Socket Layer)-Protokoll verwendet.
LDAP-Zertifikat vertrauen	Legt fest, ob der Dienstmanager dem SSL-Zertifikat des LDAP-Servers vertrauen kann. Wenn diese Option aktiviert ist, stellt der Dienstmanager die Verbindung zum LDAP-Server ohne Überprüfung des SSL-Zertifikats her. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, prüft der Dienstmanager, ob das SSL-Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle signiert ist, bevor die Verbindung mit dem LDAP-Server hergestellt wird.
Ohne Beachtung der Groß-/Kleinschreibung	Gibt an, dass der Dienstmanager bei der Zuweisung von Benutzern zu Gruppen die Groß- und Kleinschreibung bei DN-Attributen ignorieren muss.

Eigenschaft	Beschreibung
Gruppenmitgliedschaft sattribut	Name des Attributs, das die die Gruppenmitgliedschaft für einen Benutzer enthält. Dies ist das Attribut im LDAP-Gruppenobjekt, das die DNS der Benutzer oder Gruppen enthält, die Mitglieder einer Gruppe sind. Zum Beispiel <i>member</i> oder <i>memberof</i> .
Maximale Größe	<p>Maximale Anzahl an Benutzerkonten zum Importieren in eine Sicherheitsdomäne. Beispiel: Wenn der Wert auf 100 gesetzt ist, können Sie maximal 100 Benutzerkonten in die Sicherheitsdomäne importieren.</p> <p>Wenn die Anzahl der zu importierenden Benutzer den Wert für diese Eigenschaft übersteigt, generiert der Dienstmanager eine Fehlermeldung und importiert keine Benutzer. Setzen Sie diese Eigenschaft auf einen höheren Wert, wenn Sie viele Benutzer importieren müssen.</p> <p>Standardwert ist „1000“.</p>

6. Klicken Sie auf **Verbindung testen**, um sicherzustellen, dass die Verbindung zum LDAP-Server gültig ist.
7. Klicken Sie zum Speichern der LDAP-Konfiguration auf **OK**.

## Konfigurieren der Sicherheitsdomäne

Erstellen Sie eine LDAP-Sicherheitsdomäne für jeden Satz von Benutzerkonten und Gruppen, die Sie aus dem LDAP-Verzeichnisdienst importieren möchten. Richten Sie Suchbasen und Filter ein, um den Satz von Benutzerkonten und Gruppen zu definieren, die in eine Sicherheitsdomäne aufgenommen werden sollen.

Die Namen der aus dem LDAP-Verzeichnisdienst zu importierenden Benutzer und Gruppen müssen den gleichen Regeln entsprechen, wie die Namen der nativen Benutzer und Gruppen. Der Service Manager importiert keine LDAP-Benutzer oder Gruppen, wenn die Namen nicht an die Regeln der nativen Benutzer- und Gruppennamen entsprechen. Beachten Sie, dass im Gegensatz zu nativen Benutzernamen bei LDAP-Benutzernamen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

Der Service Manager verwendet die Benutzersuchbasen und Filter zum Importieren von Benutzern und die Gruppensuchbasen zum Importieren von Gruppen. Der Dienstmanager verwendet die Filter, um Gruppen und die Liste der zu jeder Gruppe gehörenden Benutzer zu importieren.

Wenn Sie die LDAP-Verbindungseigenschaften ändern, um eine Verbindung zu einem anderen LDAP-Server herzustellen, löscht der Service Manager die vorhandenen Sicherheitsdomänen nicht. Sie müssen sicherstellen, dass die LDAP-Sicherheitsdomänen für die das neue LDAP-Server richtig sind. Ändern Sie die Benutzer- und Gruppen-Filter in den Sicherheitsdomänen oder erstellen Sie zusätzliche Sicherheitsdomänen, sodass der Dienstmanager die Benutzer und Gruppen korrekt importiert, die Sie in der Informatica-Domäne verwenden möchten.

Führen Sie zum Konfigurieren einer LDAP-Sicherheitsdomäne die folgenden Schritte durch:

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Sicherheit**.
2. Klicken Sie auf das Menü **Aktionen** und wählen Sie dann **LDAP-Konfiguration** aus.
3. Klicken Sie im Dialogfeld **LDAP-Konfiguration** auf die Registerkarte **Sicherheitsdomänen**.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

In der nachstehenden Tabelle sind die Filtereigenschaften beschrieben, die Sie für eine Sicherheitsdomäne einrichten können:

Eigenschaft	Beschreibung
Sicherheitsdomäne	Name der LDAP-Sicherheitsdomäne. Der Name unterliegt nicht der Groß-/ Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Die Zeichenfolge darf maximal 128 Zeichen umfassen und keines der folgenden Sonderzeichen enthalten: , + / < > @ ; \ % ? Der Name kann ein ASCII-Leerzeichen enthalten, jedoch nicht als erstes oder letztes Zeichen. Alle anderen Leerzeichen sind nicht zulässig.
Benutzersuchbasis	Distinguished Name (DN) des Eintrags, der als Ausgangspunkt für die Suche nach Benutzernamen im LDAP-Verzeichnisdienst dient. Bei der Suche wird ein Objekt im Verzeichnis anhand des Pfads im Distinguished Name des Objekts gefunden. Beispiel: In Microsoft Active Directory könnte der Distinguished Name des Benutzers cn=UserName,ou=OrganizationalUnit,dc=DomainName lauten, wobei die Reihe der durch dc=DomainName benannten relativen Distinguished Names die DNS-Domäne des Objekts kennzeichnet.
Benutzerfilter	Eine LDAP-Abfragezeichenfolge, mit der die Kriterien für die Suche nach Benutzern im Verzeichnisdienst festgelegt wird. Der Filter kann Attributtypen, Assertionswerte und Abgleichkriterien angeben. Beispiel: (objectclass=*) sucht nach allen Objekten. (&(objectClass=user) (! (cn=susan))) sucht nach allen Benutzerobjekten mit Ausnahme von „susan“. Weitere Informationen zu Suchfiltern finden Sie in der Dokumentation für den LDAP-Verzeichnisdienst.
Gruppensuchbasis	Distinguished Name (DN) des Eintrags, der als Ausgangspunkt für die Suche nach Gruppennamen im LDAP-Verzeichnisdienst dient.
Gruppenfilter	Eine LDAP-Abfragezeichenfolge, mit der die Kriterien für die Suche nach Gruppen im Verzeichnisdienst festgelegt wird.

- Klicken Sie auf **Vorschau**, um eine Teilmenge der Liste von Benutzern und Gruppen anzuzeigen, die innerhalb der Filterparameter liegen.  
Wenn die Vorschau nicht den richtigen Satz von Benutzern und Gruppen zeigt, ändern Sie die Benutzer- bzw. Gruppenfilter und Suchbasen, um die richtigen Benutzer und Gruppen erhalten.
- Zur sofortigen Synchronisation von Benutzern und Gruppen in den Sicherheitsdomänen mit den Benutzern und Gruppen im LDAP-Verzeichnisdienst klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.  
Der Dienstmanager synchronisiert die Benutzer in allen LDAP-Sicherheitsdomänen mit den Benutzern im LDAP-Verzeichnisdienst. Die Dauer des Synchronisationsvorgangs hängt von der Anzahl der zu synchronisierenden Benutzer und Gruppen ab.
- Klicken Sie zum Speichern der Sicherheitsdomäne auf **OK**.

## Konfigurieren des Synchronisationszeitplans

Sie können einen Tagesplan für den Dienstmanager einrichten, um die LDAP-Sicherheitsdomänen mit neuen oder geänderten Benutzern und Gruppen im LDAP-Verzeichnisdienst zu aktualisieren.

Wenn der Dienstmanager die LDAP-Sicherheitsdomänen mit dem LDAP-Verzeichnisdienst synchronisiert, importiert er alle Benutzer, die mit den Benutzerfiltereinstellungen übereinstimmen, vom LDAP-Verzeichnisdienst in die Sicherheitsdomäne. Der Service Manager importiert dann alle Gruppen, die den

Gruppenfiltereinstellungen entsprechen, und ordnet die Benutzer den entsprechenden Gruppen zu. Der Dienstmanager löscht auch alle Benutzer oder Gruppen, die nicht im LDAP-Verzeichnisdienst gefunden wurden, aus der Sicherheitsdomäne.

Standardmäßig ist für den Dienstmanager keine Zeit zur Synchronisation mit dem LDAP-Verzeichnisdienst geplant. Um sicherzustellen, dass die Liste der Benutzer und Gruppen in den LDAP-Sicherheitsdomänen korrekt ist, planen Sie, wann der Dienstmanager die LDAP-Sicherheitsdomänen mit dem LDAP-Verzeichnisdienst synchronisiert. Der Dienstmanager synchronisiert die LDAP-Sicherheitsdomänen mit dem LDAP-Verzeichnisdienst jeden Tag zu den von Ihnen festgelegten Zeiten.

Um sicherzustellen, dass die Synchronisierung erfolgreich ist, beachten Sie die folgenden Empfehlungen, bevor Sie den Synchronisationszeitplan einrichten:

**Vergewissern Sie sich, dass die Datei „/etc/hosts“ einen Eintrag für den LDAP-Server enthält.**

Stellen Sie sicher, dass die Datei `/etc/hosts` auf jedem Gateway-Knoten in der Domäne einen Eintrag mit dem Hostnamen und der IP-Adresse des LDAP-Servers enthält. Wenn der Dienstmanager den Hostnamen für den LDAP-Server nicht auflösen kann, kann die Synchronisierung fehlschlagen.

**Aktivieren Sie das Paging in LDAP, wenn Sie mehr als 100 Benutzer oder Gruppen synchronisieren.**

Aktivieren Sie das Paging auf dem LDAP-Verzeichnisdienst, bevor Sie mehr als 100 Benutzer oder Gruppen synchronisieren. Wenn Sie das Paging für den LDAP-Verzeichnisdienst nicht aktivieren, kann die Synchronisierung fehlschlagen.

**Synchronisieren Sie Sicherheitsdomänen in Zeiten, in denen die meisten Benutzer nicht bei Informatica-Anwendungen angemeldet sind.**

Während der Synchronisation sperrt der Service Manager jedes Benutzerkonto, das er synchronisiert. Benutzer sind möglicherweise nicht in der Lage, sich während der Synchronisierung bei den Informatica-Anwendungs-Clients anzumelden. Benutzer, die sich während des Startens der Synchronisierung bei einem Anwendungs-Client angemeldet haben, können bestimmte Aufgaben möglicherweise nicht ausführen.

Um einen Zeitplan zum Synchronisieren der LDAP-Sicherheitsdomänen mit dem LDAP-Verzeichnisdienst einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Sicherheit**.
2. Klicken Sie auf das Menü **Aktionen** und wählen Sie **LDAP-Konfiguration** aus.
3. Klicken Sie im Dialogfeld **LDAP-Konfiguration** auf die Registerkarte **Zeitplan**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen (+)**, um eine Zeit hinzuzufügen.  
Der Zeitplan für die Synchronisierung wird ein 24-Stunden-Format verwendet.
5. Um die Benutzer und Gruppen in den LDAP-Sicherheitsdomänen sofort mit den Benutzern und Gruppen im LDAP-Verzeichnisdienst zu synchronisieren, klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.
6. Klicken Sie zum Speichern des Synchronisationszeitplans auf **OK**.

**Hinweis:** Warten Sie, bis der Dienstmanager mit dem LDAP-Verzeichnisdienst synchronisiert wurde, bevor Sie die Informatica-Domäne neu starten, um zu vermeiden, dass die Synchronisationszeiten verloren gehen, die Sie im Zeitplan festgelegt haben.

## Geschachtelte Gruppen im LDAP-Verzeichnisdienst verwenden

Eine LDAP-Sicherheitsdomäne kann verschachtelte LDAP-Gruppen enthalten. In den Service Manager lassen sich verschachtelte Gruppen importieren, wenn dies wie folgt erstellt wurden:

- Die Gruppen müssen unter denselben Organisationseinheiten (OE) erstellt werden.
- Definieren Sie eine Beziehung zwischen den Gruppen.

Angenommen, Sie möchten eine verschachtelte Gruppe erstellen, in der GruppeB ein Mitglied von GruppeA, und GruppeD ein Mitglied von GruppeC ist.

1. Erstellen Sie GroupA, GroupB, GroupC und GroupD innerhalb derselben Organisationseinheit.
2. Bearbeiten Sie GroupA und fügen Sie GroupB als Mitglied hinzu.
3. Bearbeiten Sie GroupC und fügen Sie GroupD als Mitglied hinzu.

LDAP-Gruppen, die auf andere Art erstellt wurden, lassen sich nicht in eine LDAP-Sicherheitsdomäne importieren.

## Ein selbstsigniertes SSL-Zertifikat verwenden

Sie können die Verbindung zu einem LDAP-Server herstellen, der ein SSL-Zertifikat verwendet, das von einer Zertifizierungsstelle signiert wurde. In der Standardeinstellung, stellt der Dienstmanager keine Verbindung zu einem LDAP-Server her, der ein selbstsigniertes Zertifikat verwendet.

Um eine Verbindung zu einem LDAP-Server herzustellen, der ein SSL-Zertifikat verwendet, importieren Sie mit dem Java-Keytool-Schlüssel- und Zertifikatsverwaltungsdienstprogramm die Zertifikate, die von allen Domänenknoten verwendet werden, auf einem einzelnen Gateway-Knoten in der Domäne in die Java-TrustStore-Datei `cacerts`. Kopieren Sie dann die KeyStore-Datei `cacerts` mit den importierten Zertifikaten in die anderen Knoten in der Domäne.

Die Truststore-Datei `cacerts` befindet sich auf allen Knoten in folgendem Verzeichnis:

```
<Informatica installation directory>\java\jre\lib\security
```

Das Keytool-Dienstprogramm ist in folgendem Verzeichnis auf allen Knoten verfügbar:

```
<Informatica installation directory>\java\bin
```

Starten Sie den Knoten neu, nachdem Sie das Zertifikat importiert haben.

## Löschen einer LDAP-Konfiguration

Sie können eine LDAP-Konfiguration und die zugehörigen Sicherheitsdomänen löschen, um Benutzern dauerhaft den Zugriff auf die Domäne zu verweigern.

Um eine LDAP-Konfiguration zu löschen, müssen zuerst die mit der LDAP-Konfiguration verknüpften Sicherheitsdomänen gelöscht werden. Der Dienstmanager löscht alle Benutzerkonten und -gruppen in allen gelöschten LDAP-Sicherheitsdomänen aus der Domänenkonfigurationsdatenbank.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Sicherheit**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **LDAP-Konfiguration**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherheitsdomänen** und dann auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie eine Sicherheitsdomäne im Dialogfeld **LDAP-Konfiguration bearbeiten** aus und klicken Sie dann auf **Löschen**.
5. Wählen Sie die zu löschende LDAP-Konfiguration im Navigator der LDAP-Konfiguration aus.
6. Klicken Sie auf das Menü **Aktionen** und wählen Sie dann **LDAP-Konfiguration löschen** aus.
7. Klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang zum Löschen der LDAP-Konfiguration zu bestätigen.

## KAPITEL 4

# Kerberos-Authentifizierung

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Überblick über Kerberos, 32](#)
- [Funktionsweise von Kerberos in einer Informatica-Domäne, 33](#)
- [Bereichsübergreifende Kerberos-Authentifizierung, 35](#)
- [Vorbereiten der Aktivierung der Kerberos-Authentifizierung, 37](#)
- [Aktivieren der Kerberos-Authentifizierung, 52](#)
- [Aktivieren von Kerberos auf Informatica-Knoten, 57](#)
- [Aktivieren von Benutzerkonten für die Verwendung von Kerberos-Authentifizierung, 59](#)

## Überblick über Kerberos

Kerberos ist ein Authentifizierungsprotokoll für Computernetzwerke, mit dem Informatica-Clients, -Knoten und -Dienste, die über ein Netzwerk miteinander kommunizieren, eine sichere Verbindung untereinander herstellen können.

Durch Kerberos-Authentifizierung entfallen native Informatica-Konten, und es ist nicht mehr erforderlich, dass die Domäne Benutzeranmeldedaten an einen LDAP-Server weitergibt. Nachdem Sie Kerberos-Authentifizierung in einer Domäne aktiviert haben, verwenden Informatica-Clients die Kerberos-Tickets, die während des Windows-Authentifizierungsprozesses erstellt wurden, um sich bei den in der Domäne ausgeführten Informatica-Diensten anzumelden.

Sie können Kerberos-Authentifizierung in einer Domäne aktivieren, die auf einem Windows-Netzwerk ausgeführt wird. Das Netzwerk muss Microsoft Active Directory-Domänendienste (AD DS) als Kerberos-Prinzipaldatenbank verwenden.

Um Kerberos-Authentifizierung in einer Informatica-Domäne zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

### **Bereiten Sie die Aktivierung der Kerberos-Authentifizierung vor.**

Sie müssen mehrere Aufgaben ausführen, bevor Sie die Kerberos-Authentifizierung aktivieren. Zu den Aufgaben, die Sie ausführen müssen, zählen die Folgenden:

- Erstellen Sie die Kerberos-Konfigurationsdatei.
- Erstellen Sie Konten für Kerberos-Prinzipalbenutzer in Active Directory.
- Generieren Sie die Formate für den Dienstprinzipalnamen (SPN) und Keytab.
- Erstellen Sie die Keytab-Dateien, die zum Authentifizieren von Benutzern und Diensten im Netzwerk verwendet werden.



#### **Aktivieren Sie Kerberos-Authentifizierung in der Informatica-Domäne.**

Sie können Kerberos-Authentifizierung in einer Informatica-Domäne während oder nach der Installation der Informatica-Dienste aktivieren. Wenn Sie Kerberos-Authentifizierung nicht während der Installation aktivieren, können Sie die Informatica-Befehlszeilenprogramme verwenden, um die Domäne zur Verwendung von Kerberos-Authentifizierung zu konfigurieren.

#### **Aktivieren Sie Kerberos-Authentifizierung auf Informatica-Knoten und Clienthosts.**

Nachdem Sie Kerberos in der Domäne aktiviert haben, kopieren Sie die Kerberos-Konfigurationsdatei auf jeden Knoten in der Domäne und auf jeden Informatica-Clienthost. Außerdem konfigurieren Sie die Webbrowser für den Zugriff auf Informatica-Webanwendungen.

#### **Aktivieren Sie Informatica-Benutzer für die Verwendung von Kerberos-Authentifizierung.**

Nachdem Sie Kerberos-Authentifizierung aktiviert haben, importieren Sie Informatica-Benutzer aus Active Directory in eine LDAP-Sicherheitsdomäne, die die Kerberos-Benutzerkonten enthält. Sie müssen auch die Gruppen, Rollen, Rechte und Berechtigungen der nativen Benutzerkonten auf die Benutzerkonten in der LDAP-Sicherheitsdomäne migrieren.

## Funktionsweise von Kerberos in einer Informatica-Domäne


In einer Domäne, die zur Verwendung der Kerberos-Authentifizierung konfiguriert ist, authentifizieren sich die Informatica-Clients bei Knoten und Anwendungsdiensten innerhalb der Domäne, ohne Passwörter zu benötigen.

In einer Domäne mit Kerberos-Authentifizierung handelt es sich bei den innerhalb der Domäne ausgeführten Diensten, wie z. B. Knotenprozessen, Dienstanwendungsprozessen und Informatica-Anwendungsdiensten, um Kerberos-*Prinzipale*. Die vom Kerberos-Bereich verwendete Active Directory-Prinzipaldatenbank enthält ein Benutzerkonto für jeden Prinzipal.

Das Kerberos-Authentifizierungsprotokoll verwendet *keytabs*, um Informatica-Clients bei Diensten zu authentifizieren, die innerhalb der Domäne ausgeführt werden. Die Keytab-Datei für einen Prinzipal wird auf dem Knoten gespeichert, auf dem der Dienst ausgeführt wird. Die Keytab-Datei enthält den *Dienstprinzipalnamen (SPN, Service Principal Name)*, der den Dienst innerhalb des Kerberos-Bereichs identifiziert, sowie den Schlüssel, der dem SPN in Active Directory zugewiesen ist.

Wenn das KDC ein Dienstticket an einen Client ausgibt, verschlüsselt es das Ticket mit dem Schlüssel, der dem SPN zugewiesen ist. Der angeforderte Dienst verwendet den Schlüssel zum Entschlüsseln des Diensttickets.

Die folgende Abbildung zeigt den grundlegenden Ablauf für Kerberos-Authentifizierung:



Der folgende Überblick beschreibt den grundlegenden Ablauf für Kerberos-Authentifizierung:

1. Ein Informatica-Clientbenutzer meldet sich bei einem Netzwerkcomputer an, der einen Informatica-Client hostet.
2. Die Anmeldeanforderung wird an den *Authentifizierungsserver*, eine Komponente des *Kerberos-Schlüsselverteilungscenters (Key Distribution Center, KDC)*, weitergeleitet. Das KDC ist ein Netzwerkdienst mit Zugriff auf Benutzerkonteninformationen, der auf jedem Domänencontroller innerhalb der Active Directory-Domäne ausgeführt wird.
3. Der Authentifizierungsserver verifiziert, dass der Benutzer in der Prinzipaldatenbank vorhanden ist, und erstellt dann einen Kerberos-Token, der als *Ticket-Granting-Ticket (TGT)* bezeichnet wird, auf dem Computer des Benutzers.
4. Der Benutzer versucht, auf einen Prozess oder Dienst innerhalb der Informatica-Domäne über einen Informatica-Client zuzugreifen.
5. Informatica und die Kerberos-Bibliotheken verwenden das TGT, um ein *Dienstticket* und einen *Sitzungsschlüssel* für den angeforderten Dienst bei einem *Ticket-Granting-Server* anzufordern, der ebenfalls innerhalb des KDC ausgeführt wird.

Wenn der Benutzer beispielsweise auf einen Modellrepository-Dienst vom Informatica Developer-Client zugreift, fordert das TGT ein Diensticket für den Knoten an, auf dem der angeforderte Dienst ausgeführt wird. Das TGT fordert auch ein Diensticket für den Modellrepository-Dienst an.

6. Kerberos verwendet das Dienstticket, um den Client bei dem angeforderten Dienst zu authentifizieren. Das Dienstticket wird auf dem Computer zwischengespeichert, den der Informatica-Client hostet, was es dem Client ermöglicht, das Ticket zu verwenden, solange es gültig ist. Wenn der Benutzer den Informatica-Client herunterfährt und dann neu startet, verwendet der Client das gleiche Ticket wieder, um auf Prozesse und Dienste innerhalb der Informatica-Domäne zuzugreifen.

## Bereichsübergreifende Kerberos-Authentifizierung

Sie können eine Informatica-Domäne zur Verwendung der bereichsübergreifenden Kerberos-Authentifizierung konfigurieren. Mit der bereichsübergreifenden Kerberos-Authentifizierung können sich Informatica-Clients, die zu einem Kerberos-Bereich gehören, bei Knoten und Anwendungsdiensten authentifizieren, die zu einem anderen Kerberos-Bereich gehören.

Wenn Sie eine Domäne zur Verwendung der bereichsübergreifenden Kerberos-Authentifizierung konfigurieren, fügen Sie der Kerberos-Konfigurationsdatei Eigenschaften für jeden Kerberos-Bereich hinzu. Darüber hinaus schließen Sie den Namen jedes Kerberos-Bereichs ein, wenn Sie `infasetup`-Befehle zum Aktivieren der Kerberos-Authentifizierung in der Domäne und auf Domänenknoten ausführen.

Die Active Directory-Server, die von der Domäne für die bereichsübergreifende Kerberos-Authentifizierung verwendet werden, müssen zur selben Active Directory-Gesamtstruktur gehören. Bei einer Active Directory-Gesamtstruktur handelt es sich um eine Gruppe von Active Directory-Domänen, die einen allgemeinen globalen Katalog, ein Verzeichnisschema, eine logische Struktur und Verzeichniskonfiguration gemeinsam nutzen. Sie stellen eine Verbindung zum globalen Katalog her, um Benutzer aus den Active Directory-Servern in LDAP-Sicherheitsdomänen zu importieren.

Zur Verwendung der bereichsübergreifenden Kerberos-Authentifizierung muss eine bidirektionale Vertrauensstellung zwischen den Active Directory-Servern in der Gesamtstruktur aktiviert werden.

## Umwandeln einer Domäne mit einer Kerberos-Konfiguration für Einzelbereiche in eine Domäne mit bereichsübergreifender Kerberos-Konfiguration

Sie können eine Informatica-Domäne, die einen einzelnen Kerberos-Bereich zur Authentifizierung von Benutzern verwendet, in eine Domäne mit bereichsübergreifender Kerberos-Authentifizierung umwandeln.

Sie müssen die Domäne auf Version 10.2 HotFix 2 aktualisieren, bevor Sie die Domäne in eine Domäne mit bereichsübergreifender Kerberos-Authentifizierung umwandeln.

Darüber hinaus müssen Sie Benutzer- und Gruppenkonten aus dem globalen Active Directory-Katalog in eine LDAP-Sicherheitsdomäne importieren. Wenn Sie Konten importieren, werden vorhandene Konten in der LDAP-Sicherheitsdomäne, die das Namensattribut „samAccount“ verwenden, gelöscht und durch neue Konten mit dem Namensattribut „user principal“ ersetzt.

Benutzer melden sich bei Informatica-Clients mit dem vollqualifizierten Benutzerprinzipalnamen an, der folgendes Format aufweist:

```
<user name>@<KERBEROS REALM NAME>
```

Nachdem Sie die Benutzer- und Gruppenkonten importiert haben, weisen Sie den Konten Rechte, Rollen und Berechtigungen zu.

1. Aktualisieren Sie die Domäne auf Version 10.2 HotFix 2.

2. Fügen Sie die notwendigen Eigenschaften für jeden Kerberos-Bereich zur Kerberos-Konfigurationsdatei hinzu.

Legen Sie die Eigenschaften für jeden Bereich in der Konfigurationsdatei `krb5.conf` auf allen Knoten in der Domäne fest. Starten Sie die Domäne neu, nachdem Sie die Datei auf allen Knoten in der Domäne aktualisiert haben.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Konfigurationsdatei `krb5.conf` für die bereichsübergreifende Kerberos-Authentifizierung finden Sie unter ["Konfigurieren der Kerberos-Konfigurationsdatei" auf Seite 37](#).

3. Kopieren Sie die aktualisierte Datei `krb5.conf` in folgendes Verzeichnis auf jedem Computer, der einen Informatica-Client hostet:

```
<Informatica-Installationsverzeichnis>\clients\shared\security
```

4. Führen Sie die `infasetup`-Befehle „`UpdateGatewayNode`“ und „`UpdateWorkerNode`“ auf den Domänenknoten aus.

Geben Sie den Namen jedes Kerberos-Bereichs, der von der Domäne zum Authentifizieren von Benutzern verwendet wird, als Wert für die Optionen „`-srn`“ und „`-urn`“, getrennt durch ein Komma, an.

Weitere Informationen zum Ausführen der `infasetup`-Befehle finden Sie im Abschnitt „`infasetup`-Befehlsreferenz“ in der *Informatica 10.2 HotFix 2-Befehlsreferenz*.

5. Führen Sie den Befehl „`UpdateKerberosConfig`“ auf einem Gateway-Knoten innerhalb der Domäne aus.

Geben Sie den Namen jedes Kerberos-Bereichs, der von der Domäne zum Authentifizieren von Benutzern verwendet wird, als Wert für die Optionen „`-srn`“ und „`-urn`“, getrennt durch ein Komma, an.

6. Führen Sie den Befehl „`UpdateKerberosAdminUser`“ auf einem Gateway-Knoten innerhalb der Domäne aus.

Geben Sie den vollqualifizierten Benutzerprinzipalnamen für das Benutzerkonto des Domänenadministrators an.

7. Importieren Sie Benutzer- und Gruppenkonten in LDAP-Sicherheitsdomänen.

Stellen Sie eine Verbindung zum globalen Active Directory-Katalog her. Beim Herstellen einer Verbindung zum globalen Katalog importieren Sie Benutzer aus dem Active Directory-Server, der von allen Kerberos-Bereichen verwendet wird.

Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung zum globalen Katalog und Importieren von Konten finden Sie unter ["Importieren von Benutzerkonten aus Active Directory in LDAP-Sicherheitsdomänen" auf Seite 60](#).

8. Weisen Sie den Benutzer- und Gruppenkonten, die Sie in eine LDAP-Sicherheitsdomäne importiert haben, Rechte, Rollen und Berechtigungen zu.

Weitere Informationen zum Zuweisen von Rechten und Rollen finden Sie unter [Kapitel 9, "Berechtigungen und Rollen" auf Seite 143](#).

Weitere Informationen zum Zuweisen von Berechtigungen finden Sie unter [Kapitel 10, "Berechtigungen" auf Seite 202](#).

# Vorbereiten der Aktivierung der Kerberos-Authentifizierung

Sie müssen mehrere Aufgaben ausführen, um die Aktivierung der Kerberos-Authentifizierung in einer Informatica-Domäne vorzubereiten. Die Verfahren, die Sie für die einzelnen Aufgaben befolgen, hängen von der Dienstprinzipalebene ab, auf der Sie Kerberos aktivieren.

**Hinweis:** Sie können Kerberos-Authentifizierung in einer Domäne nach der Aktivierung nicht mehr deaktivieren. Es ist auch nicht möglich, die Dienstprinzipalebene zwischen der Knotenebene und der Prozessebene umzuschalten.

## Bestimmen der Kerberos-Dienstprinzipalebene

Wenn Sie die Aktivierung der Kerberos-Authentifizierung vorbereiten, müssen Sie die erforderliche Dienstprinzipalebene bestimmen. Die erforderliche Dienstprinzipalebene bestimmt die Verfahren, die Sie zum Vorbereiten der Aktivierung der Kerberos-Authentifizierung in der Domäne befolgen müssen.

Sie können Kerberos-Authentifizierung auf einer der folgenden Ebenen aktivieren:

### **Knotenebene**

Wenn Sie die Domäne zu Test- oder Entwicklungszwecken verwenden und die Domäne keine hohe Sicherheitsstufe erfordert, können Sie Kerberos auf Knotenebene aktivieren. Sie können einen einzelnen Dienstprinzipalnamen und eine einzelne Keytab-Datei für den Knoten und für alle Prozesse und Dienste verwenden, die auf dem Knoten ausgeführt werden. Sie müssen auch einen SPN und eine Keytab-Datei für die auf dem Knoten ausgeführten HTTP-Prozesse erstellen.

### **Prozessebene**

Wenn die Domäne zur Produktion verwendet wird und eine hohe Sicherheitsstufe erfordert, können Sie den Dienstprinzipal auf Prozessebene festlegen. Sie erstellen einen eindeutigen SPN und eine eigene Keytab-Datei für jeden Knoten und für jeden Prozess auf dem Knoten. Sie müssen auch einen SPN und eine Keytab-Datei für die auf dem Knoten ausgeführten HTTP-Prozesse erstellen.

Auf Prozessebene aktiviertes Kerberos bietet die höchste Sicherheitsstufe, kann aber schwer zu verwalten sein, wenn die Informatica-Domäne viele Knoten oder Dienste enthält. In diesem Szenario haben Sie die Möglichkeit, Kerberos auf Knotenebene zu aktivieren.

## Konfigurieren der Kerberos-Konfigurationsdatei

Legen Sie die Eigenschaften fest, die von Informatica für die Kerberos-Konfigurationsdatei gefordert werden, und kopieren Sie die Datei dann auf jeden Knoten in der Informatica-Domäne.

Kerberos speichert Konfigurationsinformationen in einer Datei mit der Bezeichnung *krb5.conf*: Sie müssen die Eigenschaften in der Konfigurationsdatei „krb5.conf“ festlegen und die Datei anschließend auf jeden Knoten in der Informatica-Domäne kopieren.

Wenn in der Domäne die bereichsübergreifende Kerberos-Authentifizierung verwendet wird, geben Sie die notwendigen Eigenschaften für jeden Kerberos-Bereich ein.

1. Konfigurieren Sie die folgenden Eigenschaften der Kerberos-Bibliothek im Abschnitt *libdefaults* der Datei.

In der folgenden Tabelle werden die einzugebenden Eigenschaften beschrieben:

Eigenschaft	Beschreibung
default_realm	Name des Kerberos-Bereichs, zu dem die Informatica-Domänendienste gehören. Der Bereichsname muss aus Großbuchstaben bestehen.  Wird in der Domäne ein einzelner Kerberos-Bereich für die Authentifizierung verwendet, müssen der Name des Dienstbereichs und der Name des Benutzerbereichs identisch sein.
forwardable	Ermöglicht es einem Dienst, Client-Benutzeranmeldedaten an einen anderen Dienst zu delegieren. Für die Informatica-Domäne müssen Anwendungsdienste die Client-Benutzeranmeldedaten bei anderen Diensten authentifizieren.  Setzen Sie den Wert auf „true“.
default_tkt_enctypes	Verschlüsselungstypen für den Sitzungsschlüssel, der in den Ticket-Granting-Tickets (TGT) enthalten ist. Legen Sie diese Eigenschaft nur fest, wenn Sitzungsschlüssel spezifische Verschlüsselungstypen verwenden müssen. Vergewissern Sie sich, dass das Key Distribution Center (KDC) von Kerberos den angegebenen Verschlüsselungstyp unterstützt.  Legen Sie diese Eigenschaft nicht fest, um zuzulassen, dass das Kerberos-Protokoll den zu verwendenden Verschlüsselungstyp auswählt.  Wenn die Knotenhosts oder die Informatica-Clienthosts 256-Bit-Verschlüsselung verwenden, installieren Sie die Unlimited Strength JCE-Richtliniendateien (Java Cryptography Extension) auf allen Knotenhosts und Informatica-Clienthosts, um Authentifizierungsprobleme zu vermeiden.
rdns	Bestimmt, ob Reverse Name Lookup zusätzlich zu Forward Name Lookup verwendet wird, um Hostnamen für die Verwendung in Dienstprinzipalnamen zu kanonisieren.  Setzen Sie den Wert auf „false“.
renew_lifetime	Die verlängerbare Standardlebensdauer für anfängliche Ticketanfragen.
ticket_lifetime	Die Standardlebensdauer für anfängliche Ticketanfragen.
udp_preference_limit	Legt das Protokoll fest, das Kerberos beim Senden einer Meldung an das KDC verwendet. Legen Sie den Wert auf 1 fest, um das TCP-Protokoll zu verwenden, wenn in der Domäne immer wieder Kerberos-Authentifizierungsfehler auftreten.

- Definieren Sie die einzelnen Kerberos-Bereiche im Abschnitt *realms* der Datei.

Das folgende Beispiel zeigt den Eintrag für einen Kerberos-Bereich mit dem Namen COMPANY.COM:

```
[realms]
COMPANY.COM = { ... }
```

- Geben Sie die folgenden Bereichseigenschaften in Klammern für jeden Kerberos-Bereich im Abschnitt *realms* der Datei ein.

In der folgenden Tabelle werden die einzugebenden Eigenschaften beschrieben:

Eigenschaft	Beschreibung
admin_server	Der Name oder die IP-Adresse des Kerberos-Verwaltungsserverhosts. Sie können eine optionale Portnummer einschließen, die durch einen Doppelpunkt vom Hostnamen getrennt wird. Der Standardwert ist 749.
kdc	Der Name oder die IP-Adresse eines Hosts, der das Key Distribution Center (KDC) für den Bereich ausführt. Sie können eine optionale Portnummer einschließen, die durch einen Doppelpunkt vom Hostnamen getrennt wird. Der Standardwert ist 88.

Das folgende Beispiel zeigt die Einträge für jeden Kerberos-Bereich in einer bereichsübergreifenden Kerberos-Konfiguration:

```
[realms]
COMPANY.COM = {
  admin_server = KDC01.COMPANY.COM:749
  kdc = KDC01.COMPANY.COM:88
}
EAST.COMPANY.COM = {
  kdc = 10.75.141.193
  admin_server = 10.75.141.193
}
WEST.COMPANY.COM = {
  kdc = 10.78.140.111
  admin_server = 10.78.140.111
}
```

- Ordnen Sie die Windows-Domänen zu den Kerberos-Bereichen im Bereich *domain\_realm* der Datei zu. Der Windows-Domänenname muss in Kleinbuchstaben geschrieben sein. Der Kerberos-Bereichsname muss ganz aus Großbuchstaben bestehen.

Im folgenden Beispiel wird die Windows-Domäne „company.com“ dem Kerberos-Bereich „COMPANY.COM“ in einer Kerberos-Konfiguration für Einzelbereiche zugeordnet:

```
[domain_realm]
.company.com = COMPANY.COM
company.com = COMPANY.COM
```

Im folgenden Beispiel werden mehrere Windows-Domänen den entsprechenden Kerberos-Bereichen in einer bereichsübergreifenden Kerberos-Konfiguration zugeordnet:

```
[domain_realm]
.company.com = COMPANY.COM
company.com = COMPANY.COM
.east.company.com = EAST.COMPANY.COM
east.company.com = EAST.COMPANY.COM
.west.company.com = WEST.COMPANY.COM
west.company.com = WEST.COMPANY.COM
```

- Kopieren Sie die Konfigurationsdatei in jedem Knoten in der Domäne in das folgende Verzeichnis:

```
<Informatica-Installationsverzeichnis>\services\shared\security\
```

Das folgende Beispiel zeigt den Inhalt einer Kerberos-Konfigurationsdatei mit den notwendigen Eigenschaften für eine Kerberos-Konfiguration für Einzelbereiche:

```
[libdefaults]
default_realm = COMPANY.COM
forwardable = true
rdns = false
renew_lifetime = 7d
ticket_lifetime = 24h
udp_preference_limit = 1
```

```
[realms]
COMPANY.COM = {
admin_server = KDC01.COMPANY.COM:749
kdc = KDC01.COMPANY.COM:88
}

[domain_realm]
.company.com = COMPANY.COM
company.com = COMPANY.COM
```

Das folgende Beispiel zeigt den Inhalt einer Kerberos-Konfigurationsdatei mit den notwendigen Eigenschaften für eine bereichsübergreifende Kerberos-Konfiguration:

```
[libdefaults]
default_realm = COMPANY.COM
forwardable = true
rdns = false
renew_lifetime = 7d
ticket_lifetime = 24h
udp_preference_limit = 1

[realms]
COMPANY.COM = {
admin_server = KDC01.COMPANY.COM:749
kdc = KDC01.COMPANY.COM:88
}
EAST.COMPANY.COM = {
kdc = 10.75.141.193
admin_server = 10.75.141.193
}
WEST.COMPANY.COM = {
kdc = 10.78.140.111
admin_server = 10.78.140.111
}

[domain_realm]
.company.com = COMPANY.COM
company.com = COMPANY.COM
.east.company.com = EAST.COMPANY.COM
east.company.com = EAST.COMPANY.COM
.west.company.com = WEST.COMPANY.COM
west.company.com = WEST.COMPANY.COM
```

Weitere Informationen zur Kerberos-Konfigurationsdatei finden Sie in der Dokumentation zur Kerberos-Netzwerkauthentifizierung.

## Erstellen der Kerberos-Prinzipalkonten in Active Directory

Erstellen Sie die LDAP-Benutzerkonten für die Kerberos-Prinzipale in Active Directory. Ein Kerberos-Prinzipal ist ein Prozess, Dienst oder Benutzer innerhalb des Kerberos-Bereichs.

Wenn Sie die Eigenschaft „default\_tkt\_enctypes“ in der Konfigurationsdatei „krb5.conf“ auf die 128-Bit- oder 256-Bit-AES-Verschlüsselungstypen festlegen, konfigurieren Sie jedes Konto für die Verwendung des entsprechenden Verschlüsselungstyps in Active Directory.

Welche Konten erstellt werden, hängt davon ab, ob Sie Kerberos auf Knotenebene oder auf Prozessebene aktivieren.

**Hinweis:** Kontonamen können maximal 20 Zeichen umfassen.



## Auf Knotenebene erforderliche Konten

Erstellen Sie die LDAP-Benutzerkonten, die zur Aktivierung der Kerberos-Authentifizierung auf Knotenebene erforderlich sind, in Active Directory.

Erstellen Sie die folgenden Kerberos-Prinzipalkonten in Active Directory, wenn Sie Kerberos auf Knotenebene aktivieren:

### **Knotenprozesse**

Erstellen Sie ein Konto für jeden Knoten, der in der Domäne ausgeführt wird.

### **HTTP-Prozess**

Erstellen Sie ein Konto für die Informatica-Webanwendungen, die auf einem Knoten in der Domäne ausgeführt werden. Zu den Webanwendungen, die auf einem Knoten ausgeführt werden können, gehören beispielsweise das Administrator Tool, Informatica Analyst und Catalog Administrator. Erstellen Sie ein einzelnes Konto, das von allen auf dem Knoten ausgeführten Webanwendungen gemeinsam genutzt wird.

### **Distinguished Name (DN) des Bind-Benutzers**

Erstellen Sie ein LDAP-Bind-Benutzerkonto, das Sie zum Synchronisieren der LDAP-Sicherheitsdomäne, welche die Kerberos-Benutzerkonten enthält, mit Active Directory verwenden.

## Auf Prozessebene erforderliche Konten

Erstellen Sie die LDAP-Benutzerkonten, die zur Aktivierung der Kerberos-Authentifizierung auf Prozessebene erforderlich sind, in Active Directory.

Erstellen Sie die folgenden Kerberos-Prinzipalkonten in Active Directory, wenn Sie Kerberos auf Prozessebene aktivieren:

### **Knotenprozesse**

Erstellen Sie ein Konto für jeden Knoten, der in der Domäne ausgeführt wird.

### **HTTP-Prozesse**

Erstellen Sie ein Konto für die Informatica-Webanwendungen, die auf einem Knoten in der Domäne ausgeführt werden. Zu den Webanwendungen, die auf einem Knoten ausgeführt werden können, zählen beispielsweise Informatica Analyst und Catalog Administrator. Erstellen Sie ein einzelnes Konto, das von allen auf dem Knoten ausgeführten Webanwendungen gemeinsam genutzt wird.

### **Informatica Administrator-Dienst**

Erstellen Sie ein Konto für das Administrator Tool auf jedem Gateway-Knoten in der Domäne.

### **Informatica-Anwendungsdienste**

Erstellen Sie ein Konto für jeden Informatica-Anwendungsdienst, der auf den einzelnen Knoten in der Domäne ausgeführt wird.

### **Distinguished Name (DN) des Bind-Benutzers**

Erstellen Sie ein LDAP-Benutzerkonto, das Sie zum Synchronisieren der LDAP-Sicherheitsdomäne, welche die Kerberos-Benutzerkonten enthält, mit Active Directory verwenden.

## Generieren der Formate für Dienstprinzipalnamen und Keytab-Dateinamen

Verwenden Sie das Dienstprogramm SPN-Formatgenerator von Informatica für Kerberos, um die Formate für den Dienstprinzipalnamen (SPN) und den Keytab-Dateinamen zu generieren, die für die Verwendung der

Kerberos-Authentifizierung erforderlich sind. Das Dienstprogramm SPN-Formatgenerator für Kerberos generiert eine Textdatei mit dem Namen „SPNKeytabFormat.txt“, die das korrekte Format für die SPNs und die Keytab-Dateinamen enthält.

Welche SPN- und Keytab-Dateinamensformate generiert werden, hängt davon ab, ob Sie Kerberos auf Knotenebene oder auf Prozessebene aktivieren.

## Generieren der Formate für Dienstprinzipalnamen und Keytab-Dateinamen auf Knotenebene

Generieren Sie die Formate für die SPNs und die Keytab-Dateinamen, die zum Aktivieren der Kerberos-Authentifizierung auf Knotenebene erforderlich sind.

Die Informatica-Domäne erfordert SPNs und Keytab-Dateien für die folgenden Prozesse, wenn Sie Kerberos-Authentifizierung auf Knotenebene aktivieren:

### Knotenprozesse

Informatica erfordert einen SPN und eine Keytab-Datei für jeden Knoten in der Domäne. Kerberos verwendet den gleichen Dienstprinzipalnamen und Keytab zum Authentifizieren der Informatica-Anwendungsdienste, die auf dem Knoten ausgeführt werden.

### HTTP-Prozesse

Informatica erfordert einen SPN und eine Keytab-Datei für die Webanwendungen, die auf den einzelnen Knoten in der Domäne ausgeführt werden. Zu den Webanwendungen, die auf einem Knoten ausgeführt werden können, gehören beispielsweise das Administrator Tool, Informatica Analyst und Catalog Administrator. Kerberos verwendet den gleichen Dienstprinzipalnamen zum Authentifizieren aller Webanwendungen, die auf dem Knoten ausgeführt werden.

1. Gehen Sie auf einem Windows Informatica-Knotenhost zu dem Verzeichnis, das die Batchdatei „SPNFormatGenerator.bat“ enthält:

```
<Informatica-Installationsverzeichnis>\tools\Kerberos
```

Navigieren Sie auf einem UNIX Informatica-Knotenhost zu dem Verzeichnis, das die Shell-Datei „SPNFormatGenerator.sh“ enthält:

```
<Informatica-Installationsverzeichnis>/tools/Kerberos
```

2. Führen Sie „SPNFormatGenerator.bat“ bzw. „SPNFormatGenerator.sh“ aus.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie **Knotenebene** aus.
5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie die erforderlichen Eigenschaften zum Generieren der SPN- und Keytab-Dateiformate ein. In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften beschrieben:

Eingabeaufforderung	Beschreibung
Domänenname	Name der Informatica-Domäne. Der Name darf maximal 128 Zeichen umfassen und muss im 7-Bit-ASCII-Format vorliegen. Er darf weder Leerzeichen noch die folgenden Zeichen enthalten: ` % * + ; " ? , < > \ /
Dienstbereichsname	Name des Kerberos-Bereichs. Der Bereichsname muss aus Großbuchstaben bestehen.

Eingabeaufforderung	Beschreibung
Knotenname	Name des Informatica-Knotens
Hostname des Knotens	Vollqualifizierter Name des Knotenhosts. Der Hostname des Knotens darf keine Unterstriche (_) enthalten.  <b>Hinweis:</b> Verwenden Sie nicht <i>localhost</i> . Der Hostname muss den Host eindeutig kennzeichnen.

7. Zum Generieren des SPN-Formats für einen zusätzlichen Knoten klicken Sie auf **+Knoten**, und geben Sie den Knotennamen und Hostnamen an.

Die folgende Abbildung zeigt die Einträge für mehrere Knoten in der InfaDomain-Domäne im Dienstprogramm „SPN-Formatgenerator“:

8. Klicken Sie auf **Weiter**.  
Das Dienstprogramm „SPN-Formatgenerator“ zeigt den Pfad und Namen der Datei an, die die Liste der Dienstprinzipalnamen und Keytab-Dateinamen enthält.
9. Klicken Sie auf **Fertig**, um das Dienstprogramm „SPN-Formatgenerator“ zu beenden.

## Generieren der Formate für Dienstprinzipalnamen und Keytab-Dateinamen auf Prozessebene

Generieren Sie die Formate für die SPNs und die Keytab-Dateinamen, die zum Aktivieren der Kerberos-Authentifizierung auf Prozessebene erforderlich sind.

Die Informatica-Domäne erfordert SPNs und Keytab-Dateien für die folgenden Prozesse und Dienste, wenn Sie Kerberos-Authentifizierung auf Prozessebene aktivieren:

## Knotenprozesse

Informatica erfordert einen SPN und eine Keytab-Datei für jeden Knoten in der Domäne.

## Informatica Administrator

Informatica erfordert einen SPN und eine Keytab-Datei für das Administrator Tool für jeden Gateway-Knoten in der Domäne.

## HTTP-Prozesse

Informatica erfordert einen SPN und eine Keytab-Datei für die Webanwendungen, die auf einem Knoten in der Domäne ausgeführt werden. Zu den Webanwendungen, die auf einem Knoten ausgeführt werden können, zählen beispielsweise Informatica Analyst und Catalog Administrator.

## Informatica-Anwendungsdienstprozesse

Informatica erfordert einen SPN und eine Keytab-Datei für jeden Informatica-Anwendungsdienst, der auf den einzelnen Knoten in der Domäne ausgeführt wird.

1. Gehen Sie auf einem Windows Informatica-Knotenhost zu dem Verzeichnis, das die Batchdatei „SPNFormatGenerator.bat“ enthält:  

```
<Informatica-Installationsverzeichnis>\tools\Kerberos
```

  
Navigieren Sie auf einem UNIX Informatica-Knotenhost zu dem Verzeichnis, das die Shell-Datei „SPNFormatGenerator.sh“ enthält:  

```
<Informatica-Installationsverzeichnis>/tools/Kerberos
```
2. Führen Sie „SPNFormatGenerator.bat“ bzw. „SPNFormatGenerator.sh“ aus.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie **Prozessebene** aus.
5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie die erforderlichen Eigenschaften zum Generieren der SPN- und Keytab-Dateiformate ein.  
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften beschrieben:

Eingabeaufforderung	Beschreibung
Domänenname	Name der Informatica-Domäne. Der Name darf maximal 128 Zeichen umfassen und muss im 7-Bit-ASCII-Format vorliegen. Er darf weder Leerzeichen noch die folgenden Zeichen enthalten: ` % * + ; " ? , < > \ /
Dienstbereichsname	Name des Kerberos-Bereichs. Der Bereichsname muss aus Großbuchstaben bestehen.
Knotenname	Name des Informatica-Knotens
Hostname des Knotens	Vollqualifizierter Name oder die IP-Adresse des Knotenhosts. Der Hostname des Knotens darf keine Unterstriche (_) enthalten. <b>Hinweis:</b> Verwenden Sie nicht <i>localhost</i> . Der Hostname muss den Host eindeutig kennzeichnen.

7. Um das SPN-Format für einen Informatica-Anwendungsdienst zu generieren, der auf einem Knoten ausgeführt wird, klicken Sie nach Eingabe der Knotendetails auf **Dienst**.  
Geben Sie den Namen des Informatica-Anwendungsdiensts ein, wie im Administrator Tool gezeigt. Führen Sie diesen Schritt für jeden Informatica-Anwendungsdienst aus, der auf den einzelnen Knoten in der Domäne ausgeführt wird.

8. Zum Generieren des SPN-Formats für einen zusätzlichen Knoten klicken Sie auf **+Knoten**, und geben Sie den Knotennamen und Hostnamen an.

Die folgende Abbildung zeigt die Einträge für mehrere Knoten und Anwendungsdienste, die in der InfaDomain-Domäne im Dienstprogramm „SPN-Formatgenerator“ ausgeführt werden:

Informatica Kerberos SPN Format Generator

Authentication Parameters - Kerberos Authentication - Step 3 of 4

Specify the domain and Kerberos authentication parameters.

Domain name: InfaDomain

Service realm name: COMPANY.COM

Node name: node01

Node host name: JS001DEV

Service on node: MRS\_dev

Service on node: DIS\_dev

Node name: node02

Node host name: JS005DEV

Service on node: CMS\_dev

+Node +Service -Node

< Previous Next > Cancel

9. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dienstprogramm „SPN-Formatgenerator“ zeigt den Pfad und Namen der Datei an, die die Liste der Dienstprinzipalnamen und Keytab-Dateinamen enthält.

10. Klicken Sie auf **Fertig**, um das Dienstprogramm „SPN-Formatgenerator“ zu beenden.

## Überprüfen der Textdatei der Formate für Dienstprinzipalnamen und Keytab-Dateinamen

Nachdem Sie die Datei „SPNKeytabFormat.txt“ generiert haben, können Sie die Datei überprüfen.

Sie verwenden die Informationen in der Datei zum Generieren der Keytab-Dateien und zum Zuordnen jedes SPN zum entsprechenden Prinzipalbenutzerkonto in Active Directory.

Die Datei „SPNKeytabFormat.txt“ enthält die folgenden Informationen:

### Entitätsname

Identifiziert den Knoten oder Dienst, der mit dem Prozess verknüpft ist.

### Dienstprinzipalname

Format für den SPN. Beim SPN wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet.

**Hinweis:** Wenn Sie eine aus mehreren Kerberos-Domännennamen bestehende Zeichenfolge eingeben oder ein Sternchen vor einem Bereichssuffix einfügen, um alle Bereiche mit diesem Suffix zu berücksichtigen, ist der Bereichsname im SPN-Format nicht enthalten.

In der folgenden Tabelle werden die SPN-Formate beschrieben:

Keytab-Typ	SPN-Format
NODE_SPN	isp/<Knotenname>/<Domänenname>@<BEREICHNAME>
NODE_AC_SPN	_AdminConsole/<Knotenname>/<Domänenname>@<BEREICHNAME>
NODE_HTTP_SPN	HTTP/<Knoten-Hostname>@<BEREICHNAME> <b>Hinweis:</b> Der Kerberos SPN-Formatgenerator validiert den Knoten-Hostnamen. Wenn der Knoten-Hostname nicht gültig ist, generiert das Dienstprogramm keinen SPN. Stattdessen zeigt es die folgende Meldung an: Fehler beim Auflösen des Hostnamens.
SERVICE_PROCESS_SPN	<Anwendungsdienstname>/<Knotenname>/<Domänenname>@<BEREICHNAME>

### Keytab-Dateiname

Format für den Namen der Keytab-Datei, die für den zugeordneten SPN erstellt werden soll. Beim Keytab-Dateinamen ist die Groß- und Kleinschreibung zu berücksichtigen.

Die folgende Tabelle beschreibt die Formate für Keytab-Dateinamen:

Keytab-Typ	Keytab-Dateiname
NODE_SPN	<Knotenname>.keytab
NODE_AC_SPN	_AdminConsole.keytab
NODE_HTTP_SPN	webapp_http.keytab
SERVICE_PROCESS_SPN	<Anwendungsdienstname>.keytab

### Dienstprinzipale auf der Knotenebene

Die folgende Abbildung zeigt den Inhalt der Datei „SPNKeytabFormat.txt“, die für Dienstprinzipale auf der Knotenebene generiert wurde:

ENTITY_NAME	SPN	KEY_TAB_NAME	KEY_TAB_TYPE
node01	isp/node01/Infadomain@COMPANY.COM	node01.keytab	NODE_SPN
node01	HTTP/US001DEV.company.com@COMPANY.COM	webapp_http.keytab	NODE_HTTP_SPN
node02	isp/node02/Infadomain@COMPANY.COM	node02.keytab	NODE_SPN
node02	HTTP/US005DEV.company.com@COMPANY.COM	webapp_http.keytab	NODE_HTTP_SPN

### Dienstprinzipale auf der Prozessebene

Die folgende Abbildung zeigt den Inhalt der Datei „SPNKeytabFormat.txt“, die für Dienstprinzipale auf der Prozessebene generiert wurde:

ENTITY_NAME	SPN	KEY_TAB_NAME	KEY_TAB_TYPE
node01	isp/node01/Infadomain@COMPANY.COM	node01.keytab	NODE_SPN
node01	_AdminConsole/node01/Infadomain@COMPANY.COM	_AdminConsole.keytab	NODE_AC_SPN
node01	HTTP/US001DEV.company.com@COMPANY.COM	webapp_http.keytab	NODE_HTTP_SPN
node02	isp/node02/Infadomain@COMPANY.COM	node02.keytab	NODE_SPN
node02	_AdminConsole/node02/Infadomain@COMPANY.COM	_AdminConsole.keytab	NODE_AC_SPN
node02	HTTP/US005DEV.company.com@COMPANY.COM	webapp_http.keytab	NODE_HTTP_SPN
MRS_dev:node01	MRS_dev/node01/Infadomain@COMPANY.COM	MRS_dev.keytab	SERVICE_PROCESS_SPN
DIS_dev:node01	DIS_dev/node01/Infadomain@COMPANY.COM	DIS_dev.keytab	SERVICE_PROCESS_SPN
CAT_dev:node02	CAT_dev/node02/Infadomain@COMPANY.COM	CAT_dev.keytab	SERVICE_PROCESS_SPN

## Generieren der Keytab-Dateien

Generieren Sie die Keytab-Dateien, die zum Authentifizieren der Informatica-Benutzer und -Dienste verwendet werden.

Sie verwenden das Dienstprogramm „ktpass“ von Microsoft Windows Server, um eine Keytab-Datei für jedes Benutzerkonto zu generieren, das Sie in Active Directory erstellt haben. Sie müssen die Keytab-Dateien auf einem Mitgliedsserver oder einem Domänencontroller innerhalb der Active Directory-Domäne generieren. Sie können Keytab-Dateien nicht auf einem Workstation-Betriebssystem wie Microsoft Windows 7 generieren.

Um „ktpass“ zum Generieren einer Keytab-Datei zu verwenden, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
ktpass.exe -out <keytab filename> -princ <service principal name> -mapuser <user account> [-pass <user account password>] -crypto <key types> -ptype <principal type> [-target <realm name>]
```

In der folgenden Tabelle werden die Befehlsoptionen beschrieben:

Option	Beschreibung
-out	Der Dateiname der zu generierenden Kerberos-Keytab-Datei, der in der Spalte KEY_TAB_NAME in der Datei „SPNKeytabFormat.txt“ angezeigt wird.
-princ	Der Dienstprinzipalname, der in der Spalte SPN in der Datei „SPNKeytabFormat.txt“ angezeigt wird. Wenn in der Domäne die bereichsübergreifende Kerberos-Authentifizierung verwendet wird, muss der Dienstprinzipalname in allen Kerberos-Bereichen eindeutig sein.
-mapuser	Das Active Directory-Benutzerkonto, das dem SPN zugeordnet wird. Der Kontoname kann maximal 20 Zeichen umfassen.
-pass	Das in Active Directory festgelegte Passwort für das Active Directory-Benutzerkonto, falls zutreffend.
-crypto	Gibt die in der Keytab-Datei generierten Schlüsseltypen an. Legen Sie „Alle“ fest, um alle unterstützten Verschlüsselungstypen zu verwenden.
-ptype	Der Prinzipaltyp. Legen Sie ihn auf KRB5_NT_PRINCIPAL fest.
-target	Der Name des Bereichs, zu dem der Active Directory-Server gehört. Schließen Sie diese Option ein, wenn der folgende Fehler beim Ausführen des Dienstprogramms auftritt: DsCrackNames hat 0x2 im Namen zurückgegeben

Welche Keytab-Dateien generiert werden, hängt davon ab, ob Sie Kerberos auf Knotenebene oder auf Prozessebene aktivieren.

## Generieren der Keytab-Dateien auf Knotenebene

Wenn Sie „ktpass“ zum Generieren der Keytab-Dateien auf Knotenebene ausführen, ordnen Sie jedem Kerberos-Prinzipalbenutzerkonto den entsprechenden SPN in Active Directory zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung zwischen den Kerberos-Prinzipalbenutzerkonten und den SPNs anhand der Beispieldatei „SPNKeytabFormat.txt“:

Benutzerkonto	Keytab-Typ	Dienstprinzipalname
nodeuser01	NODE_SPN	isp/node01/InfaDomain/COMPANY.COM
httpuser01	NODE_HTTP_SPN	HTTP/US001DEV.company.com@COMPANY.COM
nodeuser02	NODE_SPN	isp/node02/InfaDomain/COMPANY.COM
httpuser02	NODE_HTTP_SPN	HTTP/US005DEV.company.com@COMPANY.COM

Sie erstellen auch eine Keytab für das LDAP-Bind-Benutzerkonto, das während der LDAP-Synchronisierung für den Zugriff auf und das Durchsuchen von Active Directory verwendet wird.

1. Erstellen Sie eine Keytab-Datei für das Kerberos-Prinzipalbenutzerkonto, das Sie für jeden Knoten in Active Directory erstellt haben.

Kopieren Sie den Keytab-Dateinamen aus der Spalte `KEY_TAB_NAME` in der Datei „SPNKeytabFormat.txt“. Kopieren Sie den Dienstprinzipalnamen aus der Spalte `SPN` in der Datei „SPNKeytabFormat.txt“.

Im folgenden Beispiel wird eine Keytab-Datei für ein Kerberos-Prinzipalbenutzerkonto mit dem Namen „nodeuser01“ erstellt:

```
ktpass.exe -out node01.keytab -princ isp/node01/InfaDomain/COMPANY.COM -mapuser nodeuser01 -crypto all -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

2. Erstellen Sie eine Keytab-Datei für jedes in Active Directory erstellte Kerberos-Prinzipalbenutzerkonto des HTTP-Prozesses.

Wenn in der Domäne bereichsübergreifende Kerberos-Authentifizierung verwendet wird, kann das Prinzipalbenutzerkonto in einem von der Domäne verwendeten Kerberos-Bereich vorhanden sein.

Kopieren Sie den Namen der Keytab-Datei aus der Spalte `KEY_TAB_NAME` in der Datei „SPNKeytabFormat.txt“. Kopieren Sie den Dienstprinzipalnamen aus der Spalte `SPN` in der Datei „SPNKeytabFormat.txt“.

Im folgenden Beispiel wird eine Keytab-Datei für ein Kerberos-Prinzipalbenutzerkonto mit dem Namen „httpuser01“ erstellt:

```
ktpass.exe -out webapp_http.keytab -princ HTTP/US001DEV.company.com@COMPANY.COM -mapuser httpuser01 -crypto all -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

3. Erstellen Sie eine Keytab-Datei für das LDAP-Bind-Benutzerkonto, das während der LDAP-Synchronisierung für den Zugriff auf und das Durchsuchen von Active Directory verwendet wird.

Strukturieren Sie den Wert für die Option „-princ“ als <principal name>@<KERBEROS REALM>. Schließen Sie den Namen der LDAP-Konfiguration für den Active Directory-Server in den Namen der Keytab-Datei ein. Verwenden Sie für den Namen der Keytab-Datei folgende Struktur: <Active Directory LDAP configuration\_name>.keytab.

Im folgenden Beispiel wird eine Keytab-Datei für ein Dienstprinzipalbenutzerkonto mit dem Namen „ldapuser“ erstellt.

```
ktpass.exe -out ActiveDirectoryServer1.keytab -princ ldapuser@COMPANY.COM -mapuser ldapuser -crypto all -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```



## Generieren der Keytab-Dateien auf Prozessebene

Wenn Sie „ktpass“ zum Generieren der Keytab-Dateien auf Prozessebene ausführen, ordnen Sie jedem Kerberos-Prinzipalbenutzerkonto den entsprechenden SPN in Active Directory zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung zwischen den Kerberos-Prinzipalbenutzerkonten und den SPNs anhand der Beispieldatei „SPNKeytabFormat.txt“:

Benutzerkonto	Keytab-Typ	Dienstprinzipalname
nodeuser01	NODE_SPN	isp/node01/InfaDomain/COMPANY.COM
admintooluser01	NODE_AC_SPN	_AdminConsole/node01/InfaDomain@COMPANY.COM
httpuser01	NODE_HTTP_SPN	HTTP/US001DEV.company.com@COMPANY.COM
MRSdevuser01	SERVICE_PROCESS_SPN	MRS_dev/node01/InfaDomain@COMPANY.COM
DISdevuser01	SERVICE_PROCESS_SPN	DIS_dev/node01/InfaDomain@COMPANY.COM
nodeuser02	NODE_SPN	isp/node02/InfaDomain/COMPANY.COM
admintooluser02	NODE_AC_SPN	_AdminConsole/node02/InfaDomain@COMPANY.COM
httpuser02	NODE_HTTP_SPN	HTTP/US005DEV.company.com@COMPANY.COM
CATdevuser01	SERVICE_PROCESS_SPN	CAT_dev/node02/InfaDomain@COMPANY.COM

Sie erstellen auch eine Keytab für das LDAP-Bind-Benutzerkonto, das während der LDAP-Synchronisierung für den Zugriff auf und das Durchsuchen von Active Directory verwendet wird.

1. Erstellen Sie eine Keytab-Datei für das Kerberos-Prinzipalbenutzerkonto, das Sie für jeden Knoten in Active Directory erstellt haben.

Kopieren Sie den Dateinamen aus der Spalte **KEY\_TAB\_NAME** in die Datei „SPNKeytabFormat.txt“. Kopieren Sie den Dienstprinzipalnamen aus der Spalte **SPN** in der Datei „SPNKeytabFormat.txt“.

Im folgenden Beispiel wird eine Keytab-Datei für ein Kerberos-Prinzipalbenutzerkonto mit dem Namen „nodeuser01“ erstellt:

```
ktpass.exe -out node01.keytab -princ isp/node01/InfaDomain/COMPANY.COM -mapuser nodeuser01 -crypto all -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

2. Erstellen Sie eine Keytab-Datei für jedes erstellte Kerberos-Prinzipalbenutzerkonto des HTTP-Prozesses.

Wenn in der Domäne bereichsübergreifende Kerberos-Authentifizierung verwendet wird, kann das Prinzipalbenutzerkonto in einem von der Domäne verwendeten Kerberos-Bereich vorhanden sein.

Kopieren Sie den Dateinamen aus der Spalte **KEY\_TAB\_NAME** in die Datei „SPNKeytabFormat.txt“. Kopieren Sie den Dienstprinzipalnamen aus der Spalte **SPN** in der Datei „SPNKeytabFormat.txt“.

Im folgenden Beispiel wird eine Keytab-Datei für ein Kerberos-Prinzipalbenutzerkonto mit dem Namen „httpuser01“ erstellt:

```
ktpass.exe -out webapp_http.keytab -princ HTTP/US001DEV.company.com@COMPANY.COM -mapuser httpuser01 -crypto all -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

3. Erstellen Sie eine Keytab-Datei für jedes erstellte Kerberos-Prinzipalbenutzerkonto im Administrator Tool.

Kopieren Sie den Dateinamen aus der Spalte `KEY_TAB_NAME` in die Datei „SPNKeytabFormat.txt“. Kopieren Sie den Dienstprinzipalnamen aus der Spalte `SPN` in der Datei „SPNKeytabFormat.txt“.

Im folgenden Beispiel wird eine Keytab-Datei für ein Kerberos-Prinzipalbenutzerkonto mit dem Namen „admintooluser01“ erstellt:

```
ktpass.exe -out _AdminConsole.keytab -princ _AdminConsole/node01/InfraDomain@COMPANY.COM -mapuser admintooluser01 -crypto all -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

4. Erstellen Sie eine Keytab-Datei für jedes erstellte Kerberos-Prinzipalbenutzerkonto im Informatica-Anwendungsdienst.

Kopieren Sie den Dateinamen aus der Spalte `KEY_TAB_NAME` in die Datei „SPNKeytabFormat.txt“. Kopieren Sie den Dienstprinzipalnamen aus der Spalte `SPN` in der Datei „SPNKeytabFormat.txt“.

Im folgenden Beispiel wird eine Keytab-Datei für ein Kerberos-Dienstprinzipalbenutzerkonto mit dem Namen „MRSdevuser01“ erstellt:

```
ktpass.exe -out MRS_dev.keytab -princ HTTP/US001DEV.company.com@COMPANY.COM -mapuser MRSdevuser01 -crypto all -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

5. Erstellen Sie eine Keytab-Datei für das LDAP-Bind-Benutzerkonto, das während der LDAP-Synchronisierung für den Zugriff auf und das Durchsuchen von Active Directory verwendet wird.

Strukturieren Sie den Wert für die Option „-princ“ als `<principal name>@<KERBEROS REALM>`. Nehmen Sie den Namen der LDAP-Konfiguration für den Active Directory-Server in den Namen der Keytab-Datei auf. Verwenden Sie für den Namen der Keytab-Datei folgende Struktur: `<Active Directory LDAP configuration_name>.keytab`.

Im folgenden Beispiel wird eine Keytab-Datei für ein Dienstprinzipalbenutzerkonto mit dem Namen „ldapuser“ erstellt.

```
ktpass.exe -out ActiveDirectoryServer1.keytab -princ ldapuser@COMPANY.COM -mapuser ldapuser -crypto all -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

## Überprüfen der Dienstprinzipalnamen und Keytab-Dateien

Sie können Kerberos-Dienstprogramme verwenden, um zu überprüfen, ob die SPNs und die Keytab-Dateien gültig sind. Mit den Dienstprogrammen können Sie außerdem den Status des Kerberos-Schlüsselverteilungszentrums (KDC) ermitteln.

Sie können Kerberos-Dienstprogramme wie *kinit* und *klist* verwenden, um die SPNs und die Keytab-Dateien anzuzeigen und zu überprüfen. Stellen Sie zum Verwenden der Dienstprogramme sicher, dass die Umgebungsvariable `KRB5_CONFIG` den Pfad und den Dateinamen der Kerberos-Konfigurationsdatei enthält. Weitere Informationen über die Ausführung der Kerberos-Dienstprogramme finden Sie in der Kerberos-Dokumentation.

Verwenden Sie die folgenden Dienstprogramme zum Überprüfen der SPNs und Keytab-Dateien:

### **kinit**

Sie können das Dienstprogramm *kinit* verwenden, um ein Ticket-Granting-Ticket (TGT) vom KDC anzufordern und zu überprüfen, dass eine Keytab-Datei zum Einrichten einer Kerberos-Verbindung verwendet werden kann. Wenn die Keytab und der angegebene SPN gültig sind, ruft der Befehl ein Ticket ab und speichert das Ticket im angegebenen Zwischenspeicher.

Das Dienstprogramm „kinit“ ist in folgendem Verzeichnis auf einem Informatica-Knoten verfügbar:

```
<Informatica-Installationsverzeichnis>\java\jre\bin
```

Führen Sie zum Anfordern eines Ticket-Granting-Tickets für einen SPN den folgenden Befehl aus:

```
kinit -c <cache name> -k -t <Keytab-Dateiname> <Dienstprinzipalname>
```

Das folgende Ausgabebeispiel zeigt das Ticket-Granting-Ticket, das im Standard-Cache für eine angegebene Keytab-Datei und einen SPN erstellt wurde:

```
Cache: \temp\krb Using principal: isp/node01/Infadomain/COMPANY.COM Using keytab:
node01.keytab Authenticated to Kerberos v5
```

### klist

Sie können das Dienstprogramm *klist* zum Auflisten der Kerberos-Prinzipale und Schlüssel in einer Keytab-Datei verwenden. Führen Sie zum Auflisten der Schlüssel in der Keytab-Datei und des Zeitstempels für den Keytab-Eintrag den folgenden Befehl aus:

```
klist -k -t <Keytab-Dateiname>
```

Das folgende Ausgabebeispiel zeigt die Prinzipale in einer Keytab-Datei:

```
Keytab name: FILE:node01.keytab KVNO Timestamp Principal ----
----- 3 12/31/16 19:00:00 MRS_dev/
node01/Infadomain@COMPANY.COM 3 12/31/16 19:00:00 MRS_dev/node01/
Infadomain@COMPANY.COM 3 12/31/16 19:00:00 MRS_dev/node01/Infadomain@COMPANY.COM 3
12/31/16 19:00:00 MRS_dev/node01/Infadomain@COMPANY.COM
```

## Aktivieren der Delegierung für die Kerberos-Prinzipalbenutzerkonten in Active Directory


Aktivieren Sie die Delegierung für die erstellten Kerberos-Prinzipalbenutzerkonten in Active Directory.

Delegierte Authentifizierung tritt ein, wenn ein Benutzer mit einem Dienst authentifiziert wird und dieser Dienst die Anmeldedaten des authentifizierten Benutzers zum Herstellen einer Verbindung zu einem anderen Dienst verwendet. Da Dienste in der Informatica-Domäne eine Verbindung zu anderen Diensten herstellen müssen, um einen Vorgang abzuschließen, muss für die Informatica-Domäne die Delegierungsoption in Active Directory aktiviert sein.

Sie müssen Delegierung für alle von Ihnen erstellten Konten aktivieren, mit Ausnahme des LDAP-Bind-Benutzerkontos, das Sie zum Zugriff auf und Durchsuchen von Active Directory während der LDAP-Synchronisierung verwenden. Legen Sie die Delegierung auf der Registerkarte „Delegierung“ im Eigenschaftendialogfeld jedes Benutzerkontos auf **Benutzer bei Delegierungen aller Dienste vertrauen (nur Kerberos)** fest.

**Hinweis:** Die Registerkarte „Delegierung“ ist im Eigenschaftendialogfeld erst dann verfügbar, nachdem Sie „ktpass“ zum Erstellen der Keytab-Dateien ausgeführt haben.

Die folgende Abbildung zeigt die Registerkarte „Delegierung“ im Dialogfeld der Kontoeigenschaften für „nodeuser01“:



## Aktivieren der Kerberos-Authentifizierung

Sie können Kerberos-Authentifizierung in einer Informatica-Domäne während oder nach der Installation der Informatica-Dienste aktivieren.

Alle Informationen zum Aktivieren der Kerberos-Authentifizierung beim Installieren der Informatica-Dienste finden Sie im *Informations- und Konfigurationshandbuch zu Informatica 10.2 HotFix 2*.

Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung während der Installation nicht aktivieren, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, um Informatica-Befehlszeilenprogramme zur Aktivierung der Kerberos-Authentifizierung zu verwenden, nachdem Sie die Dienste installiert haben.

## Aktivieren der Kerberos-Authentifizierung in der Domäne

Aktivieren Sie Kerberos auf einem Gateway-Knoten innerhalb der Domäne.

Führen Sie den `infasetup`-Befehl „`switchToKerberosMode`“ auf einem Gateway-Knoten innerhalb der Domäne aus, um die Authentifizierung in die Kerberos-Netzwerkauthentifizierung zu ändern.

1. Fahren Sie die Domäne und alle Informatica-Dienste herunter. Fahren Sie die Dienste in der nachstehenden Reihenfolge herunter:
  - Metadata Manager-Dienst
  - PowerCenter®-Integrationsdienst
  - PowerCenter®-Repository-Dienst
  - Content-Management-Dienst
  - Analyst-Dienst
  - Datenintegrationsdienst
  - Modellrepository-Dienst
2. Wechseln Sie an der Eingabeaufforderung auf einem Gateway-Knoten zu dem Verzeichnis, in dem sich die ausführbare `infasetup`-Datei befindet:

```
<Informatica-Installationsverzeichnis>\isp\bin
```

3. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
infasetup switchToKerberosMode -ad <administrator name> -srn <Kerberos realm names> -  
urn <Kerberos realm names> -spnSL <service principal level>
```

In der folgenden Tabelle werden die Optionen und Argumente für den Befehl „infasetup switchToKerberosMode“ beschrieben:

Option	Argument	Beschreibung
-administratorName -ad	user_name	<p>Benutzername für das Domänenadministrator-Konto, das beim Konfigurieren der Kerberos-Authentifizierung erstellt wird. Geben Sie den Namen eines Kontos an, das in Active Directory vorhanden ist.</p> <p>Nachdem Sie die Kerberos-Authentifizierung konfiguriert haben, wird dieser Benutzer in die Sicherheitsdomäne <i>_infalInternalNamespace</i> aufgenommen, die vom Befehl erstellt wird.</p> <p>Wenn in der Domäne ein einzelner Kerberos-Bereich zum Authentifizieren der Benutzer verwendet wird, geben Sie den Namen „samAccount“ des Kontos an, das als Administratorkonto verwendet werden soll.</p> <p>Wenn in der Domäne die bereichsübergreifende Kerberos-Authentifizierung verwendet wird, geben Sie den vollqualifizierten Benutzerprinzipalnamen einschließlich des Bereichsnamens für das Konto an, das als Administratorkonto verwendet werden soll. Beispiel: sysadmin@COMPANY.COM</p>
-ServiceRealmName -srn	Kerberos_realm_name	<p>Name des Kerberos-Bereichs, der von der Domäne zum Authentifizieren von Benutzern verwendet wird. Der Bereichsname muss in Großbuchstaben angegeben werden und unterliegt der Groß-/Kleinschreibung.</p> <p>Zum Konfigurieren der bereichsübergreifenden Kerberos-Authentifizierung geben Sie den Namen des Kerberos-Bereichs, der von der Domäne zum Authentifizieren von Benutzern verwendet wird, getrennt durch Kommas ein. Beispiel: COMPANY.COM,EAST.COMPANY.COM,WEST.COMPANY.COM</p> <p>Verwenden Sie ein Sternchen als Platzhalterzeichen vor dem Bereichsnamen, um alle Bereiche mit diesem Namen einzuschließen. Beispiel: *EAST.COMPANY.COM</p>

Option	Argument	Beschreibung
-UserRealmName -urn	Kerberos_realm_name	Name des Kerberos-Bereichs, der von der Domäne zum Authentifizieren von Benutzern verwendet wird. Der Bereichsname muss in Großbuchstaben angegeben werden und unterliegt der Groß-/Kleinschreibung.  Zum Konfigurieren der bereichsübergreifenden Kerberos-Authentifizierung geben Sie den Namen des Kerberos-Bereichs, der von der Domäne zum Authentifizieren von Benutzern verwendet wird, getrennt durch Kommas ein. Beispiel: COMPANY.COM,EAST.COMPANY.COM,WEST.COMPANY.COM  Verwenden Sie ein Sternchen als Platzhalterzeichen vor dem Bereichsnamen, um alle Bereiche mit diesem Namen einzuschließen. Beispiel: *EAST.COMPANY.COM
-SPNShareLevel -spnSL	NODE PROCESS	Dienstprinzipalebene für die Domäne.  Legen Sie NODE fest, um Kerberos auf Knotenebene zu aktivieren.  Legen Sie PROCESS fest, um Kerberos auf Prozessebene zu aktivieren.

Im folgenden Beispiel wird die Domänenauthentifizierung in Kerberos geändert, wobei das sysadmin-Benutzerkonto in einer Domäne, die einen einzelnen Kerberos-Bereich zum Authentifizieren von Benutzern verwendet, als Administratorkonto festgelegt wird:

```
infasetup switchToKerberosMode -ad sysadmin -srn COMPANY.COM -urn COMPANY.COM -spnSL
NODE
```

Im folgenden Beispiel wird die Domänenauthentifizierung in Kerberos geändert, wobei das sysadmin-Benutzerkonto in einer Domäne, die bereichsübergreifende Kerberos-Authentifizierung verwendet, als Administratorkonto festgelegt wird:

```
infasetup switchToKerberosMode -ad sysadmin@COMPANY.COM -srn
COMPANY.COM,COMPANY.EAST.COM,COMPANY.WEST.COM -urn
COMPANY.COM,COMPANY.EAST.COM,COMPANY.WEST.COM -spnSL NODE
```

## Aktualisieren der Knoten in der Domäne

Aktualisieren Sie alle Gateway- und Worker-Knoten mit den Informationen des Kerberos-Authentifizierungsservers, außer den Gateway-Knoten, auf denen Sie den Befehl „switchToKerberosMode“ ausgeführt haben.

Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Gateway- und Worker-Knoten zu aktualisieren:

### **infasetup UpdateGatewayNode**

Verwenden Sie den UpdateGatewayNode-Befehl, um die Kerberos-Authentifizierungsparameter auf einem Gateway-Knoten in der Domäne festzulegen. Wenn die Domäne über mehrere Gateway-Knoten verfügt, führen Sie den UpdateGatewayNode-Befehl auf jedem Gateway-Knoten aus.

## infasetup UpdateWorkerNode

Verwenden Sie den UpdateWorkerNode-Befehl, um die Kerberos-Authentifizierungsparameter auf einem Worker-Knoten in der Domäne festzulegen. Wenn die Domäne mehrere Worker-Knoten aufweist, führen Sie den UpdateWorkerNode-Befehl auf jedem Worker-Knoten aus.

1. Wechseln Sie an der Eingabeaufforderung auf einem Knoten zu dem Verzeichnis, in dem sich die ausführbare infasetup-Datei befindet.

```
<Informatica-Installationsverzeichnis>\isp\bin
```

2. Um die Kerberos-Authentifizierungsparameter auf einem Gateway-Knoten festzulegen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
infasetup UpdateGatewayNode -krb <true|false> -srn <Kerberos realm names> -urn  
<Kerberos realm names>
```

Um die Kerberos-Authentifizierungsparameter auf einem Worker-Knoten festzulegen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
infasetup UpdateWorkerNode -krb <true|false> -srn <Kerberos realm names> -urn  
<Kerberos realm names>
```

In der folgenden Tabelle werden die Optionen und Argumente beschrieben, die zur Aktivierung von Kerberos-Authentifizierung auf einem Knoten erforderlich sind:

Option	Argument	Beschreibung
-EnableKerberos -krb	true false	Konfiguriert die Informatica-Domäne zur Verwendung der Kerberos-Authentifizierung.  Legen Sie die Eigenschaft auf „true“ fest, um Kerberos-Authentifizierung zu aktivieren. Der Standardwert ist „false“.
-ServiceRealmName -srn	Kerberos_realm_name	Name des Kerberos-Bereichs, der von der Domäne zum Authentifizieren von Benutzern verwendet wird. Der Bereichsname muss in Großbuchstaben angegeben werden und unterliegt der Groß-/Kleinschreibung.  Zum Konfigurieren der bereichsübergreifenden Kerberos-Authentifizierung geben Sie den Namen des Kerberos-Bereichs, der von der Domäne zum Authentifizieren von Benutzern verwendet wird, getrennt durch Kommas ein. Beispiel: COMPANY.COM,EAST.COMPANY.COM,WEST.COMPANY.COM  Verwenden Sie ein Sternchen als Platzhalterzeichen vor dem Bereichsnamen, um alle Bereiche mit diesem Namen einzuschließen. Beispiel: *EAST.COMPANY.COM
-UserRealmName -urn	Kerberos_realm_name	Name des Kerberos-Bereichs, der von der Domäne zum Authentifizieren von Benutzern verwendet wird. Der Bereichsname muss in Großbuchstaben angegeben werden und unterliegt der Groß-/Kleinschreibung.  Zum Konfigurieren der bereichsübergreifenden Kerberos-Authentifizierung geben Sie den Namen des Kerberos-Bereichs, der von der Domäne zum Authentifizieren von Benutzern verwendet wird, getrennt durch Kommas ein. Beispiel: COMPANY.COM,EAST.COMPANY.COM,WEST.COMPANY.COM  Verwenden Sie ein Sternchen als Platzhalterzeichen vor dem Bereichsnamen, um alle Bereiche mit diesem Namen einzuschließen. Beispiel: *EAST.COMPANY.COM



Im folgenden Beispiel wird ein Worker-Knoten zur Verwendung der Kerberos-Authentifizierung aktualisiert:

```
infasetup updateWorkerNode -krb true -srn COMPANY.COM -urn COMPANY.COM
```

Im folgenden Beispiel wird ein Worker-Knoten zur Verwendung der bereichsübergreifenden Kerberos-Authentifizierung aktualisiert:

```
infasetup updateWorkerNode -krb true -srn  
COMPANY.COM,COMPANY.EAST.COM,COMPANY.WEST.COM -urn  
COMPANY.COM,COMPANY.EAST.COM,COMPANY.WEST.COM
```

## Aktivieren von Kerberos auf Informatica-Knoten

Nachdem Sie Kerberos in der Domäne aktiviert haben, müssen Sie die Kerberos-Konfigurationsdatei auf jeden Knoten in der Domäne kopieren. Außerdem müssen Sie die Webbrowser für den Zugriff auf Informatica-Webanwendungen konfigurieren.

Kopieren Sie die Keytab-Dateien auf jedem Knoten in folgendes Verzeichnis:

```
<Informatica-Installationsverzeichnis>\isp\config\keys
```

Welche Keytab-Dateien kopiert werden, hängt davon ab, ob Sie Kerberos-Authentifizierung auf Knotenebene oder auf Prozessebene aktivieren.

### Keytab-Dateien auf Knotenebene

Kopieren Sie jede auf Knotenebene generierte Keytab-Datei auf den entsprechenden Knoten.

Die folgende Tabelle zeigt den Knoten, auf den jede Keytab-Datei kopiert wird:

Keytab-Datei	Speicherort auf dem Knoten
<Knotenname>.keytab	Kopieren Sie jede Datei auf den entsprechenden Knoten.
webapp_http.keytab	Kopieren Sie jede Datei auf den entsprechenden Gateway-Knoten.
ldapuser.keytab	Kopieren Sie die Datei auf jeden Gateway-Knoten.

### Keytab-Dateien auf Prozessebene

Kopieren Sie jede auf Prozessebene generierte Keytab-Datei auf den entsprechenden Knoten.

Die folgende Tabelle zeigt den Knoten, auf den jede Keytab-Datei kopiert wird:

Keytab-Datei	Speicherort auf dem Knoten
<Knotenname>.keytab	Kopieren Sie jede Datei auf den entsprechenden Knoten.
webapp_http.keytab	Kopieren Sie jede Datei auf den entsprechenden Gateway-Knoten.
_AdminConsole.keytab	Kopieren Sie jede Datei auf den entsprechenden Gateway-Knoten.

Keytab-Datei	Speicherort auf dem Knoten
<Anwendungsdienstname>.keytab	Kopieren Sie jede Datei auf den entsprechenden Knoten, auf dem der Informatica-Anwendungsdienst ausgeführt wird.
ldapuser.keytab	Kopieren Sie die Datei auf jeden Gateway-Knoten.

### Konfigurieren Sie Webbrowser für den Zugriff auf Informatica-Webanwendungen.

Fügen Sie in Microsoft Internet Explorer und Google Chrome die URL der Informatica-Webanwendungen wie z. B. des Analyst Tools zur Liste der vertrauenswürdigen Sites hinzu.

Wenn Sie Chrome Version 41 oder höher verwenden, müssen Sie auch die Richtlinien AuthServerWhitelist und AuthNegotiateDelegateWhitelist verwenden.

## Kopieren der Keytab-Dateien auf die Informatica-Knoten

Nachdem Sie die Keytab-Dateien erstellt haben, kopieren Sie jede Keytab-Datei auf den entsprechenden Knoten.

Kopieren Sie die Keytab-Dateien auf jedem Knoten in folgendes Verzeichnis:

```
<Informatica-Installationsverzeichnis>\isp\config\keys
```

Welche Keytab-Dateien kopiert werden, hängt davon ab, ob Sie Kerberos-Authentifizierung auf Knotenebene oder auf Prozessebene aktivieren.

### Keytab-Dateien auf Knotenebene

Kopieren Sie jede auf Knotenebene generierte Keytab-Datei auf den entsprechenden Knoten.

Die folgende Tabelle zeigt den Knoten, auf den jede Keytab-Datei kopiert wird:

Keytab-Datei	Speicherort auf dem Knoten
<Knotenname>.keytab	Kopieren Sie jede Datei auf den entsprechenden Knoten.
webapp_http.keytab	Kopieren Sie jede Datei auf den entsprechenden Knoten.
ldapuser.keytab	Kopieren Sie die Datei auf jeden Gateway-Knoten.

### Keytab-Dateien auf Prozessebene

Kopieren Sie jede auf Prozessebene generierte Keytab-Datei auf den entsprechenden Knoten.

Die folgende Tabelle zeigt den Knoten, auf den jede Keytab-Datei kopiert wird:

Keytab-Datei	Speicherort auf dem Knoten
<Knotenname>.keytab	Kopieren Sie jede Datei auf den entsprechenden Knoten.
webapp_http.keytab	Kopieren Sie jede Datei auf den entsprechenden Knoten.
_AdminConsole.keytab	Kopieren Sie jede Datei auf den entsprechenden Knoten.

Keytab-Datei	Speicherort auf dem Knoten
<Anwendungsdienstname>.keytab	Kopieren Sie jede Datei auf den entsprechenden Knoten, auf dem der Informatica-Anwendungsdienst ausgeführt wird.
ldapuser.keytab	Kopieren Sie die Datei auf jeden Knoten.

## Aktivieren der Kerberos-Authentifizierung für Informatica-Clients

Kopieren Sie die Kerberos-Konfigurationsdatei auf jeden Computer, der einen Informatica-Client hostet, und legen Sie dann eine Umgebungsvariable fest, um auf die Konfigurationsdatei zu zeigen. Außerdem müssen Sie den Client-Browsern den Zugriff auf Informatica-Webanwendungen ermöglichen.

Nachdem Sie die Informatica-Domäne für die Ausführung mit der Kerberos-Authentifizierung konfiguriert haben, führen Sie die folgenden Aufgaben in den Informatica-Clienttools durch:

### Kopieren Sie die Kerberos-Konfigurationsdatei auf jeden Informatica-Clienthost.

Kopieren Sie die Datei `krb5.conf` auf jeden Computer, der einen Informatica-Client hostet, wie z. B. der PowerCenter Client oder Informatica Developer (das Developer Tool). Kopieren Sie die Datei in folgendes Verzeichnis auf jedem Host:

```
<Informatica-Installationsverzeichnis>\clients\shared\security
```

### Legen Sie die Umgebungsvariable KRB5\_CONFIG auf jedem Informatica-Clienthost fest.

Legen Sie die Umgebungsvariable KRB5\_CONFIG auf den Pfad und Dateinamen der Kerberos-Konfigurationsdatei auf jedem Computer fest, der Informatica-Clients wie den PowerCenter-Client und das Developer Tool hostet.

### Konfigurieren Sie Webbrowser für den Zugriff auf Informatica-Webanwendungen.

Fügen Sie in Microsoft Internet Explorer und Google Chrome die URL der Informatica-Webanwendungen wie z. B. des Analyst Tools zur Liste der vertrauenswürdigen Sites hinzu.

Wenn Sie Chrome Version 41 oder höher verwenden, müssen Sie auch die Richtlinien `AuthServerWhitelist` und `AuthNegotiateDelegateWhitelist` verwenden.

## Aktivieren von Benutzerkonten für die Verwendung von Kerberos-Authentifizierung

Nachdem Sie Kerberos-Authentifizierung in der Domäne aktiviert haben, importieren Sie Informatica-Benutzerkonten aus Active Directory in die LDAP-Sicherheitsdomäne, die Kerberos-Benutzerkonten enthält. Sie müssen auch die Gruppen, Rollen, Rechte und Berechtigungen aus der nativen Sicherheitsdomäne zu den entsprechenden Active Directory-Benutzerkonten in der LDAP-Sicherheitsdomäne migrieren, die Kerberos-Benutzerkonten enthält.

# Importieren von Benutzerkonten aus Active Directory in LDAP-Sicherheitsdomänen

Importieren Sie Benutzerkonten aus Active Directory in LDAP-Sicherheitsdomänen.

Wenn Sie Kerberos-Authentifizierung in der Domäne aktivieren, erstellt Informatica eine leere LDAP-Sicherheitsdomäne mit dem gleichen Namen wie der Kerberos-Bereich. Sie können Benutzerkonten aus Active Directory in die LDAP-Sicherheitsdomäne importieren oder die Benutzerkonten in eine andere LDAP-Sicherheitsdomäne importieren.

Sie verwenden das Administrator Tool, um die Konten, die Kerberos-Authentifizierung verwenden, aus Active Directory in eine LDAP-Sicherheitsdomäne zu importieren.

Stellen Sie zum Konfigurieren der bereichsübergreifenden Kerberos-Authentifizierung eine Verbindung zum globalen Active Directory-Katalog her. Beim Herstellen einer Verbindung zum globalen Katalog importieren Sie Benutzer aus dem Active Directory-Server, der von allen Kerberos-Bereichen verwendet wird.

1. Starten Sie die Domäne und alle Informatica-Dienste.
2. Melden Sie sich bei Windows mit dem Administratorkonto an, das Sie beim Aktivieren der Kerberos-Authentifizierung in der Domäne angegeben haben.
3. Melden Sie sich am Administrator Tool an. Wählen Sie „\_infalInternalNamespace“ als Sicherheitsdomäne aus.
4. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Sicherheit**.
5. Klicken Sie auf das Menü **Aktionen** und wählen Sie **LDAP-Konfiguration** aus.
6. Klicken Sie im Dialogfeld **LDAP-Konfiguration** auf die Registerkarte **LDAP-Konnektivität**.
7. Konfigurieren Sie die Verbindungseigenschaften für Active Directory.

Möglicherweise müssen Sie den LDAP-Administrator konsultieren, um die benötigten Informationen für die Verbindung zum LDAP-Server zu erhalten.

Die folgende Tabelle beschreibt die LDAP-Konfigurationseigenschaften:

Eigenschaft	Beschreibung
Serververname	Hostname oder IP-Adresse des Active Directory-Servers. Stellen Sie zum Konfigurieren der bereichsübergreifenden Kerberos-Authentifizierung eine Verbindung zum Host des globalen Active Directory-Katalogs her. Geben Sie den vollqualifizierten Hostnamen an. Beispiel: host.company.local
Port	Listenerport für den Active Directory-Server. Der Standardwert ist 389. Der SSL-Standardport für die Verbindung lautet 636. Stellen Sie zum Konfigurieren der bereichsübergreifenden Kerberos-Authentifizierung eine Verbindung zum Port des globalen Active Directory-Katalogs her. Der Standardwert ist 3268. Der SSL-Standardport für die Verbindung lautet 3269.
LDAP-Verzeichnisdienst	Wählen Sie <b>Microsoft Active Directory-Dienst</b> aus.

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Geben Sie das Bind-Benutzerkonto an, das Sie in Active Directory erstellt haben, um Konten in Active Directory mit der LDAP-Sicherheitsdomäne zu synchronisieren. Da die Domäne für Kerberos-Authentifizierung aktiviert ist, ist keine Option zum Bereitstellen eines Passworts für das Konto vorhanden. Wird in der Domäne die bereichsübergreifende Kerberos-Authentifizierung verwendet, schließen Sie den Namen des Bereichs ein, zu dem die Active Directory-Prinzipaldatenbank gehört.
SSL-Zertifikat verwenden	Zeigt an, dass der LDAP-Server das SSL (Secure Socket Layer)-Protokoll verwendet.
LDAP-Zertifikat vertrauen	Legt fest, ob der Dienstmanager dem SSL-Zertifikat des LDAP-Servers vertrauen kann. Wenn diese Option aktiviert ist, stellt der Dienstmanager die Verbindung zum LDAP-Server ohne Überprüfung des SSL-Zertifikats her. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, prüft der Dienstmanager, ob das SSL-Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle signiert ist, bevor die Verbindung mit dem LDAP-Server hergestellt wird.
Ohne Beachtung der Groß-/Kleinschreibung	Gibt an, dass der Dienstmanager bei der Zuweisung von Benutzern zu Gruppen die Groß- und Kleinschreibung bei DN-Attributen ignorieren muss.
Gruppenmitgliedschaft sattribut	Name des Attributs, das die Gruppenmitgliedschaft für einen Benutzer enthält. Dies ist das Attribut im LDAP-Gruppenobjekt, das die DNs der Benutzer oder Gruppen enthält, die Mitglieder einer Gruppe sind. Zum Beispiel <i>member</i> oder <i>memberof</i> .
Maximale Größe	Maximale Anzahl an Benutzerkonten zum Importieren in eine Sicherheitsdomäne. Beispiel: Wenn der Wert auf 100 gesetzt ist, können Sie maximal 100 Benutzerkonten in die Sicherheitsdomäne importieren. Wenn die Anzahl der zu importierenden Benutzer den Wert für diese Eigenschaft übersteigt, generiert der Dienstmanager eine Fehlermeldung und importiert keine Benutzer. Setzen Sie diese Eigenschaft auf einen höheren Wert, wenn Sie viele Benutzer importieren müssen. Standardwert ist „1000“.

8. Klicken Sie im Dialogfeld **LDAP-Konfiguration** auf die Registerkarte **Sicherheitsdomänen**.
9. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

In der nachstehenden Tabelle sind die Filtereigenschaften beschrieben, die Sie für eine Sicherheitsdomäne einrichten können:

Eigenschaft	Beschreibung
Sicherheitsdomäne	Name der LDAP-Sicherheitsdomäne, in die Sie Benutzerkonten aus Active Directory importieren möchten.
Benutzersuchbasis	Distinguished Name (DN) des Eintrags, der als Ausgangspunkt für die Suche nach Benutzernamen in Active Directory dient. Bei der Suche wird ein Objekt im Verzeichnis anhand des Pfads im Distinguished Name des Objekts gefunden. Um beispielsweise nach dem Container USERS zu suchen, der Informatica-Benutzerkonten in der Windows-Domäne example.com enthält, geben Sie CN=USERS,DC=EXAMPLE,DC=COM an.

Eigenschaft	Beschreibung
Benutzerfilter	<p>Eine LDAP-Abfragezeichenfolge, mit der die Kriterien für die Suche nach Benutzern im Verzeichnisdienst festgelegt wird. Der Filter kann Attributtypen, Assertionswerte und Abgleichkriterien angeben.</p> <p>Beispiel: <code>(objectclass=*)</code> sucht nach allen Objekten. <code>(&amp;(objectClass=user)(!(cn=susan)))</code> sucht nach allen Benutzerobjekten mit Ausnahme von „susan“.</p> <p>Weitere Informationen zu Suchfiltern finden Sie in der Dokumentation für den LDAP-Verzeichnisdienst.</p>
Gruppensuchbasis	Distinguished Name (DN) des Eintrags, der als Ausgangspunkt für die Suche nach Gruppennamen im LDAP-Verzeichnisdienst dient.
Gruppenfilter	Eine LDAP-Abfragezeichenfolge, mit der die Kriterien für die Suche nach Gruppen im Verzeichnisdienst festgelegt wird.

Die folgende Abbildung zeigt die Informationen, die benötigt werden, um LDAP-Benutzer aus Active Directory in die LDAP-Sicherheitsdomäne zu importieren, die beim Aktivieren von Kerberos in der Domäne erstellt wurde:

**LDAP Configuration**

Fields marked with an asterisk (\*) are required.

LDAP Connectivity **Security Domains** Schedule

You can specify multiple security domains for LDAP users and groups. Click Add to add a new security domain.

+ Add

▼ Add new Security Domain Preview Cancel

Security Domain \* COMPANY.COM

User search base CN=USERS,DC=COMPANY,DC=COM

User filter

Group search base

Group filter

? Synchronize Now OK Cancel

10. Klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Der Dienstmanager synchronisiert die Benutzer in allen LDAP-Sicherheitsdomänen mit den Benutzern im LDAP-Verzeichnisdienst. Die Dauer des Synchronisationsvorgangs hängt von der Anzahl der zu synchronisierenden Benutzer und Gruppen ab.

11. Klicken Sie auf **OK**, um die LDAP-Sicherheitsdomäne zu speichern.

## Migrieren von nativen Benutzerrechten und -berechtigungen zur Kerberos-Sicherheitsdomäne

Wenn die Informatica-Domäne über Benutzerkonten in der nativen Sicherheitsdomäne verfügt, müssen die entsprechenden Active Directory-Benutzerkonten in der Kerberos-Sicherheitsdomäne dieselben Gruppen, Rollen, Rechte und Berechtigungen aufweisen. Migrieren Sie die Gruppen, Rollen, Rechte und Berechtigungen der nativen Benutzer auf die entsprechenden Benutzerkonten in der LDAP-Sicherheitsdomäne für Kerberos.

1. Überprüfen Sie die Liste der nativen Benutzerkonten und legen Sie die Konten fest, die Sie auf eine LDAP-Sicherheitsdomäne für Kerberos-Authentifizierung migrieren möchten.

Führen Sie zum Auflisten der Benutzerkonten in der Informatica-Domäne den folgenden Befehl aus:

```
infacmd isp ListAllUsers
```

Jedes native Benutzerkonto, das Sie auf die Kerberos-Sicherheitsdomäne migrieren möchten, muss über ein entsprechendes Konto im Active Directory-Dienst verfügen, den Sie für Kerberos-Authentifizierung verwenden.

2. Erstellen Sie die Benutzermigrationsdatei.

Die Benutzermigrationsdatei ist eine Nur-Text-Datei mit einer Liste von nativen Benutzern und entsprechenden Kerberos-Benutzern, die dieselben Gruppen, Rollen, Rechte und Berechtigungen benötigen.

Verwenden Sie das folgende Format, um Einträge in der Benutzermigrationsdatei aufzulisten.

```
Native/<source user name>,<LDAP security domain>/<target user name>
```

Das folgende Beispiel zeigt eine Benutzermigrationsdatei mit der folgenden Liste von Benutzern, die zur Sicherheitsdomäne COMPANY.COM migriert werden sollen:

```
Native/User1,COMPANY.COM/User1
Native/User2,COMPANY.COM/User2
Native/User3,COMPANY.COM/User3
```

3. Führen Sie den Befehl „infacmd isp migrateUsers“ aus, um Kontorechte und -berechtigungen in der nativen Sicherheitsdomäne an die Konten in der Kerberos-Sicherheitsdomäne zu migrieren.

Um die Gruppen, Rollen, Rechte und Berechtigungen für Benutzer zu migrieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
infacmd isp migrateUsers -dn <domain name> -un <administrator user name> -pd
<administrator password> -sdn <security domain> -umf <user migration file>
```

In der folgenden Tabelle werden die Optionen für den Befehl beschrieben:

Option	Beschreibung
-DomainName -dn	Name der Informatica-Domäne.
-UserName -un	Benutzername zum Herstellen einer Verbindung zur Domäne. Geben Sie den Benutzernamen des Administratorkontos an, den Sie im Befehl „infasetup switchToKerberosMode“ angegeben haben.
-Password -pd	Passwort für das Administratorkonto.

Option	Beschreibung
-SecurityDomain -sdn	LDAP-Sicherheitsdomäne des Administratorkontos, das für die Verbindung zur Domäne verwendet wird. Geben Sie „_infaInternalNamespace“ an.
-UserMigrationFile -umf	Pfad und Dateiname der Benutzermigrationsdatei. Der Befehl überspringt Einträge mit einem doppelten Quell- oder Zielbenutzernamen.

Im folgenden Beispiel werden die Gruppen, Rollen, Rechte und Berechtigungen für Benutzer basierend auf der Benutzermigrationsdatei `um_s.txt` migriert:

```
infacmd isp migrateUsers -dn InfaDomain -un nodeuser01 -pd password -sdn
_infaInternalNamespace -umf C:\Infa\um_s.txt
```

Der Befehl überschreibt die Berechtigungen für das Verbindungsobjekt, die dem LDAP-Benutzer zugewiesen sind, mit den Berechtigungen für das Verbindungsobjekt für den nativen Benutzer. Der Befehl führt die Gruppen, Rollen, Rechte und Domänenobjektberechtigungen für native Benutzer und entsprechende LDAP-Benutzer zusammen.

Mit dem Befehl „migrateUsers“ wird eine detaillierte Protokolldatei mit dem Namen `infacmd_umt_<date>_<time>.txt` in dem Verzeichnis erstellt, in dem der Befehl ausgeführt wird.



## KAPITEL 5

# SAML-Authentifizierung für Informatica-Webanwendungen

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [SAML-Authentifizierung - Übersicht, 65](#)
- [SAML-Authentifizierungsprozess, 66](#)
- [Aktivieren von SAML-Authentifizierung in einer Domäne, 67](#)
- [Konfigurieren von Webanwendungen zur Verwendung verschiedener Identitäts-Provider, 73](#)

## SAML-Authentifizierung - Übersicht

Sie können die Authentifizierung anhand von Security Assertion Markup Language (SAML) für Informatica-Webanwendungen konfigurieren.

Bei SAML (Security Assertion Markup Language) handelt es sich um ein XML-basiertes Datenformat für den Austausch von Authentifizierungsinformationen zwischen einem Dienstanbieter und einem Identitäts-Provider. In einer Informatica-Domäne fungiert die Informatica-Webanwendung als Dienstanbieter.

Sie können die folgenden Informatica-Webanwendungen zur Verwendung von SAML-Authentifizierung konfigurieren:

- Informatica Administrator
- Informatica Analyst
- Metadata Manager
- Enterprise Data Catalog
- Enterprise Data Preparation

Informatica unterstützt alle Identitäts-Provider, die der SAML 2.0-Spezifikation entsprechen. Informatica zertifiziert die folgenden Identitäts-Provider:

- Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) Version 2.0
- Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) Version 4.0
- PingFederate Version 9.2.2

**Hinweis:** SAML-Authentifizierung kann nicht in einer Informatica-Domäne verwendet werden, die zur Verwendung von Kerberos-Authentifizierung konfiguriert ist.

Wenn Sie eine Domäne zur Verwendung von SAML-Authentifizierung aktivieren, verwenden alle in der Domäne ausgeführten Webanwendungen standardmäßig den in der Domäne konfigurierten Identitäts-Provider. Sie können in einer Domäne ausgeführte Webanwendungen jedoch zur Verwendung verschiedener Identitäts-Provider konfigurieren. Sie möchten Informatica Administrator beispielsweise zur Verwendung von AD FS als Identitäts-Provider und Informatica Analyst zur Verwendung von PingFederate als Identitäts-Provider konfigurieren.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Webanwendungen zur Verwendung verschiedener Identitäts-Provider finden Sie unter ["Konfigurieren von Webanwendungen zur Verwendung verschiedener Identitäts-Provider" auf Seite 73](#).

## SAML-Authentifizierungsprozess

Informatica-Webanwendungen und der Identitäts-Provider tauschen Authentifizierungsinformationen aus, um SAML-Authentifizierung in einer Informatica-Domäne zu ermöglichen.

Die folgenden Schritte beschreiben den grundlegenden Ablauf der SAML-Authentifizierung:

1. Ein Benutzer greift auf eine Informatica-Webanwendung zu.
2. Der Benutzer wählt die Sicherheitsdomäne mit LDAP-Benutzerkonten aus, die für die SAML-Authentifizierung auf der Anmeldeseite der Anwendung verwendet werden, und klickt dann auf die Schaltfläche zum Anmelden.

Wenn der Benutzer die native Sicherheitsdomäne auswählt, gibt er einen Benutzernamen und ein Passwort ein und meldet sich bei der Anwendung an.

3. Basierend auf der Konfiguration des Identitäts-Providers wird der Benutzer aufgefordert, die Anmeldedaten für die erstmalige Authentifizierung bereitzustellen.
4. Der Identitäts-Provider überprüft die Anmeldedaten des Benutzers und erstellt eine Sitzung für den Benutzer.

Der Identitäts-Provider überprüft auch die Ziel-URL der Webanwendung und leitet den Benutzer dann an die Webanwendung mit einem SAML-Token um, das Informationen zur Identität des Benutzers enthält.

5. Die Anwendung überprüft das SAML-Token und die Benutzeridentität, erstellt eine Benutzersitzung und schließt dann den Benutzeranmeldevorgang ab.

Die vorhandene Benutzersitzung im Browser wird für nachfolgende Authentifizierungen verwendet. Für den Zugriff auf eine andere zur Verwendung von SAML-Authentifizierung konfigurierte Informatica-Webanwendung wählt der Benutzer die LDAP-Sicherheitsdomäne auf der Anmeldeseite der Anwendung aus. Der Benutzer muss weder einen Benutzernamen noch ein Passwort angeben.

Der Benutzer bleibt bei allen Informatica-Webanwendungen angemeldet, die in derselben Browsersitzung ausgeführt werden. Wenn sich der Benutzer jedoch von einer Informatica-Webanwendung abmeldet, wird er gleichfalls von anderen Informatica-Webanwendungen abgemeldet, die in derselben Browsersitzung ausgeführt werden.

# Aktivieren von SAML-Authentifizierung in einer Domäne

Konfigurieren Sie den Identitäts-Provider, die Informatica-Domäne und die Gateway-Knoten innerhalb der Domäne zur Verwendung von SAML-Authentifizierung.

Zum Konfigurieren von SAML-Authentifizierung für unterstützte Informatica-Webanwendungen, die in einer Domäne ausgeführt werden, führen Sie folgende Aufgaben durch:

1. Erstellen Sie eine LDAP-Konfiguration zum Herstellen einer Verbindung zum LDAP-Identitätsspeicher, der Benutzerkonten der Informatica-Webanwendung enthält. Sie erstellen auch eine LDAP-Sicherheitsdomäne und importieren die Benutzerkonten dann in die Sicherheitsdomäne.
2. Exportieren Sie das Assertionssignierzertifikat aus dem Identitäts-Provider.
3. Importieren Sie das Assertionssignierzertifikat in eine Truststore-Datei auf allen Gateway-Knoten in der Domäne. Sie können das Zertifikat in die Truststore-Standarddatei von Informatica oder in eine benutzerdefinierte Truststore-Datei kopieren.
4. Fügen Sie eine oder mehrere Vertrauensstellungen der vertrauenden Seite oder Dienstanbieter im Identitäts-Provider hinzu.
5. Fügen Sie die URL für jede Informatica-Webanwendung zum Identitäts-Provider hinzu.
6. Aktivieren Sie SAML-Authentifizierung in der Domäne.
7. Aktivieren Sie SAML-Authentifizierung auf jedem Gateway-Knoten in der Domäne.

## Erstellen einer LDAP-Konfiguration für den Identitäts-Provider oder LDAP-Speicher

Erstellen Sie mithilfe des Administrator Tools eine LDAP-Konfiguration für den Identitäts-Provider oder LDAP-Speicher, der die Benutzerkonten der Webanwendung enthält, die SAML-Authentifizierung verwenden.

Beim Erstellen einer LDAP-Konfiguration wird eine Sicherheitsdomäne für die Benutzerkonten angelegt. Anschließend werden die Konten in die Sicherheitsdomäne importiert. Weisen Sie nach dem Importieren der Konten in die Sicherheitsdomäne die entsprechenden Rollen, Rechte und Berechtigungen der Informatica-Domäne zu den Konten in der Sicherheitsdomäne zu.

Weitere Informationen zum Erstellen einer LDAP-Konfiguration finden Sie unter ["Erstellen einer LDAP-Konfiguration" auf Seite 26](#).

## Exportieren des Assertionssignierzertifikats

Exportieren Sie das Assertionssignierzertifikat aus dem Identitäts-Provider.

Bei dem Zertifikat handelt es sich um ein X.509-Standardzertifikat, das zum Signieren der Assertions in SAML-Token verwendet wird, die vom Identitäts-Provider an Informatica-Webanwendungen ausgegeben werden. Sie können ein selbstsigniertes SSL-Zertifikat (Secure Sockets Layer) erzeugen. Alternativ können Sie ein Zertifikat bei einer Zertifizierungsstelle anfordern und es dann in den Identitäts-Provider importieren.

## Importieren des Zertifikats in den für SAML-Authentifizierung verwendeten Truststore

Importieren Sie das vom Identitäts-Provider verwendete Assertionssignierzertifikat in die Truststore-Datei, die für SAML-Authentifizierung auf jedem Gateway-Knoten innerhalb der Informatica-Domäne eingesetzt wird.

Sie können das Zertifikat in die standardmäßige Truststore-Datei von Informatica oder in eine benutzerdefinierte Truststore-Datei importieren.

Der Dateiname der standardmäßigen Informatica-Truststore-Datei ist `infa_truststore.jks`. Die Datei wird auf jedem Knoten an folgendem Speicherort installiert:

```
<Informatica installation directory>\services\shared\security\infa_truststore.jks
```

**Hinweis:** Ersetzen Sie die standardmäßige `infa_truststore.jks`-Datei nicht mit einer benutzerdefinierten Truststore-Datei.

Wenn Sie das Zertifikat in eine benutzerdefinierte Truststore-Datei importieren, müssen Sie die Truststore-Datei in einem anderen Verzeichnis als dem Verzeichnis speichern, in dem sich die Standard-Truststore-Datei von Informatica befindet. Der Truststore-Datei muss folgender Name zugewiesen werden:

```
infa_truststore.jks.
```

Sie können das Java-Keytool-Dienstprogramm zur Schlüssel- und Zertifikatsverwaltung zum Erstellen eines SSL-Zertifikats oder eines CSR (Certificate Signing Request) sowie von Schlüsselspeicherdateien und Truststore-Dateien im JKS-Format verwenden. Das Keytool ist im folgenden Verzeichnis auf Domänenknoten verfügbar:

```
<Informatica installation directory>\java\bin
```

Wenn die Domänenknoten auf AIX ausgeführt werden, können Sie das bereitgestellte Keytool mit dem IBM JDK zum Erstellen eines SSL-Zertifikats oder eines CSR (Certificate Signing Request) sowie von Schlüsselspeicherdateien und Truststore-Dateien verwenden.

1. Kopieren Sie die Zertifikatsdateien in einen lokalen Ordner auf einem Gateway-Knoten innerhalb der Informatica-Domäne.
2. Wechseln Sie von der Befehlszeile zum Speicherort des Keytool-Dienstprogramms auf dem Knoten.
3. Führen Sie zum Importieren des Zertifikats das Keytool-Dienstprogramm aus.
4. Starten Sie den Knoten neu.

## Konfigurieren des Identitäts-Providers

Konfigurieren Sie den Identitäts-Provider zur Ausgabe von SAML-Token an Informatica-Webanwendungen.

Führen Sie die folgenden Aufgaben durch, um den Identitäts-Provider zu konfigurieren:

- Fügen Sie eine Vertrauensstellung der vertrauenden Seite für die Domäne im Identitäts-Provider hinzu. Durch die Definition als Vertrauensstellung der vertrauenden Seite kann der Identitäts-Provider Authentifizierungsanfragen von Informatica-Webanwendungen annehmen, die in der Domäne ausgeführt werden.
- Bearbeiten Sie die Regel „LDAP-Attribute als Ansprüche senden“, um LDAP-Attribute in Ihrem Identitätsspeicher zu den jeweiligen Typen zuzuordnen, die in vom Identitäts-Provider ausgegebenen SAML-Token verwendet werden.

Sie geben den Namen für die Vertrauensstellung der vertrauenswürdigen Partei ein, wenn Sie die SAML-Authentifizierung in einer Domäne aktivieren. Abhängig von den Sicherheitsanforderungen können Sie im Identitäts-Provider mehrere Vertrauensstellungen der vertrauenden Seite erstellen, um Domänen, die von verschiedenen Organisationen im Unternehmen verwendet werden, die Nutzung von SAML-Authentifizierung zu ermöglichen.

Informatica erkennt „Informatica“ als standardmäßigen Vertrauensstellungsamen der vertrauenswürdigen Partei an. Wenn Sie eine einzelne Vertrauensstellung der vertrauenswürdigen Partei mit „Informatica“ als Vertrauensstellungsamen erstellen, müssen Sie den Vertrauensstellungsamen der vertrauenswürdigen Partei nicht angeben, wenn Sie die SAML-Authentifizierung in einer Domäne aktivieren.

**Hinweis:** Alle Zeichenfolgen im Identitäts-Provider unterliegen der Groß-/Kleinschreibung, einschließlich URLs.

## Hinzufügen von Informatica-Webanwendungs-URLs zum Identitäts-Provider

Fügen Sie die URL für jede Informatica-Webanwendung, die SAML-Authentifizierung verwendet, zum Identitäts-Provider hinzu.

Stellen Sie die URL für eine Informatica-Webanwendung bereit, damit der Identitäts-Provider von der Anwendung gesendete Authentifizierungsanfragen annehmen kann. Durch Bereitstellung der URL kann der Identitäts-Provider darüber hinaus den SAML-Token an die Anwendung senden, nachdem der Benutzer authentifiziert wurde.

## Aktivieren von SAML-Authentifizierung in der Domäne

Sie können SAML-Authentifizierung in einer vorhandenen Informatica-Domäne oder beim Erstellen einer Domäne aktivieren.

Wenn Sie eine Domäne zur Verwendung von SAML-Authentifizierung aktivieren, verwenden alle in der Domäne ausgeführten Webanwendungen standardmäßig den Identitäts-Provider, den Sie beim Aktivieren von SAML-Authentifizierung in der Domäne angegeben haben. Wenn Sie beispielsweise AD FS als Identitäts-Provider konfigurieren, verwenden alle Webanwendungen AD FS als Identitäts-Provider, es sei denn, Sie konfigurieren eine Webanwendung zur Verwendung eines anderen Identitäts-Providers.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

### **Aktivieren Sie SAML-Authentifizierung, wenn Sie das Informatica-Installationsprogramm ausführen.**

Sie können SAML-Authentifizierung aktivieren und die URL des Identitäts-Providers angeben, wenn Sie die Domäne als Teil der Installation konfigurieren.

### **Aktivieren Sie SAML-Authentifizierung in einer vorhandenen Domäne.**

Verwenden Sie den Befehl „infasetup updateDomainSamlConfig“, um SAML-Authentifizierung in einer vorhandenen Informatica-Domäne zu aktivieren. Sie können den Befehl auf allen Gateway-Knoten in der Domäne ausführen.

### **Aktivieren Sie SAML-Authentifizierung beim Erstellen einer Domäne.**

Verwenden Sie den Befehl „infasetup defineDomain“, um SAML-Authentifizierung beim Erstellen einer Domäne zu aktivieren.

In der *Informatica-Befehlsreferenz* erhalten Sie Anweisungen zur Verwendung dieser Befehle.

## infasetup updateDomainSamlConfig-Befehlsoptionen

Legen Sie die SAML-Optionen im Befehl „infasetup updateDomainSamlConfig“ fest, um SAML-Authentifizierung in einer Domäne zu aktivieren. Fahren Sie die Domäne vor dem Ausführen des Befehls herunter.

Geben Sie die URL des Identitäts-Providers als Wert für die Option `-iu` ein. Das folgende Beispiel zeigt die Befehlsverwendung zum Konfigurieren einer Domäne zur Verwendung von AD FS als Identitäts-Provider:

```
infasetup updateDomainSamlConfig -saml true -iu https://server.company.com/adfs/ls/ -spid  
Prod_Domain -cst 240
```

In der folgenden Tabelle werden die Optionen und Argumente beschrieben:

Option	Argument	Beschreibung
-EnableSaml -saml	true false	Erforderlich. Legen Sie diesen Wert auf True fest, um SAML-Authentifizierung für unterstützte Informatica-Webanwendungen innerhalb der Informatica-Domäne zu aktivieren.  Legen Sie diesen Wert auf False fest, um SAML-Authentifizierung für unterstützte Informatica-Webanwendungen in der Informatica-Domäne zu deaktivieren.
-idpUrl -iu	identity_provider_url	Erforderlich, wenn die Option -saml auf TRUE festgelegt ist. Geben Sie die URL des Identitäts-Providers für die Domäne an. Sie müssen die vollständige URL-Zeichenfolge angeben.
-ServiceProviderId -spid	service_provider_id	Optional. Der Vertrauensstellungsname der vertrauenswürdigen Partei oder die Kennung des Diensteanbieters, wie in Active Directory Federation Services (AD FS) definiert.  Wenn Sie „Informatica“ als Vertrauensstellungsnamen der vertrauenswürdigen Partei in AD FS angegeben haben, müssen Sie keinen Wert angeben.
-ClockSkewTolerance -cst	clock_skew_tolerance_in_seconds	Optional. Der zulässige Zeitunterschied zwischen der Systemuhr des AD FS-Hosts () und der Systemuhr des Master-Gateway-Knotens.  Die Lebensdauer von SAML-Token, die von AD FS ausgegeben werden, wird entsprechend der Systemuhr des AD FS-Hosts festgelegt. Die Lebensdauer eines von AD FS ausgegebenen SAML-Tokens ist gültig, wenn die im Token festgelegte Startzeit oder Endzeit mit der in der Systemuhr des Master-Gateway-Knotens angegebenen Anzahl an Sekunden übereinstimmt.  Die Werte müssen zwischen 0 und 600 Sekunden liegen. Standardwert ist 120 Sekunden.

Anweisungen zur Verwendung des Befehls „infasetup updateDomainSamlConfig“ finden Sie in der *Informatica-Befehlsreferenz*.

## infasetup DefineDomain-Befehlsoptionen

Verwenden Sie den Befehl „infasetup defineDomain“, um SAML-Authentifizierung beim Erstellen einer Domäne zu aktivieren.

Folgendes Beispiel zeigt die Optionen zum Konfigurieren einer Domäne zur Verwendung von AD FS als Identitäts-Provider in den letzten sechs Optionen an der Befehlszeile:

```
infasetup defineDomain -cs "jdbc:informatica:oracle://host:1521;sid=DB2" -dt oracle -dn
TestDomain -ad test_admin -pd test_admin -ld $HOME/ISP/1011/source/logs -nn TestNode1 -na
host1.company.com -saml true -iu https://server.company.com/adfs/ls/ -spid Prod_Domain -cst
240 -asca adfscert -std \custom\security\ -stp password -mi 10000 -ma 10200 -rf
$HOME/ISP/BIN/nodeoptions.xml
```

In der folgenden Tabelle werden die SAML-Optionen und -Argumente beschrieben:

Option	Argument	Beschreibung
-EnableSaml -saml	true false	Erforderlich. Legen Sie diesen Wert auf True fest, um SAML-Authentifizierung für unterstützte Informatica-Webanwendungen innerhalb der Informatica-Domäne zu aktivieren.  Legen Sie diesen Wert auf False fest, um SAML-Authentifizierung für unterstützte Informatica-Webanwendungen in der Informatica-Domäne zu deaktivieren.
-idpUrl -iu	identity_provider_url	Erforderlich, wenn die Option -saml auf TRUE festgelegt ist. Geben Sie die URL des Identitäts-Providers für die Domäne an. Sie müssen die vollständige URL-Zeichenfolge angeben.
-ServiceProviderId -spid	service_provider_id	Optional. Der Vertrauensstellungsname der vertrauenswürdigen Partei oder die Kennung des Diensteanbieters, wie in Active Directory Federation Services (AD FS) definiert.  Wenn Sie „Informatica“ als Vertrauensstellungsnamen der vertrauenswürdigen Partei in AD FS angegeben haben, müssen Sie keinen Wert angeben.
-ClockSkewTolerance -cst	clock_skew_tolerance_in_seconds	Optional. Der zulässige Zeitunterschied zwischen der Systemuhr des AD FS-Hosts () und der Systemuhr des Master-Gateway-Knotens.  Die Lebensdauer von SAML-Token, die von AD FS ausgegeben werden, wird entsprechend der Systemuhr des AD FS-Hosts festgelegt. Die Lebensdauer eines von AD FS ausgegebenen SAML-Tokens ist gültig, wenn die im Token festgelegte Startzeit oder Endzeit mit der in der Systemuhr des Master-Gateway-Knotens angegebenen Anzahl an Sekunden übereinstimmt.  Die Werte müssen zwischen 0 und 600 Sekunden liegen. Standardwert ist 120 Sekunden.
-AssertionSigningCertificateAlias -asca	idp_assertion_signing_certificate_alias	Erforderlich, wenn die Option -saml auf TRUE festgelegt ist. Der beim Importieren des Signierzertifikats für die Identitätsanbieter-Assertion in die Truststore-Datei, die für die SAML-Authentifizierung verwendet wird, angegebene Aliasname.
-SamlTrustStoreDir -std	saml_truststore_directory	Optional. Das Verzeichnis mit der benutzerdefinierten Truststore-Datei, die zur Verwendung von SAML-Authentifizierung auf Gateway-Knoten innerhalb der Domäne erforderlich ist. Geben Sie nur das Verzeichnis und nicht den vollständigen Pfad der Datei an.  Die SAML-Authentifizierung verwendet den Standard-Truststore von Informatica, wenn kein Truststore angegeben wurde.
-SamlTrustStorePassword -stp	saml_truststore_password	Erforderlich, wenn Sie einen benutzerdefinierten Truststore verwenden. Das Passwort für die benutzerdefinierte Truststore-Datei.

Anweisungen zur Verwendung des Befehls „infasetup defineDomain“ finden Sie in der *Informatica-Befehlsreferenz*.

## Aktivieren von SAML-Authentifizierung auf den Gateway-Knoten

Sie müssen SAML-Authentifizierung auf jedem Gateway-Knoten in der Informatica-Domäne konfigurieren.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um SAML-Authentifizierung auf einem Gateway-Knoten zu konfigurieren:

**Aktivieren Sie SAML-Authentifizierung, wenn Sie einen Gateway-Knoten auf einem Computer definieren.**

Verwenden Sie den Befehl „infasetup DefineGatewayNode“, um SAML-Authentifizierung auf dem Gateway-Knoten zu aktivieren.

**Aktivieren Sie SAML-Authentifizierung, wenn Sie einen Gateway-Knoten für den Beitritt zu einer Domäne konfigurieren, die SAML-Authentifizierung verwendet.**

Verwenden Sie den Befehl „infasetup UpdateGatewayNode“, um SAML-Authentifizierung auf dem Gateway-Knoten zu aktivieren.

**Aktivieren Sie SAML-Authentifizierung, wenn Sie einen Worker-Knoten in einen Gateway-Knoten umwandeln.**

Verwenden Sie den Befehl „isp SwitchToGatewayNode“, um SAML-Authentifizierung auf dem Knoten zu aktivieren.

In der *Informatica-Befehlsreferenz* erhalten Sie Anweisungen zur Verwendung dieser Befehle.

**Hinweis:** Um sicherzustellen, dass der Dienstmanager implizite Benutzerprinzipalnamen während der LDAP-Synchronisierung aus Active Directory importiert, fügen Sie die Eigenschaft INFA\_LDAP\_SYNC\_IMPLICIT\_UPN zur Umgebungsvariable INFA\_JAVA\_OPTS auf allen Gateway-Knoten in den Informatica-Domänen hinzu, die bereichsübergreifende Kerberos-Authentifizierung verwenden. Beispiel:

```
INFA_JAVA_OPTS="<vorhandene Eigenschaften> -DINFA_LDAP_SYNC_IMPLICIT_UPN=true"
```

## Befehlsoptionen für Gateway-Knoten

Verwenden Sie den Befehl „infasetup DefineGatewayNode“, um bei der Erstellung eines Gateway-Knotens SAML-Authentifizierung zu aktivieren. Verwenden Sie „infasetup UpdateGatewayNode“ oder „infacmd isp SwitchToGatewayNode“, um SAML-Authentifizierung auf einem vorhandenen Knoten zu aktivieren.

Die SAML-Optionen sind für alle diese Befehle identisch. Das folgende Beispiel zeigt die SAML-Optionen als die letzten vier Optionen in der infasetup DefineGatewayNode-Befehlszeile:

```
infasetup defineGatewayNode -cs "jdbc:informatica:oracle://host:1521;sid=xxxx" -du test_user  
-dp test_user -dt oracle -dn TestDomain -nn TestNode1 -na host2.company.com:1234 -ld  
$HOME/ISP/1011/source/logs -rf $HOME/ISP/BIN/nodeoptions.xml -mi 10000 -ma 10200 -ad  
test_admin -pd test_admin -saml true -asca adfscert -std \custom\security\ -stp password
```



In der folgenden Tabelle werden die Optionen und Argumente beschrieben:

Option	Argument	Beschreibung
-EnableSaml -saml	true false	Erforderlich. Aktiviert die SAML-Authentifizierung in der Informatica-Domäne.  Legen Sie diesen Wert auf True fest, um SAML-Authentifizierung in der Domäne zu aktivieren.  Legen Sie diesen Wert auf False fest, um SAML-Authentifizierung in der Domäne zu deaktivieren.
-AssertionSigningCertificateAlias -asca	idp_assertion_signing_certificate_alias	Erforderlich, wenn SAML-Authentifizierung für die Domäne aktiviert ist. Der Aliasname, der beim Importieren des Assertionssignaturzertifikats des Identitäts-Providers in die für die SAML-Authentifizierung verwendete Truststore-Datei angegeben wird.
-SamlTrustStoreDir -std	saml_truststore_directory	Optional. Das Verzeichnis mit der benutzerdefinierten Truststore-Datei, die zur Verwendung von SAML-Authentifizierung auf Gateway-Knoten innerhalb der Domäne erforderlich ist. Geben Sie nur das Verzeichnis und nicht den vollständigen Pfad der Datei an.  Der Standard-Truststore von Informatica wird verwendet, wenn kein Truststore angegeben ist.
-SamlTrustStorePassword -stp	saml_truststore_password	Erforderlich, wenn Sie einen benutzerdefinierten Truststore verwenden. Das Passwort für die benutzerdefinierte Truststore-Datei.

Anweisungen zur Verwendung der Befehle „infasetup DefineGatewayNode“, „infasetup UpdateGatewayNode“ und „infacmd isp SwitchToGatewayNode“ finden Sie in der *Informatica-Befehlsreferenz*

## Konfigurieren von Webanwendungen zur Verwendung verschiedener Identitäts-Provider

Sie können in einer Domäne ausgeführte Informatica-Webanwendungen zur Verwendung verschiedener Identitäts-Provider konfigurieren. Sie möchten Informatica Administrator beispielsweise zur Verwendung von AD FS als Identitäts-Provider und Informatica Analyst zur Verwendung von PingFederate als Identitäts-Provider konfigurieren.

Wenn Sie eine Domäne zur Verwendung von SAML-Authentifizierung aktivieren, verwenden alle in der Domäne ausgeführten Webanwendungen standardmäßig den Identitäts-Provider, den Sie beim Aktivieren von SAML-Authentifizierung in der Domäne angegeben haben. Wenn Sie beispielsweise AD FS als Identitäts-Provider konfigurieren, verwenden alle Webanwendungen AD FS als Identitäts-Provider, es sei denn, Sie konfigurieren eine Webanwendung zur Verwendung eines anderen Identitäts-Providers.

Sie geben den standardmäßigen Identitäts-Provider an, wenn Sie eine der folgenden Optionen zum Aktivieren von SAML-Authentifizierung verwenden:

- Beim Erstellen der Domäne und Installieren der Informatica-Dienste.
- Beim Ausführen des Befehls „infasetup defineDomain“ zum Erstellen der Domäne.
- Beim Ausführen des Befehls „infasetup updateDomainSamlConfig“ zum Aktivieren von SAML-Authentifizierung in einer vorhandenen Domäne.

Sie konfigurieren mithilfe des Administrator Tools eine Webanwendung zur Verwendung eines anderen Identitäts-Providers. Zum Konfigurieren des Administrator Tools oder der Überwachungsanwendung zur Verwendung eines anderen Identitäts-Providers ändern Sie die SAML-Konfiguration auf dem Knoten, auf dem die Anwendung ausgeführt wird. Zum Konfigurieren weiterer Webanwendungen zur Verwendung eines anderen Identitäts-Providers ändern Sie die SAML-Konfiguration innerhalb des Anwendungsprozesses.

## Vorbereiten der Verwendung eines Identitäts-Providers

Führen Sie die folgenden Aufgaben durch, um eine Informatica-Webanwendung auf die Verwendung eines Identitäts-Providers vorzubereiten.

1. Erstellen Sie eine LDAP-Konfiguration für den Identitäts-Provider-Speicher, der Benutzerkonten der Informatica-Webanwendung enthält. Sie erstellen auch eine LDAP-Sicherheitsdomäne und importieren die Benutzerkonten dann in die Sicherheitsdomäne.
2. Exportieren Sie das Assertionssignierzertifikat des Identitäts-Providers aus dem Identitäts-Provider.
3. Importieren Sie das Assertionssignierzertifikat des Identitäts-Providers in eine Truststore-Datei auf allen Gateway-Knoten in der Domäne. Sie können das Zertifikat in die Truststore-Standarddatei von Informatica oder in eine benutzerdefinierte Truststore-Datei kopieren.  
  
Importieren Sie zum Ändern des Aliasnamens das entsprechende Zertifikat in die Truststore-Datei auf allen Gateway-Knoten und starten Sie die Knoten dann neu.
4. Fügen Sie eine oder mehrere Vertrauensstellungen der vertrauenden Seite im Identitäts-Provider hinzu und ordnen Sie LDAP-Attribute zu den jeweiligen Typen zu, die in vom Identitäts-Provider ausgegebenen Sicherheitstoken verwendet werden.
5. Fügen Sie die URL für die Informatica-Webanwendung zum Identitäts-Provider hinzu.

## Konfigurieren von Informatica Administrator zur Verwendung eines Identitäts-Providers

Konfigurieren Sie mithilfe des Administrator Tools das Administrator Tool oder die Überwachungsanwendung zur Verwendung eines SAML-Identitäts-Providers. Sie konfigurieren das Administrator Tool oder die Überwachungsanwendung zur Verwendung eines Identitäts-Providers auf dem Knoten, auf dem die Anwendung ausgeführt wird.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie im Domänennavigator den Gateway-Knoten aus, auf dem das Administrator Tool und die Überwachungsanwendung ausgeführt werden.
3. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol neben „SAML-Konfiguration“.
4. Geben Sie die notwendigen Eigenschaften ein, um die Anwendung zur Verwendung eines Identitäts-Providers zu aktivieren.

In der folgenden Tabelle werden die einzugebenden Verbindungseigenschaften beschrieben:

Eigenschaft	Beschreibung
URL des Identitäts-Providers	Optional. Die URL für den Server des Identitäts-Providers. Sie müssen die vollständige URL-Zeichenfolge angeben.
Dienstanbieter-ID	Optional. Der Name der Vertrauensstellung der vertrauenden Seite oder der Bezeichner des Dienstanbieters für die Domäne, die im Identitäts-Provider festgelegt ist.

Eigenschaft	Beschreibung
Alias für das Assertionssignierzertifikat	Optional. Der Aliasname, der beim Importieren des Assertionssignierzertifikats des Identitäts-Providers in die für die SAML-Authentifizierung verwendete Truststore-Datei angegeben wird.  Importieren Sie zum Ändern des Aliasnamens das entsprechende Zertifikat in die Truststore-Datei auf allen Gateway-Knoten und starten Sie die Knoten dann neu.
Uhrabweichungstoleranz	Optional. Der zulässige zeitliche Unterschied zwischen der Systemuhr des Identitäts-Provider-Hosts und der Systemuhr auf dem Master-Gateway-Knoten.  Optional. Die Lebensdauer der vom Identitäts-Provider ausgegebenen SAML-Token wird entsprechend der Systemuhr des Identitäts-Provider-Hosts festgelegt. Die Lebensdauer eines vom Identitäts-Provider ausgegebenen SAML-Tokens ist gültig, wenn die im Token festgelegte Start- oder Endzeit mit der in der Systemuhr auf dem Master-Gateway-Knoten angegebenen Anzahl an Sekunden übereinstimmt.  Die Werte müssen zwischen 0 und 600 Sekunden liegen. Legen Sie den Wert auf -1 fest, um den für die Domäne konfigurierten Wert zu verwenden. Standardwert ist 120 Sekunden.

Die folgende Abbildung zeigt die Konfiguration, mit der das Administrator Tool zur Verwendung von AD FS als Identitäts-Provider aktiviert wird: Wenn Sie keinen Wert für eine Eigenschaft angeben, verwendet die Domäne den in der SAML-Standardkonfiguration festgelegten Wert.

Edit SAML Configuration

Fields marked with an asterisk (\*) are required.

Web Application ID \*
monitoring

Identity Provider URL

Service Provider ID

Assertion Signing Certificate Alias

Clock Skew Tolerance
-1

Web Application ID \*
AdministratorConsole

Identity Provider URL
https://server.company.com/adfs/ls/

Service Provider ID
ADFS\_Prod

Assertion Signing Certificate Alias
adfs\_cert

Clock Skew Tolerance
240

?
OK
Cancel

- Klicken Sie auf **OK**.
- Starten Sie die Anwendung neu.

## Konfigurieren einer Informatica-Webanwendung

Konfigurieren Sie mithilfe des Administrator Tools eine Informatica-Webanwendung zur Verwendung eines SAML-Identitäts-Providers.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Dienste und Knoten**.
2. Wählen Sie die Anwendung oder den Anwendungsdienst im Domänennavigator aus.
  - Wählen Sie den Metadata Manager-Dienst aus, um die Metadata Manager-Anwendung zur Verwendung eines Identitäts-Providers zu konfigurieren, und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Eigenschaften**.
  - Wählen Sie den Analyst-Dienst aus, um das Analyst Tool zur Verwendung eines Identitäts-Providers zu konfigurieren, und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Prozesse**.
  - Wählen Sie den Enterprise Data Preparation-Dienst aus, um die Enterprise Data Preparation-Anwendung zur Verwendung eines Identitäts-Providers zu konfigurieren, und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Prozesse**.
  - Wählen Sie den Katalogdienst aus, um die Enterprise Data Catalog- oder Catalog Administrator-Anwendung zur Verwendung eines Identitäts-Providers zu konfigurieren, und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Prozesse**.
3. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol neben **SAML-Konfiguration**.
4. Geben Sie die notwendigen Eigenschaften ein, um die Webanwendung zur Verwendung eines Identitäts-Providers zu aktivieren.

In der folgenden Tabelle werden die einzugebenden Verbindungseigenschaften beschrieben:

Eigenschaft	Beschreibung
URL des Identitäts-Providers	Optional. Die URL für den Server des Identitäts-Providers. Sie müssen die vollständige URL-Zeichenfolge angeben.
Dienstanbieter-ID	Optional. Der Name der Vertrauensstellung der vertrauenden Seite oder der Bezeichner des Dienstanbieters für die Domäne, die im Identitäts-Provider festgelegt ist.
Alias für das Assertionssignierzertifikat	Optional. Der Aliasname, der beim Importieren des Assertionssignierzertifikats des Identitäts-Providers in die für die SAML-Authentifizierung verwendete Truststore-Datei angegeben wird.  Importieren Sie zum Ändern des Aliasnamens das entsprechende Zertifikat in die Truststore-Datei auf allen Gateway-Knoten und starten Sie die Knoten dann neu.
Uhrabweichungstoleranz	Optional. Der zulässige zeitliche Unterschied zwischen der Systemuhr des Identitäts-Provider-Hosts und der Systemuhr auf dem Master-Gateway-Knoten.  Optional. Die Lebensdauer der vom Identitäts-Provider ausgegebenen SAML-Token wird entsprechend der Systemuhr des Identitäts-Provider-Hosts festgelegt. Die Lebensdauer eines vom Identitäts-Provider ausgegebenen SAML-Tokens ist gültig, wenn die im Token festgelegte Start- oder Endzeit mit der in der Systemuhr auf dem Master-Gateway-Knoten angegebenen Anzahl an Sekunden übereinstimmt.  Die Werte müssen zwischen 0 und 600 Sekunden liegen. Standardwert ist 120 Sekunden.

Die folgende Abbildung zeigt die Konfiguration, mit der Enterprise Data Catalog zur Verwendung von PingFederate als Identitäts-Provider aktiviert wird:

**Edit Ldadmin SAML Configuration** X

Fields marked with an asterisk (\*) are required.

Web Application ID	catalog_service_ldadmin
IDP URL	https://10.70.140.70:9031/idp/startSSO.saml2
Service Provider ID	PingFed_Dev
Assertion Signing Certificate Alias	pingfed_cert
Clock Skew Tolerance	240

? OK Cancel

5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Starten Sie die Anwendung oder den Anwendungsdienst neu, nachdem Sie eine Anwendung zur Verwendung eines SAML-Identitäts-Providers konfiguriert haben.

# KAPITEL 6

## Domänensicherheit

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Domänensicherheit - Übersicht, 78](#)
- [Sichere Kommunikation innerhalb der Domäne, 79](#)
- [Sichere Verbindungen zu einem Webanwendungsdienst, 91](#)
- [Chiffre-Suites für die Informatica-Domäne, 95](#)
- [Sichere Quellen und Ziele, 97](#)
- [Sicherer Datenspeicher, 99](#)
- [Anwendungsdienste und Ports, 103](#)

## Domänensicherheit - Übersicht

Sie können Optionen in der Informatica-Domäne aktivieren, um eine sichere Kommunikation zwischen den Komponenten in der Domäne und zwischen der Domäne und Client-Komponenten zu konfigurieren.

Sie können verschiedene Optionen aktivieren, um bestimmte Komponenten in der Domäne zu sichern. Sie müssen nicht alle Komponenten in der Domäne sichern. Beispielsweise können Sie die Kommunikation zwischen den Diensten in der Domäne sichern, jedoch nicht die Verbindung zwischen dem Modellrepository-Dienst und der Repository-Datenbank sichern.

Informatica verwendet die TCP/IP- und HTTP-Protokolle, um zwischen Komponenten in der Domäne zu kommunizieren. Die Domäne verwendet SSL-Zertifikate für die sichere Kommunikation zwischen Komponenten.

Wenn Sie die Informatica-Dienste installieren, können Sie die sichere Kommunikation für die Dienste in der Domäne und für das Administrator Tool aktivieren. Nach der Installation können Sie sichere Kommunikation in der Domäne über das Administrator Tool oder die Befehlszeile konfigurieren.

Das Installationsprogramm generiert während der Installation einen Verschlüsselungsschlüssel, um vertrauliche Daten wie Passwörter, die in der Domäne gespeichert werden, zu verschlüsseln. Sie können das Schlüsselwort bereitstellen, den das Installationsprogramm zum Generieren des Verschlüsselungsschlüssels verwendet. Nach der Installation können Sie den Verschlüsselungsschlüssel für vertrauliche Daten ändern. Sie müssen den Inhalt der Repositorys aktualisieren, um die verschlüsselten Daten zu aktualisieren.

Sie können eine sichere Kommunikation in den folgenden Bereichen aktivieren:

### **Domäne**

Sie können innerhalb der Domäne Optionen auswählen, um sichere Kommunikation für die folgenden Komponenten zu aktivieren:

- Zwischen dem Dienstmanager, den Diensten in der Domäne und den Informatica-Client-Tools
- Zwischen der Domäne und dem Domänenkonfigurations-Repository
- Zwischen den Repository-Diensten und Repository-Datenbanken
- Zwischen dem PowerCenter-Integrationsdienst und DTM-Prozessen

### **Webanwendungsdienste**

Sie können die Verbindung zwischen einem Webanwendungsdienst, z. B. dem Analyst-Dienst oder dem REST Operations Hub-Dienst, und dem Browser sichern.

### **Quellen und Ziele**

Sie können sichere Kommunikation zwischen dem Datenintegrationsdienst und dem PowerCenter-Integrationsdienst sowie den Quell- und Zieldatenbanken aktivieren.

### **Datenspeicher**

Informatica verschlüsselt vertrauliche Daten, wie z. B. Passwörter, wenn Daten in der Domäne gespeichert werden. Informatica erzeugt einen Verschlüsselungsschlüssel basierend auf einem Schlüsselwort, das Sie während der Installation bereitstellen. Informatica verwendet den Verschlüsselungsschlüssel, um vertrauliche Daten zu ver- und entschlüsseln, die in der Domäne gespeichert sind.

## **Sichere Kommunikation innerhalb der Domäne**

Sie können die Option „Sichere Kommunikation“ verwenden, um die Verbindung zwischen Diensten und zwischen Diensten und den Dienstmanagern in der Domäne zu sichern. Außerdem können Sie die Sicherheit für Arbeitsabläufe aktivieren und sichere Datenbanken für die Repositories verwenden, die Sie in der Domäne erstellen.

Konfigurieren Sie nach dem Sichern der Domäne die Informatica-Client-Anwendungen zur Zusammenarbeit mit einer sicheren Domäne.

## **Sichere Kommunikation für Dienste und den Dienstmanager**

Sie können sichere Kommunikation innerhalb der Domäne während der Installation konfigurieren. Nach der Installation können Sie eine sichere Kommunikation für die Domäne im Administrator Tool oder über die Befehlszeile konfigurieren.

Informatica stellt ein SSL-Zertifikat zur Verfügung, das Sie zum Sichern der Domäne verwenden können. Dennoch sollten Sie ein benutzerdefiniertes SSL-Zertifikat für Domänen bereitstellen, die eine höhere Sicherheitsstufe benötigen, wie z. B. eine Domäne in einer Produktionsumgebung. Geben Sie die Schlüsselspeicher- und Truststore-Dateien an, die die zu verwendenden SSL-Zertifikate enthalten.

**Hinweis:** Informatica stellt SSL-Zertifikate zu Bewertungszwecken bereit. Wenn Sie kein SSL-Zertifikat bereitstellen, verwendet Informatica denselben privaten Standardschlüssel für alle Informatica-Installationen. Die Sicherheit Ihrer Domäne könnte gefährdet sein. Stellen Sie ein SSL-Zertifikat zur Verfügung, um einen hohen Grad an Sicherheit für die Domäne sicherzustellen. Das von Ihnen zur Verfügung gestellte Zertifikat kann selbstsigniert werden oder von einer Zertifizierungsbehörde signiert werden.

Wenn Sie eine sichere Kommunikation für die Domäne konfigurieren, sichern Sie die Verbindungen zwischen den folgenden Komponenten:

- Zwischen dem Dienstmanager und allen in der Domäne ausgeführten Diensten
- Zwischen dem Datenintegrationsdienst und dem Modellrepository-Dienst
- Zwischen dem Datenintegrationsdienst und den Arbeitsablaufprozessen
- Zwischen dem PowerCenter-Integrationsdienst und dem PowerCenter-Repository-Dienst
- Zwischen den Domänendiensten und den Informatica-Client-Tools sowie Befehlszeilenprogrammen

## Anforderungen für sichere Kommunikation innerhalb der Domäne

Stellen Sie vor dem Aktivieren sicherer Kommunikation innerhalb der Domäne sicher, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:

### **Sie haben eine Zertifikatssignieranfrage und einen privaten Schlüssel erstellt.**

Sie können keytool oder OpenSSL zum Erstellen der Zertifikatssignieranfrage und des privaten Schlüssels verwenden.

Bei Verwendung von RSA-Verschlüsselung müssen Sie mehr als 512 Bit verwenden.

### **Sie haben ein signiertes SSL-Zertifikat.**

Das Zertifikat kann selbstsigniert oder von einer Zertifizierungsstelle signiert sein. Informatica empfiehlt ein von einer Zertifizierungsstelle signiertes Zertifikat.

### **Sie haben das Zertifikat in Schlüsselspeicher importiert.**

Sie müssen über einen Schlüsselspeicher im PEM-Format mit der Bezeichnung `infa_keystore.pem` sowie über einen Schlüsselspeicher im JKS-Format mit der Bezeichnung `infa_keystore.jks` verfügen.

Die Schlüsselspeicherdateien müssen die Root- und SSL-Zwischenzertifikate enthalten.

**Hinweis:** Das Passwort für den Schlüsselspeicher im JKS-Format muss mit der Passphrase des privaten Schlüssels übereinstimmen, die zum Erzeugen des SSL-Zertifikats verwendet wurde.

### **Sie haben das Zertifikat in Truststores importiert.**

Sie müssen über einen Truststore im PEM-Format mit der Bezeichnung `infa_truststore.pem` sowie über einen Truststore im JKS-Format mit der Bezeichnung `infa_truststore.jks` verfügen.

Die Truststore-Dateien müssen die Root-, Zwischen- und Endbenutzer-SSL-Zertifikate enthalten.

### **Die Schlüsselspeicher und Truststores befinden sich im richtigen Verzeichnis.**

Wenn Sie während der Installation sichere Kommunikation aktivieren, müssen sich der Schlüsselspeicher und der Truststore in einem Verzeichnis befinden, auf das das Installationsprogramm zugreifen kann.

Wenn Sie nach der Installation sichere Kommunikation aktivieren, müssen sich der Schlüsselspeicher und der Truststore in einem Verzeichnis befinden, auf das die Befehlszeilenprogramme zugreifen können.

Weitere Informationen zum Erstellen eines benutzerdefinierten Schlüsselspeichers und Truststores finden Sie im Artikel „How to Create Keystore and Truststore Files for Secure Communication in the Informatica Domain“ in der Informatica How-To Library:

<https://kb.informatica.com/h2l/HowTo%20Library/1/0700-CreateKeystoresAndTruststores-H2L.pdf>

Konfigurieren Sie nach dem Sichern der Domäne die Informatica-Client-Anwendungen zur Zusammenarbeit mit einer sicheren Domäne.



## Aktivieren sicherer Kommunikation für die Domäne über die Befehlszeile

Verwenden Sie die `infacmd`- und `infasetup`-Befehle, um eine sichere Kommunikation für die Domäne zu aktivieren. Nachdem Sie die sichere Kommunikation aktiviert haben, müssen Sie die Domäne neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Um Ihre SSL-Zertifikatsdateien zu verwenden, geben Sie die Schlüsselspeicher- und Truststore-Dateien an, wenn Sie den `infasetup`-Befehl ausführen.

Um eine sichere Domänenkommunikation über die Befehlszeile zu konfigurieren, verwenden Sie die folgenden Befehle:

### **infacmd isp UpdateDomainOptions**

Verwenden Sie den Befehl `UpdateDomainOptions`, um den sicheren Kommunikationsmodus für die Domäne einzurichten.

### **infasetup UpdateGatewayNode**

Verwenden Sie den `UpdateGatewayNode`-Befehl, um sichere Kommunikation für den Dienstmanager auf einem Gateway-Knoten in einer Domäne zu aktivieren. Wenn die Domäne über mehrere Gateway-Knoten verfügt, führen Sie den `UpdateGatewayNode`-Befehl auf jedem Gateway-Knoten aus.

### **infasetup UpdateWorkerNode**

Verwenden Sie den `UpdateWorkerNode`-Befehl, um sichere Kommunikation für den Dienstmanager auf einem Worker-Knoten in einer Domäne zu aktivieren. Wenn die Domäne mehrere Worker-Knoten aufweist, führen Sie den `UpdateWorkerNode`-Befehl auf jedem Worker-Knoten aus.

1. Stellen Sie sicher, dass die zu sichernde Domäne ausgeführt wird.
2. Aktualisieren Sie die Domäne.

Führen Sie den folgenden Befehl mit den erforderlichen Optionen und Argumenten aus:

- Windows: `infacmd isp UpdateDomainOptions`
- UNIX: `infacmd.sh isp UpdateDomainOptions`

Um eine sichere Kommunikation für die Domäne zu konfigurieren, fügen Sie beim Ausführen des `infacmd`-Befehls die folgenden Optionen hinzu:

Option	Argument	Beschreibung
<code>-DomainOptions</code> <code>-do</code>	<code>option_name=value</code>	Legen Sie die folgende Option fest, um eine sichere Kommunikation für die Domäne zu konfigurieren:  <code>TLSTMode=True</code>

3. Fahren Sie die Domäne herunter.  
Die Domäne muss heruntergefahren werden, bevor Sie die `infasetup`-Befehle ausführen.
4. Führen Sie „`infasetup`“ mit der erforderlichen Optionen und Argumenten aus.

Geben Sie den folgenden Befehl ein:

- Windows: `infasetup UpdateGatewayNode` **oder** `infasetup UpdateWorkerNode`
- UNIX: `infasetup.sh UpdateGatewayNode` **oder** `infasetup.sh UpdateWorkerNode`

Um die sichere Kommunikation auf den Knoten zu konfigurieren, führen Sie die Befehle mit den folgenden Optionen aus:

Option	Argument	Beschreibung
-EnableTLS -tls	enable_tls	Konfiguriert die sichere Kommunikation für die Dienste in der Informatica-Domäne.
-NodeKeystore -nk	node_keystore_directory	Optional, wenn Sie das Standard-SSL-Zertifikat von Informatica verwenden. Erforderlich, wenn Sie Ihr SSL-Zertifikat verwenden. Verzeichnis, das die Schlüsselspeicherdateien enthält. Für die Informatica-Domäne muss das SSL-Zertifikat im PEM-Format und in JKS (Java Keystore)-Dateien vorliegen. Das Verzeichnis muss Schlüsselspeicherdateien in den Formaten PEM und JKS enthalten. Die Schlüsselspeicherdateien müssen „infa_keystore.jks“ und „infa_keystore.pem“ lauten. Sie können dieselbe Schlüsselspeicherdatei für mehrere Knoten verwenden.
-NodeKeystorePass -nkp	node_keystore_password	Optional, wenn Sie das Standard-SSL-Zertifikat von Informatica verwenden. Erforderlich, wenn Sie Ihr SSL-Zertifikat verwenden. Das Passwort für die infa_keystore.jks-Datei.
-NodeTruststore -nt	node_truststore_directory	Optional, wenn Sie das Standard-SSL-Zertifikat von Informatica verwenden. Erforderlich, wenn Sie Ihr SSL-Zertifikat verwenden. Verzeichnis, das die Truststore-Dateien enthält. Für die Informatica-Domäne muss das SSL-Zertifikat im PEM-Format und in JKS (Java Keystore)-Dateien vorliegen. Das Verzeichnis muss Truststore-Dateien in den Formaten PEM und JKS enthalten. Die Truststore-Dateien müssen die Namen infa_truststore.jks und infa_truststore.pem aufweisen. Sie können dieselbe Truststore-Datei für mehrere Knoten verwenden.
-NodeTruststorePass -ntp	node_truststore_password	Optional, wenn Sie das Standard-SSL-Zertifikat von Informatica verwenden. Erforderlich, wenn Sie Ihr SSL-Zertifikat verwenden. Passwort für die Datei infa_truststore.jks.

5. Führen Sie den infasetup-Befehl auf jedem Knoten in der Domäne aus.

Wenn Sie über mehrere Gateway-Knoten in der Domäne verfügen, führen Sie infasetup UpdateGatewayNode auf jedem Gateway-Knoten aus. Wenn Sie über mehrere Worker-Knoten verfügen, führen Sie infasetup UpdateWorkerNode auf jedem Worker-Knoten aus. Sie müssen für alle Knoten in der Domäne dieselben Schlüsselspeicher- und Truststore-Dateien verwenden.

6. Starten Sie die Domäne neu.

Nachdem Sie alle Knoten in der Domäne aktualisiert haben, müssen Sie die Rechner aktualisieren, auf denen sich die Informatica-Clienttools befinden. Legen Sie den Speicherort der SSL-Zertifikate in den Informatica-Truststore-Umgebungsvariablen fest.

## Aktivieren einer sicheren Kommunikation für die Domäne im Administrator-Tool

Sie können das Administrator-Tool verwenden, um sichere Kommunikation für die Domäne zu aktivieren. Wenn Sie die sichere Kommunikation im Administrator-Tool aktivieren, müssen Sie auch infasetup-Befehle zum Aktualisieren der Knoten ausführen.

Wenn Sie die Option „Sichere Kommunikation“ im Administrator-Tool aktivieren, müssen Sie den infasetup-Befehl auch zum Aktualisieren der Informatica-Konfigurationsdateien auf jedem Knoten ausführen. Um Ihre zu verwendenden SSL-Zertifikatsdateien anzugeben, geben Sie die Schlüsselspeicher- und Truststore-Dateien an, wenn Sie den infasetup-Befehl ausführen.

Verwenden Sie zum Aktualisieren der Informatica-Konfigurationsdateien auf jedem Knoten die folgenden Befehle:

### **infasetup UpdateGatewayNode**

Verwenden Sie den UpdateGatewayNode-Befehl, um sichere Kommunikation für den Dienstmanager auf einem Gateway-Knoten in einer Domäne zu aktivieren. Wenn die Domäne über mehrere Gateway-Knoten verfügt, führen Sie den UpdateGatewayNode-Befehl auf jedem Gateway-Knoten aus.

### **infasetup UpdateWorkerNode**

Verwenden Sie den UpdateWorkerNode-Befehl, um sichere Kommunikation für den Dienstmanager auf einem Worker-Knoten in einer Domäne zu aktivieren. Wenn die Domäne mehrere Worker-Knoten aufweist, führen Sie den UpdateWorkerNode-Befehl auf jedem Worker-Knoten aus.

Führen Sie im Administrator-Tool die folgenden Schritte aus, um die sichere Kommunikation in der Domäne zu aktivieren:

1. Wählen Sie die Domäne im Administrator-Tool aus.
2. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Eigenschaften**.
3. Gehen Sie zum Bereich **Allgemeine Eigenschaften** und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie im Fenster **Allgemeine Eigenschaften bearbeiten** **Sichere Kommunikation aktivieren** aus.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Fahren Sie die Domäne herunter.

Die Domäne muss heruntergefahren werden, bevor Sie die infasetup-Befehle ausführen.

7. Führen Sie „infasetup“ mit der erforderlichen Optionen und Argumenten aus.

Geben Sie den folgenden Befehl ein:

- **Windows:** `infasetup UpdateGatewayNode` **oder** `infasetup UpdateWorkerNode`
- **UNIX:** `infasetup.sh UpdateGatewayNode` **oder** `infasetup.sh UpdateWorkerNode`

Um die sichere Kommunikation auf den Knoten zu konfigurieren, führen Sie die Befehle mit den folgenden Optionen aus:

Option	Argument	Beschreibung
-EnableTLS -tls	enable_tls	Konfiguriert die sichere Kommunikation für die Dienste in der Informatica-Domäne.
-NodeKeystore -nk	node_keystore_directory	Optional, wenn Sie das Standard-SSL-Zertifikat von Informatica verwenden. Erforderlich, wenn Sie Ihr SSL-Zertifikat verwenden. Verzeichnis, das die Schlüsselspeicherdateien enthält. Für die Informatica-Domäne muss das SSL-Zertifikat im PEM-Format und in JKS (Java Keystore)-Dateien vorliegen. Das Verzeichnis muss Schlüsselspeicherdateien in den Formaten PEM und JKS enthalten. Die Schlüsselspeicherdateien müssen „infa_keystore.jks“ und „infa_keystore.pem“ lauten. Sie können dieselbe Schlüsselspeicherdatei für mehrere Knoten verwenden.
-NodeKeystorePass -nkp	node_keystore_password	Optional, wenn Sie das Standard-SSL-Zertifikat von Informatica verwenden. Erforderlich, wenn Sie Ihr SSL-Zertifikat verwenden. Das Passwort für die infa_keystore.jks-Datei.
-NodeTruststore -nt	node_truststore_directory	Optional, wenn Sie das Standard-SSL-Zertifikat von Informatica verwenden. Erforderlich, wenn Sie Ihr SSL-Zertifikat verwenden. Verzeichnis, das die Truststore-Dateien enthält. Für die Informatica-Domäne muss das SSL-Zertifikat im PEM-Format und in JKS (Java Keystore)-Dateien vorliegen. Das Verzeichnis muss Truststore-Dateien in den Formaten PEM und JKS enthalten. Die Truststore-Dateien müssen die Namen infa_truststore.jks und infa_truststore.pem aufweisen. Sie können dieselbe Truststore-Datei für mehrere Knoten verwenden.
-NodeTruststorePass -ntp	node_truststore_password	Optional, wenn Sie das Standard-SSL-Zertifikat von Informatica verwenden. Erforderlich, wenn Sie Ihr SSL-Zertifikat verwenden. Passwort für die Datei infa_truststore.jks.

8. Führen Sie den infasetup-Befehl auf jedem Knoten in der Domäne aus.

Wenn Sie über mehrere Gateway-Knoten in der Domäne verfügen, führen Sie infasetup UpdateGatewayNode auf jedem Gateway-Knoten aus. Wenn Sie über mehrere Worker-Knoten verfügen, führen Sie infasetup UpdateWorkerNode auf jedem Worker-Knoten aus. Sie müssen für alle Knoten in der Domäne dieselben Schlüsselspeicher- und Truststore-Dateien verwenden.

9. Starten Sie die Domäne neu.

Nachdem Sie alle Knoten in der Domäne aktualisiert haben, müssen Sie die Rechner aktualisieren, auf denen sich die Informatica-Clienttools befinden. Legen Sie den Speicherort der SSL-Zertifikate in den Informatica-Truststore-Umgebungsvariablen fest.

## Konfigurieren der Informatica-Client-Anwendungen zum Arbeiten mit einer sicheren Domäne

Wenn Sie sichere Kommunikation innerhalb der Domäne aktivieren, sichern Sie auch Verbindungen zwischen der Domäne und Informatica-Client-Anwendungen, wie z. B. dem Developer Tool. Sie müssen unter Umständen den Speicherort und das Passwort für die Truststore-Dateien angeben, die zum Sichern der Domäne in Umgebungsvariablen verwendet werden. Sie richten die Umgebungsvariablen auf Computern ein, auf denen Client-Anwendungen gehostet werden, die auf Dienste innerhalb der Domäne zugreifen.

SSL-Zertifikate, die zum Sichern einer Informatica-Domäne verwendet werden, befinden sich in Truststore-Dateien mit der Bezeichnung `infa_truststore.jks` und `infa_truststore.pem`. Die Truststore-Dateien müssen auf jedem Client-Host verfügbar sein.

Sie müssen unter Umständen die folgenden Umgebungsvariablen auf allen Client-Hosts einrichten:

### **INFA\_TRUSTSTORE**

Legen Sie diese Variable auf das Verzeichnis fest, das die Truststore-Dateien `infa_truststore.jks` und `infa_truststore.pem` enthält.

### **INFA\_TRUSTSTORE\_PASSWORD**

Legen Sie diese Variable auf das Passwort für die Truststore-Datei fest. Das Passwort muss verschlüsselt werden. Verwenden Sie das Befehlszeilenprogramm `pmpasswd` zum Verschlüsseln des Passworts.

Informatica stellt ein SSL-Zertifikat in Truststore-Standarddateien bereit, die Sie zum Sichern der Domäne verwenden können. Wenn Sie die Informatica-Clients installieren, legt das Installationsprogramm die Umgebungsvariablen fest und installiert die Truststore-Dateien standardmäßig in folgendem Verzeichnis:

```
<Informatica installation directory>\clients\shared\security
```

Wenn Sie das SSL-Standardzertifikat von Informatica verwenden und sich die Dateien `infa_truststore.jks` und `infa_truststore.pem` im Standardverzeichnis befinden, müssen Sie die Umgebungsvariable `INFA_TRUSTSTORE` oder `INFA_TRUSTSTORE_PASSWORD` nicht festlegen.

Sie müssen die Umgebungsvariablen `INFA_TRUSTSTORE` und `INFA_TRUSTSTORE_PASSWORD` auf allen Client-Hosts in folgenden Szenarien einrichten:

### **Sie verwenden ein benutzerdefiniertes SSL-Zertifikat zum Sichern der Domäne.**

Wenn Sie ein SSL-Zertifikat zum Sichern der Domäne bereitstellen, importieren Sie das Zertifikat in die Truststore-Dateien mit der Bezeichnung `infa_truststore.jks` und `infa_truststore.pem` und kopieren Sie die Truststore-Dateien dann auf alle Client-Hosts. Sie müssen den Speicherort der Dateien und das Truststore-Passwort angeben.

**Wichtig:** Wenn Sie die Verarbeitung an einen Computecluster übergeben und der Datenintegrationsdienst in einem Gitter ausgeführt wird, importieren Sie die Zertifikate einmal und kopieren Sie sie dann auf jeden Datenintegrationsdienst im Gitter. Bei jedem Import eines Zertifikats stimmen die Inhalte des Zertifikats überein, die Hexwerte sind jedoch verschieden. Deshalb schlagen gleichzeitige Zuordnungen im Gitter mit Initialisierungsfehlern fehl.

### **Sie ersetzen die Truststore-Standarddateien von Informatica mit eigenen Truststore-Dateien im Standardverzeichnis.**

Wenn Sie die Truststore-Standarddateien mit der Bezeichnung `infa_truststore.jks` und `infa_truststore.pem` durch eigene Truststore-Dateien im Informatica-Standardverzeichnis ersetzen, müssen Sie das Truststore-Passwort angeben. Die Truststore-Dateien müssen dieselben Dateinamen aufweisen wie die Truststore-Standarddateien.

**Sie verwenden das SSL-Standardzertifikat von Informatica, die Truststore-Dateien befinden sich aber nicht im Informatica-Standardverzeichnis.**

Wenn Sie das SSL-Standardzertifikat von Informatica verwenden, die Truststore-Standarddateien `infa_truststore.jks` und `infa_truststore.pem` jedoch nicht im Standardverzeichnis enthalten sind, müssen Sie den Speicherort der Dateien und das Truststore-Passwort angeben.

## Sichere Domänenkonfigurations-Repository-Datenbank

Das Informatica-Domänenkonfigurations-Repository speichert die Konfigurationsinformationen und Benutzerkonto-Berechtigungen. Beim Erstellen einer Informatica-Domäne müssen Sie ein Domänenkonfigurations-Repository erstellen.

Sie können ein Domänenkonfigurations-Repository in einer Datenbank erstellen, die mit dem SSL-Protokoll gesichert ist. Das SSL-Protokoll verwendet in einer Truststore-Datei gespeicherte SSL-Zertifikate. Der Zugriff auf die sichere Datenbank erfordert ein Truststore, der die Zertifikate für die Datenbank enthält.

Sie können eine sichere Domänenkonfigurations-Repository-Datenbank erstellen, wenn Sie die Informatica-Dienste installieren und eine Domäne erstellen. Weitere Informationen zum Konfigurieren eines sicheren Domänenkonfigurations-Repository während der Installation finden Sie in den Informatica-Installationshandbüchern.

Nach der Installation können Sie eine sichere Domänenkonfigurations-Repository-Datenbank über die Befehlszeile konfigurieren.

**Hinweis:** Bevor Sie eine sichere Domänenkonfigurations-Repository-Datenbank nach der Installation konfigurieren, müssen Sie eine sichere Kommunikation für die Domäne aktivieren.

Sie können ein sicheres Domänenkonfigurations-Repository in den folgenden Datenbanken erstellen:

- Oracle
- Microsoft SQL Server
- IBM DB2

## Konfigurieren einer sicheren Domänenkonfigurations-Repository-Datenbank

Nach der Installation können Sie das Domänenkonfigurations-Repository in eine sichere Datenbank ändern. Sie können eine sichere Domänenkonfigurations-Repository-Datenbank nur verwenden, wenn Sie eine sichere Kommunikation für die Domäne aktivieren.

Sie müssen die Domäne herunterfahren, bevor Sie die Domänenkonfigurations-Repository-Datenbank ändern. Verwenden Sie den `infasetup`-Befehl, um die Domänenkonfigurations-Repository-Datenbank zu sichern und sie in einer sicheren Datenbank wiederherzustellen. Geben Sie beim Wiederherstellen des Domänenkonfigurations-Repositorys in der sicheren Datenbank die Sicherheitsparameter für die sichere Datenbank an. Aktualisieren Sie anschließend den Gateway-Knoten mit den Domänenkonfigurations-Repository-Informationen.

Um die Repository-Datenbank zu sichern sowie wiederherzustellen und den Gateway-Knoten zu aktualisieren, verwenden Sie die folgenden Befehle:

### **infasetup BackupDomain**

Verwenden Sie die `BackupDomain`-Option, um Daten aus der Domänenkonfigurations-Repository-Datenbank zu sichern.

### **infasetup RestoreDomain**

Verwenden Sie die `RestoreDomain`-Option, um Domänenkonfigurations-Repository-Daten in einer sicheren Datenbank wiederherzustellen.

### infasetup UpdateGatewayNode

Verwenden Sie die UpdateGatewayNode-Option, um die Domänenkonfigurations-Repository-Einstellungen in den Gateway-Knoten der Domäne zu aktualisieren.

Um das Domänenkonfigurations-Repository in eine sichere Datenbank zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Stellen Sie sicher, dass eine sichere Kommunikation für die Domäne aktiviert ist.  
Die Domäne muss sicher sein, bevor Sie eine sichere Datenbank für das Domänenkonfigurations-Repository verwenden können.

2. Fahren Sie die Domäne herunter.

3. Führen Sie den infasetup-Befehl BackupDomain aus und geben Sie die Datenbankverbindungsinformationen an.

Beim Ausführen des BackupDomain-Befehls sichert infasetup die meisten Datenbanktabellen für die Domänenkonfiguration in der Datei, deren Namen Sie angeben.

**Hinweis:** Wenn der infasetup-Backup- oder infasetup-Wiederherstellungsbefehl mit einem Java-Speicherfehler fehlschlägt, stellen Sie für infasetup mehr Systemspeicher zur Verfügung. Um den Systemspeicher zu vergrößern, legen Sie den Wert -Xmx in der Umgebungsvariable INFA\_JAVA\_CMD\_OPTS fest.

4. Verwenden Sie das Dienstprogramm zur Datenbanksicherung, um zusätzliche Repository-Tabellen manuell zu sichern, die vom infasetup-Befehl nicht gesichert werden.

Sichern Sie die Inhalte der folgenden Tabelle:

- ISP\_RUN\_LOG

5. Um das Domänenkonfigurations-Repository in der sicheren Datenbank wiederherzustellen, führen Sie den infasetup-Befehl RestoreDomain aus und geben Sie die Datenbankverbindungsinformationen an.

Geben Sie zusätzlich zu den Verbindungsinformationen die folgenden für die sichere Datenbank erforderlichen Optionen an:

Option	Argument	Beschreibung
-DatabaseTlsEnabled -dbtls	database_tls_enabled	Erforderlich. Gibt an, ob die Datenbank, in der das Domänenkonfigurations-Repository wiederhergestellt wird, eine sichere Datenbank ist. Legen Sie diese Option auf TRUE fest.
-DatabaseTruststoreLocation -dbtl	database_truststore_location	Erforderlich. Pfad und Dateiname der Truststore-Datei, die das SSL-Zertifikat für die Datenbank enthält.
-DatabaseTruststorePassword -dbtp	database_truststore_password	Erforderlich. Passwort für die Datenbank-Truststore-Datei für die sichere Datenbank.

Fügen Sie die folgenden Sicherheitsparameter zum Verbindungsstring hinzu:

#### EncryptionMethod

Erforderlich. Gibt an, ob Daten bei der Netzwerkübertragung verschlüsselt werden. Dieser Parameter muss auf `SSL` festgelegt werden.

#### ValidateServerCertificate

Optional. Gibt an, ob Informatica das Zertifikat validiert, das der Datenbankserver sendet.

Wenn dieser Parameter auf TRUE gesetzt ist, validiert Informatica das vom Datenbankserver gesendete Zertifikat. Wenn Sie den HostNameInCertificate-Parameter angeben, validiert Informatica ebenfalls den Hostnamen im Zertifikat.

Wenn dieser Parameter auf FALSE gesetzt ist, validiert Informatica das vom Datenbankserver gesendete Zertifikat nicht. Informatica ignoriert alle Truststore-Informationen, die Sie angeben.

Standardwert ist „True“.

#### HostNameInCertificate

Optional. Hostname des Computers, auf dem die sichere Datenbank gehostet wird. Wenn Sie einen Hostnamen angeben, validiert Informatica den Hostnamen in der Verbindungszeichenfolge mit dem Hostnamen im SSL-Zertifikat.

#### cryptoProtocolVersion

Erforderlich. Gibt das Kryptografieprotokoll an, das für die Verbindung mit einer sicheren Datenbank verwendet werden soll. Sie können je nach dem vom Datenbankserver verwendeten Kryptografieprotokoll den Parameter auf `cryptoProtocolVersion=TLSv1.1` oder `cryptoProtocolVersion=TLSv1.2` einstellen.

6. Verwenden Sie das Datenbank-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, um die Repository-Tabellen wiederherzustellen, die Sie manuell gesichert haben.

Stellen Sie die folgende Tabelle wieder her:

- ISP\_RUN\_LOG

7. Führen Sie zum Aktualisieren der Knoten in der Domäne mit Informationen über das sichere Domänenkonfigurations-Repository den Befehl „infasetup UpdateGatewayNode“ aus und geben Sie die sicheren Datenbankverbindungsinformationen an.

Geben Sie zusätzlich zu den Knotenoptionen die folgenden für die sichere Datenbank erforderlichen Optionen an:

Option	Argument	Beschreibung
-DatabaseTlsEnabled -dbtls	database_tls_enabled	Erforderlich. Gibt an, ob die Datenbank, die für das Domänenkonfigurations-Repository verwendet wird, eine sichere Datenbank ist. Legen Sie diese Option auf TRUE fest.
-DatabaseConnectionString -cs	database_connection_string	Erforderlich. Verbindungsstring zum Herstellen der Verbindung mit der sicheren Datenbank. Der Verbindungsstring muss die Sicherheitsparameter enthalten, die Sie im Verbindungsstring hinzugefügt haben, als Sie den Befehl „infasetup RestoreDomain“ in Schritt 5 ausgeführt haben.
-DatabaseTruststorePassword -dbtp	database_truststore_password	Erforderlich. Passwort für die Datenbank-Truststore-Datei für die sichere Datenbank.

Wenn Sie über mehrere Gateway-Knoten in der Domäne verfügen, führen Sie infasetup UpdateGatewayNode auf jedem Gateway-Knoten aus.

8. Starten Sie die Domäne neu.



## Sichere PowerCenter-Repository-Datenbank

Wenn Sie einen PowerCenter-Repository-Dienst erstellen, können Sie das zugehörige PowerCenter-Repository in einer mit dem SSL-Protokoll gesicherten Datenbank erstellen.

Der PowerCenter-Repository-Dienst stellt eine Verbindung zur PowerCenter-Repository-Datenbank über die native Konnektivität her.

Überprüfen Sie beim Erstellen eines PowerCenter-Repositorys auf einer sicheren Datenbank, dass die Datenbank-Client-Dateien die sicheren Verbindungsinformationen für die Datenbank enthalten. Wenn Sie beispielsweise einen PowerCenter-Repository auf einer sicheren Oracle-Datenbank erstellen, konfigurieren Sie die Client-Dateien `tnsnames.ora` und `sqlnet.ora` der Oracle-Datenbank mit den sicheren Verbindungsinformationen.

## Sichere Modellrepository-Datenbank

Wenn Sie einen Modellrepository-Dienst erstellen, können Sie das zugehörige Modellrepository in einer mit dem SSL-Protokoll gesicherten Datenbank erstellen.

Der Modellrepository-Dienst stellt mithilfe von JDBC-Treibern eine Verbindung zur Modellrepository-Datenbank her.

1. Richten Sie eine mit dem SSL-Protokoll gesicherte Datenbank ein.
2. Erstellen Sie im Administrator-Tool einen Modellrepository-Dienst.
3. Geben Sie im Dialogfeld **Neuer Modellrepository-Dienst** die allgemeinen Eigenschaften für den Modellrepository-Dienst ein und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Geben Sie die Datenbankeigenschaften und den JDBC-Verbindungsstring für den Modellrepository-Dienst ein.

Um eine Verbindung zu einer sicheren Datenbank herzustellen, geben Sie die sicheren Datenbankparameter im Feld **Sichere JDBC-Parameter** ein. Informatica behandelt den Wert des Felds **Sichere JDBC-Parameter** als vertrauliche Daten und speichert die verschlüsselte Parameterzeichenfolge.

Die folgende Liste beschreibt die Parameter für sichere Datenbanken:

### **EncryptionMethod**

Erforderlich. Gibt an, ob Daten bei der Netzwerkübertragung verschlüsselt werden. Dieser Parameter muss auf `SSL` festgelegt werden.

### **ValidateServerCertificate**

Optional. Gibt an, ob Informatica das Zertifikat validiert, das der Datenbankserver sendet.

Wenn dieser Parameter auf `TRUE` gesetzt ist, validiert Informatica das vom Datenbankserver gesendete Zertifikat. Wenn Sie den `HostNameInCertificate`-Parameter angeben, validiert Informatica ebenfalls den Hostnamen im Zertifikat.

Wenn dieser Parameter auf `FALSE` gesetzt ist, validiert Informatica das vom Datenbankserver gesendete Zertifikat nicht. Informatica ignoriert alle Truststore-Informationen, die Sie angeben.

Standardwert ist „True“.

### **HostNameInCertificate**

Optional. Hostname des Computers, auf dem die sichere Datenbank gehostet wird. Wenn Sie einen Hostnamen angeben, validiert Informatica den Hostnamen in der Verbindungszeichenfolge mit dem Hostnamen im SSL-Zertifikat.

#### **cryptoProtocolVersion**

Erforderlich. Gibt das Kryptografieprotokoll an, das für die Verbindung mit einer sicheren Datenbank verwendet werden soll. Sie können je nach dem vom Datenbankserver verwendeten Kryptografieprotokoll den Parameter auf `cryptoProtocolVersion=TLSv1.1` oder `cryptoProtocolVersion=TLSv1.2` einstellen.

#### **TrustStore**

Erforderlich. Pfad und Dateiname der Truststore-Datei, die das SSL-Zertifikat für die Datenbank enthält.

Wenn Sie den Pfad für die Truststore-Datei nicht hinzufügen, sucht Informatica im folgenden Standardverzeichnis nach der Datei: `<InformaticaInstallationDirectory>/tomcat/bin`

#### **TrustStorePassword**

Erforderlich. Passwort der Truststore-Datei für die sichere Datenbank.

**Hinweis:** Informatica hängt die sicheren JDBC-Parameter an den JDBC-Verbindungsstring an. Wenn Sie die sicheren JDBC-Parameter direkt zum Verbindungsstring hinzufügen, geben Sie im Feld **Sichere JDBC-Parameter** keinen Parameter ein.

5. Testen Sie die Verbindung, um sicherzustellen, dass die Verbindung zur sicheren Repository-Datenbank gültig ist.
6. Stellen Sie den Vorgang zum Erstellen eines Modellrepository-Diensts fertig.

## Sichere Kommunikation für Arbeitsabläufe und Sitzungen

Wenn Sie die Option der sicheren Kommunikation für die Domäne aktivieren, sichert Informatica die Verbindung zwischen dem Datenintegrationsdienst und PowerCenter-Integrationsdienst sowie den DTM-Prozessen.

Wenn Sie zudem PowerCenter-Sitzungen auf einem Gitter ausführen, können Sie eine Option zum Sichern der Datenkommunikation zwischen den DTM-Prozessen aktivieren.

Wählen Sie zum Aktivieren der sicheren Datenkommunikation zwischen DTM-Prozessen in PowerCenter-Sitzungen die Option **Datenverschlüsselung aktivieren** für den PowerCenter-Integrationsdienst aus.

**Hinweis:** PowerCenter-Sitzungen benötigen mehr CPU und Speicher, wenn die DTM-Prozesse im sicheren Modus ausgeführt werden. Bevor Sie die sichere Datenkommunikation zwischen DTM-Prozessen für PowerCenter-Sitzungen aktivieren, bestimmen Sie, ob die Domänenressourcen für zusätzliches Laden ausreichend sind.

### Aktivieren einer sicheren Kommunikation für PowerCenter-DTM-Prozesse

Um die Verbindung zwischen den DTM-Prozessen in PowerCenter-Sitzungen zu sichern, die auf einem Gitter ausgeführt werden, konfigurieren Sie den PowerCenter-Integrationsdienst für die Aktivierung der Datenverschlüsselung für DTM-Prozesse.

1. Wählen Sie im Navigator des Administrator-Tools den PowerCenter-Integrationsdienst aus.
2. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht „Eigenschaften“.
3. Wechseln Sie zum Abschnitt der PowerCenter-Integrationsdienst-Eigenschaften und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
4. Wählen Sie im Fenster **PowerCenter-Integrationsdienst-Eigenschaften bearbeiten** **Datenverschlüsselung aktivieren** aus.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Beim Ausführen einer PowerCenter-Sitzung auf einem Gitter senden die DTM-Prozesse verschlüsselte Daten, wenn sie mit anderen DTM-Prozessen kommunizieren.

## Sichere Verbindungen zu einem Webanwendungsdienst

Sichern Sie die Verbindung zwischen dem Webanwendungsdienst und dem Browser, um Daten zu schützen, die zwischen einem Webanwendungsdienst und dem Browser übermittelt werden.

Sie können die folgenden Verbindungen sichern:

### **Verbindungen zum Administrator Tool**

Sie können die Verbindung zwischen dem Administrator Tool und dem Browser sichern.

### **Verbindungen zu Webanwendungsdiensten**

Sie können die Verbindung zwischen den folgenden Webanwendungsdiensten und dem Browser sichern:

- Analyst-Dienst
- Metadata Manager-Dienst
- REST Operations Hub-Dienst
- Test Data Manager-Dienst
- Hub-Konsolendienst für Webdienste

## Anforderungen für sichere Verbindungen zu Webanwendungsdiensten

Stellen Sie vor dem Sichern der Verbindung zu einem Webanwendungsdienst sicher, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:

### **Sie haben eine Zertifikatssignieranfrage und einen privaten Schlüssel erstellt.**

Sie können keytool oder OpenSSL zum Erstellen der Zertifikatssignieranfrage und des privaten Schlüssels verwenden.

Bei Verwendung von RSA-Verschlüsselung müssen Sie mehr als 512 Bit verwenden.

### **Sie haben ein signiertes SSL-Zertifikat.**

Das Zertifikat kann selbstsigniert oder von einer Zertifizierungsstelle signiert sein. Informatica empfiehlt ein von einer Zertifizierungsstelle signiertes Zertifikat.

### **Sie haben das Zertifikat in einen Schlüsselspeicher im JKS-Format importiert.**

Ein Schlüsselspeicher muss nur ein Zertifikat enthalten. Wenn Sie ein eindeutiges Zertifikat für jeden Webanwendungsdienst verwenden, erstellen Sie einen separaten Schlüsselspeicher für jedes Zertifikat. Alternativ können Sie ein gemeinsam genutztes Zertifikat und einen gemeinsam genutzten Schlüsselspeicher verwenden.

Wenn Sie das vom Installationsprogramm erzeugte SSL-Zertifikat für das Administrator Tool verwenden, müssen Sie das Zertifikat nicht in einen Schlüsselspeicher im JKS-Format importieren.

### **Der Schlüsselspeicher befindet sich in einem Verzeichnis, auf das zugegriffen werden kann.**

Der Schlüsselspeicher muss sich in einem Verzeichnis befinden, auf das das Administrator Tool und die Befehlszeilenprogramme Zugriff haben.

## Aktivieren sicherer Verbindungen zum Administrator-Tool

Nach der Installation können Sie über die Befehlszeile sichere Verbindungen mit dem Administrator-Tool konfigurieren.

Sie müssen die Gateway-Knoten in der Domäne mit den Eigenschaften für eine sichere Verbindung zwischen dem Browser und dem Informatica Administrator-Dienst aktualisieren.

Zum Aktualisieren des Gateway-Knotens mit den Eigenschaften der sicheren Verbindung führen Sie den folgenden Befehl aus: `infasetup UpdateGatewayNode`

Fügen Sie die folgenden Optionen hinzu:

Option	Argument	Beschreibung
-HttpsPort -hs	AdminConsole_https_port	Zu verwendende Portnummer für eine sichere Verbindung mit dem Informatica Administrator-Dienst.
-KeystoreFile -kf	AdminConsole_Keystore_File	Pfad und Dateiname der Schlüsselspeicherdatei zur Verwendung für die HTTPS-Verbindung mit dem Informatica Administrator-Dienst.
-KeystorePass -kp	AdminConsole_Keystore_Password	Passwort für die Schlüsselspeicherdatei.

Wenn Sie in der Domäne über mehrere Gateway-Knoten verfügen, führen Sie den Befehl auf jedem Gateway-Knoten aus.

## Informatica-Webanwendungsdienste

Konfigurieren Sie eine sichere Verbindung für einen Webanwendungsdienst, wenn Sie diesen erstellen oder konfigurieren. Jeder Anwendungsdienst hat bestimmte Eigenschaften für die sichere HTTPS-Verbindung.

### Sicherheit für das Analyst Tool

Beim Erstellen des Analyst-Dienstes können Sie die sicheren HTTPS-Eigenschaften für das Analyst Tool konfigurieren.

Um die Verbindung zwischen dem Browser und dem Analyst-Dienst zu sichern, konfigurieren Sie die folgenden Analyst-Dienst-Eigenschaften:

Eigenschaft	Beschreibung
Sichere Kommunikation aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um eine sichere Verbindung zwischen dem Analyst Tool und dem Analyst-Dienst zu aktivieren.
HTTPS-Port	Portnummer, auf der die Informatica Analyst-Web-Anwendung bei Aktivierung des TLS (Transport Layer Security)-Protokolls ausgeführt wird. Verwenden Sie eine Portnummer, die sich von der HTTP-Portnummer unterscheidet.
Schlüsselspeicherdatei	Verzeichnis, in dem die Schlüsselspeicherdatei gespeichert wird, die die digitalen Zertifikate enthält.

Eigenschaft	Beschreibung
Schlüsselspeicherpasswort	Klartext-Passwort für die Schlüsselspeicherdatei. Wenn diese Eigenschaft nicht festgelegt ist, verwendet der Analyst-Dienst das Standardpasswort <i>changeit</i> .
SSL-Protokoll	Informatica empfiehlt, dieses Feld leer zu lassen. Welche TLS-Version aktiviert wird, hängt vom eingegebenen Wert ab. Bei einem leeren Feld wird die höchste der verfügbaren TLS-Versionen aktiviert. Durch Eingabe eines Werts könnten hingegen frühere TLS-Versionen aktiviert werden. Das Verhalten basiert auf der Java-Version für Ihre Umgebung. Weitere Informationen können Sie der Dokumentation für Ihre Java-Version entnehmen.

## Sicherheit für den REST Operations Hub-Dienst

Wenn Sie den REST Operations Hub-Dienst verwenden, können Sie die sicheren HTTPS-Eigenschaften für den REST Operations Hub konfigurieren.

Konfigurieren Sie zum Sichern der Verbindung zwischen dem Browser und dem REST Operations Hub-Dienst die folgenden REST Operations Hub-Dienst-Eigenschaften:

Eigenschaft	Beschreibung
HTTP-Port	Eindeutige HTTP-Portnummer für den REST Operations Hub-Dienstprozess, wenn der Dienst das HTTP-Protokoll verwendet. Der Standardwert ist 6555.
HTTPS-Port	Nummer des HTTPS-Ports, auf dem der REST Operations Hub-Dienst ausgeführt wird, wenn Sie das TLS-Protokoll (Transport Layer Security) aktivieren. Verwenden Sie eine Portnummer, die sich von der HTTP-Portnummer unterscheidet.
TLS (Transport Layer Security) aktivieren	Mit dieser Option wird eine sichere Verbindung zwischen dem REST Operations Hub-Dienst und dem REST-Client aktiviert.
Schlüsselspeicherdatei	Verzeichnis, in dem die Schlüsselspeicherdatei gespeichert wird, die die digitalen Zertifikate enthält.
Schlüsselspeicherpasswort	Klartext-Passwort für die Schlüsselspeicherdatei. Wenn diese Eigenschaft nicht festgelegt ist, verwendet der REST Operations Hub-Dienst das Standardpasswort.
SSL-Protokoll	Bei einem leeren Feld wird die höchste der verfügbaren TLS-Versionen aktiviert. Welche TLS-Version aktiviert wird, hängt vom eingegebenen Wert ab. Durch Eingabe eines Werts könnten hingegen frühere TLS-Versionen aktiviert werden. Das Verhalten basiert auf der Java-Version für Ihre Umgebung. Weitere Informationen können Sie der Dokumentation für Ihre Java-Version entnehmen.

## Sicherheit für die Webdienst-Hub-Konsole

Beim Erstellen des Webdienst-Hub-Dienstes können Sie die sicheren HTTPS-Eigenschaften für die Webdienst-Hub-Konsole konfigurieren.

Konfigurieren Sie zum Sichern der Verbindung zwischen dem Browser und dem Webdienst-Hub-Dienst die folgenden Webdienst-Hub-Dienst-Eigenschaften:

Eigenschaft	Beschreibung
URLScheme	Gibt das von Ihnen für den Webdienst-Hub konfigurierte Sicherheitsprotokoll an: <ul style="list-style-type: none"><li>- HTTP. Webdienst-Hub nur unter HTTP ausführen.</li><li>- HTTPS. Webdienst-Hub nur unter HTTPS ausführen.</li><li>- HTTP und HTTPS. Webdienst-Hub im HTTP- und HTTPS-Modus ausführen.</li></ul>
Hub-Portnummer (https)	Portnummer für den Webdienst-Hub, der unter HTTPS ausgeführt wird. Wird angezeigt, wenn das ausgewählte URL-Schema HTTPS enthält. Erforderlich, wenn Sie den Webdienst-Hub unter HTTPS ausführen möchten. Der Standardwert ist 7343.
Schlüsselspeicherdatei	Pfad und Dateiname der Schlüsselspeicherdatei mit den Schlüsseln und Zertifikaten, die für eine HTTPS-Verbindung erforderlich sind.
Schlüsselspeicher-Passwort	Passwort für die Schlüsselspeicherdatei. Wenn diese Eigenschaft nicht festgelegt ist, verwendet der Webdienst-Hub das Standardpasswort <i>changeit</i> .

## Sicherheit für Metadata Manager

Beim Erstellen des Metadata Manager-Diensts können Sie die sicheren HTTPS-Eigenschaften für die Metadata Manager-Web-Anwendung konfigurieren.

Um die Verbindung zwischen dem Browser und dem Metadata Manager-Dienst zu sichern, konfigurieren Sie die folgenden Metadata Manager-Dienst-Eigenschaften:

Eigenschaft	Beschreibung
SSL (Secure Sockets Layer) aktivieren	Gibt an, dass Sie eine sichere Verbindung für die Metadata Manager-Webanwendung konfigurieren möchten. <b>Hinweis:</b> Diese Eigenschaft wird angezeigt, wenn Sie einen Metadata Manager-Dienst erstellen. Setzen Sie zum Sichern der Verbindung für einen vorhandenen Metadata Manager-Dienst die Konfigurationseigenschaft <b>URL-Schema</b> auf HTTPS.
Portnummer	Nummer des Ports, auf dem die Metadata Manager-Anwendung ausgeführt wird. Standardwert ist 10250.
Schlüsselspeicherdatei	Die Schlüsselspeicherdatei mit den Schlüsseln und Zertifikaten, die bei Konfiguration einer sicheren Verbindung für die Metadata Manager-Webanwendung erforderlich sind. <b>Hinweis:</b> Der Metadata Manager-Dienst verwendet RSA-Verschlüsselung. Aus diesem Grund empfiehlt Informatica die Verwendung eines Sicherheitszertifikats, das mit dem RSA-Algorithmus erzeugt wurde.
Schlüsselspeicherpasswort	Passwort für die Schlüsselspeicherdatei.

# Chiffre-Suites für die Informatica-Domäne

Sie können die Chiffre-Suites konfigurieren, die von der Informatica-Domäne beim Verschlüsseln von Verbindungen innerhalb der Informatica-Domäne verwendet werden. Verbindungen der Informatica-Domäne mit Ressourcen außerhalb der Domäne sind von der Konfiguration der Chiffre-Suites nicht betroffen.

Wenn Sie sichere Kommunikation für die Informatica-Domäne oder sichere Verbindungen mit Webanwendungsdiensten aktivieren, verwendet die Informatica-Domäne Chiffre-Suites zum Verschlüsseln des Verkehrs.

Informatica erstellt die Gültigkeitsliste mit Chiffre-Suites basierend auf den folgenden Listen:

## **Blacklist**

Liste mit Chiffre-Suites, die von der Informatica-Domäne blockiert werden sollen. Wenn Sie eine Chiffre-Suite auf die Blacklist setzen, entfernt die Informatica-Domäne die Chiffre-Suite aus der Gültigkeitsliste. Sie können Chiffre-Suites, die sich in der Standardliste befinden, zur Blacklist hinzufügen.

## **Standardliste**

Liste mit Chiffre-Suites, die von der Informatica-Domäne standardmäßig unterstützt werden. Wenn Sie keine Whitelist oder Blacklist konfigurieren, verwendet die Informatica-Domäne die Standardliste als Gültigkeitsliste.

Weitere Informationen finden Sie unter [Anhang C, "Standardliste der Chiffre-Suites" auf Seite 273](#)

## **Whitelist**

Liste mit Chiffre-Suites, die von der Informatica-Domäne unterstützt werden sollen. Wenn Sie der Whitelist eine Chiffre-Suite hinzufügen, fügt die Informatica-Domäne die Chiffre-Suite zur Gültigkeitsliste hinzu. Chiffre-Suites, die sich in der Standardliste befinden, müssen nicht zur Whitelist hinzugefügt werden.

Informatica erstellt die Gültigkeitsliste, indem Chiffre-Suites in der Whitelist zur Standardliste hinzugefügt und Chiffre-Suites in der Blacklist aus der Standardliste entfernt werden.

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für Gültigkeitslisten:

- Zur Verwendung einer benutzerdefinierten Gültigkeitsliste für sichere Verbindungen mit Webclients muss die Informatica-Domäne sichere Kommunikation innerhalb der Domäne einsetzen. Wenn in der Domäne keine sichere Kommunikation eingesetzt wird, verwendet Informatica die Standardliste als Gültigkeitsliste.
- Die Gültigkeitsliste steuert ausschließlich Verbindungen innerhalb der Informatica-Domäne. Verbindungen mit Datenquellen verwenden die Gültigkeitsliste nicht.
- Die Gültigkeitsliste muss mindestens eine Chiffre-Suite enthalten, die von TLS v1.1 oder 1.2 unterstützt wird.
- Bei der Gültigkeitsliste muss es sich um eine gültige Chiffre-Suite für Windows, die Java-Laufzeitumgebung und OpenSSL handeln.

## Erstellen von Listen mit Chiffre-Suites

Um die Informatica-Domäne zur Verwendung bestimmter Chiffre-Suites zu konfigurieren, erstellen Sie eine Whitelist, in der die zusätzlichen zu unterstützenden Chiffre-Suites angegeben werden. Sie können auch eine Blacklist erstellen, in der die zu blockierenden Chiffre-Suites angegeben werden.

Arbeiten Sie mit dem für die Netzwerksicherheit zuständigen Administrator zusammen, um die für die Informatica-Domäne geeigneten Chiffre-Suites festzulegen.

Bei der Liste mit Chiffre-Suites muss es sich um eine kommagetrennte Liste handeln. Verwenden Sie die IANA-Namen (Internet Assigned Numbers Authority) für die Chiffre-Suites in der Liste. Alternativ können Sie einen regulären Java-Ausdruck verwenden.

Sie konfigurieren die Whitelist und die Blacklist mit Infasetup. Sie können die Listen direkt in Befehlsparametern bereitstellen oder Klartextdateien angeben, die kommagetrennte Listen enthalten.

Der folgende Beispieltext zeigt eine Liste mit zwei Chiffre-Suites:

```
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
```

Sie können die Whitelist und Blacklist mit Chiffre-Suites für die Informatica-Domäne konfigurieren, wenn Sie die Domäne erstellen. Verwenden Sie `infasetup`, um die Informatica-Domäne sowie die Gateway- und Worker-Knoten zu erstellen. Weitere Informationen zu Infasetup-Befehlen finden Sie in der *Informatica-Befehlsreferenz*.

Alternativ können Sie die Whitelist und Blacklist für eine vorhandene Informatica-Domäne konfigurieren.

## Konfigurieren der Informatica-Domäne anhand einer neuen Gültigkeitsliste mit Chiffre-Suites

Zum Konfigurieren der von der Informatica-Domäne verwendeten Chiffre-Suites müssen Sie die Informatica-Domäne, alle Gateway- sowie Arbeitsknoten mit der gleichen Whitelist und Blacklist aktualisieren.

**Hinweis:** Änderungen an der Blacklist, Whitelist und der Gültigkeitsliste sind nicht kumulativ. Informatica erstellt eine neue Gültigkeitsliste basierend auf der Blacklist, der Whitelist und der Standardliste, wenn Sie den Befehl ausführen. Die neue Gültigkeitsliste überschreibt die vorherige Liste.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um eine vorhandene Informatica-Domäne anhand einer neuen Gültigkeitsliste mit Chiffre-Suites zu konfigurieren:

1. Fahren Sie die Informatica-Domäne herunter.
2. Führen Sie optional den `infasetup listDomainCiphers`-Befehl aus, um die Listen mit Chiffre-Suites anzuzeigen, die von einer Domäne oder einem Knoten unterstützt oder blockiert werden.

Führen Sie beispielsweise den folgenden Befehl aus, um alle Listen mit Chiffre-Suites anzuzeigen:

```
infasetup listDomainCiphers -l ALL -dc true
```

3. Führen Sie den `infasetup updateDomainCiphers`-Befehl auf einem Gateway-Knoten aus und geben Sie eine Whitelist, eine Blacklist oder beide an.

Führen Sie beispielsweise den folgenden Befehl aus, um der Gültigkeitsliste eine Chiffre-Suite hinzuzufügen und zwei Chiffre-Suites aus der Gültigkeitsliste zu entfernen:

```
infasetup updateDomainCiphers -cwl TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA -cbl  
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
```

4. Führen Sie den `infasetup updateGatewayNode`-Befehl auf allen Gateway-Knoten aus und geben Sie eine Whitelist, eine Blacklist oder beide an.

Verwenden Sie dieselbe Whitelist und Blacklist wie die Domäne.

Führen Sie beispielsweise folgenden Befehl aus:

```
infasetup updateGatewayNode -cwl TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA -cbl  
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
```

5. Aktualisieren Sie alle Arbeitsknoten mit dem gleichen Satz an Chiffre-Suites wie die Informatica-Domäne. Verwenden Sie dieselbe Whitelist und Blacklist wie die Domäne.

Führen Sie beispielsweise folgenden Befehl aus:

```
infasetup updateWorkerNode -cwl TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA -cbl  
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
```

6. Starten Sie die Informatica-Domäne.



7. Führen Sie optional den `infacmd isp listDomainCiphers`-Befehl aus, um die Listen mit Chiffre-Suites anzuzeigen, die von einer Domäne oder einem Knoten verwendet werden.

Führen Sie beispielsweise den folgenden Befehl aus, um die Gültigkeitsliste mit Chiffre-Suites anzuzeigen, die von der Domäne verwendet wird:

```
infacmd isp listDomainCiphers -l EFFECTIVE
```

## Sichere Quellen und Ziele

Informatica verwendet Verbindungsobjekte, um eine Verbindung zu relationalen Datenbanken als Quelle oder Ziel herzustellen. Sie können ein Verbindungsobjekt für eine relationale Datenbank erstellen, die mit einem SSL-Zertifikat gesichert ist.

Sie können PowerCenter-Verbindungsobjekte im Arbeitsablauf-Manager erstellen. Sie erstellen die Datendienst-, Datenqualitäts- oder Profilerstellungsverbindungen im Developer Tool oder im Administrator Tool.

Sie können eine Verbindung zu einer sicheren Quelle bzw. zu einem sicheren Ziel auf den folgenden Datenbanken erstellen:

- Oracle
- Microsoft SQL Server
- IBM DB2

## Datenintegrationsdienst-Quellen und -Ziele

Wenn Sie ein Verbindungsobjekt für den Datenintegrationsdienst zum Verarbeiten von Mappings, Datenprofilen, Scorecards bzw. SQL-Datendiensten erstellen, können Sie eine Verbindung zu einer mit dem SSL-Protokoll gesicherten Datenbank definieren.

Der Datenintegrationsdienst stellt eine Verbindung zur Quell- bzw. Zieldatenbank über JDBC-Treiber her. Wenn Sie die Verbindung zu einer sicheren Repository-Datenbank konfigurieren, müssen Sie die sicheren Verbindungsparameter zum JDBC-Verbindungsstring hinzufügen.

1. Richten Sie eine mit dem SSL-Protokoll gesicherte Datenbank ein, um sie als Quelle oder Ziel zu verwenden.
2. Erstellen Sie eine Verbindung im Administrator-Tool.
3. Wählen Sie im Dialogfeld **Neue Verbindung** den Verbindungstyp aus und klicken Sie auf **OK**.  
Sie können eine Verbindung zu einer sicheren DB2-, Microsoft SQL Server- oder Oracle-Datenbank herstellen.
4. Geben Sie im Dialogfeld **Neue Verbindung - Schritt 1 von 3** die Eigenschaften für die Verbindung ein und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie auf der Seite **Neue Verbindung - Schritt 2 von 3** den Verbindungsstring zur Datenbank ein.  
Um eine Verbindung zu einer sicheren Datenbank herzustellen, geben Sie die sicheren Datenbankparameter im Feld **Erweiterte JDBC-Sicherheitsoptionen** ein. Informatica behandelt den Wert des Felds **Erweiterte JDBC-Sicherheitsoptionen** als vertrauliche Daten und speichert die verschlüsselte Parameterzeichenfolge.

Die folgende Liste beschreibt die Parameter für sichere Datenbanken:

### EncryptionMethod

Erforderlich. Gibt an, ob Daten bei der Netzwerkübertragung verschlüsselt werden. Dieser Parameter muss auf `SSL` festgelegt werden.

### ValidateServerCertificate

Optional. Gibt an, ob Informatica das Zertifikat validiert, das der Datenbankserver sendet.

Wenn dieser Parameter auf `TRUE` gesetzt ist, validiert Informatica das vom Datenbankserver gesendete Zertifikat. Wenn Sie den `HostNameInCertificate`-Parameter angeben, validiert Informatica ebenfalls den Hostnamen im Zertifikat.

Wenn dieser Parameter auf `FALSE` gesetzt ist, validiert Informatica das vom Datenbankserver gesendete Zertifikat nicht. Informatica ignoriert alle Truststore-Informationen, die Sie angeben.

Standardwert ist „True“.

### HostNameInCertificate

Optional. Hostname des Computers, auf dem die sichere Datenbank gehostet wird. Wenn Sie einen Hostnamen angeben, validiert Informatica den Hostnamen in der Verbindungszeichenfolge mit dem Hostnamen im SSL-Zertifikat.

### TrustStore

Erforderlich. Pfad und Dateiname der Truststore-Datei, die das SSL-Zertifikat für die Datenbank enthält.

### TrustStorePassword

Erforderlich. Passwort der Truststore-Datei für die sichere Datenbank.

**Hinweis:** Informatica hängt die sicheren JDBC-Parameter an den Verbindungsstring an. Wenn Sie die sicheren JDBC-Parameter direkt zum Verbindungsstring hinzufügen, geben Sie im Feld **Erweiterte JDBC-Sicherheitsoptionen** keine Parameter ein.

6. Testen Sie die Verbindung, um sicherzustellen, dass die Verbindung zur sicheren Datenbank gültig ist.
7. Stellen Sie den Prozess zum Erstellen der relationalen Verbindung fertig.

## PowerCenter-Quellen und -Ziele

Wenn Sie ein Verbindungsobjekt für eine PowerCenter-Sitzung erstellen, können Sie eine Verbindung zu einer mit dem SSL-Protokoll gesicherten Datenbank definieren.

Sie können eine Verbindung zu relationalen PowerCenter-Quellen und -Zielen über die native Konnektivität oder ODBC-Treiber herstellen.

Wenn Sie eine Verbindung zu einer sicheren relationalen Quelle bzw. zu einem sicheren relationalen Ziel über die native Konnektivität herstellen, stellen Sie sicher, dass der Datenbank-Client die Verbindungsinformationen für die sichere Datenbank enthält. Wenn Sie beispielsweise eine Verbindung zu einem PowerCenter-Ziel auf einer sicheren Oracle-Datenbank erstellen, konfigurieren Sie die Oracle-Datenbank-Client-Datei *tnsnames.ora* mit den Verbindungsinformationen für die sichere Datenbank.

Wenn Sie eine Verbindung zu einer sicheren relationalen Quelle bzw. zu einem sicheren relationalen Ziel über ODBC-Treiber herstellen, stellen Sie sicher, dass der Datenbank-Client die Verbindungsinformationen für die sichere Datenbank enthält und dass die ODBC-Datenquelle die Verbindung zur sicheren Datenbank korrekt definiert.

# Sicherer Datenspeicher

Informatica verschlüsselt vertrauliche Daten wie Passwörter und sichere Verbindungsparameter, bevor die Daten im Domänenkonfigurations-Repository gespeichert werden. Informatica verwendet ein Schlüsselwort, das Sie zum Erstellen eines Verschlüsselungsschlüssels bereitstellen, mit dem vertrauliche Daten verschlüsselt werden sollen.

Während der Installation müssen Sie ein Schlüsselwort für das Installationsprogramm bereitstellen, um den Verschlüsselungsschlüssel für die Domäne zu generieren. Alle Knoten in einer Domäne müssen denselben Verschlüsselungsschlüssel verwenden. Bei einer Installation auf mehreren Knoten verwendet das Installationsprogramm denselben Verschlüsselungsschlüssel für alle Knoten in der Domäne. Weitere Informationen zum Generieren eines Verschlüsselungsschlüssels für die Domäne während der Installation finden Sie in den Informatica-Installationshandbüchern.

Nach der Installation können Sie den Verschlüsselungsschlüssel für die Domäne ändern. Führen Sie den `infasetup`-Befehl aus, um einen Verschlüsselungsschlüssel zu generieren und den Verschlüsselungsschlüssel für die Domäne zu ändern. Nachdem Sie den Verschlüsselungsschlüssel für die Domäne geändert haben, müssen Sie den Inhalt der Repositories in der Domäne aktualisieren, um die verschlüsselten Daten zu aktualisieren.

**Hinweis:** Sie müssen den Namen der Domäne, das Schlüsselwort für den Verschlüsselungsschlüssel und die Verschlüsselungsschlüssel-Datei an einem sicheren Speicherort aufbewahren. Der Domänenname, das Schlüsselwort und der Verschlüsselungsschlüssel werden benötigt, wenn Sie den Verschlüsselungsschlüssel für die Domäne ändern oder ein Repository in eine andere Domäne verschieben. Wenn Sie die Verschlüsselungsschlüssel-Datei verlieren, benötigen Sie das Schlüsselwort, um den Verschlüsselungsschlüssel erneut zu generieren. Wenn Sie das Schlüsselwort und den Verschlüsselungsschlüssel verlieren, können Sie den Verschlüsselungsschlüssel für die Domäne nicht ändern bzw. ein Repository nicht in eine andere Domäne verschieben.

## Sicheres Verzeichnis unter UNIX

Wenn Sie Informatica installieren, erstellt das Installationsprogramm ein Verzeichnis zum Speichern von Informatica-Dateien, die eingeschränkten Zugriff benötigen, wie die Verschlüsselungsschlüsseldatei der Domäne. Das Installationsprogramm weist unter UNIX unterschiedliche Berechtigungen für das Verzeichnis und die Dateien im Verzeichnis zu.

Standardmäßig erstellt das Installationsprogramm das folgende Verzeichnis im Informatica-Installationsverzeichnis, um den Verschlüsselungsschlüssel zu speichern: `<INFA_HOME>/isp/config/keys`.

Das Verzeichnis `„/keys“` enthält die Verschlüsselungsschlüsseldatei für den Knoten. Wenn Sie die Domäne konfigurieren, um die Kerberos-Authentifizierung zu verwenden, enthält das Verzeichnis auch die Kerberos-Keytab-Dateien.

Während der Installation können Sie ein anderes Verzeichnis festlegen, in dem die Verschlüsselungsdatei gespeichert werden soll. Das Installationsprogramm weist dieselben Berechtigungen zum angegebenen Verzeichnis wie das Standardverzeichnis zu.

Das Verzeichnis `„/keys“` und die Dateien im Verzeichnis enthalten die folgenden Berechtigungen:

### **Verzeichnisberechtigungen**

Der Eigentümer des Verzeichnisses verfügt über `-wx`-Berechtigungen zum Verzeichnis, jedoch über keine `r`-Berechtigung. Der Eigentümer des Verzeichnisses ist das Benutzerkonto, das zum Ausführen des Installationsprogramms verwendet wird. Die Gruppe, zu der der Eigentümer gehört, verfügt auch über `-wx`-Berechtigungen zum Verzeichnis, jedoch über keine `r`-Berechtigung.

Beispiel: Das Benutzerkonto *ediqa* ist Eigentümer des Verzeichnisses und gehört zur *infaadmin*-Gruppe. Das *ediqa*-Benutzerkonto und die *infaadmin*-Gruppe verfügen über die folgenden Berechtigungen: `-wx-wx---`

Das *ediqa*-Benutzerkonto und die *infaadmin*-Gruppe kann in Dateien im Verzeichnis schreiben und diese ausführen. Sie können die Liste der Dateien im Verzeichnis nicht anzeigen, allerdings können sie eine bestimmte Datei nach dem Namen auflisten.

Wenn Sie den Namen einer Datei im Verzeichnis kennen, können Sie die Datei aus dem Verzeichnis auf einen anderen Speicherort kopieren. Wenn Sie den Namen der Datei nicht kennen, müssen Sie die Berechtigung für das Verzeichnis ändern, um die Leseberechtigung hinzuzufügen, bevor Sie die Datei kopieren können. Sie können den Befehl `chmod 730` verwenden, um dem Eigentümer des Verzeichnisses und der Unterverzeichnisse eine Leseberechtigung zu gewähren.

Beispiel: Sie müssen die Verschlüsselungsschlüsseldatei mit dem Namen *siteKey* in ein temporäres Verzeichnis kopieren, um sie für einen anderen Knoten in der Domäne zugänglich zu machen. Führen Sie den Befehl `chmod 730` für das Verzeichnis `<Informatica-Installationsverzeichnis>/isp/config` aus, um die folgenden Berechtigungen zuzuweisen: `„rwx-wx-“`. Anschließend können Sie die Verschlüsselungsschlüsseldatei aus dem Unterverzeichnis `„/keys“` in ein anderes Verzeichnis kopieren.

Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, ändern Sie die Berechtigungen für das Verzeichnis wieder in Schreib- und Ausführungsberechtigungen. Sie können den Befehl `chmod 330` zum Entfernen der Leseberechtigung verwenden.

**Hinweis:** Verwenden Sie die Option `-R` nicht, um die Berechtigungen für das Verzeichnis und die Dateien rekursiv zu ändern. Das Verzeichnis und die Dateien im Verzeichnis verfügen über verschiedene Berechtigungen.

#### Dateiberechtigungen

Der Eigentümer der Dateien im Verzeichnis verfügt über `rwx`-Berechtigungen für die Dateien. Der Eigentümer der Dateien im Verzeichnis ist das Benutzerkonto, das zum Ausführen des Installationsprogramms verwendet wird. Die Gruppe, zu der der Eigentümer gehört, enthält auch `rwx`-Berechtigungen für die Dateien im Verzeichnis.

Der Eigentümer und die Gruppe verfügen über vollen Zugriff auf die Datei und kann die Datei im Verzeichnis anzeigen oder bearbeiten.

**Hinweis:** Sie müssen den Namen der Datei kennen, um die Datei auflisten oder bearbeiten zu können.

## Ändern des Verschlüsselungsschlüssels über die Befehlszeile

Nach der Installation können Sie den Verschlüsselungsschlüssel für die Domäne über die Befehlszeile ändern. Sie müssen die Domäne herunterfahren, bevor Sie den Verschlüsselungsschlüssel ändern.

Verwenden Sie den `infasetup`-Befehl zum Generieren eines Verschlüsselungsschlüssels und konfigurieren Sie die Domäne, um den neuen Verschlüsselungsschlüssel zu verwenden.

Die folgenden `infasetup`-Befehle generieren und ändern den Verschlüsselungsschlüssel:

#### **generateEncryptionKey**

Generiert einen Verschlüsselungsschlüssel in einer Datei mit dem Namen *sitekey*. Wenn das für den Verschlüsselungsschlüssel angegebene Verzeichnis eine Datei mit dem Namen „*sitekey*“ enthält, benennt Informatica die Datei in *siteKey\_old* um.

#### **migrateEncryptionKey**

Ändert den Verschlüsselungsschlüssel, der zum Speichern von vertraulichen Daten in der Informatica-Domäne verwendet wird.

Führen Sie zum Ändern des Verschlüsselungsschlüssels für eine Domäne die folgenden Schritte durch:

1. Fahren Sie die Domäne herunter.
2. Sichern Sie die Domäne, bevor Sie den Verschlüsselungsschlüssel ändern.

Um sicherzustellen, dass Sie die Domäne wiederherstellen können, wenn Probleme beim Ändern des Verschlüsselungsschlüssels auftreten, sichern Sie die Domäne vor dem Ausführen der `infasetup`-Befehle.

3. Führen Sie zum Generieren eines Verschlüsselungsschlüssels für die Domäne den `infasetup`-Befehl „`generateEncryptionKey`“ aus.

Geben Sie die folgenden Optionen zum Generieren eines Verschlüsselungsschlüssels an:

Option	Argument	Beschreibung
<code>-keyword</code> <code>-kw</code>	Schlüsselwort	Die Textzeichenfolge, die als Basiswort verwendet wird, aus dem ein Verschlüsselungsschlüssel generiert werden soll.  Das Schlüsselwort muss die folgenden Kriterien erfüllen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hat eine Länge von 8 bis 20 Zeichen</li><li>- Enthält mindestens einen Großbuchstaben</li><li>- Enthält mindestens einen Kleinbuchstaben</li><li>- Enthält mindestens eine Zahl</li><li>- Enthält keine Leerzeichen</li></ul>
<code>-domainName</code> <code>-dn</code>	<code>domain_name</code>	Name der Informatica-Domäne.
<code>-encryptionKeyLocation</code> <code>-kl</code>	<code>encryption_key_location</code>	Verzeichnis, das den aktuellen Verschlüsselungsschlüssel enthält. Der Name der Verschlüsselungsdatei lautet <i>sitekey</i> .  Informatica benennt die aktuelle <i>sitekey</i> -Datei in <i>sitekey_old</i> um und generiert einen Verschlüsselungsschlüssel in einer neuen Datei mit dem Namen <i>sitekey</i> im selben Verzeichnis.

4. Führen Sie zum Ändern des Verschlüsselungsschlüssels für die Domäne den Befehl „`infasetup migrateEncryptionKey`“ aus und geben Sie den Speicherort des alten und neuen Verschlüsselungsschlüssels an.

Geben Sie die folgenden Optionen an, die zum Ändern des Verschlüsselungsschlüssels für die Domäne erforderlich sind:

Option	Argument	Beschreibung
-LocationOfEncryptionKeys -loc	location_of_encryption_keys	<p>Verzeichnis, in dem die alte Verschlüsselungsschlüsseldatei mit dem Namen <i>siteKey_old</i> und die neue Verschlüsselungsschlüsseldatei mit dem Namen <i>siteKey</i> gespeichert sind.</p> <p>Das Verzeichnis muss die alten und neuen Verschlüsselungsschlüsseldateien enthalten. Wenn die alten und neuen Verschlüsselungsschlüsseldateien in verschiedenen Verzeichnissen gespeichert werden, kopieren Sie die Verschlüsselungsschlüsseldateien in dasselbe Verzeichnis.</p> <p>Wenn die Domäne mehrere Knoten enthält, muss dieses Verzeichnis allen Knoten in der Domäne zugänglich sein, in der Sie den Befehl „migrateEncryptionKey“ ausführen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Unter UNIX wird beim Dateinamen <i>siteKey_old</i> die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt. Wenn Sie die vorherige Verschlüsselungsschlüsseldatei manuell umbenennen, überprüfen Sie die Groß- und Kleinschreibung beim Dateinamen auf ihre Richtigkeit.</p>
-IsDomainMigrated -mig	is_domain_migrated	<p>Gibt an, ob die Domäne für die Verwendung des neuesten Verschlüsselungsschlüssels aktualisiert wurde.</p> <p>Beim erstmaligen Ausführen des Befehls „migrateEncryptionKey“ legen Sie diese Option auf FALSE fest, um anzugeben, dass die Domäne den alten Verschlüsselungsschlüssel verwendet.</p> <p>Nach dem erstmaligen Ausführen des Befehls „migrateEncryptionKey“ zum Aktualisieren anderer Knoten in der Domäne setzen Sie diese Option auf TRUE fest, um anzugeben, dass die Domäne für die Verwendung des neuesten Verschlüsselungsschlüssels aktualisiert wurde. Sie können den Befehl „migrateEncryptionKey“ auch ohne diese Option ausführen.</p> <p>Standardwert ist „true“.</p>

5. Führen Sie den infasetup-Befehl auf jedem Knoten in der Domäne aus.

Wenn die Domäne mehrere Knoten enthält, führen Sie „infasetup migrateEncryptionKey“ auf jedem Knoten aus. Führen Sie den Befehl auf den Gateway-Knoten aus, bevor Sie den Befehl auf den Arbeitsknoten ausführen. Sie können die IsDomainMigrated-Option nach dem erstmaligen Ausführen des Befehls ausführen.

6. Starten Sie die Domäne neu.

Sie müssen ein Upgrade für alle Repository-Dienste in der Domäne ausführen, um vertrauliche Daten in den Repositories mit dem neuen Verschlüsselungsschlüssel zu aktualisieren und zu verschlüsseln.

7. Aktualisieren Sie alle Modellrepository-Dienste, PowerCenter-Repository-Dienste und Metadata Manager-Dienste.

Upgrades für Modellrepository-Dienste und PowerCenter-Repository-Dienste können Sie im Administrator Tool oder an der Eingabeaufforderung durchführen. Upgrades für Metadata Manager-Dienste können Sie im Administrator Tool ausführen.

**Hinweis:** Der Metadata Manager-Dienst muss deaktiviert werden, bevor Sie das Upgrade des Diensts durchführen können.

Wählen Sie im Kopfzeilenbereich des Administrator Tool **Verwalten > Upgrade**, um ein Upgrade für einen Dienst durchzuführen. Wenn Sie mehrere Dienste wählen, führt das Administrator Tool die Upgrades für die Dienste in der richtigen Reihenfolge durch.

Verwenden Sie einen der folgenden Befehle, um ein Upgrade für einen Dienst an der Eingabeaufforderung durchzuführen:

Repository-Diensttyp	Befehl
Modellrepository-Dienst	<code>infacmd mrs UpgradeContents</code>
PowerCenter-Repository-Dienst	<code>pmrep Upgrade</code>

## Anwendungsdienste und Ports

Informatica-Domänendienste und Anwendungsdienste in der Informatica-Domäne haben eindeutige Ports.

### Informatica-Domäne

The following table describes the ports that you can set:

Port	Description
Service Manager port	Port number used by the Service Manager on the node. The Service Manager listens for incoming connection requests on this port. Client applications use this port to communicate with the services in the domain. The Informatica command line programs use this port to communicate to the domain. This is also the port for the SQL data service JDBC/ODBC driver. Default is 6006.
Service Manager Shutdown port	Port number that controls server shutdown for the domain Service Manager. The Service Manager listens for shutdown commands on this port. Default is 6007.
Informatica Administrator port	Port number used by Informatica Administrator. Default is 6008.
Informatica Administrator HTTPS port	No default port. Enter the required port number when you create the service. Setting this port to 0 disables an HTTPS connection to the Administrator tool.
Informatica Administrator shutdown port	Port number that controls server shutdown for Informatica Administrator. Informatica Administrator listens for shutdown commands on this port. Default is 6009.

Port	Description
Minimum port number	Lowest port number in the range of dynamic port numbers that can be assigned to the application service processes that run on this node. Default is 6014.
Maximum port number	Highest port number in the range of dynamic port numbers that can be assigned to the application service processes that run on this node. Default is 6114.

### Analyst-Dienst

Die folgende Tabelle listet den mit dem Analyst-Dienst verbundenen Standardport auf:

Typ	Standardport
Analyst-Dienst (HTTP)	8085
Analyst-Dienst (HTTPS)	Kein Standardport. Geben Sie die erforderliche Portnummer beim Erstellen des Dienstes ein.

### Content-Managementdienst

Die folgende Tabelle listet den mit dem Content-Managementdienst verbundenen Standardport auf:

Typ	Standardport
Content-Managementdienst (HTTP)	8105
Content-Managementdienst (HTTPS)	Kein Standardport. Geben Sie die erforderliche Portnummer beim Erstellen des Dienstes ein.

### Datenintegrationsdienst

In der folgenden Tabelle wird der mit dem Datenintegrationsdienst verbundene Standardport aufgelistet:

Typ	Standardport
Datenintegrationsdienst (HTTP-Proxy)	8080
Datenintegrationsdienst (HTTP)	8095
Datenintegrationsdienst (HTTPS)	Kein Standardport. Geben Sie die erforderliche Portnummer beim Erstellen des Dienstes ein.
Profiling-Warehouse-Datenbank	Kein Standardport. Geben Sie die Portnummer der Datenbank ein.



### Metadaten-Zugriffsdienst

Die folgende Tabelle listet den mit dem Metadaten-Zugriffsdienst verbundenen Standardport auf:

Typ	Standardport
Metadaten-Zugriffsdienst (HTTP)	7080 Der Metadaten-Zugriffsdienst verwendet fortlaufende Portnummern, um Verbindungen zu mehreren Hadoop-Distributionen herzustellen.
Metadaten-Zugriffsdienst (HTTPS)	Kein Standardport. Geben Sie die erforderliche Portnummer beim Erstellen des Diensts ein. Der Metadaten-Zugriffsdienst verwendet fortlaufende Portnummern, um Verbindungen zu mehreren Hadoop-Distributionen herzustellen.

### Metadata Manager-Dienst

Die folgende Tabelle listet den mit dem Metadata Manager-Dienst verbundenen Standardport auf:

Typ	Standardport
Metadata Manager-Dienst (HTTP)	10250
Metadata Manager-Dienst (HTTPS)	Kein Standardport. Geben Sie die erforderliche Portnummer beim Erstellen des Dienstes ein.

### PowerExchange®-Listenerdienst

Verwenden Sie dieselbe Portnummer, die Sie in der SVCNODE-Anweisung in der DBMOVER-Datei angegeben haben.

Wenn Sie mehr als einen Listener Service für die Ausführung auf einem Knoten definieren, müssen Sie für jeden Dienst eine eindeutige SVCNODE-Portnummer definieren.

### PowerExchange-Protokollierungsdienst

Verwenden Sie dieselbe Portnummer, die Sie in der SVCNODE-Anweisung in der DBMOVER-Datei angegeben haben.

Wenn Sie mehr als einen Listener Service für die Ausführung auf einem Knoten definieren, müssen Sie für jeden Dienst eine eindeutige SVCNODE-Portnummer definieren.

### Webdienst-Hub-Dienst

Die folgende Tabelle listet den mit dem Webdienst-Hub-Dienst verbundenen Standardport auf:

Typ	Standardport
Webdienst-Hub-Dienst (HTTP)	7333
Webdienst-Hub-Dienst (HTTPS)	7343

## KAPITEL 7

# Sicherheitsverwaltung in Informatica Administrator

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Verwenden von Informatica Administrator - Übersicht, 106](#)
- [Benutzersicherheit, 107](#)
- [Registerkarte Sicherheit, 110](#)
- [Passwortverwaltung, 114](#)
- [Domänensicherheitsmanagement, 115](#)
- [Sicherheitsverwaltung für Benutzer, 115](#)

## Verwenden von Informatica Administrator - Übersicht

Informatica Administrator ist das Tool, das Sie zur Verwaltung der Informatica-Domäne und der Informatica-Sicherheit verwenden.

Nutzen Sie das Administrator Tool, um die folgenden Aufgaben auszuführen:

- Verwaltungsaufgaben in der Domäne. Verwalten von Protokollen, Domänenobjekten, Benutzerberechtigungen und Domänenberichten. Erzeugen und Hochladen der Knotendiagnose. Überwachen der Jobs und Anwendungen des Datenintegrationsdiensts. Zu den Domänenobjekten gehören Anwendungsdienste, Knoten, Gitter, Ordner, Datenbankverbindungen, Betriebssystemprofile und Lizenzen.
- Verwaltungsaufgaben in der Domäne. Verwalten von Protokollen, Domänenobjekten und Benutzerberechtigungen.
- Verwaltungsaufgaben für die Sicherheit. Verwalten von Benutzern, Gruppen, Rollen und Rechten.

Im Administrator Tool gibt es folgende Registerkarten:

- **Verwalten.** Anzeigen und Bearbeiten der Eigenschaften der Domäne und der Objekte innerhalb der Domäne.
- **Überwachen.** Anzeigen des Status von Profil-, Scorecard-, Vorschau- und Zuordnungsjobs, SQL-Datendiensten, Webdiensten und Arbeitsabläufen für jeden Datenintegrationsdienst.
- **Überwachen.** Anzeigen des Status von Profil-, Vorschau- und Zuordnungsjobs, SQL-Datendiensten und Webdiensten für jeden Datenintegrationsdienst.

- **Überwachen.** Anzeigen und Überwachen von Ultra Messaging-Bereitstellungen.
- **Protokolle.** Anzeigen von Protokollereignissen für die Domäne und die Dienste innerhalb der Domäne.
- **Berichte.** Ausführen eines Webdienst- oder Lizenzverwaltungsberichts.
- **Sicherheit.** Verwalten von Benutzern, Gruppen, Rollen und Rechten.
- **Cloud.** Anzeigen von Informationen zur Informatica Cloud®-Verwaltung.

Das Administrator Tool besitzt die folgenden Kopfzeileinträge:

- **Abmelden.** Abmelden beim Administrator Tool.
- **Verwalten.** Verwalten Ihres Kontos.
- **Hilfe.** Zugriff auf die Hilfe für die aktuelle Registerkarte und Bestimmen der Informatica-Version.
- **Hilfe.** Zugriff auf die Hilfe für die aktuelle Registerkarte, Bestimmen der Informatica-Version und Konfigurieren der Datennutzungsrichtlinie.

## Benutzersicherheit

Der Dienstmanager und einige Anwendungsdienste steuern die Benutzersicherheit in den Anwendungs-Clients. Zu den Anwendungs-Clients gehören Informatica Administrator, Informatica Analyst, Informatica Developer, Metadata Manager und PowerCenter Client. Der Dienstmanager und einige Anwendungsdienste steuern die Benutzersicherheit in den Anwendungs-Clients. Zu den Anwendungs-Clients gehören Informatica Administrator und Informatica Developer. Der Dienstmanager und einige Anwendungsdienste steuern die Benutzersicherheit in den Anwendungs-Clients. Der Anwendungs-Client enthält Informatica Administrator.

Der Dienstmanager und die Anwendungsdienste steuern die Benutzersicherheit durch die Ausführung folgender Funktionen:

### Verschlüsselung

Wenn Sie sich bei einer Client-Anwendung anmelden, verschlüsselt der Dienstmanager das Passwort.

### Authentifizierung

Wenn Sie sich bei einer Client-Anwendung anmelden, authentifiziert der Dienstmanager Ihr Benutzerkonto auf der Basis Ihres Benutzernamens und Passworts oder anhand Ihres Benutzer-Authentifizierungstokens.

### Autorisierung

Wenn Sie ein Objekt in einem Anwendungs-Client anfordern, autorisieren der Dienstmanager und einige andere Anwendungsdienste die Anforderung anhand Ihrer Berechtigungen und Rollen.

Sie können HTTPS ebenfalls für die sichere Verbindung zur Domäne und zu den Anwendungsdiensten verwenden. Die folgenden Anwendungsdienste stellen eine HTTPS-Verbindung zusammen mit der Informatica-Domäne bereit:

- Datenintegrationsdienst
- Analyst-Dienst
- Content-Managementdienst
- Metadaten-Zugriffsdienst
- Metadata Manager-Dienst
- Webdienst-Hub-Dienst

Sie können HTTPS ebenfalls für die sichere Verbindung zur Domäne und zu den Anwendungsdiensten verwenden. Die folgenden Anwendungsdienste unterstützen die HTTPS-Verbindung zusammen mit der Informatica-Domäne:

- Datenintegrationsdienst
- Analyst-Dienst

Sie können HTTPS ebenfalls für die sichere Verbindung zur Domäne und zu den Anwendungsdiensten verwenden.

## Verschlüsselung

Informatica verschlüsselt Passwörter, die von Anwendungs-Clients an den Service Manager geschickt werden. Informatica verwendet die AES-Verschlüsselung mit mehrfachen 128-Bit-Schlüsseln, um Passwörter in der Domänenkonfigurationsdatenbank zu verschlüsseln. Konfigurieren Sie HTTPS, um Passwörter zu verschlüsseln, die von Anwendungs-Clients an den Service Manager geschickt werden.

## Authentifizierung

Der Service Manager authentifiziert Benutzer, die sich bei Anwendungs-Clients anmelden.

Wenn Sie sich erstmals bei einem Client anmelden, geben Sie einen Benutzernamen, ein Passwort und die Sicherheitsdomäne ein. Eine Sicherheitsdomäne ist eine Ansammlung von Benutzerkonten und Gruppen in einer Informatica-Domäne.

Die von Ihnen gewählte Sicherheitsdomäne bestimmt die Authentifizierungsmethode, die der Service Manager zum Authentifizieren Ihres Benutzerkontos verwendet:

- Nativ. Wenn Sie sich als nativer Benutzer bei einem Anwendungs-Client anmelden, authentifiziert der Service Manager Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort gegen die Benutzerkonten in der Datenbank für die Domänenkonfiguration.
- Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Melden Sie sich bei einem Anwendungs-Client als LDAP-Benutzer an, übergibt der Service Manager Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort an den externen LDAP-Verzeichnisdienst für die Authentifizierung.

Wenn Sie sich als nativer Benutzer bei einem Anwendungs-Client anmelden, authentifiziert der Service Manager Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort gegen die Benutzerkonten in der Datenbank für die Domänenkonfiguration.

Wenn Sie sich als nativer Benutzer bei einem Anwendungs-Client anmelden, authentifiziert der Service Manager Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort gegen die Benutzerkonten in der Datenbank für die Domänenkonfiguration.

## Single Sign-On

Nach der Anmeldung bei einem Anwendungs-Client ermöglicht der Dienstmanager es Ihnen, einen anderen Anwendungs-Client zu starten, um auf mehrere Repositorys innerhalb des Anwendungs-Client zugreifen. Sie müssen sich bei der zusätzlichen Anwendung dem oder Client-Repository nicht anmelden.

Beim ersten Start authentifiziert der Dienstmanager Ihr Benutzerkonto, erstellt einen verschlüsselten Authentifizierungs-Token für Ihr Konto und gibt den Authentifizierungs-Token an die Client-Anwendung zurück. Der Authentifizierungs-Token enthält Benutzernamen, Sicherheits-Domäne und eine Ablaufzeit. Der Dienstmanager erneuert in regelmäßigen Abständen, vor Ablauf der Gültigkeit, den Authentifizierungs-Token.

Wenn Sie innerhalb eines Anwendungs-Client auf mehrere Repositorys zugreifen, sendet der Anwendungs-Client den Authentifizierungs-Token an den Dienstmanager, um den Benutzer zu authentifizieren.

Wenn Sie einen Web-Anwendungs-Client von einem anderen aus starten, übergibt der Anwendungs-Client den Authentifizierungs-Token an den nächsten Anwendungs-Client. Der nächste Web-Anwendungs-Client sendet den Authentifizierungs-Token an den Dienstmanager, um den Benutzer zu authentifizieren. Sie müssen sich von jedem Web-Anwendungs-Client separat abmelden. Wenn Sie beispielsweise das Analyst Tool über das Administrator Tool öffnen, müssen Sie sich vom Analyst Tool und dem Administrator Tool separat abmelden.

**Hinweis:** Um Single Sign-On zwischen dem Administrator Tool, dem Analyst Tool und dem Monitoring Tool verwenden zu können, müssen Sie deren vollständig qualifizierte Domännennamen zur Hostdatei für jeden Knoten hinzufügen.

Sie können Single Sign-On nicht verwenden, um über ein Client-Tool eine Verbindung mit einem Web-Anwendungs-Client herzustellen. Wenn Sie beispielsweise das Administrator Tool über das Developer Tool starten, müssen Sie sich beim Administrator Tool anmelden.

## Autorisierung

Der Service Manager autorisiert Benutzeranfragen für Domänenobjekte. Anfragen können vom Administrator-Tool ausgehen. Folgende Anwendungsdienste autorisieren Benutzeranfragen für andere Objekte:

- Datenintegrationsdienst
- Metadata Manager-Dienst
- Modellrepository-Dienst
- PowerCenter-Repository-Dienst

Der Service Manager autorisiert Benutzeranfragen für Domänenobjekte. Anfragen können vom Administrator-Tool ausgehen. Folgende Anwendungsdienste autorisieren Benutzeranfragen für andere Objekte:

- Datenintegrationsdienst
- Modellrepository-Dienst

Beim Erstellen nativer Benutzer und Gruppen oder Importieren von LDAP-Benutzern und Gruppen speichert der Service Manager die Informationen in der Domänenkonfigurationsdatenbank in folgenden Repositories:

- Modellrepository
- PowerCenter-Repository
- PowerCenter Repository für Metadata Manager

Der Service Manager synchronisiert die Benutzer- und Gruppeninformationen zwischen den Repositories und der Datenbank für die Domänenkonfiguration, wenn folgende Ereignisse eintreten:

- Sie starten den Metadata Manager-Dienst, den Modellrepository-Dienst oder den PowerCenter-Repository-Dienst neu.
- Hinzufügen oder Entfernen nativer Benutzer oder Gruppen.
- Der Service Manager synchronisiert die Liste der LDAP-Benutzer und Gruppen in der Domänenkonfigurations-Datenbank mit der Liste der Benutzer und Gruppen im LDAP-Verzeichnisdienst.

Der Service Manager synchronisiert die Benutzer- und Gruppeninformationen zwischen den Repositories und der Datenbank für die Domänenkonfiguration, wenn folgende Ereignisse eintreten:

- Neustarten des Modellrepository-Diensts.
- Hinzufügen oder Entfernen nativer Benutzer oder Gruppen.

Beim Zuordnen von Berechtigungen zu Benutzern und Gruppen in einem Anwendungs-Client speichert der Anwendungsdienst die Berechtigungszuordnungen zusammen mit den Benutzer- und Gruppeninformationen im entsprechenden Repository.

Wenn Sie ein Objekt in einem Anwendungs-Client anfordern, autorisiert der entsprechende Anwendungsdienst Ihre Anfrage. Beispiel: Bei dem Versuch, ein Projekt im Informatica Developer zu bearbeiten, autorisiert der Modellrepository-Dienst Ihre Anfrage basierend auf Ihren Rechten, Ihrer Rolle und den Ihnen zugeordneten Berechtigungen.

## Registerkarte Sicherheit

Sie verwalten die Informatica-Sicherheit auf der Registerkarte Sicherheit im Administrator Tool.

Die Registerkarte Sicherheit besteht aus folgenden Komponenten:

- Suchbereich. Suche nach Benutzern, Gruppen oder Rollen anhand des Namens.
- Navigator Der Navigator erscheint im linken Bereich und zeigt Gruppen, Benutzer und Rollen an.
- Inhaltsbereich. Der Inhaltsbereich zeigt die Eigenschaften und Optionen des im Navigator gewählten Objekts an, sowie entsprechend der gewählten Registerkarte.
- Menü "Sicherheitsaktionen". Enthält Optionen zum Erstellen oder Löschen einer Gruppe, eines Benutzers oder einer Rolle. Sie können LDAP-Konfigurationen und Betriebssystemprofile verwalten. Sie können auch Benutzer anzeigen, die Berechtigungen für einen Dienst besitzen.

**Hinweis:** Wenn Sie PowerCenter Express Personal Edition verwenden, haben Sie keinen Zugriff auf die Registerkarte "Sicherheit".

### Der Suchbereich

Im Suchbereich können Sie anhand von Namen nach Benutzern, Gruppen oder Rollen suchen. Die Groß-/Kleinschreibung spielt bei der Suche keine Rolle.

1. Legen Sie im Suchbereich fest, wo Sie nach Benutzern, Gruppen oder Rollen suchen möchten.
2. Geben Sie den Namen oder einen Teil des Namens ein, nach dem gesucht werden soll.

Für die Suche können Sie auch ein Sternchen (\*) als Platzhalter im Namen verwenden. Zum Beispiel: Wenn Sie nach allen Objekten suchen möchten, die mit "ad" beginnen, geben Sie "ad\*" ein. Wenn Sie nach allen Objekten suchen möchten, die mit "ad" aufhören, geben Sie "\*ad" ein.

3. Klicken Sie auf Los.

Im Abschnitt Suchergebnis können maximal 100 Objekte angezeigt werden. Wenn die Suche mehr als 100 Objekte ergibt, schränken Sie die Suchergebnisse durch weitere Suchkriterien ein.

4. Wählen Sie ein Objekt im Abschnitt Suchergebnisse aus, um weitere Informationen zu diesem Objekt im Inhaltsfenster anzuzeigen.

### Der Sicherheits-Navigator

Der Navigator erscheint im Inhaltsbereich der Registerkarte Sicherheit. Wenn Sie ein Objekt im Navigator auswählen, erscheinen im Inhaltsbereich folgende Informationen zu dem Objekt:

Auf der Registerkarte „Sicherheit“ im Navigator wird abhängig von Ihrer Ansicht einer der folgenden Bereiche angezeigt:

- Abschnitt Gruppen. Um die Eigenschaften einer Gruppe, die zugewiesenen Benutzer, Rollen und Privilegien anzuzeigen, wählen Sie die Gruppe aus.

- Abschnitt Benutzer. Um die Eigenschaften eines Benutzers, die zugehörigen Gruppen, Rollen und Privilegien anzuzeigen, wählen Sie den Benutzer aus.
- Abschnitt Rollen. Um die Eigenschaften einer Rolle, sowie die zu dieser Rolle gehörenden Benutzer, Gruppen und Privilegien anzuzeigen, wählen Sie die Rolle aus.
- Abschnitt „Betriebsprofile“. Wählen Sie ein Betriebsprofil aus, um die Eigenschaften des Betriebssystemprofils und die Berechtigungen anzuzeigen, die Benutzern und Gruppen zugewiesen wurden, die das Betriebssystemprofil verwenden.
- Abschnitt „LDAP-Konfiguration“. Wählen Sie eine Konfiguration aus, um die Verbindungsdetails des LDAP-Servers, den LDAP-Synchronisierungszeitplan und die LDAP-Sicherheitsdomäne mit Benutzern und Gruppen anzuzeigen, die aus dem LDAP-Verzeichnisdienst importiert wurden.

Der Navigator bietet verschiedene Möglichkeiten an, eine Task auszuführen. Zum Verwalten von Gruppen, Benutzern und Rollen können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

- Klicken Sie auf das Menü **Aktionen**. Jeder Abschnitt des Navigators enthält ein Menü mit der Bezeichnung „Aktionen“ zum Verwalten von Gruppen, Benutzern, Rollen, Betriebssystemprofilen oder LDAP-Konfigurationen.
- Rechter Mausklick auf Objekt. Klicken Sie im Navigator mit der rechten Maustaste auf ein Objekt, um die im Menü „Aktionen“ verfügbaren Optionen anzuzeigen.
- Tastenkombinationen verwenden. Mithilfe von Tastenkombinationen können Sie die verschiedenen Abschnitte des Navigators ansteuern.

## Gruppen

Eine Gruppe ist eine Anhäufung von Benutzern und Gruppen mit denselben Rechten, Rollen und Berechtigungen.

Im Abschnitt "Gruppen" des Navigators sind Gruppen in Sicherheitsdomänenordnern eingeteilt. Eine Sicherheitsdomäne ist eine Ansammlung von Benutzerkonten und Gruppen in einer Informatica-Domäne. Zur nativen Authentifizierung wird die native Sicherheitsdomäne verwendet. Sie enthält die im Administrator Tool erstellten und verwalteten Benutzer und Gruppen. Die LDAP-Authentifizierung verwendet LDAP-Sicherheitsdomänen, die Benutzer und Gruppen enthält, die aus dem LDAP-Verzeichnisdienst importiert wurden.

Wenn Sie einen Sicherheitsdomänen-Ordner im Abschnitt „Gruppen“ des Navigators auswählen, werden in der Inhaltsübersicht alle zu dieser Sicherheitsdomäne gehörenden Gruppen eingeblendet.

Nach Auswählen einer Gruppe im Navigator sind in der Inhaltsübersicht folgende Registerkarten zu sehen:

- Übersicht. Anzeige allgemeiner Eigenschaften der Gruppe und der dieser Gruppe zugeordneten Benutzer.
- Berechtigungen. Blendet die der Gruppe zugeordneten Berechtigungen und Rollen für die Domäne und für Anwendungsdienste in der Domäne ein.
- Berechtigungen. Zeigt die Zugriffsebene an, auf der die Benutzer innerhalb der Gruppe Aufgaben für Domänenobjekte ausführen müssen, einschließlich Knoten, Tabellen und Anwendungsdienste. Zeigt außerdem die Zugriffsebene an, auf der die Benutzer innerhalb der Gruppe Aufgaben für Verbindungsobjekte und Betriebssystemprofile ausführen müssen.

## Benutzer

Ein Benutzer mit einem Konto in der Informatica-Domäne kann sich an folgenden Anwendungs-Clients anmelden:

- Informatica Administrator

- PowerCenter Client
- Informatica Developer
- Informatica Analyst
- Metadata Manager

Im Abschnitt "Benutzer" des Navigators sind die Benutzer in Sicherheitsdomänenordnern zusammengefasst. Eine Sicherheitsdomäne ist eine Sammlung von Benutzerkonten und Gruppen in einer Informatica-Domäne. Zur nativen Authentifizierung wird die native Sicherheitsdomäne verwendet. Sie enthält die im Administrator Tool erstellten und verwalteten Benutzer und Gruppen. Die LDAP-Authentifizierung verwendet LDAP-Sicherheitsdomänen, die Benutzer und Gruppen enthält, die aus dem LDAP-Verzeichnisdienst importiert wurden.

Wenn Sie im Abschnitt „Benutzer“ des Navigators einen Ordner für eine Sicherheitsdomäne auswählen, erscheinen im Inhaltsbereich alle Benutzer, die zu dieser Sicherheitsdomäne gehören.

Wenn Sie einen Benutzer im Navigator auswählen, erscheinen im Inhaltsbereich folgende Registerkarten:

- Übersicht. Listet die allgemeinen Eigenschaften des Benutzer auf und alle Gruppen, zu denen er gehört.
- Berechtigungen. Listet die Berechtigungen und Rollen auf, die dem Benutzer für die Domäne und die Anwendungsdienste in der Domäne zugewiesen wurden.
- Berechtigungen. Zeigt die Zugriffsebene an, auf der die Benutzer Aufgaben für Domänenobjekte ausführen müssen, einschließlich Knoten, Tabellen und Anwendungsdienste. Zeigt außerdem die Zugriffsebene an, auf der die Benutzer Aufgaben für Verbindungsobjekte und Betriebssystemprofile ausführen müssen.

## Rollen

Eine Rolle ist eine Sammlung von Berechtigungen, die Sie einem Benutzer oder einer Gruppe zuordnen. Berechtigungen bestimmen die Aktionen, die Benutzer ausführen können. Sie ordnen Benutzern und Gruppen für die Domäne und für Anwendungsdienste in der Domäne eine Rolle zu.

Der Abschnitt Rollen im Navigator organisiert die Rollen in folgende Ordner:

- Systemdefinierte Rollen Enthält Rollen, die Sie nicht ändern oder löschen können. Die Administrator-Rolle ist eine vom System definierte Rolle.
- Benutzerdefinierte Rollen Enthält Rollen, die Sie erstellen, bearbeiten und löschen können. Das Administrator Tool enthält einige benutzerdefinierte Rollen, die Sie bearbeiten und an Benutzer und Gruppen zuweisen können.

Wenn Sie im Abschnitt „Rollen“ des Navigators einen Ordner auswählen, zeigt der Inhaltsbereich alle Rollen an, die zu diesem Ordner gehören.

Wenn Sie eine Rolle im Navigator auswählen, erscheinen im Inhaltsbereich folgende Registerkarten:

- Übersicht. Zeigt allgemeine Eigenschaften der Rolle und der Benutzer und Gruppen, denen die Rolle für diese Domäne und Anwendungsdienste zugewiesen wurden.
- Berechtigungen. Zeigt die Berechtigungen, die der Rolle für die Domäne und die Anwendungsdienste zugewiesen wurden.

## Betriebssystemprofile

Ein Betriebssystemprofil ist ein Sicherheitsmechanismus, mit dem der Datenintegrationsdienst und der PowerCenter-Integrationsdienst Mappings, Arbeitsabläufe und Profiling-Jobs ausführen.

Im Abschnitt „Betriebssystemprofile“ des Navigators werden die in der Domäne konfigurierten Betriebssystemprofile aufgelistet.



Wenn Sie im Navigator ein Betriebssystemprofil auswählen, zeigt der Inhaltsbereich die folgenden Registerkarten an:

- **Eigenschaften.** Zeigt allgemeine Eigenschaften des Betriebssystemprofils an, die für den Datenintegrationsdienst, den PowerCenter-Integrationsdienst oder für beide Anwendungsdienste konfiguriert sind.
- **Berechtigungen.** Zeigt die Berechtigungen an, die Benutzern und Gruppen zugewiesen wurden, die das Betriebssystemprofil verwenden. Gibt außerdem an, ob das Betriebssystemprofil das Standardprofil ist, das einem Benutzer oder einer Gruppe zugewiesen ist.

## LDAP-Konfiguration

Sie können eine Informatica-Domäne konfigurieren, damit sich Benutzer und Gruppen, die aus einem oder mehreren LDAP-Verzeichnisdiensten importiert wurden, bei Informatica-Knoten, -Diensten und -Anwendungsclients anmelden können.

Im Abschnitt „LDAP-Konfiguration“ des Navigators werden die von der Domäne verwendeten LDAP-Konfigurationen aufgelistet.

Wenn Sie eine LDAP-Konfiguration auswählen, werden folgende Registerkarten auf der Registerkarte „LDAP-Konfiguration“ angezeigt:

- **Übersicht.** Listet die Verbindungsdetails für den LDAP-Server mit dem Verzeichnisdienst auf, aus dem Benutzer und Gruppen importiert werden sollen.
- **Sicherheitsdomänen.** Listet die Details für die LDAP-Sicherheitsdomäne auf, die aus dem LDAP-Verzeichnisdienst importierte Benutzer und Gruppen enthält.
- **Zeitplan.** Listet die Details für den Synchronisierungszeitplan auf, in dem der Zeitpunkt angegeben wird, an dem der Dienstmanager die Sicherheitsdomäne mit den Benutzern und Gruppen im LDAP-Verzeichnisdienst aktualisiert.

## Kontoverwaltung

Um die Sicherheit in der Informatica-Domäne zu verbessern, können Sie die Sperrung von Benutzer- und Administratorkonten nach einer bestimmten Anzahl von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen erzwingen.

Im Abschnitt „Konfiguration Kontosperrung“ der Seite „Kontoverwaltung“ ist angegeben, ob die Kontosperrung für Benutzer- und Administratorkonten aktiviert ist. Im Abschnitt wird außerdem die maximal zulässige Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche angegeben.

Im Abschnitt „Gesperrte native Benutzer“ der Seite sind die gesperrten Benutzerkonten in der nativen Sicherheitsdomäne aufgelistet. Sie können ein Benutzerkonto in der nativen Sicherheitsdomäne entsperren.

Im Abschnitt „Gesperrte LDAP-Benutzer“ der Seite sind die gesperrten Benutzerkonten in einer LDAP-Sicherheitsdomäne aufgelistet. Sie können ein Benutzerkonto in der Informatica-Domäne entsperren. Allerdings muss der LDAP-Administrator zuvor das Benutzerkonto auf dem LDAP-Server entsperren. Der Benutzer kann sich erst dann bei der Informatica-Domäne anmelden, wenn der LDAP-Administrator das Benutzerkonto entsperrt hat.

## Auditberichte

Auditberichte enthalten Informationen über Benutzer und Gruppen in der Informatica-Domäne sowie über die Rechte, Rollen und Berechtigungen, die den einzelnen Benutzern oder Gruppen zugewiesen sind.

Sie wählen den zu erstellenden Auditbericht über das Menü „Berichtstyp auswählen“ aus. Sie können die folgenden Auditberichte generieren:

### Persönliche Benutzerinformationen

Zeigt Kontaktinformationen und Statusdetails der Benutzerkonten in der Domäne an. Sie können die Benutzer oder Gruppen auswählen, für die Sie den Bericht generieren möchten.

### Benutzergruppen-Zuordnung

Zeigt Informationen zu Benutzern und den Gruppen an, zu denen sie gehören. Sie können die Benutzer oder Gruppen auswählen, für die Sie den Bericht generieren möchten.

### Berechtigungen

Zeigt Informationen über Berechtigungen an, die Benutzern und Gruppen in der Domäne zugewiesen sind. Sie können die Benutzer oder Gruppen auswählen, für die Sie den Bericht generieren möchten.

### Rollen

Zeigt Informationen über die Rollen an, die Benutzern und Gruppen in der Domäne zugewiesen sind. Sie können die Rollen auswählen, für die Sie den Bericht generieren möchten.

### Domänenobjektberechtigungen

Zeigt Informationen über die Domänenobjekte an, für die Benutzer und Gruppen über eine Berechtigung verfügen. Sie können die Benutzer oder Gruppen auswählen, für die Sie den Bericht generieren möchten.

## Passwortverwaltung

Sie können das Passwort mithilfe der Anwendung "Passwort ändern" ändern.

Sie können die Anwendung "Passwort ändern" über das Administrator Tool oder mit der folgenden URL öffnen: `http://<fully qualified host name>:<port>/passwordchange/`

Der Dienstmanager verwendet das Benutzerpasswort, das einem Worker-Knoten zugewiesen ist, um den Domänen-Benutzer zu authentifizieren. Wenn Sie ein Benutzerpasswort ändern, das einem oder mehreren Worker-Knoten zugewiesen ist, aktualisiert der Dienstmanager das Passwort für jeden Worker-Knoten. Der Dienstmanager kann nur Knoten aktualisieren, die ausgeführt werden. Bei Knoten, die nicht ausgeführt werden, aktualisiert der Dienstmanager das Passwort, wenn die Knoten neu gestartet werden.

**Hinweis:** Für ein LDAP-Benutzerkonto ändern Sie das Passwort im LDAP-Verzeichnisdienst.

Wenn Sie für ein natives Benutzerkonto die Passwortkomplexität aktivieren, beachten Sie beim Erstellen oder Ändern eines Passworts Folgendes:

- Das Passwort muss aus mindestens acht Zeichen bestehen.
- Es muss mindestens einen Buchstaben, eine Zahl und ein nicht alphanumerisches Zeichen enthalten, z. B.:  
`! \ " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ` { | } ~`

Manche Sonderzeichen in Passwörtern können von der Shell anders interpretiert werden. Beispielsweise wird `$` als Variable interpretiert. Setzen Sie in diesem Fall ein Escape-Zeichen vor das betreffende Sonderzeichen.

## Ändern Ihres Passwortes.

Das Passwort für ein natives Benutzerkonto können Sie jederzeit ändern. Das Passwort für ein Benutzerkonto, das von einer anderen Person erstellt wurde ändern Sie, wenn Sie sich zum ersten Mal beim Administrator Tool anmelden.

1. Klicken Sie im Überschriftsbereich des Administrator Tools auf **Verwalten > Passwort ändern**.

Die Anwendung "Passwort ändern" öffnet ein neues Browserfenster.

2. Geben Sie das aktuelle Passwort in das Feld **Passwort** ein und das neue Passwort in die Felder **Neues Passwort** und **Passwort bestätigen**.
3. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

## Domänensicherheitsmanagement

Sie können die Informatica-Domänenkomponenten so konfigurieren, dass diese das Protokoll Secure Sockets Layer (SSL) oder Transport Layer Security (TLS) zur Verschlüsselung der Verbindungen mit anderen Komponenten verwenden. Wenn Sie für die Domänenkomponenten SSL oder TLS aktivieren, gewährleisten Sie eine sichere Kommunikation.

Eine sichere Kommunikation lässt sich wie folgt konfigurieren:

### Zwischen den Diensten innerhalb der Domäne

Konfigurieren Sie die Kommunikation zwischen den Diensten innerhalb einer Domäne sicher.

### Zwischen Domäne und externen Komponenten

Sie können die sichere Kommunikation zwischen Informatica-Domänenkomponenten und Web-Browsern oder Web-Dienst-Clients konfigurieren.

Jeder Methode zur Konfigurierung einer sicheren Kommunikation ist unabhängig von den anderen Methoden. Wenn Sie für eine Zusammenstellung von Komponenten eine sichere Kommunikation herstellen, so müssen Sie diese nicht für alle anderen Komponentenzusammenstellungen konfigurieren.

**Hinweis:** Wenn Sie eine sichere Domäne in eine ungesicherte Domäne oder eine ungesicherte Domäne in eine sichere Domäne ändern, müssen Sie die Domänenkonfiguration im Developer-Tool und in den PowerCenter-Clienttools löschen und die Domäne im Client neu konfigurieren.

## Sicherheitsverwaltung für Benutzer

Sie verwalten die Benutzersicherheit innerhalb der Domäne anhand von Berechtigungen.

Berechtigungen bestimmen die Aktionen, die Benutzer an Domänenobjekten durchführen können. Mit Berechtigungen wird die Zugriffsebene eines Benutzers für ein Domänenobjekt festgelegt. Zu den Domänenobjekten zählen Domäne, Ordner, Knoten, Gitter, Lizenzen, Datenbankverbindungen, Betriebssystemprofile und Anwendungsdienste.

Berechtigungen bestimmen die Aktionen, die Benutzer an Domänenobjekten durchführen können. Mit Berechtigungen wird die Zugriffsebene eines Benutzers für ein Domänenobjekt festgelegt. Domänenobjekte umfassen die Domäne, den Knoten, die Lizenz, Datenbankverbindungen und Anwendungsdienste.

Auch wenn ein Benutzer über die Domänenberechtigung zum Abschließen bestimmter Aktionen verfügt, benötigt er ggf. die Berechtigung zum Abschließen der Aktion für ein bestimmtes Objekt. Ein Benutzer verfügt beispielsweise über die Domänenberechtigung "Dienste verwalten", die dem Benutzer die Möglichkeit einräumt, Anwendungsdienste zu bearbeiten. Doch muss der Benutzer auch über die Berechtigung für den Anwendungsdienst haben. Ein Benutzer mit der Domänenberechtigung "Dienste verwalten" und der Berechtigung für den Development Repository Service, aber nicht für den Production Repository Service, kann den Development Repository Service bearbeiten, aber nicht den Produktion Repository Service.

Auch wenn ein Benutzer über die Domänenberechtigung zum Abschließen bestimmter Aktionen verfügt, benötigt er ggf. die Berechtigung zum Abschließen der Aktion für ein bestimmtes Objekt.

Um sich beim Administrator-Tool anmelden zu können, muss ein Benutzer über die Domänenberechtigung "Informatica Administrator öffnen" verfügen. Wenn ein Benutzer über die Berechtigung "Informatica Administrator öffnen" und über die Berechtigung für ein Objekt verfügt, nicht aber über die Domänenberechtigung, die ihm eine Änderung des Objekttyps ermöglicht, kann der Benutzer das Objekt anzeigen. Zum Beispiel: Wenn ein Benutzer über die Berechtigung für einen Knoten verfügt, aber nicht für das Verwalten von Knoten und Gittern, kann er die Eigenschaften des Knotens anzeigen, ihn aber nicht konfigurieren, herunterfahren oder entfernen.

Um sich beim Administrator-Tool anmelden zu können, muss ein Benutzer über die Domänenberechtigung "Informatica Administrator öffnen" verfügen. Wenn ein Benutzer über die Berechtigung "Informatica Administrator öffnen" und über die Berechtigung für ein Objekt verfügt, nicht aber über die Domänenberechtigung, die ihm eine Änderung des Objekttyps ermöglicht, kann der Benutzer das Objekt anzeigen.

Wenn ein Benutzer keine Berechtigung für ein ausgewähltes Objekt im Navigator hat, zeigt der Inhaltsbereich eine Meldung, dass die Berechtigung für das Objekt verweigert wird.

# KAPITEL 8

## Benutzer und Gruppen

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Benutzer und Gruppen - Übersicht, 117](#)
- [Standardgruppen, 118](#)
- [Das Konzept der Benutzerkonten, 119](#)
- [Benutzer verwalten, 121](#)
- [Gruppen verwalten, 130](#)
- [Die Betriebssystemprofile verwalten, 132](#)
- [Kontosperre, 141](#)

## Benutzer und Gruppen - Übersicht

Um auf die Anwendungsdienste und Objekte in der Informatica-Domäne zugreifen und die Anwendungs-Clients nutzen zu können, müssen Sie ein Benutzerkonto haben.

Während der Installation wird ein Standard-Administrator-Benutzerkonto erstellt. Verwenden Sie das standardmäßige Administratorkonto, um sich an der Informatica-Domäne anzumelden und Anwendungsdienste, Domänenobjekte und andere Benutzerkonten zu verwalten. Wenn Sie sich nach der Installation bei der Informatica-Domäne anmelden, ändern Sie Passwort, um die Sicherheit für die Informatica-Domäne und die Anwendungen zu gewährleisten.

**Hinweis:** Wenn Sie PowerCenter Express Personal Edition installieren, müssen Sie das standardmäßige Administratorkonto für alle Operationen verwenden. Sie können weder Benutzer oder Gruppen erstellen noch Berechtigungen verwalten.

Die Benutzerkontenverwaltung umfasst in Informatica die folgenden Hauptkomponenten:

- **Benutzer.** Sie können verschiedene Typen von Benutzerkonten in der Informatica-Domäne einrichten. Benutzer können Aufgaben basierend auf den ihnen zugewiesenen Rollen, Berechtigungen und Rechten durchführen.
- **Authentifizierung.** Wenn sich ein Benutzer an einem Anwendungs-Client anmeldet, authentifiziert der Dienstmanager das Benutzerkonto in der Informatica-Domäne und stellt sicher, dass der Benutzer den Anwendungs-Client verwenden kann. Die Informatica-Domäne kann zur Authentifizierung von Benutzern eine native oder LDAP-Authentifizierung verwenden. Der Dienstmanager organisiert Benutzerkonten und Gruppen nach Sicherheitsdomäne. Er authentifiziert Benutzer auf der Basis der Sicherheitsdomäne, der der Benutzer angehört.

- Gruppen. Sie können Benutzergruppen einrichten und jeder Gruppe verschiedene Rollen und Berechtigungen zuweisen. Die einer Gruppe zugewiesenen Rollen und Berechtigungen legen die Aufgaben fest, die die Benutzer in der Gruppe innerhalb der Informatica-Domäne durchführen können.
- Berechtigungen und Rollen. Berechtigungen bestimmen die Aktionen, die Benutzer in Anwendungs-Clients ausführen können. Eine Rolle ist eine Zusammenstellung von Berechtigungen, die Sie Benutzern und Gruppen zuordnen können. Sie ordnen Benutzern und Gruppen für die Domäne und für Anwendungsdienste in der Domäne Rollen der Berechtigungen zu.
- Betriebssystemprofile. Wenn Sie den Integrationsdienst unter UNIX oder Linux ausführen, können Sie den Integrationsdienst zur Verwendung von Betriebssystemprofilen konfigurieren. Verwenden Sie Betriebssystemprofile, um die Sicherheit zu erhöhen und die Laufzeitumgebung für Benutzer zu isolieren. Auf der Registerkarte "Sicherheit" des Administrator Tools können Sie Betriebssystemprofile erstellen und verwalten.
- Kontosperre. Sie können eine Kontosperre konfigurieren, um ein Benutzerkonto zu sperren, wenn der Benutzer falsche Anmeldedaten im Administrator Tool oder beliebigen Anwendungs-Clients wie dem Developer Tool oder Analyst Tool eingibt. Sie können ein Benutzerkonto auch entsperren.

## Standardgruppen

Die Informatica-Domäne enthält einen Satz von Benutzergruppen, die während der Installation erstellt werden.

Standardmäßig enthält die Informatica-Domäne die folgenden Benutzergruppen nach der Installation:

- Administrator
- Jeder
- Operator

## Administratorgruppe

Die Informatica-Domäne enthält die Standardgruppe „Administrator“. Das während der Installation erstellte Standard-Administratorkonto gehört zu dieser Gruppe.

Die Administratorgruppe verfügt über Administrator-Berechtigungen für die Domäne und alle Anwendungsdienste. Sie können Benutzer zur Administratorgruppe hinzufügen oder daraus entfernen. Alle Benutzer in der Administratorgruppe verfügen über dieselben Berechtigungen, die der Standardadministrator während der Installation erstellt hat.

Sie können weder das standardmäßige Administratorkonto aus der Administratorgruppe noch die Administratorgruppe löschen.

## Gruppe „Jeder“

Die Informatica-Domäne enthält die Standardgruppe „Jeder“. Alle Benutzer in der Domäne gehören zu dieser Gruppe.

Standardmäßig verfügt die Gruppe „Jeder“ über keine Berechtigungen. Sie können der Gruppe „Jeder“ Berechtigungen und Rollen zuweisen, um allen Benutzern denselben Zugang zu ermöglichen.

Sie können die folgenden Aufgaben nicht in der Gruppe „Jeder“ ausführen:

- Bearbeiten oder Löschen der Gruppe "Jeder".

- Benutzer in die Gruppe "Jeder" hinzufügen oder daraus entfernen.
- Eine Gruppe in die Gruppe "Jeder" verschieben.

## Operatorgruppe

Die Informatica-Domäne enthält die Standardgruppe „Operator“.

Standardmäßig verfügt die Operatorgruppe über Berechtigungen für alle Objekte in der Domäne. Sie können der Operatorgruppe die Operatorrolle zuweisen und die Rolle dazu verwenden, die Operatorbenutzer in der Domäne zu verwalten.

Sie können die folgenden Aufgaben in der Operatorgruppe durchführen:

- Der Gruppe Berechtigungen und Rollen zuweisen.
- Benutzer in die Gruppe hinzufügen oder daraus entfernen.
- Eine Gruppe in die Gruppe verschieben.
- Die Gruppe bearbeiten oder löschen.

## Das Konzept der Benutzerkonten

Eine Informatica-Domäne kann folgende Arten von Benutzerkonten haben:

- Standardadministrator
- Domänenadministrator
- Anwendungs-Client-Administrator
- Benutzer

## Standardadministrator

Beim Installieren von Informatica Services erstellt das Installationsprogramm den Standardadministrator mit einem von Ihnen vergebenen Benutzernamen und Passwort. Für die Erstanmeldung beim Administrator-Tool können Sie das Standardadministratorkonto verwenden.

Der Standardadministrator verfügt über Administratorberechtigungen für die Domäne und alle Anwendungsdienste.

Der Standardadministrator kann folgende Aufgaben übernehmen:

- Erstellen, Konfigurieren und Verwalten aller Objekte in der Domäne, einschließlich Knoten, Anwendungsdiensten sowie Administrator- und Benutzerkonten.
- Konfigurieren und Verwalten aller Objekte und Benutzerkonten, die von anderen Domänenadministratoren und Anwendungs-Client-Administratoren erstellt wurden.
- Anmelden bei einem beliebigen Anwendungs-Client.

Auch den Benutzernamen oder die Berechtigungen des Standardadministrators können Sie nicht deaktivieren oder ändern. . Das Passwort des Standardadministrators können Sie jedoch ändern.

## Domänenadministrator

Ein Domänenadministrator kann Objekte in der Domäne erstellen und verwalten.

Der Domänenadministrator kann sich im Administrator-Tool anmelden und Anwendungsdienste in der Domäne erstellen und konfigurieren. Dennoch kann sich der Domänenadministrator standardmäßig nicht an den Anwendungs-Clients anmelden. Der Standardadministrator muss einem Domänenadministrator explizit sämtliche Berechtigungen für die Anwendungsdienste übergeben, damit sich dieser anmelden und Verwaltungsaufgaben in den Anwendungs-Clients durchführen kann.

Der Domänenadministrator kann sich am Administrator-Tool anmelden und Anwendungsdienste in der Domäne konfigurieren. Dennoch kann sich der Domänenadministrator standardmäßig nicht an den Anwendungs-Clients anmelden. Der Standardadministrator muss einem Domänenadministrator explizit sämtliche Berechtigungen für die Anwendungsdienste übergeben, damit sich dieser anmelden und Verwaltungsaufgaben in den Anwendungs-Clients durchführen kann.

Um einen Domänenadministrator zu erstellen, weisen Sie einem Benutzer die Administratorrolle für die Domäne zu.

## Anwendungs-Client-Administrator

Ein Anwendungs-Client-Administrator kann Objekte in einem Anwendungs-Client erstellen und verwalten. Für die Anwendungs-Clients müssen Sie Administratorkonten erstellen. Um die Administratorberechtigungen zu begrenzen und die Sicherheit der Anwendungs-Clients zu gewährleisten, sollten Sie für jeden Anwendungs-Client ein separates Administratorkonto einrichten.

Standardmäßig verfügt der Anwendungs-Client nicht über Rechte oder Berechtigungen für die Domäne. Ohne Berechtigungen oder Rechte für die Domäne kann sich der Anwendungs-Client-Administrator nicht beim Administrator-Tool anmelden, um den Anwendungsdienst zu verwalten.

Sie können die folgenden Anwendungs-Client-Administratoren einrichten:

### **Informatica Analyst-Administrator**

Verfügt über umfassende Berechtigungen und Rechte in Informatica Analyst. Der Informatica Analyst-Administrator kann sich bei Informatica Analyst anmelden, um Projekte und Objekte in Projekten zu erstellen und zu verwalten und alle Aufgaben im Anwendungs-Client auszuführen.

Um einen Informatica Analyst-Administrator zu erstellen, weisen Sie einem Benutzer die Administratorrolle für einen Analyst-Dienst und für den zugeordneten Modellrepository-Dienst zu.

### **Informatica Developer-Administrator**

Verfügt über umfassende Berechtigungen und Rechte in Informatica Developer. Der Informatica Developer-Administrator kann sich bei Informatica Developer anmelden, um Projekte und Objekte in Projekten zu erstellen und zu verwalten und alle Aufgaben im Anwendungs-Client auszuführen.

Um einen Informatica Developer-Administrator zu erstellen, weisen Sie einem Benutzer die Administratorrolle für einen Modellrepository-Dienst zu.

### **Metadata Manager-Administrator**

Verfügt über umfassende Berechtigungen und Rechte in Metadata Manager. Der Metadata Manager-Administrator kann sich bei Metadata Manager anmelden, um Metadata Manager-Objekte zu erstellen und zu verwalten und alle Aufgaben im Anwendungs-Client auszuführen.

Um einen Metadata Manager-Administrator zu erstellen, weisen Sie einem Benutzer die Administratorrolle für einen Metadata Manager-Dienst zu.



### **Test Data Manager-Administrator**

Verfügt über umfassende Berechtigungen und Rechte in Test Data Manager. Der Test Data Manager-Administrator kann sich bei Test Data Manager anmelden, um Test Data Manager-Objekte zu erstellen sowie zu verwalten und alle Aufgaben im Anwendungs-Client auszuführen.

Um einen Test Data Manager-Administrator zu erstellen, weisen Sie einem Benutzer die Administratorrolle für einen Test Data Manager-Dienst zu.

### **PowerCenter Client-Administrator**

Verfügt über umfassende Berechtigungen und Rechte für alle Objekte im PowerCenter Client. Der PowerCenter Client-Administrator kann sich beim PowerCenter Client anmelden, um die PowerCenter-Repository-Objekte zu verwalten und alle Aufgaben im PowerCenter-Client auszuführen. Außerdem kann der PowerCenter Client-Administrator alle Aufgaben in den Befehlszeilenprogrammen pmrep und pmcmd ausführen.

Um einen PowerCenter Client-Administrator zu erstellen, weisen Sie einem Benutzer die Administratorrolle für einen PowerCenter-Repository-Dienst zu.

## **Benutzer**

Ein Benutzer mit einem Konto in der Informatica-Domäne kann Tasks in Anwendungs-Clients ausführen.

Üblicherweise erstellt der Standard- oder Domänenadministrator die Benutzerkonten und verwaltet diese bzw. weist ihnen Rollen und Berechtigungen in der Informatica-Domäne zu. Jedoch kann jeder Benutzer mit der erforderlichen Domänenberechtigung ein Benutzerkonto erstellen und diesem Rollen und Berechtigungen zuweisen.

Benutzer können Ausgaben in Anwendungs-Clients ausführen, die ihren Berechtigungen entsprechen.

## **Benutzer verwalten**

Sie können Benutzer in der nativen Sicherheitsdomäne erstellen, bearbeiten und löschen. Die Eigenschaften von Benutzerkonten in der LDAP-Sicherheitsdomäne können Sie jedoch nicht löschen oder bearbeiten. Sie können auch die Benutzerzuweisungen für LDAP-Gruppen nicht ändern.

Sie können Benutzer je nach Typ der PowerCenter Express-Lizenz erstellen, bearbeiten und löschen. Sie können einem Benutzerkonto Rollen und Berechtigungen zuweisen. Die einem Benutzer zugewiesenen Rollen und Berechtigungen legen die Aufgaben fest, die der Benutzer innerhalb der Informatica-Domäne durchführen kann. Wenn Sie die PowerCenter Express Personal Edition verwenden, können Sie keine Benutzer oder Gruppen erstellen. Sie müssen den standardmäßigen Administratorbenutzer verwenden, um alle Aufgaben durchzuführen.

Sie können Benutzer je nach Lizenztyp erstellen, bearbeiten und löschen. Sie können einem Benutzerkonto Rollen und Berechtigungen zuweisen. Die einem Benutzer zugewiesenen Rollen und Berechtigungen legen die Aufgaben fest, die der Benutzer innerhalb der Informatica-Domäne durchführen kann.

Sie können Rollen und Berechtigungen zu einem Benutzerkonto in der nativen oder in einer LDAP-Sicherheitsdomäne zuweisen. Die einem Benutzer zugewiesenen Rollen und Berechtigungen legen die Aufgaben fest, die der Benutzer innerhalb der Informatica-Domäne durchführen kann.

Sie können ein Benutzerkonto auch entsperren.

## Erstellen nativer Benutzer

Auf der Registerkarte Sicherheit können Sie native Benutzer hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf die Registerkarte "Sicherheit".
2. Klicken Sie im Menü "Sicherheitsaktionen" auf "Benutzer erstellen".
3. Geben Sie folgende Details für den Benutzer ein:

Eigenschaft	Beschreibung
Anmeldename	Anmeldename für das Benutzerkonto. Der Anmeldename für ein Benutzerkonto muss innerhalb der Sicherheitsdomäne, zu der er gehört, eindeutig sein. Beim Namen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden und er darf nicht mehr als 128 Zeichen umfassen. Er darf weder einen Tabulator noch ein Zeilenendezeichen noch folgende Sonderzeichen enthalten: , + " \ < > ; / * % ? & Der Name kann ein ASCII-Leerzeichen enthalten, jedoch nicht als erstes oder letztes Zeichen. Alle anderen Leerzeichen sind nicht zulässig.
Passwort	Passwort für das Benutzerkonto. Das Passwort kann zwischen 1 und 80 Zeichen umfassen.
Passwort bestätigen	Geben Sie das Passwort zur Bestätigung erneut ein. Sie müssen das Passwort noch einmal eingeben. Das Passwort darf nicht mit Kopieren und Einfügen eingegeben werden.
Vollständiger Name	Vollständiger Name für das Benutzerkonto. Der vollständige Name darf folgende Sonderzeichen nicht enthalten: < > "
Beschreibung	Beschreibung des Benutzerkontos. Die Beschreibung darf maximal 765 Zeichen umfassen und keines der folgenden Sonderzeichen enthalten: < > "
E-Mail	E-Mail-Adresse des Benutzers. Die E-Mail-Adresse darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten: < > " Geben Sie die E-Mail-Adresse im Format UserName@Domäne ein.
Telefon	Telefonnummer des Benutzers. Die Telefonnummer darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten: < > "

4. Klicken Sie auf "OK", um das Benutzerkonto zu speichern.

Nachdem Sie ein Benutzerkonto erstellt haben, werden in der Detailübersicht die Eigenschaften des Benutzerkontos und die Gruppen, denen der Benutzer zugeordnet ist, angezeigt.

## Allgemeine Eigenschaften der nativen Benutzer bearbeiten

Sie können den Anmeldename eines nativen Benutzers nicht ändern. Sie können das Passwort und andere Details eines nativen Benutzerkontos ändern.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte Sicherheit.
2. Im Abschnitt Benutzer des Navigators wählen Sie ein natives Benutzerkonto aus und klicken auf Bearbeiten.

3. Um ein anderes Passwort festzulegen, wählen Sie Passwort ändern.  
Auf der Registerkarte Sicherheit werden die Einträge in den Feldern Passwort und Passwort bestätigen gelöscht.
4. Geben Sie ein neues Passwort ein und bestätigen Sie dieses.
5. Ändern Sie den kompletten Namen, die Beschreibung, E-Mail und Telefon wie erforderlich.
6. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

## Zuweisen von nativen Benutzern zu nativen Gruppen

Weisen Sie native Benutzer einer nativen Gruppe in der Registerkarte Sicherheit zu.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte Sicherheit.
2. Wählen Sie im Abschnitt „Benutzer“ des Navigators ein natives Benutzerkonto aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Gruppen.
4. Um einen nativen Benutzer einer Gruppe zuzuweisen, wählen Sie einen Gruppennamen in der Spalte „Alle Gruppen“ aus und klicken auf **Hinzufügen**.  
Wenn in der Spalte Alle Gruppen keine verschachtelten Gruppen angezeigt werden, erweitern Sie jede Gruppe. Dann werden alle verschachtelten Gruppen angezeigt.  
Sie können einen nativen Benutzer mehreren Gruppen zuweisen. Mit der Strg- oder der Umschalttaste können Sie mehrere Gruppen auf einmal auswählen.
5. Um einen nativen Benutzer aus einer Gruppe zu entfernen, wählen Sie eine Gruppe in der Spalte „Zugewiesene Gruppen“ aus und klicken auf **Entfernen**.
6. Klicken Sie auf **OK**, um die Gruppenzuordnungen zu speichern.

## Zuweisen von LDAP-Benutzern zu nativen Gruppen

Sie können LDAP-Benutzerkonten nativen Gruppen zuweisen. Die Zuweisung von LDAP-Benutzerkonten zu LDAP-Gruppen kann nicht geändert werden.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte Sicherheit.
2. Wählen Sie im Gruppenabschnitt des Navigators eine native Gruppe aus und klicken Sie auf "Bearbeiten".
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Benutzer".
4. Um einen LDAP-Benutzer einer Gruppe zuzuweisen, wählen Sie einen LDAP-Benutzer in der Spalte "Alle Benutzer" aus und klicken Sie auf "Hinzufügen".
5. Um einen LDAP-Benutzer aus einer Gruppe zu entfernen, wählen Sie einen LDAP-Benutzer in der Spalte "Zugewiesene Benutzer" aus und klicken Sie auf "Entfernen".
6. Klicken Sie auf "OK", um die Benutzerzuweisungen zu speichern.

## Aktivieren und Deaktivieren von Benutzerkonten

Benutzer mit aktiven Konten können sich bei Anwendungs-Clients anmelden und Aufgaben basierend auf ihren Berechtigungen ausführen. Wenn Sie Benutzer vorübergehend vom Zugriff auf Anwendungs-Clients ausschließen möchten, können Sie deren Konten deaktivieren. Sie können Benutzerkonten in der nativen oder einer LDAP-Sicherheitsdomäne aktivieren und deaktivieren. Bei deaktiviertem Benutzerkonto kann sich der Benutzer nicht bei den Anwendungs-Clients anmelden.

Benutzer mit aktiven Konten können sich bei Anwendungs-Clients anmelden und Aufgaben basierend auf ihren Berechtigungen ausführen. Wenn Sie Benutzer vorübergehend vom Zugriff auf Anwendungs-Clients ausschließen möchten, können Sie deren Konten deaktivieren. Bei deaktiviertem Benutzerkonto kann sich der Benutzer nicht bei den Anwendungs-Clients anmelden.

Um ein Benutzerkonto zu deaktivieren, wählen Sie ein Benutzerkonto im Abschnitt Benutzer des Navigators und klicken Sie auf Deaktivieren. Wählen Sie ein deaktiviertes Benutzerkonto aus, wird auf der Registerkarte Sicherheit eine Meldung eingeblendet, die anzeigt, dass das Benutzerkonto deaktiviert ist. Ist ein Benutzerkonto deaktiviert, ist die Schaltfläche Aktivieren verfügbar. Klicken Sie auf Aktivieren, um das Benutzerkonto zu aktivieren.

Das Standard-Administratorkonto können Sie nicht deaktivieren.

**Hinweis:** Wenn der Service Manager ein Benutzerkonto aus dem LDAP-Verzeichnisdienst importiert, wird das LDAP-Attribut, das besagt, dass ein Benutzerkonto aktiviert oder deaktiviert ist, nicht mit importiert. Der Service Manager importiert alle Benutzerkonten als aktivierte Benutzerkonten. Falls Sie nicht möchten, dass der Benutzer auf Anwendungs-Clients zugreift, müssen Sie das LDAP-Benutzerkonto im Administrator-Tool deaktivieren. Bei der späteren Synchronisierung mit dem LDAP-Server behält das Benutzerkonto den aktivierten oder deaktivierten Statussatz im Administrator-Tool bei.

## Native Benutzer löschen

Um ein natives Benutzerkonto zu löschen, klicken Sie das Benutzerkonto im Abschnitt Benutzer des Navigators an und wählen Sie Benutzer löschen. Bestätigen Sie, dass Sie das Benutzerkonto löschen möchten.

Das Standardadministratorkonto können Sie nicht löschen. Wenn Sie sich am Administrator Tool anmelden, können Sie Ihr Benutzerkonto nicht löschen.

## Benutzer des PowerCenters löschen

Wenn Sie einen Benutzer löschen, der Objekte im PowerCenter Repository besitzt, entfernen Sie die Eigentumsrechte, die der Benutzer in Bezug auf Ordner, Verbindungsobjekte, Bereitstellungsgruppen, Beschriftungen oder Abfragen hat. Nach dem Löschen des Benutzers, wird der Standardadministrator zum Eigentümer aller Objekte, die dem entfernten Benutzer gehört haben.

Wenn Sie die Historie eines versionierten Objekts anzeigen, das zuvor von einem gelöschten Benutzer besessen wurde, erscheint der Name des gelöschten Benutzers vor dem Wort "gelöscht".

## Benutzer aus Metadata Manager löschen

Wenn Sie einen Benutzer löschen, der eigene Tastenkombinationen und Ordner besitzt, verschiebt der Metadata Manager den persönlichen Ordner des Benutzers in einen Ordner namens "Gelöschte Benutzer", die zum Standardadministrator gehören. Der persönliche Ordner eines gelöschten Benutzers enthält alle Tastenkombinationen und Ordner, die vom betreffenden Benutzer erstellt wurden. Alle gemeinsamen Ordner bleiben gemeinsam, nachdem ein Benutzer gelöscht wurde.

Wenn der Ordner "Gelöschter Benutzer" bereits einen Ordner mit demselben Benutzernamen enthält, nennt der Metadata Manager den zusätzlichen Ordner "Kopien (n) von <Benutzername>."

## LDAP-Benutzer

LDAP-Benutzer lassen sich im Administrator Tool nicht hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Sie müssen die LDAP-Benutzerkonten im LDAP-Verzeichnisdienst verwalten.

## Entsperren eines Benutzerkontos

Der Domänenadministrator kann ein Benutzerkonto entsperren, das für eine Domäne gesperrt ist. Wenn der Benutzer ein nativer Benutzer ist, kann der Administrator den Benutzer auffordern, sein Passwort zurückzusetzen, bevor dieser sich erneut an der Domäne anmeldet.

Der Benutzer muss über eine in der Domäne konfigurierte gültige E-Mail-Adresse verfügen, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn sein Benutzerpasswort zurückgesetzt wird.

Wenn der Benutzer für den LDAP-Authentifizierungsserver gesperrt wird, muss der LDAP-Administrator das Benutzerkonto im LDAP-Server entsperren.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf die Registerkarte **Sicherheit**.
2. Klicken Sie auf **Kontoverwaltung**.

Die Seite „Kontoverwaltung“ zeigt die folgenden Listen gesperrter Benutzer an:

### **Gesperrte native Benutzer**

Enthält Benutzerkonten in der nativen Sicherheitsdomäne, die gesperrt sind.

### **Gesperrte LDAP-Benutzer**

Enthält Benutzerkonten in LDAP-Sicherheitsdomänen, die gesperrt sind.

3. Wählen Sie die Benutzer aus, die entsperrt werden sollen.
4. Wählen Sie **Benutzername entsperren und Passwort zurücksetzen** aus, um ein neues Passwort für den Benutzer zu generieren, nachdem Sie das Konto entsperren haben.  
Der Benutzer erhält das neue Passwort per E-Mail.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausgewählte Benutzer entsperren**.

## Vergrößern des Systemspeichers für eine Vielzahl von Benutzern

Die Bearbeitungszeit für einen Neustart der Informatica-Domäne, die LDAP-Benutzersynchronisierung und einige infacmd und infasetup Befehle steigt proportional zur Anzahl der Benutzer in der Informatica-Domäne.

Die Anzahl der Benutzer wirkt sich auf die Bearbeitungszeit folgender Befehle aus:

- infasetup BackupDomain, DeleteDomain und RestoreDomain
- infacmd isp ExportDomainObjects, ExportUsersandGroups, ImportDomainObjects und ImportUsersandGroups
- infacmd-Tools ExportObjects und ImportObjects

Möglicherweise müssen Sie bei einer Vielzahl von Benutzern in der Domäne den von Informatica-Diensten, infasetup und infacmd verwendeten Systemspeicher vergrößern. Konfigurieren Sie zum Vergrößern der maximalen Heap-Größe folgende Umgebungsvariablen und geben Sie den Wert in Megabyte an:

- INFA\_JAVA\_OPTS Bestimmt die maximale Heap-Größe, die von Informatica-Diensten verwendet wird. Auf jedem Knoten zu konfigurieren, auf dem Informatica-Dienste installiert wird.
- ICMD\_JAVA\_OPTS. Bestimmt die maximale Heap-Größe, die von infacmd verwendet wird. Ist auf jedem Computer zu konfigurieren, auf dem Sie infacmd ausführen.
- INFA\_JAVA\_CMD\_OPTS. Bestimmt die maximale Heap-Größe, die von infasetup verwendet wird. Auf jedem Computer zu konfigurieren, auf dem Sie infasetup konfigurieren.

Beispiel: Um 2048 MB Systemspeicher unter UNIX für die Umgebungsvariable INFA\_JAVA\_OPTS zu konfigurieren, müssen Sie folgenden Befehl verwenden:

```
setenv INFA_JAVA_OPTS "-Xmx2048m"
```

Unter Windows konfigurieren Sie die Variablen als Systemvariablen.

Die folgende Tabelle listet die Minimalanforderungen für die maximalen Heap-Größeneinstellungen auf, basierend auf der Anzahl der Benutzer und Dienste in der Domäne:

Anzahl der Domänenbenutzernamen	Maximale Heap-Größe (1-5 Dienste)	Maximale Heap-Größe (6-10 Dienste)
Bis zu 1.000	512 MB (Standard)	1024 MB
5,000	2048 MB	3072 MB
10,000	3072 MB	5120 MB
20,000	5120 MB	6144 MB
30,000	5120 MB	6144 MB

**Hinweis:** Die Einstellungen für die maximale Heap-Größe in der Tabelle basieren auf der Anzahl der Anwendungsdienste in der Domäne.

Damit die Änderungen wirksam werden, starten Sie den Knoten bitte nach dem Konfigurieren dieser Umgebungsvariablen neu.

## Anzeigen von Benutzeraktivität

Verwenden Sie die Registerkarte „Protokolle“ des Administrator Tools, um die Benutzeraktivitätsprotokolle anzuzeigen. Zeigen Sie Benutzeraktivitätsprotokolle an, um Anmeldeversuche aus Informatica-Clientanwendungen zu überprüfen. Sie können die Protokolle auch anzeigen, um festzustellen, wann ein Benutzer Dienste, Knoten, Benutzer, Gruppen oder Rollen erstellt, aktualisiert oder entfernt hat.

Weitere Informationen zu Benutzeraktivitätsprotokollen und der Registerkarte „Protokolle“ des Administrator Tools finden Sie im *Informatica Administrator-Handbuch*.

Sie können auch den Befehl „`infacmd isp getUserActivityLog`“ verwenden, um Daten des Benutzeraktivitätsprotokolls anzuzeigen. Der Befehl „`infacmd isp getUserActivityLog`“ verwendet die folgende Syntax:

```
infacmd isp getUserActivityLog -dn domain_name -un user_name -pd password
```

Der Befehl „`infacmd isp getUserActivityLog`“ erfordert die Administratorrolle oder Mitgliedschaft in der Administratorgruppe. Weitere Informationen über den Befehl „`infacmd isp getUserActivityLog`“ finden Sie in der *Informatica-Befehlsreferenz*.

Die Benutzeraktivitätsprotokolle enthalten erfolgreiche und fehlgeschlagene Anmeldeversuche von Informatica-Clients. Wenn der Client benutzerdefinierte Eigenschaften für Anmeldeabfragen festlegt, enthalten die Protokolldaten die benutzerdefinierten Eigenschaften.

**Hinweis:** Die Benutzeraktivitätsprotokolle enthalten keine Benutzeranmeldeversuche in einer Domäne, die zur Verwendung von Kerberos-Authentifizierung konfiguriert ist.

Die Benutzeraktivitätsdaten umfassen die folgenden Eigenschaften für alle Anmeldeversuche eines Informatica-Clients:

- Name der Anwendung
- Version der Anwendung
- Hostname oder IP-Adresse des Anwendungshosts

Sie können Protokollereignisse basierend auf den folgenden optionalen Filtern anzeigen:

- Benutzername
- Sicherheitsdomäne
- Datum und Uhrzeit
- Chronologische Reihenfolge
- Aktivitätscode
- Aktivitätstext

Sie können die Protokollereignisse in der Eingabeaufforderung anzeigen oder die Ereignisse in einem der folgenden Formate in eine Datei schreiben:

- Binär
- Text
- XML

Wenn Sie ein Protokoll im binären Format drucken, können Sie den Befehl „`infacmd isp convertUserActivityLog`“ verwenden, um eine Konvertierung in das Text- oder XML-Format durchzuführen. Weitere Informationen zur Verwendung des Befehls „`infacmd isp convertUserActivityLog`“ finden Sie in der *Informatica-Befehlsreferenz*.

## Benutzeraktivitätscodes

Benutzeraktivitätsprotokolle enthalten Codes, die jede erfolgreiche oder fehlgeschlagene Aktivität angeben.

Zu den gültigen Aktivitätscodes gehören:

- CCM\_10437. Gibt an, dass eine Aktivität erfolgreich war.
- CCM\_10438. Gibt an, dass eine Aktivität fehlgeschlagen ist.
- CCM\_10778. Gibt an, dass ein Anmeldeversuch mit benutzerdefinierten Eigenschaften erfolgreich war.
- CCM\_10779. Gibt an, dass ein Anmeldeversuch mit benutzerdefinierten Eigenschaften fehlgeschlagen ist.
- CCM\_10786. Gibt an, dass ein Anmeldeversuch ohne benutzerdefinierte Eigenschaften erfolgreich war.
- CCM\_10787. Gibt an, dass ein Anmeldeversuch ohne benutzerdefinierte Eigenschaften fehlgeschlagen ist.

## Filter für Benutzeraktivitätsprotokolle

Verwenden Sie einen oder mehrere Filter, um Protokollereignisse für bestimmte Benutzer, Datumsangaben oder Ereignisse abzurufen.

Verwenden Sie einen oder mehrere der folgenden Parameter für den `infacmd isp getUserActivityLog`-Befehl, um Protokollereignisse zu filtern:

### Benutzer und Sicherheitsdomänen

Optional. Die Liste der Benutzer, für die Sie Protokollereignisse erhalten möchten. Trennen Sie mehrere Benutzer mit einem Leerzeichen. Verwenden Sie das Platzhaltersymbol (\*), um Protokolle für mehrere Benutzer in einer einzelnen Sicherheitsdomäne oder in allen Sicherheitsdomänen anzuzeigen. Beispiel: Die folgenden Zeichenfolgen sind gültige Werte für diese Option:

```
user:Native
"user:*"
"user*"
"*_users_ *"
"*:Native"
```

Fügen Sie dem `getUserActivityLog`-Befehl den folgenden Parameter hinzu, um Protokollereignisse basierend auf dem Benutzer oder der Sicherheitsdomäne zu filtern:

```
-usrs <UserName>:<SecurityDomain>
```

Beispiel: Fügen Sie den folgenden Parameter hinzu, um Benutzeraktivität für einen Benutzer namens User1 auf allen Sicherheitsdomänen abzurufen:

```
-usrs "User1:*
```

### Datum und Uhrzeit

Optional. Der Datumsbereich, für den Sie Protokollereignisse anzeigen möchten.

Wenn Sie ein Enddatum eingeben, das vor dem Startdatum liegt, gibt der Befehl keine Protokollereignisse zurück.

Geben Sie das Datum und die Uhrzeit in einem der folgenden Formate ein:

- MM/tt/jjjj
- MM/tt/jjjj HH:mm:ss
- jjjj-MM-tt
- jjjj-MM-tt HH:mm:ss

Fügen Sie dem `getUserActivityLog`-Befehl den folgenden Parameter hinzu, um das Protokoll nach Start- und Enddatum zu filtern:

```
-sd <start_date> -ed <end_date>
```

Beispiel: Fügen Sie den folgenden Parameter hinzu, um Benutzeraktivität zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 3. Februar 2014 abzurufen:

```
-sd 01/01/2014 -ed 02/03/2014
```

### Aktivitätscode

Optional. Gibt Protokollereignisse auf Basis des Aktivitätscodes zurück.

Verwenden Sie das Platzhaltersymbol (\*), um Protokollereignisse für mehrere Aktivitätscodes abzurufen. Gültige Aktivitätscodes:

- CCM\_10437. Gibt an, dass eine Aktivität erfolgreich war.
- CCM\_10438. Gibt an, dass eine Aktivität fehlgeschlagen ist.
- CCM\_10778. Gibt an, dass ein Anmeldeversuch mit benutzerdefinierten Eigenschaften erfolgreich war.
- CCM\_10779. Gibt an, dass ein Anmeldeversuch mit benutzerdefinierten Eigenschaften fehlgeschlagen ist.
- CCM\_10786. Gibt an, dass ein Anmeldeversuch ohne benutzerdefinierte Eigenschaften erfolgreich war.
- CCM\_10787. Gibt an, dass ein Anmeldeversuch ohne benutzerdefinierte Eigenschaften fehlgeschlagen ist.

Fügen Sie dem `getUserActivityLog`-Befehl den folgenden Parameter hinzu, um nach Aktivitätscode zu filtern:

```
-ac <activity_code>
```

Beispiel: Fügen Sie den folgenden Parameter hinzu, um erfolgreiche Protokollereignisse abzurufen:

```
-ac CCM_10437
```

Wenn Sie das Platzhaltersymbol verwenden, setzen Sie das Argument in Anführungszeichen.



## Aktivitätstext

Optional. Gibt die Protokollereignisse auf Basis einer im Aktivitätstext gefundenen Zeichenfolge zurück.

Fügen Sie dem `getUserActivityLog`-Befehl den folgenden Parameter hinzu, um nach Aktivitätstext zu filtern:

```
-atxt <activity_text>
```

Verwenden Sie das Platzhaltersymbol (\*), um Protokolle für mehrere Ereignisse abzurufen. Beispiel: Der folgende Parameter gibt alle Protokollereignisse zurück, die „Dienst wird aktiviert“ in ihrer Beschreibung enthalten:

```
-atxt "**Enabling service**"
```

Wenn Sie das Platzhaltersymbol verwenden, setzen Sie das Argument in Anführungszeichen.

## Chronologische Reihenfolge

Optional. Druckt Protokollereignisse in umgekehrter chronologischer Reihenfolge. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, zeigt der Befehl Protokollereignisse in chronologischer Reihenfolge an.

Fügen Sie dem `getUserActivityLog`-Befehl den folgenden Parameter hinzu, um das aktuelle Ergebnis zuerst zu drucken:

```
-ro true
```

## Schreiben und Anzeigen von Protokollereignissen der Benutzeraktivität

Sie können Protokollereignisse der Benutzeraktivität in eine Datei schreiben oder in der Befehlszeile anzeigen, wenn Sie den `infacmd isp` `getUserActivityLog`-Befehl verwenden. Schreiben Sie Protokollereignisse der Benutzeraktivität in den Formaten, in denen Sie die exportierte Protokollereignisdatei verwenden möchten.

### Schreiben und Anzeigen von Protokolldateien

Um die Protokollereignisse der Benutzeraktivität in einer Datei zu schreiben, führen Sie den Befehl mit dem Ausgabedateiparameter `-lo` aus:

```
-lo output_file_name
```

Wenn Sie kein Ausgabeformat angeben, schreibt der Befehl die Protokollereignisse in eine Textdatei.

Beispiel: Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Protokollereignisse in eine Datei namens `log.txt` zu schreiben:

```
infacmd isp getUserActivityLog -dn TestDomain -un Administrator -pd Administrator -lo log.txt
```

Um ein Ausgabeformat anzugeben, führen Sie den Befehl mit dem Formatparameter `-fm` aus:

```
-fm output_format_BIN_TEXT_XML
```

Gültige Formate umfassen:

- Bin (binär). Verwenden Sie das Binärformat, um die Protokollereignisse im binären Format zu sichern. Möglicherweise müssen Sie dieses Format verwenden, um Protokollereignisse an den globalen Kundensupport von Informatica zu senden.
- Text. Verwenden Sie das Textformat, wenn Sie die Protokollereignisse in einem Texteditor analysieren möchten.
- XML. Verwenden Sie das XML-Format, wenn Sie die Protokollereignisse in einem externen Tool analysieren möchten, das XML verwendet, oder wenn Sie XML-Tools wie zum Beispiel XSLT benutzen möchten.

Wenn Sie Text oder XML als Ausgabeformat angeben, aber keine Ausgabedatei festlegen, zeigt der Befehl das Text- oder XML-Protokoll in der Befehlszeile an.

Wenn Sie „Binär“ als Ausgabeformat festlegen, müssen Sie einen Ausgabedateinamen angeben.

Beispiel: Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Protokollereignisse in eine Datei namens `log.xml` zu schreiben:

```
infacmd isp getUserActivityLog -dn TestDomain -un Administrator -pd Administrator -fm  
xml -lo log.xml
```

## Konvertieren von Protokolldateien

Wenn Sie den `getUserActivity`-Befehl zum Schreiben von Protokollereignissen in eine Binärdatei verwenden, können Sie die Datei ins Text- oder XML-Format konvertieren.

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein von Ihnen abgerufenes binäres Protokoll ins Text- oder HTML-Format zu konvertieren:

```
infacmd isp convertUserActivityLogFile -in BIN_input_file_name -fm  
output_format_TEXT_XML -lo output_file_name
```

Beispiel: Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine binäre Eingabedatei namens `log.bin` ins XML-Format zu konvertieren und in einer Datei namens `convertedLog.xml` auszugeben:

```
infacmd isp convertUserActivityLogFile -in log.bin -fm XML -lo convertedLog.xml
```

Um das Protokoll in der Befehlszeile anzuzeigen, lassen Sie den Ausgabedateinamen weg.

Wenn Sie das Format weglassen, verwendet der Befehl das Textformat.

# Gruppen verwalten

Sie können Gruppen in der nativen Sicherheitsdomäne erstellen, bearbeiten und löschen.

Sie können Rollen und Berechtigungen zu einer Gruppe in der nativen oder in einer LDAP-Sicherheitsdomäne zuweisen. Die Eigenschaften von Gruppenkonten in der LDAP-Sicherheitsdomäne können jedoch nicht gelöscht oder bearbeitet werden. Die einer Gruppe zugewiesenen Rollen und Berechtigungen legen die Aufgaben fest, die die Benutzer in der Gruppe innerhalb der Informatica-Domäne durchführen können.

Sie können einer Gruppe Rollen und Berechtigungen zuweisen. Die einer Gruppe zugewiesenen Rollen und Berechtigungen legen die Aufgaben fest, die die Benutzer in der Gruppe innerhalb der Informatica-Domäne durchführen können.

Sie können einer Gruppe Rollen und Berechtigungen zuweisen. Die einer Gruppe zugewiesenen Rollen und Berechtigungen legen die Aufgaben fest, die die Benutzer in der Gruppe innerhalb der Informatica-Domäne durchführen können.

## Hinzufügen einer nativen Gruppe

Auf der Registerkarte "Sicherheit" können Sie native Gruppen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Eine native Gruppe kann native LDAP-Benutzerkonten oder andere native Gruppen enthalten. Sie können mehrere Ebenen nativer Gruppen erstellen. Zum Beispiel enthält die Gruppe "Finance" die Gruppe "AccountsPayable", die wiederum die Gruppe "OfficeSupplies" enthält. Die Gruppe "Finance" ist der Gruppe "AccountsPayable" übergeordnet und die Gruppe "AccountsPayable" fungiert als übergeordnete Gruppe der Gruppe "OfficeSupplies". Jede Gruppe kann weitere native Gruppen enthalten.

Eine native Gruppe kann Benutzerkonten oder andere native Gruppen enthalten. Sie können mehrere Ebenen nativer Gruppen erstellen. Zum Beispiel enthält die Gruppe "Finance" die Gruppe "AccountsPayable", die wiederum die Gruppe "OfficeSupplies" enthält. Die Gruppe "Finance" ist der Gruppe "AccountsPayable"

übergeordnet und die Gruppe "AccountsPayable" fungiert als übergeordnete Gruppe der Gruppe "OfficeSupplies". Jede Gruppe kann weitere native Gruppen enthalten.

Eine native Gruppe kann Benutzerkonten oder andere native Gruppen enthalten. Sie können mehrere Ebenen nativer Gruppen erstellen. Zum Beispiel enthält die Gruppe "Finance" die Gruppe "AccountsPayable", die wiederum die Gruppe "OfficeSupplies" enthält. Die Gruppe "Finance" ist der Gruppe "AccountsPayable" übergeordnet und die Gruppe "AccountsPayable" fungiert als übergeordnete Gruppe der Gruppe "OfficeSupplies". Jede Gruppe kann weitere native Gruppen enthalten.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf die Registerkarte „Sicherheit“.
2. Klicken Sie im Menü "Sicherheitsaktionen" auf "Gruppe erstellen".
3. Geben Sie folgende Informationen für die Gruppe ein:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Gruppe. Beim Namen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, und er darf nicht länger als 128 Zeichen sein. Er darf weder einen Tabulator oder ein Zeilenende-Zeichen noch folgende Sonderzeichen enthalten: , + " \ < > ; / * % ? Der Name kann ein ASCII-Leerzeichen enthalten, jedoch nicht als erstes oder letztes Zeichen. Alle anderen Leerzeichen sind nicht zulässig.
Übergeordnete Gruppe	Die Gruppe, zu der die neue Gruppe gehört. Wählen Sie eine native Gruppe, bevor Sie auf Gruppe erstellen geklickt haben, ist die ausgewählte Gruppe die übergeordnete Gruppe. Andernfalls wird im Feld Übergeordnete Gruppe Nativ angezeigt. Dies bedeutet, dass die neue Gruppe zu keiner Gruppe gehört.
Beschreibung	Beschreibung der Gruppe. Die Gruppenbeschreibung darf nicht länger als 765 Zeichen sein und auch die folgenden Sonderzeichen nicht enthalten: < > "

4. Klicken Sie auf "Durchsuchen", um eine andere übergeordnete Gruppe auszuwählen.  
Sie haben die Möglichkeit, mehr als eine Ebene von Gruppen und Untergruppen zu erstellen.
5. Klicken Sie auf "OK", um die Gruppe zu speichern.

## Eigenschaften einer nativen Gruppe bearbeiten

Nachdem Sie eine Gruppe erstellt haben, können Sie die Gruppenbeschreibung und die Benutzerliste in der Gruppe ändern. Den Namen oder das übergeordnete Element der Gruppe können Sie nicht ändern. Um das übergeordnete Element der Gruppe zu ändern, müssen Sie die Gruppe in eine andere Gruppe verschieben.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf die Registerkarte „Sicherheit“.
2. Wählen Sie im Abschnitt „Gruppen“ des Navigators eine native Gruppe aus und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
3. Ändern Sie die Gruppenbeschreibung.
4. Um die Benutzerliste der Gruppe zu ändern, klicken Sie auf die Registerkarte „Benutzer“.  
Auf der Registerkarte Benutzer steht die Liste der Benutzer in der Domäne und die Liste der Benutzer, die der Gruppe zugeordnet wurden.
5. Um einer Gruppe Benutzer zuzuordnen, wählen Sie ein Benutzerkonto in der Spalte „Alle Benutzer“ und klicken Sie auf „Hinzufügen“.
6. Wenn Sie einen Benutzer aus einer Gruppe entfernen möchten, wählen Sie ein Benutzerkonto in der Spalte „Zugeordnete Benutzer“ und klicken Sie auf „Entfernen“.

7. Klicken Sie auf „OK“, um die Änderungen zu speichern.

## Eine native Gruppe in eine andere native Gruppe verschieben

Um Gruppen von Benutzern in der nativen Sicherheitsdomäne zu organisieren, können Sie verschachtelte Gruppen einrichten und Gruppen in andere Gruppen verschieben.

Um eine native Gruppe in eine andere native Gruppe zu verschieben, klicken Sie im Abschnitt "Gruppen" des Navigators den Namen der nativen Gruppe mit der rechten Maustaste an und wählen "Gruppe verschieben".

## Eine native Gruppe löschen

Um eine native Gruppe zu löschen, klicken Sie den Gruppennamen im Abschnitt Gruppen des Navigators an und wählen Sie Gruppe löschen.

Wenn Sie eine Gruppe löschen, verlieren die Benutzer in dieser Gruppe ihre Mitgliedschaft in der Gruppe und alle Berechtigungen, die sie von dieser Gruppe erben.

Wenn Sie eine Gruppe löschen, entfernt der Service Manager alle Gruppen und Untergruppen, die zu dieser Gruppe gehören.

## LDAP-Gruppen

Sie können im Administrator-Tool keine LDAP-Gruppen hinzufügen, bearbeiten oder löschen und auch nicht die Benutzerzuordnungen der LDAP-Gruppen ändern. Gruppen und Benutzerzuordnungen müssen im LDAP-Verzeichnisdienst verwaltet werden.

# Die Betriebssystemprofile verwalten

Erstellen und verwalten Sie Betriebssystemprofile auf der Registerkarte „Sicherheit“ im Administrator Tool oder über die Befehlszeile. Sie können Betriebssystemprofile erstellen, bearbeiten und löschen. Sie können Benutzern und Gruppen das Standardbetriebssystemprofil zuweisen und es ändern.

Wenn der Datenintegrationsdienst für die Verwendung von Betriebssystemprofilen konfiguriert ist, führt dieser Dienst Mappings, Profile und Arbeitsabläufe mit dem Betriebssystemprofil aus. Wenn der PowerCenter-Integrationsdienst für die Verwendung von Betriebssystemprofilen konfiguriert ist, führt dieser Dienst Arbeitsabläufe mit dem Betriebssystemprofil aus.

Erstellen, bearbeiten und löschen Sie Betriebssystemprofile in der Ansicht **Betriebssystemprofile** auf der Registerkarte **Sicherheit**.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Betriebssystemprofil zu erstellen:

1. Geben Sie einen Namen für das Betriebssystemprofil und den Systembenutzer ein.
2. Wählen Sie den Integrationsdienst aus und konfigurieren Sie die Eigenschaften des Betriebssystemprofils.
3. Weisen Sie dem Betriebssystemprofil optional Berechtigungen zu.

Sie können Betriebssystemprofilen Benutzer und Gruppen zuweisen. Nach der Erstellung eines Betriebssystemprofils können Sie Benutzern und Gruppen ein Standardprofil zuweisen.

## Eigenschaften des Betriebssystemprofils für den PowerCenter-Integrationsdienst

Dienstprozessvariablen, die in Sitzungseigenschaften und Parameterdateien festgelegt sind, überschreiben die Einstellungen des Betriebssystemprofils.

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Betriebssystemprofils für den PowerCenter-Integrationsdienst beschrieben:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Schreibgeschützter Name des Betriebssystemprofils. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen umfassen. Er darf keine Leerzeichen oder die folgenden Sonderzeichen enthalten: \ / : * ? " < >   [ ] = + ; ,
Systembenutzername	Schreibgeschützter Name eines Betriebssystembenutzers, der auf den Computern vorhanden ist, auf denen der PowerCenter-Integrationsdienst ausgeführt wird. Der PowerCenter-Integrationsdienst führt Arbeitsabläufe mit dem Systemzugriff des Systembenutzers aus, der für das Betriebssystemprofil definiert wurde.
\$PMRootDir	Root-Verzeichnis, auf das vom Knoten aus zugegriffen werden kann. Dies ist das Root-Verzeichnis für andere Dienstprozessvariablen. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   ,
\$PMSessionLogDir	Verzeichnis für Sitzungsprotokolle. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , Standardwert ist \$PMRootDir/SessLogs.
\$PMBadFileDir	Verzeichnis für Ablehnungsdateien. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , Standardwert ist \$PMRootDir/BadFiles.
\$PMCacheDir	Verzeichnis für Index- und Datencache-Dateien. Sie können die Leistung steigern, wenn als Cache-Verzeichnis für den PowerCenter-Integrationsdienstprozess ein lokales Laufwerk verwendet wird. Verwenden Sie kein zugeordnetes oder gemountetes Laufwerk für Cache-Dateien. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , Standardwert ist \$PMRootDir/Cache.
\$PMTargetFileDir	Verzeichnis für Zielformateien. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , Standardwert ist \$PMRootDir/TgtFiles.
\$PMSourceFileDir	Verzeichnis für Quelldateien. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , Standardwert ist \$PMRootDir/SrcFiles.
\$PmExtProcDir	Verzeichnis für externe Prozeduren. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , Standardwert ist \$PMRootDir/ExtProc.

Eigenschaft	Beschreibung
\$PMTempDir	Verzeichnis für temporäre Dateien. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , Standardwert ist \$PMRootDir/Temp.
\$PMLookupFileDir	Verzeichnis für Lookup-Dateien. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , Standardwert ist \$PMRootDir/LkpFiles.
\$PMStorageDir	Verzeichnis für Laufzeitdateien. Wiederherstellungsdateien des Arbeitsablaufs werden im Verzeichnis \$PMStorageDir gespeichert, das in den Eigenschaften des PowerCenter-Integrationsdiensts konfiguriert ist. Wiederherstellungsdateien der Sitzung werden im Verzeichnis \$PMStorageDir gespeichert, das im Betriebssystemprofil konfiguriert ist. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , Standardwert ist \$PMRootDir/Storage.
Umgebungsvariablen	Name und Wert von Umgebungsvariablen, die vom Integrationsdienst zur Laufzeit verwendet werden.  Wenn Sie die LD_LIBRARY_PATH-Umgebungsvariable in den Eigenschaften des Betriebssystemprofils angeben, hängt der Integrationsdienst den Wert dieser Variable an seine LD_LIBRARY_PATH-Umgebungsvariable an. Der Datenintegrationsdienst verwendet den Wert seiner LD_LIBRARY_PATH-Umgebungsvariable, um die Umgebungsvariablen untergeordneter Prozesse festzulegen, die für das Betriebssystemprofil erzeugt werden.  Wenn Sie die LD_LIBRARY_PATH-Umgebungsvariable in den Eigenschaften des Betriebssystemprofils nicht angeben, verwendet der Integrationsdienst seine LD_LIBRARY_PATH-Umgebungsvariable.

## Eigenschaften des Betriebssystemprofils für den Datenintegrationsdienst

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Betriebssystemprofils für den Datenintegrationsdienst beschrieben:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Schreibgeschützter Name des Betriebssystemprofils. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen umfassen. Er darf weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten: % * + \ / ? ; < >
Systembenutzername	Schreibgeschützter Name eines Betriebssystembenutzers, der auf den Systemen vorhanden ist, auf denen der Datenintegrationsdienst ausgeführt wird. Der Datenintegrationsdienst führt Mappings, Arbeitsabläufe und Profiling-Jobs mithilfe des Systemzugriffs des Betriebssystembenutzers aus.
\$DISRootDir	Root-Verzeichnis, auf das vom Knoten aus zugegriffen werden kann. Dies ist das Root-Verzeichnis für andere Dienstprozessvariablen. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , [ ]

Eigenschaft	Beschreibung
\$DISTempDir	Verzeichnis für temporäre Dateien, die während der Ausführung von Jobs erstellt werden. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , [ ] Standardwert ist <Root-Verzeichnis>/disTemp.
\$DISCacheDir	Verzeichnis für Index- und Daten-Cache-Dateien für Umwandlungen. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , [ ] Standardwert ist <Root-Verzeichnis>/cache.
\$DISSourceDir	Verzeichnis für Einfachdateien der Quelle, die in einem Mapping verwendet werden. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , [ ] Standardwert ist <Root-Verzeichnis>/source.
\$DISTargetDir	Verzeichnis für Einfachdateien des Ziels, die in einem Mapping verwendet werden. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , [ ] Standardwert ist <Root-Verzeichnis>/target.
\$DISRejectedFilesDir	Verzeichnis für Ablehnungsdateien. Ablehnungsdateien enthalten Zeilen, die beim Ausführen eines Mappings zurückgewiesen wurden. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , [ ] Standardwert ist <Root-Verzeichnis>/reject.
\$DISLogDir	Verzeichnis für Protokolle. Es darf keines der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: * ? < > "   , [ ] Standardwert ist <Root-Verzeichnis>/disLogs.
Eigenschaften für Hadoop-Identitätswechsel aktivieren	Gibt an, dass der Datenintegrationsdienst den Benutzer für den Hadoop-Identitätswechsel verwendet, um Mappings, Arbeitsabläufe und Profiling-Jobs in einer Hadoop-Umgebung auszuführen. Bei dem Standardbenutzer für den Hadoop-Identitätswechsel handelt es sich um den angemeldeten Benutzer. Wählen Sie zur Angabe eines anderen Benutzers für den Hadoop-Identitätswechsel die Option <b>Angegebenen Benutzer als Benutzer für den Hadoop-Identitätswechsel verwenden</b> aus und geben Sie einen Benutzernamen ein.

Eigenschaft	Beschreibung
Umgebungsvariablen	<p>Name und Wert von Umgebungsvariablen, die vom Integrationsdienst zur Laufzeit verwendet werden.</p> <p>Wenn Sie die LD_LIBRARY_PATH-Umgebungsvariable in den Eigenschaften des Betriebssystemprofils angeben, hängt der Integrationsdienst den Wert dieser Variable an seine LD_LIBRARY_PATH-Umgebungsvariable an. Der Datenintegrationsdienst verwendet den Wert seiner LD_LIBRARY_PATH-Umgebungsvariable, um die Umgebungsvariablen untergeordneter Prozesse festzulegen, die für das Betriebssystemprofil erzeugt werden.</p> <p>Wenn Sie die LD_LIBRARY_PATH-Umgebungsvariable in den Eigenschaften des Betriebssystemprofils nicht angeben, verwendet der Integrationsdienst seine LD_LIBRARY_PATH-Umgebungsvariable.</p> <p><b>Hinweis:</b> Unter AIX müssen Sie die LD_LIBRARY_PATH-Umgebungsvariable für den Datenintegrationsdienst auf INFA_HOME/services/shared/bin setzen, um Mappings, Profile und Arbeitsabläufe erfolgreich mit Betriebssystemprofilen auszuführen.</p>
Verzeichnis des Einfachdatei-Cache	<p>Verzeichnis des Einfachdatei-Cache, in dem das Analyst Tool hochgeladene Einfachdateien speichert.</p> <p>Wenn der Analyst-Dienst eine Verbindung zu einem Datenintegrationsdienst herstellt, der Betriebssystemprofile verwendet, muss der im Betriebssystemprofil angegebene Betriebssystembenutzer über Zugriff auf das Verzeichnis des Einfachdatei-Cache verfügen. Wenn Sie eine Referenztable oder eine Einfachdatei-Quelle importieren, verwendet das Analyst Tool die Dateien aus diesem Verzeichnis, um eine Referenztable oder ein Einfachdatei-Datenobjekt zu erstellen. Starten Sie den Analyst-Dienst neu, wenn Sie den Einfachdatei-Speicherort ändern.</p>

## Eigenschaften des Betriebssystemprofils für den Metadaten-Zugriffsdienst

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Betriebssystemprofils für den Metadaten-Zugriffsdienst beschrieben:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	<p>Schreibgeschützter Name des Betriebssystemprofils. Der Name darf nicht mehr als 128 Zeichen umfassen. Er darf weder Leerzeichen noch die folgenden Sonderzeichen enthalten:</p> <p>% * + \ / ? ; &lt; &gt;</p>
Systembenutzername	<p>Schreibgeschützter Name eines Betriebssystembenutzers, der auf den Systemen vorhanden ist, auf denen der Metadaten-Zugriffsdienst ausgeführt wird. Der Metadaten-Zugriffsdienst ermöglicht dem Developer Tool den Zugriff auf Hadoop-Verbindungsinformationen, um Metadaten anhand des Systemzugriffs des Betriebssystembenutzers zu importieren und in der Vorschau anzuzeigen.</p>
Eigenschaften für Hadoop-Identitätswechsel aktivieren	<p>Gibt an, dass der Metadaten-Zugriffsdienst den Hadoop-Identitätswechsel verwendet, um Metadaten zu importieren und in der Vorschau anzuzeigen.</p> <p>Bei dem Standardbenutzer für den Hadoop-Identitätswechsel handelt es sich um den angemeldeten Benutzer. Wählen Sie zur Angabe eines anderen Benutzers für den Hadoop-Identitätswechsel die Option <b>Angegebenen Benutzer als Benutzer für den Hadoop-Identitätswechsel verwenden</b> aus und geben Sie einen Benutzernamen ein.</p>



## Betriebssystemprofil erstellen

Erstellen Sie ein Betriebssystemprofil und weisen Sie es Benutzern und Gruppen zu, um die Sicherheit zu erhöhen und die Laufzeitbenutzerumgebung zu isolieren. Sie können ein oder mehrere Betriebssystemprofile erstellen. Der PowerCenter-Integrationsdienst verwendet das Betriebssystemprofil zum Ausführen von Arbeitsabläufen. Der Datenintegrationsdienst verwendet das Betriebssystemprofil zum Ausführen von Mappings, Profilen und Arbeitsabläufen. Der Metadaten-Zugriffsdienst verwendet das Betriebssystemprofil für den Zugriff auf Hadoop-Verbindungsinformationen, um Metadaten zu importieren und in der Vorschau anzuzeigen.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Sicherheit**.
2. Klicken Sie im Menü „Sicherheitsaktionen“ auf **Betriebssystemprofil erstellen**.  
Das Dialogfeld **Betriebssystemprofil erstellen - Schritt 1 von 3** wird angezeigt.
3. Geben Sie die folgenden allgemeinen Eigenschaften für das Betriebssystemprofil ein:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name des Betriebssystemprofils. Der Name unterliegt nicht der Groß-/Kleinschreibung und muss innerhalb der Domäne eindeutig sein. Er darf weder mehr als 128 Zeichen enthalten noch mit @ beginnen. Außerdem darf er keines der folgenden Sonderzeichen enthalten: % * + \ / ? ; < > Der Name kann ein ASCII-Leerzeichen enthalten, jedoch nicht als erstes oder letztes Zeichen. Alle anderen Leerzeichen sind nicht zulässig.
Systembenutzername	Name eines Betriebssystembenutzers, der auf den Computern vorhanden ist, auf denen der Integrationsdienst ausgeführt wird. Der Integrationsdienst führt Arbeitsabläufe oder Jobs mit dem Systemzugriff des Systembenutzers aus, der für das Betriebssystemprofil definiert wurde. <b>Hinweis:</b> Beim Erstellen von Betriebssystemprofilen können Sie weder den Systembenutzernamen als Root angeben noch einen Nicht-Root-Benutzer mit uid==0 verwenden.

4. Klicken Sie auf **Weiter**.  
Das Dialogfeld **Betriebssystemprofil konfigurieren - Schritt 2 von 3** wird angezeigt.
5. Wählen Sie den Dienst aus, der das Betriebssystemprofil verwenden soll.
  - PowerCenter-Integrationsdienst
  - Datenintegrationsdienst
  - Metadaten-Zugriffsdienst
6. Konfigurieren Sie die Eigenschaften des Betriebssystemprofils für die ausgewählten Dienste. Um ein Betriebssystemprofil für den Metadaten-Zugriffsdienst zu erstellen, müssen Sie zudem den Datenintegrationsdienst sowie den Metadaten-Zugriffsdienst auswählen und die Variable „\$DISRootDir“ für den Datenintegrationsdienst angeben.
7. Wenn die Dienste zur Entwurfs- oder Laufzeit auf eine Hadoop-Umgebung zugreifen, konfigurieren Sie die Hadoop-Identitätswechseleigenschaften wie folgt:
  - a. Wählen Sie **Hadoop-Eigenschaften für den Identitätswechsel aktivieren** aus.
  - b. Verwenden Sie den angemeldeten Benutzer oder geben Sie einen Hadoop-Benutzer für den Identitätswechsel an, um Hadoop-Jobs auszuführen.
8. Konfigurieren Sie optional die Umgebungsvariablen.

9. Wenn der Analyst-Dienst eine Verbindung zu einem Datenintegrationsdienst herstellt, der Betriebssystemprofile verwendet, konfigurieren Sie die Eigenschaften des Analyst-Diensts.
10. Klicken Sie auf **Weiter**.  
Das Dialogfeld **Benutzer und Gruppen zu Betriebssystemprofil zuweisen - Schritt 3 von 3** wird geöffnet.
11. Auf der Registerkarte **Gruppen** weisen Sie dem Betriebssystemprofil wie folgt Gruppen zu:
  - a. Wählen Sie zum Zuweisen bestimmter Gruppen zum Betriebssystemprofil eine oder mehrere Gruppen aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
  - b. Um alle verfügbaren Gruppen zum Betriebssystemprofil zuzuweisen, klicken Sie auf **Alle hinzufügen**.
12. Weisen Sie mindestens einer Gruppe das Betriebssystemprofil optional als Standardprofil zu. Wählen Sie zum Zuweisen eines Standardprofils die Option **Standardprofil** für die Gruppe in der Liste „Ausgewählte Gruppe(n)“ aus.
13. Auf der Registerkarte **Benutzer** weisen Sie dem Betriebssystemprofil wie folgt Benutzer zu:
  - a. Wählen Sie zum Zuweisen bestimmter Benutzer zum Betriebssystemprofil einen oder mehrere Benutzer aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
  - b. Um alle verfügbaren Benutzer zum Betriebssystemprofil zuzuweisen, klicken Sie auf **Alle hinzufügen**.
14. Weisen Sie mindestens einem Benutzer das Betriebssystemprofil optional als Standardprofil zu. Wählen Sie zum Zuweisen eines Standardprofils die Option **Standardprofil** für den Benutzer in der Liste „Ausgewählte Benutzer“ aus.
15. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.  
Nach der Erstellung des Betriebssystemprofils werden im Detailbereich die Eigenschaften des Betriebssystemprofils sowie die Gruppen und Benutzer angezeigt, denen das Profil zugewiesen ist.

## Bearbeiten eines Betriebssystemprofils

Sie können ein Betriebssystemprofil bearbeiten, um dessen Eigenschaften zu ändern.

Den Namen oder den Systembenutzernamen können Sie nach dem Erstellen eines Betriebssystemprofils nicht mehr bearbeiten. Wenn Sie den im Betriebssystemprofil angegebenen Betriebssystembenutzer nicht verwenden möchten, löschen Sie das Betriebssystemprofil.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte **Sicherheit**.
2. Wählen Sie die Ansicht **Betriebssystemprofile** aus.
3. Wählen Sie das Betriebssystemprofil aus.
4. Klicken Sie auf der Registerkarte **Eigenschaften** auf **Bearbeiten**.  
Das Dialogfeld **Eigenschaften bearbeiten** wird angezeigt.
5. Wählen Sie den Datenintegrationsdienst, den PowerCenter-Integrationsdienst oder den Metadaten-Zugriffsdienst aus, den Sie konfigurieren möchten.
6. Bearbeiten Sie die Diensteigenschaften.
7. Klicken Sie auf **OK**.

## Zuweisen eines Standardbetriebssystemprofils zu einem Benutzer oder einer Gruppe

Wenn ein Benutzer oder eine Gruppe über Zugriff auf mehrere Betriebssystemprofile verfügt, weisen Sie ein Standardbetriebssystemprofil zu, das vom Integrationsdienst zum Ausführen von Jobs und Arbeitsabläufen

verwendet wird. Sie können jedes Betriebssystemprofil mit direkten Berechtigungen als Standardprofil zu einem Benutzer oder einer Gruppe zuweisen. Ein Benutzer oder eine Gruppe kann nur ein Standardbetriebssystemprofil aufweisen. Es ist jedoch möglich, dasselbe Betriebssystemprofil als Standardprofil zu mehreren Benutzern oder Gruppen hinzuzufügen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Sicherheit“ die Ansicht **Benutzer** oder **Gruppen** aus.
2. Wählen Sie im Navigator den Benutzer oder die Gruppe aus.
3. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Berechtigungen**.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Betriebssystemprofile**.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Standardbetriebssystemprofil zuweisen oder ändern**.  
Das Dialogfeld **Standardbetriebssystemprofil zuweisen oder ändern** wird angezeigt.
6. Wählen Sie ein Profil in der Liste **Standardbetriebssystemprofil** aus. Wählen Sie alternativ dazu **Standardbetriebssystemprofil nicht zuweisen** in der Liste aus, um das Standardprofil zu entfernen, das einem Benutzer oder einer Gruppe zugewiesen ist.
7. Klicken Sie auf **OK**.  
Im Detailbereich wird in der Spalte **Standardprofil** der Wert **Ja (Direkt)** für das Betriebssystemprofil angezeigt.

## Löschen eines Betriebssystemprofils

Klicken Sie zum Löschen eines Betriebssystemprofils mit der rechten Maustaste auf den Namen des Betriebssystemprofils im Abschnitt „Betriebssystem“ des Navigators und wählen Sie **Profil löschen** aus.

Verwenden Sie nach dem Löschen eines Betriebssystemprofils für die Benutzer und Gruppen, denen das Betriebssystemprofil als Standardprofil zugewiesen war, ein anderes Betriebssystemprofil. Wenn der PowerCenter-Integrationsdienst Betriebssystemprofile verwendet, weisen Sie den Repository-Ordern und -Arbeitsabläufen, denen das Betriebssystemprofil zugeordnet war, ein anderes Betriebssystemprofil zu.

## Arbeiten mit Betriebssystemprofilen in einer sicheren Domäne

Sie können Betriebssystemprofile in einer Informatica-Domäne verwenden, auf der sichere Kommunikation aktiviert ist.

Beachten Sie die folgenden Regeln und Richtlinien, wenn Sie Betriebssystemprofile in einer Domäne verwenden, auf der sichere Kommunikation aktiviert ist:

- Sie müssen die folgende Umgebungsvariable für das Betriebssystemprofil festlegen:

### **INFA\_TRUSTSTORE**

Legen Sie den Wert für das Verzeichnis fest, das die Truststore-Dateien für die SSL-Zertifikate für die sichere Domäne festlegt. Das Verzeichnis muss eine Truststore-Datei mit dem Namen „infa\_truststore.pem“ enthalten.

### **INFA\_TRUSTSTORE\_PASSWORD**

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Truststore verwenden, legen Sie den Wert auf das Passwort für die Datei „infa\_truststore.pem“ fest, die das SSL-Zertifikat für die sichere Domäne enthält. Das Passwort muss verschlüsselt werden. Verwenden Sie das Befehlszeilenprogramm „pmpasswd“ zum Verschlüsseln des Passworts.

- Außerdem müssen Sie, wenn der PowerCenter-Integrationdienst die Option „Sitzung auf Gitter“ verwendet, die folgende Umgebungsvariable für das Betriebssystemprofil festlegen:

#### **INFA\_KEYSTORE**

Legen Sie den Wert für das Verzeichnis fest, das die Schlüsselspeicherdateien für die SSL-Zertifikate für die sichere Domäne enthält. Das Verzeichnis muss eine Schlüsselspeicherdatei mit dem Namen „infa\_keystore.pem“ enthalten.

Sie können die Umgebungsvariablen für das Betriebssystemprofil im Administrator Tool festlegen. Klicken Sie zum Einrichten der Umgebungsvariablen für das Betriebssystemprofil auf **Sicherheit >**

**Betriebssystembefehle.** Bearbeiten Sie die Eigenschaften des Betriebssystemprofils und legen Sie die Umgebungsvariablen fest.

## Arbeiten mit Betriebssystemprofilen in einer Domäne mit Kerberos-Authentifizierung

Sie können Betriebssystemprofile in einer Informatica-Domäne verwenden, die auf einem Netzwerk mit Kerberos-Authentifizierung ausgeführt wird.

Beachten Sie die folgenden Regeln und Richtlinien, wenn Sie Betriebssystemprofile in einer Domäne verwenden, die auf einem Netzwerk mit Kerberos-Authentifizierung ausgeführt wird:

- Das Benutzerkonto für das Betriebssystemprofil muss ein Prinzipal im Active Directory-Dienst sein, das für die Kerberos-Authentifizierung verwendet wird und in eine LDAP-Sicherheitsdomäne in der Informatica-Domäne importiert wurde.
- Das Benutzerkonto muss über eine Anmeldedaten-Cache-Datei von Kerberos verfügen, die für das Benutzerkonto des Betriebssystemprofils zugänglich ist. Jedes Benutzerkonto des Betriebssystemprofils muss über eine separate Anmeldedaten-Cache-Datei verfügen.
- Die Anmeldedaten-Cache-Datei für das Benutzerkonto des Betriebssystemprofils muss weiterleitbar sein. Beispiel: Wenn Sie das *kinit*-Dienstprogramm verwenden, um die Anmeldedaten-Cache-Datei zu erstellen, müssen Sie die *-f*-Option einbeziehen.
- Die Anmeldedaten-Cache-Datei für das Benutzerkonto des Betriebssystemprofils muss verfügbar sein, wenn Sie einen Arbeitsablauf ausführen, der ein Betriebssystemprofil verwendet.
- Die Anmeldedaten-Cache-Datei für das Benutzerkonto des Betriebssystemprofils muss immer die neuesten Anmeldedaten enthalten. Sie können ein Dienstprogramm für den geplanten Job wie *cron* ausführen, um die Benutzeranmeldedaten in der Anmeldedaten-Cache-Datei regelmäßig zu aktualisieren.

- Sie müssen die folgenden Umgebungsvariablen für das Betriebssystemprofil festlegen:

#### **INFA\_OSPI\_SECURITY\_DOMAIN**

Legen Sie den Wert für den Namen der Sicherheitsdomäne fest, die das Benutzerkonto für das Betriebssystemprofil enthält. Wenn sich das Benutzerkonto in der Sicherheitsdomäne des Benutzerbereichs für Kerberos befindet, müssen Sie die Variable nicht festlegen. Die Sicherheitsdomäne des Benutzerbereichs für Kerberos ist die Sicherheitsdomäne, die während der Installation erstellt wird, und denselben Namen wie der Kerberos-Benutzerbereich aufweist.

#### **KRB5\_CONFIG**

Legen Sie den Wert für den Pfad und Dateinamen der Kerberos-Konfigurationsdatei fest. Der Name der Kerberos-Konfigurationsdatei lautet *krb5.conf*.

#### **KRB5CCNAME**

Legen Sie den Wert für den Pfad und Dateinamen der Anmeldedaten-Cache-Datei von Kerberos für das Benutzerkonto des Betriebssystemprofils fest.

Sie können die Umgebungsvariablen für das Betriebssystemprofil im Administrator Tool festlegen. Klicken Sie zum Einrichten der Umgebungsvariablen für das Betriebssystemprofil auf **Sicherheit >**

**Betriebssystembefehle**. Bearbeiten Sie die Eigenschaften des Betriebssystemprofils und legen Sie die Umgebungsvariablen fest.

## Kontosperre

Um die Sicherheit in der Informatica-Domäne zu verbessern, kann ein Administrator die Kontosperre der Domänenbenutzerkonten, einschließlich anderer Administrator-Benutzer, nach mehreren fehlgeschlagenen Anmeldungen erzwingen.

Der Administrator kann die Anzahl fehlgeschlagener Anmeldungen festlegen, die ein Benutzer durchführen kann, bevor das Konto gesperrt wird. Wenn ein Konto gesperrt ist, kann der Administrator das Konto in der Informatica-Domäne entsperren.

Wenn der Administrator ein Benutzerkonto entsperrt, kann der Administrator die Option „Benutzername entsperren und Passwort zurücksetzen“ auswählen, um das Benutzerpasswort zurückzusetzen. Der Administrator kann eine E-Mail an den Benutzer senden, um den Benutzer aufzufordern, das Passwort vor dem erneuten Anmelden bei der Domäne zu ändern. Um zu ermöglichen, dass die Domäne E-Mails an Benutzer sendet, wenn diese ihr Passwort zurücksetzen, konfigurieren Sie die E-Mail-Servereinstellungen für die Domäne.

Wenn der Benutzer für die Informatica-Domäne und den LDAP-Server gesperrt wird, kann der Informatica Administrator das Benutzerkonto in der Informatica-Domäne entsperren. Der Benutzer kann sich erst bei der Informatica-Domäne anmelden, wenn der LDAP-Administrator auch das Benutzerkonto im LDAP-Server entsperrt.

**Hinweis:** Wenn die Informatica-Domäne die Kerberos-Netzwerk-Authentifizierung verwendet, können Sie die Kontosperre nicht für Benutzerkonten konfigurieren. Die Ansicht **Kontoverwaltung** ist nicht in der Registerkarte **Sicherheit** des Administrator-Tools verfügbar.

## Konfigurieren der Kontosperrung

Wählen Sie die Kontosperrung-Optionen aus, um Benutzerkonten in der Informatica-Domäne nach mehreren fehlgeschlagenen Anmeldungen zu sperren.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf **Sicherheit > Kontoverwaltung**.
2. Klicken Sie im Bereich **Kontosperrung-Konfiguration** auf **Bearbeiten**.
3. Legen Sie die folgenden Eigenschaften fest:

Eigenschaft	Beschreibung
Kontosperrung aktivieren	Erzwingt die Kontosperrung eines Informatica-Domänenbenutzerkontos nach einer bestimmten Anzahl fehlgeschlagener Anmeldungen. Standardmäßig erzwingt diese Option keine Kontosperrung der Administrator-Benutzerkonten. Sie müssen die Option <b>Administratorkontosperrung aktivieren</b> auswählen, um die Kontosperrung für Administrator-Benutzerkonten zu erzwingen.
Administratorkontosperrung aktivieren	Erzwingt die Kontosperrung eines Informatica-Domänenadministrator-Benutzerkontos nach einer bestimmten Anzahl fehlgeschlagener Anmeldungen. Sie müssen die Option <b>Kontosperrung aktivieren</b> auswählen, bevor Sie die Kontosperrung für Administrator-Benutzerkonten erzwingen können.
Maximale Anmeldeversuche	Gibt die maximale Anzahl an aufeinander folgenden zulässigen Anmeldefehlern an, bevor ein Benutzerkonto für die Informatica-Domäne gesperrt wird.

## Regeln und Richtlinien für die Kontosperrung

Beachten Sie die folgenden Regeln und Richtlinien, wenn Sie die Kontosperrung für Informatica-Benutzer erzwingen:

- Wenn ein Anwendungsdienst unter einem Benutzerkonto ausgeführt wird und das falsche Passwort für den Anwendungsdienst angegeben wird, wird das Benutzerkonto möglicherweise beim Starten des Anwendungsdienstes gesperrt. Der Data Integration Service, Web Services Hub Service und PowerCenter Integration Service sind resiliente Anwendungsdienste, die einen Benutzernamen und ein Passwort zur Authentifizierung beim Modell-Repository Service oder PowerCenter Repository Service verwenden. Wenn der Datenintegrationsdienst, Webdienst-Hub-Dienst oder PowerCenter-Integrationsdienst fortlaufend versucht, nach einer fehlgeschlagenen Anmeldung neu zu starten, wird das zugeordnete Benutzerkonto für die Domäne eventuell gesperrt.
- Wenn ein LDAP-Benutzerkonto für die Informatica-Domäne und den LDAP-Authentifizierungsserver gesperrt wird, kann der Informatica-Domänenadministrator das Konto in der Informatica-Domäne entsperren. Der LDAP-Administrator kann das Benutzerkonto im LDAP-Server entsperren.
- Wenn Sie die Kontosperrung in der Informatica-Domäne und im LDAP-Server aktivieren, konfigurieren Sie denselben Schwellenwert für Anmeldefehler in der Informatica-Domäne und im LDAP-Server, um Verwirrung über die Richtlinie zur Kontosperrung zu vermeiden.
- Wenn die Kontosperrung nicht in der Informatica-Domäne aktiviert ist, ein Benutzer aber gesperrt ist, stellen Sie sicher, dass der Benutzer nicht im LDAP-Server gesperrt ist.

# KAPITEL 9

## Berechtigungen und Rollen

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Berechtigungen und Rollen - Übersicht, 143](#)
- [Domänenberechtigungen, 145](#)
- [Berechtigungen für den Analyst-Dienst, 154](#)
- [Berechtigungen für den Content-Management-Dienst, 156](#)
- [Datenintegrationsdienst-Berechtigungen, 156](#)
- [Metadata Manager Service-Berechtigungen, 157](#)
- [Berechtigungen für den Modellrepository-Dienst, 162](#)
- [PowerCenter Repository Service-Berechtigungen, 163](#)
- [Berechtigungen des PowerExchange Listener Service, 178](#)
- [PowerExchange Logger Service-Berechtigungen, 178](#)
- [Berechtigungen des Scheduler-Diensts, 179](#)
- [Berechtigungen für Test Data Manager-Dienst, 180](#)
- [Verwalten von Rollen, 193](#)
- [Benutzern und Gruppen Berechtigungen und Rollen zuweisen, 197](#)
- [Benutzer mit Berechtigungen für einen Dienst anzeigen, 199](#)
- [Fehlerbehebung bei Berechtigungen und Rollen, 199](#)

## Berechtigungen und Rollen - Übersicht

Die Benutzersicherheit wird durch Berechtigungen und Rollen hergestellt und verwaltet.

Sie können Berechtigungen und Rollen je nach Typ der PowerCenter Express-Lizenz ändern.

### Berechtigungen

Berechtigungen bestimmen die Aktionen, die Benutzer in Anwendungs-Clients ausführen können. Informatica beinhaltet die folgenden Berechtigungen:

- Domänenberechtigungen. Legen Sie Aktionen fest, die Benutzer mithilfe des Administrator Tools und der Befehlszeilenprogramme infacmd und pmrep für die Informatica-Domäne durchführen können.
- Domänenberechtigungen. Legen Aktionen in der Informatica-Domäne fest, die Benutzer mithilfe des Administrator Tools durchführen können.

- Berechtigung für den Analyst-Dienst. Bestimmt Aktionen, die Benutzer mit Informatica Analyst ausführen können.
- Berechtigung für den Content-Managementdienst. Bestimmt Aktionen, die Benutzer mit Referenztabellen im Informatica Developer Tool und im Informatica Analyst Tool durchführen können.
- Datenintegrationsdienst-Berechtigung. Bestimmen der Aktionen bei Anwendungen, die Benutzer mit dem Administrator Tool und dem Befehlszeilenprogramm infacmd ausführen können. Diese Berechtigung legt auch fest, ob Benutzer Drilldown und Export bei Profilergebnissen durchführen können.
- Datenintegrationsdienst-Berechtigung. Legt Aktionen für Anwendungen fest, die Benutzer mithilfe des Administrator Tools durchführen können. Diese Berechtigung legt auch fest, ob Benutzer Drilldown und Export bei Profilergebnissen durchführen können.
- Metadata Manager-Dienst-Berechtigungen. Bestimmen der Aktionen, die Benutzer mit Metadata Manager ausführen können.
- Modellrepository-Dienst-Berechtigung. Bestimmen der Aktionen bei Projekten, die Benutzer mit Informatica Analyst und Informatica Developer ausführen können.
- Modellrepository-Dienst-Berechtigung. Legt Aktionen für Projekte fest, die Benutzer mithilfe von Informatica Developer durchführen können.
- PowerCenter-Repository-Dienst-Berechtigungen. Bestimmen die PowerCenter-Repository-Aktionen, die Benutzer mit Repository Manager, Designer, Workflow Manager, Workflow Monitor und den Befehlszeilenprogrammen pmrep und pmcmd ausführen können.
- PowerExchange Anwendungsdienst-Berechtigungen. Bestimmen der Aktionen, die Benutzer beim PowerExchange-Listenerdienst und PowerExchange-Protokollierungsdienst mit den infacmd pwx-Befehlen ausführen können.
- Berechtigungen des Scheduler-Diensts. Legen Sie Aktionen fest, die Benutzer mithilfe des Scheduler-Diensts durchführen können.
- Berechtigungen für den Test Data Manager-Dienst. Bestimmen Sie Datenerkennungs-, Datenmaskierungs-, Datenteilmengen- und Testdatengenerierungs-Aufgaben, die Benutzer mithilfe des Test Data Managers durchführen können.

Berechtigungen bestimmen die Aktionen, die Benutzer in Anwendungs-Clients ausführen können. Informatica enthält Domänenberechtigungen zur Bestimmung der Aktionen, die Benutzer mithilfe des Administrator Tools durchführen können.

Sie ordnen Benutzern und Gruppen Berechtigungen für Anwendungsdienste zu. Sie können einem Benutzer verschiedene Berechtigungen für jeden Anwendungsdienst desselben Diensttyps zuweisen.

Auf der Registerkarte **Sicherheit** des Administrator Tools weisen Sie Benutzern und Gruppen Berechtigungen zu.

Das Administrator Tool ordnet Berechtigungen in Stufen an. Eine Berechtigung ist unter der Berechtigung aufgeführt, die sie beinhaltet. Einige Berechtigungen umfassen andere Berechtigungen. Wenn Sie Benutzern und Gruppen eine Berechtigung zuweisen, weist das Administrator Tool auch alle darin enthaltenen Berechtigungen zu.

## Berechtigungsgruppen

Die Berechtigungen für die Domäne und den Anwendungsdienst sind in Berechtigungsgruppen eingeteilt. Eine Berechtigungsgruppe ist eine Zusammenfassung von Berechtigungen, die allgemeine Benutzeraktionen definieren. Zum Beispiel: Die Domänenberechtigungen umfasst folgende Berechtigungsgruppen:

- Tools. Beinhaltet Berechtigungen zum Anmelden im Administrator-Tool.
- Sicherheits-Administration. Beinhaltet Berechtigungen zum Verwalten von Benutzern, Gruppen, Rollen und Berechtigungen.



- Domänenadministration. Beinhaltet Berechtigungen zum Verwalten der Domäne, Ordner, Knoten, Gitter, Lizenzen und Anwendungsdienste.
- Domänenadministration. Beinhaltet Berechtigungen zum Verwalten der Domäne sowie der Ordner und Anwendungsdienste.
- Sicherheits-Administration. Beinhaltet Berechtigungen zum Verwalten von Benutzern, Gruppen, Rollen und Berechtigungen.
- Domänenadministration. Beinhaltet Berechtigungen zum Verwalten der Domäne, Ordner, Knoten, Gitter, Lizenzen und Anwendungsdienste.
- Tools. Beinhaltet Berechtigungen zum Anmelden im Administrator-Tool.
- Überwachen. Enthält Berechtigungen zum Überwachen von Ultra Messaging-Bereitstellungen und zum Anzeigen von Statistiken.

**Tipp:** Wenn Sie Benutzern und Benutzergruppen Berechtigungen zuweisen, können Sie eine Berechtigungsgruppe auswählen, um alle Berechtigungen aus dieser Gruppe gleichzeitig zuzuweisen.

## Rollen

Eine Rolle ist eine Sammlung von Berechtigungen, die Sie einem Benutzer oder einer Gruppe zuordnen. Jeder Benutzer innerhalb einer Organisation hat eine bestimmte Rolle, je nachdem, ob der Benutzer Entwickler, Administrator, einfacher Benutzer oder fortgeschrittener Anwender ist.

Zum Beispiel umfasst die Rolle "PowerCenter-Entwickler" alle PowerCenter Repository Service-Berechtigungen oder -Aktionen, die ein Entwickler ausführt.

Sie ordnen Benutzern und Gruppen für die Domäne und für Anwendungsdienste in der Domäne eine Rolle zu.

**Tipp:** Indem Sie Benutzer in Gruppen zusammenfassen und dann Zuweisungen von Rollen und Berechtigungen für die Gruppen vergeben, können Sie die Benutzerverwaltungsaufgaben vereinfachen. Wenn zum Beispiel ein Benutzer seinen Arbeitsplatz innerhalb der Organisation wechselt, verschieben Sie den Benutzer in eine andere Gruppe. Wenn ein neuer Benutzer zur Organisation hinzukommt, fügen Sie den Benutzer zu einer Gruppe hinzu. Die Benutzer übernehmen die Rollen und Berechtigungen, die der Gruppe zugewiesen wurden. Berechtigungen und Rollen müssen nicht erneut zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie in folgendem Artikel in der Informatica-Ratgeber-Bibliothek:

<https://kb.informatica.com/h2l/HowTo%20Library/1/0236-GroupsAndRolesToManageAccessControl.pdf>.

**Tipp:** Indem Sie Benutzer in Gruppen zusammenfassen und dann Zuweisungen von Rollen und Berechtigungen für die Gruppen vergeben, können Sie die Benutzerverwaltungsaufgaben vereinfachen. Wenn zum Beispiel ein Benutzer seinen Arbeitsplatz innerhalb der Organisation wechselt, verschieben Sie den Benutzer in eine andere Gruppe. Wenn ein neuer Benutzer zur Organisation hinzukommt, fügen Sie den Benutzer zu einer Gruppe hinzu. Die Benutzer übernehmen die Rollen und Berechtigungen, die der Gruppe zugewiesen wurden. Berechtigungen und Rollen müssen nicht erneut zugewiesen werden.

## Domänenberechtigungen

Domänenberechtigungen legen fest, welche Aktionen Benutzer mit dem Administrator Tool und den Befehlszeilenprogrammen infacmd und pmrep ausführen können.

Die nachstehende Tabelle beschreibt jede Domänenberechtigungsgruppe:

Berechtigungsgruppe	Beschreibung
Sicherheitsverwaltung	Beinhaltet Berechtigungen zum Verwalten von Benutzern, Gruppen, Rollen und Berechtigungen.
Domänenverwaltung	Enthält Rechte zum Verwalten von Ordnern, Knoten, Rastern, Lizenzen, Anwendungsdiensten, Verbindungen, Cluster-Konfigurationen und der Domäne.
Überwachung	Enthält Berechtigungen zum Konfigurieren von Überwachungsstatistiken und -berichten, zum Anzeigen der Überwachung für Integrationsobjekte sowie zum Zugreifen auf die Überwachung.
Tools	Beinhaltet Berechtigungen zum Anmelden beim Administrator Tool.
Cloud-Verwaltung	Beinhaltet Berechtigungen zum Hinzufügen und Anzeigen von Informatica Cloud-Organisationen im Administrator Tool.

Berechtigungsgruppe	Beschreibung
Sicherheitsverwaltung	Beinhaltet Berechtigungen zum Verwalten von Benutzern, Gruppen, Rollen und Berechtigungen.
Domänenverwaltung	Enthält Rechte zum Verwalten von Anwendungsdiensten, Verbindungen, Cluster-Konfigurationen und der Domäne.
Überwachung	Enthält Berechtigungen zum Überwachen von UM-Bereitstellungen und zum Anzeigen von Statistiken.
Tools	Beinhaltet Berechtigungen zum Anmelden beim Administrator Tool.

## Berechtigungsgruppe Sicherheitsverwaltung

Welche Aktionen zur Sicherheitsverwaltung ein Benutzer ausführen kann, wird durch die Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe Sicherheitsverwaltung und in den Domänenobjektberechtigungen Berechtigungsgruppe Sicherheitsverwaltung.

Bestimmte Aufgaben der Sicherheitsverwaltung werden durch die Administratorrolle und nicht durch Berechtigungen festgelegt.

Bestimmte Aufgaben der Sicherheitsverwaltung werden durch die Administratorrolle und nicht durch Berechtigungen festgelegt. Ein Benutzer, dem die Administratorrolle für die Domäne zugewiesen wurde, kann folgende Aufgaben ausführen:

- Erstellen, bearbeiten und löschen Sie Betriebssystemprofile.
- Berechtigungen für Betriebssystemprofile vergeben.

**Hinweis:** Um die Aufgaben der Sicherheitsverwaltung im Administrator-Tool ausführen zu können, müssen Benutzer auch die Zugriffsberechtigung zum Informatica Administrator haben.

## Berechtigungen und Rollen gewähren

Benutzer denen das Recht "Berechtigungen und Rollen gewähren" zugewiesen wurde, können Benutzern und Gruppen Berechtigungen und Rollen zuweisen.

Die folgende Tabelle listet die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Berechtigungen und Rollen gewähren" durchführen können:

Berechtigung gilt auf:	Beschreibung
Domäne oder Anwendungsdienst	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Zuweisen von Berechtigungen zu Benutzern und Gruppen für die Domäne oder den Anwendungsdienst.</li><li>- Berechtigungen und Rollen zu bearbeiten und entfernen, die Benutzern und Gruppen zugewiesen sind.</li></ul>

## Berechtigung zum Verwalten von Benutzern, Gruppen und Rollen

Benutzern, denen die Berechtigung zum Verwalten von Benutzern, Gruppen und Rollen zugewiesen wurde, können die LDAP-Authentifizierung konfigurieren und Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten.

Die Berechtigung zum Verwalten von Benutzern, Gruppen und Rollen enthält auch die Berechtigung "Berechtigungen und Rollen gewähren".

Die folgende Tabelle listet die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten" durchführen können:

Berechtigung für	Beschreibung
-	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Die LDAP-Authentifizierung für die Domäne zu konfigurieren.</li><li>- Benutzer, Gruppen und Rollen zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen.</li><li>- LDAP-Benutzer und -gruppen zu importieren.</li></ul>
Betriebssystemprofil	Der Benutzer kann Eigenschaften von Betriebssystemprofilen bearbeiten.

## Berechtigungsgruppe „Domänenverwaltung“

Die Domänenverwaltungsaktionen, die die Benutzer durchführen können, sind von den Berechtigungen in der Domänenadministrationsgruppe und den Berechtigungen für Domänenobjekte abhängig.

Einige Domänenverwaltungsaufgaben unterliegen keinen Berechtigungen, sondern der Administratorrolle. Ein Benutzer, der die Administratorrolle für die Domäne inne hat, kann folgende Aufgaben durchführen:

- Konfigurieren von Domäneneigenschaften.
- Konfigurieren Sie Cluster-Konfigurationen.
- Erteilen der Berechtigung für die Domäne.
- Verwalten und Bereinigen von Protokollereignissen.
- Empfangen von Domänenwarnungen.
- Ausführen des Lizenzberichts.
- Anzeigen von Protokollereignissen zur Benutzeraktivität.
- Herunterfahren der Domäne.

- Zugreifen auf den Upgrade-Assistenten für Dienste.

Benutzer, denen Domänenobjektberechtigungen, aber keine Rechte zugewiesen sind, können bestimmte Domänenverwaltungsaufgaben abschließen. In der folgenden Tabelle sind die Aktionen aufgelistet, die die Benutzer nur mit Domänenobjekt-Berechtigungen durchführen können:

Berechtigung für	Beschreibung
Domäne	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzeigen von Domäneneigenschaften und Protokollereignissen.</li> <li>- Konfigurieren der Überwachungseinstellungen.</li> </ul>
Ordner	Benutzer kann Ordneigenschaften anzeigen.
Anwendungsdienst	Benutzer kann Eigenschaften von Anwendungsdiensten und Protokollereignisse anzeigen.
Lizenzobjekt	Benutzer kann Eigenschaften von Lizenzobjekten anzeigen.
Gitter	Benutzer kann Gittereigenschaften anzeigen.
Knoten	Benutzer kann Knoteneigenschaften anzeigen.
Webdienst-Hub	Benutzer kann den Webdienstbericht ausführen.

**Hinweis:** Für Domänenverwaltungsaufgaben im Administrator Tool müssen die Benutzer ebenfalls über die Zugriffsberechtigung von Informatica Administrator verfügen.

## Berechtigung zum Verwalten der Dienstausführung

Benutzern, denen die Berechtigung zum Verwalten der Dienstausführung zugewiesen wurde, können Anwendungsdienste aktivieren und deaktivieren und Warnungen des Anwendungsdienstes empfangen.

Die folgende Tabelle listet die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Dienstausführung verwalten" ausführen können:

Berechtigung für	Beschreibung
Anwendungsdienst	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivieren und Deaktivieren von Anwendungsdiensten und Dienstprozessen. Zum Aktivieren und Deaktivieren eines Metadata Manager Service müssen Benutzer auch die Berechtigung auf dem verbundenen PowerCenter Integration Service und PowerCenter Repository Service besitzen.</li> <li>- Empfangen von Alarmen des Anwendungsdienstes.</li> </ul>

Berechtigung für	Beschreibung
Anwendungsdienst	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivieren und Deaktivieren von Anwendungsdiensten und Dienstprozessen.</li> <li>- Empfangen von Alarmen des Anwendungsdienstes.</li> </ul>

## Berechtigung zum Verwalten der Dienste

Benutzern, denen die Berechtigung zum Verwalten von Diensten zugewiesen wurde, können Anwendungsdienste und Lizenzobjekte erstellen, bearbeiten, entfernen und Berechtigungen für Anwendungsdienste und Lizenzobjekte gewähren.

Die Berechtigung zum Verwalten von Diensten beinhaltet die Berechtigung zum Verwalten der Dienstausführung.

Die folgende Tabelle listet die erforderlichen Berechtigungen und die Aktionen auf, die Benutzer mit Berechtigungen zum Verwalten von Diensten ausführen können:

Berechtigung für	Beschreibung
Domäne oder übergeordneter Ordner	Der Benutzer kann Lizenzobjekte erstellen.
Domäne oder übergeordneter Ordner, Knoten oder Gitter, auf dem der Anwendungsdienst ausgeführt wird, Lizenzobjekt und alle zugehörigen Anwendungsdienste.	Der Benutzer kann Anwendungsdienste erstellen.
Anwendungsdienst	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Konfigurieren von Anwendungsdiensten.</li><li>- Gewähren von Berechtigungen für Anwendungsdienste.</li></ul>
Ursprungs- und Zielordner	Der Benutzer kann Anwendungsdienste oder Lizenzobjekte aus einem Ordner in einen anderen verschieben.
Domäne oder übergeordneter Ordner und Anwendungsdienst	Der Benutzer kann Anwendungsdienste entfernen.
Analyst-Dienst	Der Benutzer kann Audit-Trail-Tabellen erstellen und löschen.
Metadata Manager-Dienst	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sichern von Metadata Manager-Repository-Inhalt.</li><li>- Löschen von Metadata Manager-Repository-Inhalt.</li><li>- Aktualisieren des Inhalts des Metadata Manager-Diensts.</li></ul> <b>Hinweis:</b> Zum Erstellen oder Wiederherstellen von Metadata Manager-Repository-Inhalt muss der Benutzer zur Standardgruppe „Administrator“ gehören.
Metadata Manager-Dienst PowerCenter-Repository-Dienst	Der Benutzer kann das PowerCenter-Repository für den Metadata Manager wiederherstellen.
Modellrepository-Dienst	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Erstellen und Löschen von Modellrepository-Inhalt.</li><li>- Erstellen, Löschen und Neuindizieren des Suchindex.</li><li>- Aktualisieren Sie den Inhalt des Modellrepository-Diensts über das Menü <b>Aktionen</b> oder über die Befehlszeile. Die Benutzer müssen über die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Projekten im Modellrepository-Dienst und über Schreibberechtigung für die Projekte verfügen.</li></ul>
PowerCenter-Integrationsdienst	Der Benutzer kann den PowerCenter-Integrationsdienst im sicheren Modus ausführen.

Berechtigung für	Beschreibung
PowerCenter-Repository-Dienst	<p>Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sichern, Wiederherstellen und Aktualisieren des PowerCenter-Repository.</li> <li>- Konfigurieren der Datenherkunft für das PowerCenter-Repository.</li> <li>- Kopieren von Inhalt aus einem anderen PowerCenter-Repository.</li> <li>- Beenden von Benutzerverbindungen und Aufheben von PowerCenter-Repository-Sperren.</li> <li>- Erstellen und Löschen von PowerCenter-Repository-Inhalten.</li> <li>- Erstellen, Bearbeiten und Löschen wiederverwendbarer Metadatenerweiterungen im PowerCenter-Repository Manager.</li> <li>- Aktivieren der Versionskontrolle für das PowerCenter-Repository.</li> <li>- Verwalten einer PowerCenter-Repository-Domäne.</li> <li>- Ausführen einer erweiterten Bereinigung von Objektversionen auf Repository-Ebene im PowerCenter-Repository Manager.</li> <li>- Registrieren und Aufheben der Registrierung von PowerCenter-Repository-Plug-Ins.</li> <li>- Ausführen des PowerCenter-Repository im exklusiven Modus.</li> <li>- Senden von PowerCenter-Repository-Benachrichtigungen an Benutzer.</li> <li>- Aktualisieren von PowerCenter-Repository-Statistiken.</li> <li>- Aktualisieren des Inhalts des PowerCenter-Repository-Diensts.</li> </ul>
Test Data Manager-Dienst	<p>Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Test Data Manager-Repository-Inhalt erstellen und löschen.</li> <li>- Inhalt des Test Data Manager-Diensts aktualisieren.</li> </ul>
Lizenzobjekt	<p>Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeiten von Lizenzobjekten.</li> <li>- Gewähren von Berechtigungen für Lizenzobjekte.</li> </ul>
Lizenzobjekt und Anwendungsdienst	Der Benutzer kann einem Anwendungsdienst eine Lizenz zuweisen.
Domäne oder übergeordneter Ordner und Lizenzobjekt	Benutzer können Lizenzobjekte entfernen.

Berechtigung für	Beschreibung
Domäne, in der der Anwendungsdienst ausgeführt wird, sowie alle zugehörigen Anwendungsdienste	Der Benutzer kann Anwendungsdienste erstellen.
Anwendungsdienst	<p>Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfigurieren von Anwendungsdiensten.</li> <li>- Gewähren von Berechtigungen für Anwendungsdienste.</li> </ul>
Modellrepository-Dienst	<p>Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen und Löschen von Modellrepository-Inhalt.</li> <li>- Erstellen, Löschen und Neuindizieren des Suchindex.</li> </ul>

## Berechtigung zum Verwalten von Knoten und Gittern

Benutzern, denen die Berechtigung zum Verwalten von Knoten und Gittern zugewiesen wurde, können Knoten und Gitter erstellen, konfigurieren, verschieben, entfernen, herunterfahren und Berechtigungen für Knoten und Gitter gewähren.

Die folgende Tabelle listet die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Knoten und Gitter verwalten" durchführen können:

Berechtigung für	Beschreibung
Domäne oder übergeordneter Ordner	Der Benutzer kann Knoten erstellen.
Domäne oder übergeordneter Ordner und Knoten, die Gittern zugewiesen sind	Der Benutzer kann Gitter erstellen.
Knoten oder Gitter	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Knoten und Gitter zu konfigurieren und herunterzufahren.</li><li>- Berechtigungen auf Knoten und Gittern gewähren.</li></ul>
Ursprungs- und Target-Ordner	Der Benutzer kann Knoten und Gitter von einem Ordner in einen anderen verschieben.
Domänen oder übergeordneten Ordnern und Knoten oder Gittern	Der Benutzer kann Knoten und Gitter entfernen.

## Berechtigung zum Verwalten von Domänenordnern

Benutzern, denen die Berechtigung zum Verwalten von Domänenordnern zugewiesen wurde, können Domänenordner erstellen, bearbeiten, entfernen und Berechtigungen für Domänenordner gewähren.

Die folgende Tabelle listet die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Domänenordner verwalten" ausführen können:

Berechtigung gilt auf:	Beschreibung
Domäne oder übergeordneter Ordner	Der Benutzer kann Ordner erstellen.
Ordner	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ordner zu bearbeiten.</li><li>- Berechtigungen für Ordner gewähren.</li></ul>
Ursprungs- und Targetordner	Der Benutzer kann Ordner von einem übergeordneten Ordner in einen anderen verschieben.
Domänenordnern oder übergeordneter Ordnern und entfernten Ordnern	Der Benutzer kann Ordner entfernen.

## Berechtigungen zum Verwalten von Verbindungen

Benutzer, denen Berechtigungen zum Verwalten von Verbindungen zugewiesen sind, können Verbindungen im Administrator-Tool, Analyst-Tool, Developer-Tool, und im Befehlszeilenprogramm infacmd erstellen, bearbeiten und löschen. Benutzer können ebenfalls Verbindungen im Developer-Tool kopieren und Berechtigungen für Verbindungen im Administrator-Tool und im Befehlszeilenprogramm infacmd erteilen.

Benutzer mit der Berechtigung „Verbindungen verwalten“ können auch Cluster-Konfigurationen erstellen, aktualisieren und löschen sowie Konfigurationseigenschaften im Administrator Tool und im infacmd-Befehlszeilenprogramm einrichten und löschen.

Benutzer, denen Verbindungsberechtigungen aber keine Berechtigungen zum Verwalten von Verbindungen zugewiesen wurden, können die folgenden Aktionen der Verbindungsverwaltung ausführen:

- Alle Verbindungs-Metadaten anzeigen, außer Passwörtern. Dafür sind Leseberechtigungen für die Verbindung erforderlich.
- Daten in der Vorschau anzeigen oder Zuordnungen, Scorecards oder Profile ausführen. Erfordert Ausführungsberechtigungen für die Verbindung.

Die folgende Tabelle listet die erforderlichen Berechtigungen und die Aktionen auf, die Benutzer mit Berechtigungen zum Verwalten von Verbindungen ausführen können:

Berechtigung	Beschreibung
-	Der Benutzer kann Verbindungen und Cluster-Konfigurationen erstellen.
In Verbindung schreiben	Der Benutzer kann Verbindungen kopieren, bearbeiten und löschen.
Verbindung zuweisen	Der Benutzer kann Berechtigungen für Verbindungen gewähren und aufheben.
Schreiben in Cluster-Konfiguration	Der Benutzer kann Cluster-Konfigurationen erstellen, aktualisieren und löschen. Der Benutzer kann die Eigenschaften der Cluster-Konfiguration festlegen und löschen.

## Überwachen-Berechtigungsgruppe

Die Berechtigungen in der Überwachen-Berechtigungsgruppe legen fest, welche Benutzer die Überwachung anzeigen und konfigurieren können.

Die folgende Tabelle listet die erforderlichen Berechtigungen und die Aktionen auf, die Benutzer mit Berechtigungen in der Gruppe „Überwachung verwalten“ ausführen können:

Übergeordnete Berechtigung	Berechtigung	Berechtigung für	Beschreibung
Überwachung verwalten	Überwachungskonfiguration	Domäne	Benutzer können Überwachungseinstellungen konfigurieren.
Überwachung verwalten	Berichts- und Statistikeinstellungen	Domäne	Benutzer können Überwachungsstatistiken und -berichte konfigurieren.
Ansicht	Anzeigen der Jobs aller Benutzer in den Gruppen, zu denen der Benutzer gehört	Domäne	Ein Benutzer in einer Gruppe kann die Jobs überwachen, die von anderen Benutzern in der Gruppe ausgeführt werden. Wenn der Benutzer mehreren Gruppen angehört, kann der Benutzer die Jobs aus allen Gruppen anzeigen.
Anzeigen der Jobs aller Benutzer in den Gruppen, zu denen der Benutzer gehört	Jobs von anderen Benutzern anzeigen	Domäne	Benutzer können Jobs von anderen Benutzern anzeigen.



Übergeordnete Berechtigung	Berechtigung	Berechtigung für	Beschreibung
Ansicht	Statistik anzeigen	Domäne	Benutzer können die Ansicht „Übersichtsstatistik“ und Statistiken für Domänenobjekte anzeigen. <b>Hinweis:</b> In einer Domäne, die die Kerberos-Authentifizierung verwendet, benötigen Benutzer zudem die Administratorrolle für den überwachenden Modellrepository-Dienst, um die Ansicht „Übersichtsstatistik“ und Statistiken für die Domänenobjekte anzuzeigen.
Ansicht	Berichte anzeigen	Domäne	Benutzer können Berichte für die Domänenobjekte anzeigen.
Zugriffsüberwachung	Zugriff über das Analyst Tool	Domäne	Benutzer können auf den Arbeitsbereich „Jobstatus“ im Analyst Tool zugreifen.
Zugriffsüberwachung	Zugriff über Developer Tool	Domäne	Benutzer können über das Developer Tool auf das Monitoring Tool zugreifen.
Zugriffsüberwachung	Zugriff über Administrator Tool	Domäne	Benutzer können im Administrator Tool auf die Registerkarte „Überwachen“ zugreifen.
N/V	Aktionen für Jobs durchführen	Domäne	Benutzer können die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbrechen von Jobs.</li> <li>- Mapping-Jobs erneut ausgeben.</li> <li>- Job-Protokolle anzeigen.</li> </ul>

Benutzer benötigen die Berechtigung „Zugriff auf Informatica Administrator“ nicht, um auf das Monitoring Tool zugreifen zu können.

## Berechtigungsgruppe „Tools“

Die Berechtigung in der Domänen-Tool-Gruppe bestimmt, welche Benutzer Zugang zum Administrator Tool haben.

Die folgende Tabelle listet die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung in der Tool-Gruppe durchführen können:

Berechtigung	Beschreibung
Zugriff auf Informatica Administrator	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melden Sie sich beim Administrator Tool an.</li> <li>- Das eigene Benutzerkonto im Administrator Tool zu verwalten.</li> <li>- Log-Ereignisse zu exportieren.</li> </ul>

Der Benutzer muss über die Berechtigung „Zugriff auf Informatica Administrator“ verfügen, um Aufgaben im Administrator Tool abschließen zu können. Benutzer benötigen die Berechtigung „Zugriff auf Informatica Administrator“ nicht, um infacmd-Befehle auszuführen oder auf das Überwachungstool zuzugreifen.

## Berechtigungsgruppe „Cloud-Verwaltung“

Über die Berechtigungen in der Gruppe „Cloud-Verwaltung“ wird festgelegt, welche Benutzer Informatica Cloud-Unternehmen anzeigen und konfigurieren können.

Die folgende Tabelle listet die erforderlichen Berechtigungen und die Aktionen auf, die Benutzer mit Berechtigungen in der Gruppe „Cloud-Verwaltung“ ausführen können:

Berechtigung	Berechtigung für	Beschreibung
Anzeigen der Organisation	Domäne	Benutzer können die Informatica Cloud-Organisationen und die zugehörigen Sicherheitsagenten und Cloud-Verbindungen anzeigen.
Unternehmen verwalten	Domäne	Benutzer können Informatica Cloud-Organisationen im Administrator-Tool hinzufügen.

## Berechtigungen für den Analyst-Dienst

Die Berechtigungen für den Analyst-Dienst beinhalten Aktionen, die lizenzierte Benutzer mit dem Analyst Tool für Projekte ausführen können.

Die folgende Tabelle listet die Berechtigungen auf, die erforderlich sind, um Projekte und Objekte in Projekten zu verwalten:

Berechtigung	Berechtigung	Beschreibung
Profile und Scorecards ausführen	Lesen in Projekten. Ausführen auf einer relationalen Datenquellenverbindung.	Der Benutzer kann Profile und Scorecards für lizenzierte Benutzer im Analyst Tool ausführen.
Zugriff auf Mapping-Spezifikationen	Lesen in Projekten.	Der Benutzer kann im Analyst Tool auf Mapping-Spezifikationen für lizenzierte Benutzer zugreifen.
Mapping-Spezifikationsergebnisse laden	Schreiben in Projekten.	Der Benutzer kann die Ergebnisse einer Mapping-Spezifikation für lizenzierte Benutzer in eine Tabelle oder Einfachdatei laden. <b>Hinweis:</b> Wenn Sie diese Berechtigung auswählen, ist die Berechtigung <b>Zugriff auf Mapping-Spezifikationen</b> standardmäßig eingerichtet.
Verwalten von Glossaren	–	Der Benutzer kann das Unternehmensglossar verwalten.
Glossare anzeigen	–	Benutzer kann veröffentlichte Business Glossary-Objekte im Bibliotheks-Arbeitsbereich anzeigen. Dies entspricht dem Erteilen von Schreibberechtigungen für Glossare und Glossarobjekte im Glossarsicherheits-Arbeitsbereich.

Berechtigung	Berechtigung	Beschreibung
Zugriff auf Arbeitsbereiche	–	<p>Der Benutzer hat Zugriff auf die folgenden Arbeitsbereiche im Analyst Tool:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Design</b>-Arbeitsbereich.</li> <li>- <b>Entdeckungs</b>-Arbeitsbereich.</li> <li>- <b>Glossary</b>-Arbeitsbereich.</li> <li>- <b>Scorecards</b>-Arbeitsbereich.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Wenn Sie diese Berechtigung auswählen, ist der Zugriff auch auf Projekte im Analyst Tool eingerichtet. Wenn der Benutzer nicht über diese Berechtigung verfügt, muss der Benutzer entweder über die Berechtigung <b>Design-Arbeitsbereich</b>, <b>Erkennungs-Arbeitsbereich</b>, <b>Glossar-Arbeitsbereich</b> oder <b>Scorecards-Arbeitsbereich</b> verfügen, um auf Projekte zuzugreifen.</p>
Design-Arbeitsbereich	–	Der Benutzer hat Zugriff auf den <b>Design</b> -Arbeitsbereich.
Entdeckungs-Arbeitsbereich	–	Der Benutzer hat Zugriff auf den <b>Entdeckungs</b> -Arbeitsbereich
Glossar-Arbeitsbereich	–	Der Benutzer hat Zugriff auf den <b>Glossar</b> -Arbeitsbereich
Scorecards-Arbeitsbereich	–	Der Benutzer hat Zugriff auf den <b>Scorecards</b> -Arbeitsbereich.

# Berechtigungen für den Content-Management-Dienst

Die Berechtigungen für den Content-Management-Dienst bestimmen Aktionen, die lizenzierte Benutzer mit Referenztabelle durchführen können.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der Berechtigungen und Rechte, die zum Verwalten von Referenztabelle erforderlich sind:

Berechtigung	Berechtigung	Beschreibung
Referenztabelle erstellen	Schreiben in Projekt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erstellen einer Referenztabelle im Analyst-Tool und im Developer-Tool.</li><li>- Erstellen einer Referenztabelle mit infacmd rtm import.</li><li>- Importieren eines Referenztabelleobjekt im Modellrepository.</li><li>- Kopieren einer Referenztabelle in das Analyst-Tool und Developer-Tool.</li><li>- Erstellen einer Referenztabelle aus Profildaten.</li></ul> <b>Hinweis:</b> Die Berechtigung "Erstellen" gewährt ebenfalls standardmäßig die Berechtigung "Bearbeiten".
Referenztabelle und -Metadaten bearbeiten	Lesen im Projekt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bearbeiten von Referenztabelle-Datenwerten im Developer-Tool und Analyst-Tool.</li><li>- Hinzufügen von Profildaten zu einer Referenztabelle.</li><li>- Hinzufügen oder Löschen von Spalten in einer Referenztabelle. Ändern der Referenztabelle-Metadaten wie Spaltennamen Beschreibungen und Standardwerte.</li></ul>

## Datenintegrationsdienst-Berechtigungen

Mit den Datenintegrationsdienst-Berechtigungen werden die Aktionen festgelegt, die Benutzer unter Verwendung des Administrator-Tools und des infacmd-Befehlszeilenprogramms in Anwendungen durchführen können. Von ihnen ist es auch abhängig, ob die Benutzer Profilergebnisse mit dem Analyst-Tool und dem Developer-Tool verfeinern und exportieren können.

Mit den Datenintegrationsdienst-Berechtigungen werden die Aktionen festgelegt, die Benutzer unter Verwendung des Administrator-Tools und des infacmd-Befehlszeilenprogramms in Anwendungen durchführen können. Mit ihnen wird auch festgelegt, ob Benutzer Drilldown und Export bei Profilergebnissen im Developer-Tool durchführen können.

Die folgende Tabelle enthält die Aktionen, die die Benutzer mit der Berechtigung in der Anwendungs-Administrations-Berechtigungsgruppe durchführen können:

Berechtigungsname	Beschreibung
Anwendungen verwalten	<p>Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sichern und Wiederherstellen einer Anwendung in einer Datei.</li><li>- Eine Anwendung in einem Datenintegrationsdienst bereitzustellen und Namenskonflikte zu lösen</li><li>- Eine Anwendung nach der Bereitstellung zu starten</li><li>- Eine Anwendung zu suchen</li><li>- Objekte in einer Anwendung starten oder stoppen.</li><li>- Anwendungseigenschaften zu konfigurieren.</li></ul>

Der folgenden Tabelle können Sie die erforderlichen Berechtigungen und die Aktionen entnehmen, welche die Benutzer mit den Berechtigungen in der Profiling-Administration-Berechtigungsgruppe durchführen können:

Berechtigungsname	Berechtigung für	Beschreibung
Drilldown und Exportieren der Ergebnisse	Lesen im Projekt Zum Drilldown von Live-Daten ist außerdem das Ausführen der relationalen Datenquellenverbindung erforderlich.	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: - Drilldown von Profiling-Ergebnissen - Profiling-Ergebnisse zu exportieren.

## Metadata Manager Service-Berechtigungen

Die Berechtigungen des Metadata Manager Service legen fest, welche Aktionen der Benutzer mit dem Metadata Manager ausführen kann.

Die nachstehende Tabelle beschreibt jede Metadata Manager-Berechtigungsgruppe:

Berechtigungsgruppe	Beschreibung
Katalog	Beinhaltet Berechtigungen zum Verwalten von Objekten auf der Seite Durchsuchen der Benutzeroberfläche des Metadata Manager.
Laden	Beinhaltet Berechtigungen zum Verwalten von Objekten auf der Seite Laden der Benutzeroberfläche des Metadata Manager.
Modell	Enthält Berechtigungen zum Verwalten von Objekten auf der Seite Modell der Benutzeroberfläche des Metadata Manager.
Sicherheit	Enthält Berechtigungen zum Verwalten von Objekten auf der Seite Sicherheit der Benutzeroberfläche des Metadata Manager.

### Katalogberechtigungsgruppe

Die Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe „Katalog“ bestimmen die Aufgaben, die Benutzer auf der Registerkarte **Durchsuchen** der Metadata Manager-Anwendung ausführen können. Ein Benutzer mit der Berechtigung zum Ausführen einer bestimmter Aktion muss auch berechtigt sein, die Aktion für ein

bestimmtes Objekt auszuführen. Sie können Berechtigungen auf der Registerkarte **Sicherheit** der Metadata Manager-Anwendung konfigurieren.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Berechtigungen in der Katalogberechtigungsgruppe und die für die Ausführung eines Tasks an einem Objekt erforderlichen Berechtigungen.

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Verknüpfungen gemeinsam nutzen	n/v	Schreiben	Der Benutzer kann einen Ordner freigeben, der eine Verknüpfung mit anderen Benutzern und Gruppen enthält.
Herkunft anzeigen	n/v	Lesen	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Lineage-Analysen für Metadatenobjekte, Kategorien und Fachbegriffe vornehmen.</li> <li>- Data Lineage-Analysen vom PowerCenter-Designer aus vornehmen. Hierzu brauchen die Benutzer Leseberechtigung für den PowerCenter-Repository-Ordner.</li> </ul>
Zugehörige Kataloge anzeigen	n/v	Lesen	Der Benutzer kann zugehörige Kataloge anzeigen.
Profilergebnisse anzeigen	n/v	Lesen	Der Benutzer kann Profiling-Informationen für Metadatenobjekte im Katalog aus einer relationalen Quelle anzeigen.
Katalog anzeigen	n/v	Lesen	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzeigen von Ressourcen und Metadatenobjekten im Metadatenkatalog.</li> <li>- Durchsuchen des Metadatenkatalogs.</li> </ul>
Beziehungen anzeigen	n/v	Lesen	Der Benutzer kann Beziehungen für Metadatenobjekte, Kategorien und Geschäftsbegriffe anzeigen.
Beziehungen verwalten	Beziehungen anzeigen	Schreiben	Der Benutzer kann Beziehungen für benutzerdefinierte Metadatenobjekte, Kategorien und Geschäftsbegriffe erstellen, bearbeiten und löschen.
Kommentare anzeigen	n/v	Lesen	Der Benutzer kann Kommentare zu Metadatenobjekten, Kategorien und Geschäftsbegriffen anzeigen.
Kommentare posten	Kommentare anzeigen	Schreiben	Der Benutzer kann Kommentare zu Metadatenobjekten, Kategorien und Geschäftsbegriffen hinzufügen.
Kommentare löschen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommentare posten</li> <li>- Kommentare anzeigen</li> </ul>	Schreiben	Der Benutzer kann Kommentare zu Metadatenobjekten, Kategorien und Geschäftsbegriffen löschen.
Verknüpfungen anzeigen	n/v	Lesen	Der Benutzer kann Verknüpfungen zu Metadatenobjekten, Kategorien und Geschäftsbegriffen anzeigen.

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Verknüpfungen verwalten	Verknüpfungen anzeigen	Schreiben	Der Benutzer kann Verknüpfungen zu Metadatenobjekten, Kategorien und Geschäftsbegriffen erstellen, bearbeiten und löschen.
Glossar anzeigen	n/v	Lesen	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzeigen von Geschäftsglossaren in der Ansicht <b>Glossar</b>.</li> <li>- Suchen von Geschäftsglossaren.</li> </ul>
Objekte verwalten	n/v	Schreiben	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeiten von Metadaten im Katalog.</li> <li>- Erstellen, Bearbeiten und Löschen benutzerdefinierter Metadatenobjekte. Hierzu benötigen die Benutzer außerdem die Berechtigung für die Anzeige von Modellen.</li> <li>- Erstellen, Bearbeiten und Löschen benutzerdefinierter Metadatenressourcen. Dies erfordert außerdem die Berechtigung zum Verwalten von Ressourcen.</li> </ul>

## Berechtigungsgruppe „Laden“

Die Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe „Laden“ bestimmen die Aufgaben, die Benutzer auf der Registerkarte **Laden** der Metadata Manager-Anwendung ausführen können. Ein Benutzer mit der Berechtigung zum Ausführen einer bestimmter Aktion muss auch berechtigt sein, die Aktion für ein

bestimmtes Objekt auszuführen. Konfigurieren Sie Berechtigungen auf der Registerkarte **Sicherheit** der Metadata Manager-Anwendung.

In der folgenden Tabelle werden die Rechte und Berechtigungen aufgelistet, die zum Verwalten einer Ressourceninstanz im Metadata Manager-Warehouse erforderlich sind:

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Anzeigen der Ressource	-	Lesen	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzeigen von Ressourcen und Ressourceneigenschaften im Metadata Manager-Warehouse.</li> <li>- Exportieren von Ressourcenkonfigurationen.</li> <li>- Herunterladen des Metadata Manager-Agent-Installationsprogramms.</li> </ul>
Ressource laden	Anzeigen der Ressource	Schreiben	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laden von Metadaten für eine Ressource in das Metadata Manager-Warehouse.*</li> <li>- Verknüpfungen zwischen Objekten in verbundenen Ressourcen für die Datenherkunft erstellen.</li> <li>- Konfigurieren der Suchindizierung für Ressourcen.</li> <li>- Importieren von Ressourcenkonfigurationen.</li> </ul>
Verwalten von Zeitplänen	Anzeigen der Ressource	Schreiben	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen und Bearbeiten von Zeitplänen.</li> <li>- Hinzufügen von Zeitplänen zu Ressourcen.</li> </ul>
Metadaten bereinigen	Anzeigen der Ressource	Schreiben	Der Benutzer kann Metadaten für eine Ressource aus dem Metadata Manager-Warehouse entfernen.
Ressource verwalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metadaten bereinigen</li> <li>- Anzeigen der Ressource</li> </ul>	Schreiben	Der Benutzer kann Ressourcen erstellen, bearbeiten und löschen.
* Zum Laden von Metadaten für Business Glossary-Ressourcen sind die Berechtigungen „Ressource laden“, „Ressource verwalten“ und „Modell anzeigen“ erforderlich.			



## Modell-Berechtigungsgruppe

Die Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe „Modell“ bestimmen die Aufgaben, die Benutzer auf der Registerkarte **Modell** der Metadata Manager-Anwendung ausführen können. Sie können keine Berechtigungen für ein Modell konfigurieren.

Die folgende Tabelle listet die Berechtigungen auf, die für die Verwaltung von Modellen erforderlich sind:

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Modell anzeigen	-	-	Der Benutzer kann Modelle und Klassen öffnen und Modell- und Klasseneigenschaften anzeigen. Beziehungen und Attribute für Klassen anzeigen.
Modell verwalten	Modell anzeigen	-	Der Benutzer kann benutzerdefinierte Modelle erstellen, bearbeiten und löschen. Fügen Sie im Lieferumfang enthaltenen und universellen Modellen Attribute hinzu.
Modelle exportieren und importieren	Modell anzeigen	-	Der Benutzer kann benutzerdefinierte Modelle importieren und exportieren. Importieren und exportieren Sie geänderte, im Lieferumfang enthaltene und universelle Modelle.

## Sicherheitsberechtigungsgruppe

Die Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe „Sicherheit“ bestimmen die Aufgaben, die Benutzer auf der Registerkarte **Sicherheit** der Metadata Manager-Anwendung ausführen können.

Standardmäßig wird die Berechtigung "Katalogberechtigungen verwalten" der Sicherheitsberechtigungsgruppe dem Administrator oder einem Benutzer mit Administrator-Rolle auf dem Metadata Manager-Dienst zugewiesen. Sie können die Berechtigung "Katalogberechtigungen verwalten" an andere Benutzer vergeben.

In der folgenden Tabelle wird das Recht und die Berechtigung aufgelistet, die zum Verwalten von Metadata Manager-Sicherheit erforderlich sind:

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Katalogberechtigungen verwalten	-	Komplettsteuerung	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Weisen Sie Benutzer- und Gruppenberechtigungen für Ressourcen, Metadaten-Objekte, Kategorien und Geschäftsbedingungen zu.</li><li>- Bearbeiten Sie die Zugriffsrechte für Ressourcen, Metadaten-Objekte, Kategorien und Geschäftsbedingungen.</li></ul>

# Berechtigungen für den Modellrepository-Dienst

Die Berechtigungen für den Modellrepository-Dienst bestimmen Aktionen, die Benutzer mit Informatica Analyst und Informatica Developer in Projekten ausführen können.

Die Berechtigungen für den Modellrepository-Dienst bestimmen Aktionen, die Benutzer mit Informatica Developer in Projekten ausführen können.

Die Objektberechtigungen des Modellrepository legen die Aufgaben fest, die Benutzer mit Objekten in Projekten durchführen können.

Die folgende Tabelle listet die erforderlichen Berechtigungen und die Aktionen auf, die Benutzer mit den Berechtigungen für den Modellrepository-Dienst ausführen können:

Berechtigung	Berechtigung	Beschreibung
N. z.	Lesen im Projekt	Benutzer können Projekte und Objekte in Projekten anzeigen.
N. z.	Schreiben in Projekt	Benutzer können Objekte in Projekten erstellen, bearbeiten und löschen.
N. z.	Gewähren bei Projekten	Benutzer können Benutzern und Gruppen Berechtigungen für Projekte gewähren und entziehen.
Zugriff auf Analyst	N. z.	Benutzer können über das Analyst Tool auf das Modellrepository zugreifen.
Zugriff auf Developer	N. z.	Benutzer können über das Developer Tool auf das Modellrepository zugreifen.
Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Projekten	N. z.	Benutzer können Projekte erstellen.
Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Projekten	Schreiben in Projekten	Benutzer können die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeiten von Projekten.</li> <li>- Projekte löschen, wenn der Benutzer die Projekte erstellt.</li> <li>- Aktualisieren des Inhalts des Modellrepository-Diensts. Um den Dienst über das Menü <b>Aktionen</b> oder über die Befehlszeile zu aktualisieren, muss der Benutzer ebenfalls über die Berechtigung zum Verwalten des Diensts für die Domäne sowie über die Berechtigung für den Modellrepository-Dienst verfügen. Um den Dienst mithilfe des Upgrade-Assistenten zu aktualisieren, muss der Benutzer auch über die Administrator-Rolle für die Domäne verfügen.</li> </ul>
Verwalten von Datendomänen	N. z.	Benutzer können Datendomänen im Datendomänenglossar erstellen, bearbeiten und löschen. Diese Berechtigung ist Teil der Berechtigungsgruppe <b>Datendomänen-Administration</b> .
Verwalten von Benachrichtigungen	N. z.	Benutzer können Scorecard-Benachrichtigungen konfigurieren. Diese Berechtigung ist Teil der Berechtigungsgruppe <b>Profiling-Administration</b> .

Berechtigung	Berechtigung	Beschreibung
Verwalten von teambasierter Entwicklung	N. z.	Benutzer können den Status von gesperrten oder entsperrten Modellrepository-Objekten verwalten. Wenn das Modellrepository mit einem Versionsverwaltungssystem integriert ist, kann der Benutzer den Status von ausgecheckten oder eingeecheckten Objekten verwalten. Der Benutzer kann zudem die Eigentümerschaft von ausgecheckten Objekten verwalten.
Anzeigen von Sicherheitsdetails	N. z.	Benutzer können die folgenden Details anzeigen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Namen der Projekte, für die Benutzer keine Leseberechtigung haben.</li> <li>- Fehler- und Warnmeldungsdetails.</li> </ul>

Berechtigung	Berechtigung	Beschreibung
N. z.	Lesen im Projekt	Benutzer können Projekte und Objekte in Projekten anzeigen.
N. z.	Schreiben in Projekt	Benutzer können Objekte in Projekten erstellen, bearbeiten und löschen.
N. z.	Gewähren bei Projekten	Benutzer können Benutzern und Gruppen Berechtigungen für Projekte gewähren und entziehen.
Zugriff auf Developer	N. z.	Benutzer können über das Developer Tool auf das Modellrepository zugreifen.
Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Projekten	N. z.	Benutzer können die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen von Projekten.</li> <li>- Aktualisieren des Modellrepository-Diensts.</li> </ul>
Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Projekten	Schreiben in Projekt	Benutzer können die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeiten von Projekten.</li> <li>- Projekte löschen, wenn der Benutzer die Projekte erstellt.</li> </ul>
Anzeigen von Sicherheitsdetails	N. z.	Benutzer können die folgenden Details anzeigen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Namen der Projekte, für die Benutzer keine Leseberechtigung haben.</li> <li>- Fehler- und Warnmeldungsdetails.</li> </ul>

## PowerCenter Repository Service-Berechtigungen

Die Berechtigungen für den PowerCenter Repository Service bestimmen die PowerCenter Repository-Aktionen, die Benutzer mithilfe von PowerCenter Repository Manager, Designer, Workflow Manager, Workflow Monitor und dem Befehlszeilenprogramm pmrep ausführen können.

Die folgende Tabelle beschreibt die einzelnen Berechtigungsgruppen für den PowerCenter Repository Service:

Berechtigungsgruppe	Beschreibung
Tools	Beinhaltet Berechtigungen für den Zugriff auf PowerCenter Client-Tools und Befehlszeilenprogramme.
Ordner	Beinhaltet Berechtigungen zur Verwaltung von Repository-Ordnern.
Designobjekte	Beinhaltet Berechtigungen zum Verwalten von Geschäftskomponenten, Zuordnungsparametern und -variablen, Zuordnungen, Mapplets, Umwandlungen und benutzerdefinierten Funktionen.
Quellen und Targets	Beinhaltet Berechtigungen zum Verwalten von Cubes, Dimensionen, Quelldefinitionen und Target-Definitionen.
Laufzeitobjekte	Beinhaltet Berechtigungen zum Verwalten von Sitzungskonfigurationsobjekten, Tasks, Arbeitsabläufen und Worklets.
Globale Objekte	Beinhaltet Berechtigungen zum Verwalten von Verbindungsobjekten, Bereitstellungsgruppen, Beschriftungen und Abfragen.

Benutzer müssen über die Manage Services-Domänenberechtigungen und Berechtigungen für den PowerCenter Repository Service verfügen, um die folgenden Aktionen im Repository Manager durchführen zu können:

- Erweiterte Bereinigung von Objektversionen auf PowerCenter Repository-Ebene durchführen.
- Wiederverwendbare Metadaten-Erweiterungen erstellen, bearbeiten und löschen.

## Tools-Berechtigungsgruppe

Die Berechtigungen in der PowerCenter Repository Service-Tools-Berechtigungsgruppe bestimmen die PowerCenter-Client-Tools und Befehlszeilenprogramme, auf die Benutzer zugreifen können.

Die folgende Tabelle listet die Aktionen auf, die Benutzer mit Berechtigungen in der Tools-Gruppe ausführen können:

Berechtigung	Berechtigung	Beschreibung
Designer öffnen	-	Der Benutzer kann sich mit dem PowerCenter-Repository verbinden, indem der Designer verwendet wird.
Zugriff auf Repository Manager	-	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindung mit dem PowerCenter-Repository mithilfe von Repository Manager herstellen.</li> <li>- <i>pmrep</i>-Befehle ausführen.</li> </ul>

Berechtigung	Berechtigung	Beschreibung
Workflow Manager öffnen	-	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: - Verbindung mit dem PowerCenter-Repository mithilfe von Workflow Manager herstellen. - Einen PowerCenter Integration Service aus dem Workflow Manager entfernen.
Workflow Monitor öffnen	-	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: - Verbindung mit dem PowerCenter-Repository mithilfe von Workflow Monitor herstellen. - Verbindung mit dem PowerCenter-Repository im Workflow Monitor herstellen.

**Hinweis:** Wenn der PowerCenter Integration Service im abgesicherten Modus läuft, müssen die Benutzer über die Administrator-Rolle für den zugehörige PowerCenter Repository Service verfügen.

Die entsprechende Berechtigung in der Tools-Berechtigungsgruppe ist für alle Benutzer erforderlich, die Tasks in PowerCenter Client-Tools und Befehlszeilenprogramme ausführen. Zum Beispiel: Um Ordner im Repository-Manager zu erstellen, muss ein Benutzer über die Berechtigungen zum Erstellen von Ordnern und für den Zugriff auf Repository Manager verfügen.

Wenn Benutzer über eine Berechtigung in der Tools-Berechtigungsgruppe für ein PowerCenter Repository-Objekt verfügen, aber nicht die Berechtigung zum Ändern des Objekttyps haben, können Sie dennoch einige Aktionen am Objekt durchführen. Zum Beispiel: Ein Benutzer hat die Berechtigung für den Zugriff auf den Repository Manager und Leseberechtigung für einige Ordner. Der Benutzer hat keine der Berechtigungen in der Ordner-Berechtigungsgruppe. Der Benutzer kann Objekte in den Ordnern anzeigen und die Ordner vergleichen.

## Ordnerberechtigungsgruppe

Ordnerverwaltungsaktionen unterliegen Berechtigungen in der Ordnerberechtigungsgruppe, PowerCenter Repository Objektberechtigungen und Domänenobjektberechtigungen. Die Benutzer führen Ordnerverwaltungsaktionen im Repository Manager und mit dem Befehlszeilenprogramm pmrep durch.

Mache Ordnerverwaltungstasks unterliegen dem Ordneigentum und der Administratorrolle, sind jedoch von Berechtigungen unabhängig. Der Eigentümer des Ordners oder ein Benutzer mit Administratorrolle für den PowerCenter Repository Service kann folgende Ordnerverwaltungstasks durchführen:

- Zuweisen von Betriebssystemprofilen zu den Ordnern, wenn der PowerCenter Integration Service Betriebssystemprofile nutzt. Erfordert die Berechtigung für das Betriebssystemprofil.
- Ändern des Ordneigentümers.
- Konfigurieren der Ordnerberechtigungen.
- Löschen des Ordners.
- Benennen des gemeinsam zu verwendenden Ordners.
- Bearbeiten des Namens und der Beschreibung des Ordners.

Benutzer mit Ordnerberechtigungen, die jedoch nicht über normale Berechtigungen verfügen, können manche Ordnerverwaltungsaktionen durchführen. In der folgenden Tabelle sind die Aktionen aufgezählt, die die Benutzer ausführen können, wenn sie nur über Ordnerberechtigungen verfügen:

Berechtigung	Beschreibung
Lesen in Ordner	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordner vergleichen.</li> <li>- Anzeigen von Objekten in Ordnern.</li> </ul>

**Hinweis:** Um Aktionen in Ordnern auszuführen, müssen die Benutzer außerdem die Berechtigung für den Zugriff auf den Repository Manager besitzen.

## Berechtigung zum Erstellen von Ordnern

Benutzer, denen die Berechtigung "Ordner erstellen" zugewiesen wurde, können Ordner im PowerCenter Repository erstellen.

Die folgende Tabelle listet die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Ordner erstellen" ausführen können:

Berechtigung	Beschreibung
-	Der Benutzer kann Ordner erstellen.

## Berechtigung zum Kopieren von Ordnern

Benutzer, die die Berechtigung "Ordner kopieren" erhalten haben, können Ordner aus einem PowerCenter Repository in ein anderes PowerCenter Repository kopieren.

Die folgende Tabelle listet die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Ordner kopieren" ausführen können.

Berechtigung	Beschreibung
Lesen in Ordner	Der Benutzer kann Ordner innerhalb desselben PowerCenter-Repository oder auf ein anderes PowerCenter-Repository kopieren. Die Benutzer müssen ferner über die Berechtigung "Ordner erstellen" im Target-Repository verfügen.

## Verwalten von Ordnerversionen

Falls Sie nicht über eine team-basierte Entwicklungsoption verfügen, weisen Sie Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Ordnerversionen in einem PowerCenter-Repository mit Versionsangabe zu. Die Benutzer

können den Status der Ordner ändern und weitreichende Löschaktionen für Objektversionen auf Ordner Ebene durchführen.

In der folgenden Tabelle werden die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen aufgelistet und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Ordner Versionen verwalten" ausführen können:

Berechtigung	Beschreibung
Lesen und Schreiben in Ordner	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Status von Ordnern zu ändern.</li> <li>- Weitreichende Löschaktionen für Objektversionen auf Ordner Ebene durchzuführen.</li> </ul>

## Designobjekt-Berechtigungsgruppe

Berechtigungen in der Designobjekt-Berechtigungsgruppe und PowerCenter Repository Objektberechtigungen bestimmen, welche Aktionen die Benutzer mit den folgenden Designobjekten durchführen können:

- Business-Komponenten
- Mapping-Parameter und -Variablen
- Mappings
- Mapplets
- Umwandlungen
- Benutzerdefinierte Funktionen

Einige Aktionen für Designobjekte können mit Benutzern zugeordneten Berechtigungen, nicht jedoch mit normalen Berechtigungen durchgeführt werden. Aus der folgenden Tabelle gehen die Aktionen hervor, die Benutzer ausführen können, wenn ihnen nur normale Berechtigungen zugewiesen wurden:

Berechtigung	Beschreibung
Lesen in Ordner	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Designobjekte vergleichen.</li> <li>- Designobjekte als Bild zu kopieren.</li> <li>- Designobjekte exportieren.</li> <li>- Code für benutzerspezifische Umwandlungen und externe Prozeduren zu generieren.</li> <li>- PowerCenter Repository-Benachrichtigungen empfangen.</li> <li>- Data Lineage für Designobjekte ausführen. Die Benutzer müssen außerdem über Lineage-Anzeigeberechtigung für den Metadata Manager Service und Leseberechtigung für Metadatenobjekte im Metadata Manager Katalog verfügen.</li> <li>- Suchen nach Designobjekten</li> <li>- Anzeigen von Designobjekten, Designobjekt-Abhängigkeiten und der Designobjekt-Historie.</li> </ul>
Lesen in freigegebenem Ordner Lesen und Schreiben in Targetordner	Der Benutzer kann Shortcuts erstellen.

**Hinweis:** Um Aktionen mit Designobjekten auszuführen, müssen die Benutzer außerdem über die entsprechende Berechtigung in der Berechtigungsgruppe für Tools verfügen.

## Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Designobjekten

Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Designobjekten können Business-Komponenten, Mapping-Parameter, Mapping-Variablen, Mappings, Mapplets, Umwandlungen und benutzerdefinierte Funktionen erstellen, bearbeiten und löschen.

Die folgende Tabelle listet die erforderlichen Berechtigungen und die Aktionen auf, die Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Designobjekten ausführen können:

Berechtigung	Beschreibung
Lesen in ursprünglichem Ordner Lesen und Schreiben in Targetordner	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kopieren von Designobjekten von einem Ordner in einen anderen.</li><li>- Kopieren von Design-Objekten in ein anderes PowerCenter-Repository. Die Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Designobjekten im Target-Repository verfügen.</li></ul>
Lesen und Schreiben in Ordner	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Anmerkungen für ein versionsspezifisches Designobjekt ändern.</li><li>- Designobjekte anmelden und Abmeldungen von Designobjekten, die von deren eigenem Benutzerkonto vorgenommen wurden, wieder aufheben.</li><li>- Abmelden von Designobjekten.</li><li>- Kopieren und Einfügen von Design-Objekten in ein- und demselben Ordner.</li><li>- Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Datenprofilen und Starten des Profile Manager. Die Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Laufzeitobjekten verfügen.</li><li>- Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Designobjekten.</li><li>- Generieren und Bereinigen von SAP ABAP-Programmen.</li><li>- Generieren von Integrations-Mappings für Business-Inhalte. Die Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Quellen und Targets verfügen.</li><li>- Importieren von Designobjekten mit dem Designer. Die Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Quellen und Targets verfügen.</li><li>- Importieren von Designobjekten mit dem Repository Manager. Die Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Laufzeitobjekten und zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Quellen und Targets verfügen.</li><li>- Wiederherstellen einer früheren Designobjektversion.</li><li>- Validieren von Mappings, Mapplets und benutzerdefinierten Funktionen.</li></ul>

## Berechtigung zum Verwalten von Designobjektversionen

Wenn Sie über eine teambasierte Bereitstellungsoption verfügen, weisen Sie Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Designobjektversionen in einem PowerCenter-Repository mit Versionsangabe zu. Die Benutzer können den Status der Designobjektversionen ändern, wiederherstellen oder löschen. Ferner können sich die Benutzer einchecken und das Auschecken anderer Benutzer rückgängig machen.

Die Berechtigung "Designobjektversionen verwalten" enthält die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Designobjekten.



Die folgende Tabelle listet die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Designobjektversionen verwalten" durchführen können:

Berechtigung	Beschreibung
Lesen und Schreiben in Ordner	<p>Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Status von Designobjekte zu ändern</li> <li>- Einzuchecken und das Auschecken der Designobjekte durch andere Benutzer rückgängig zu machen.</li> <li>- Versionen der Designobjekte zu löschen.</li> <li>- Gelöschte Designobjekte wiederherzustellen.</li> </ul>

## Quell- und Target-Berechtigungsgruppe

Berechtigungen in den Quell- und Target-Berechtigungsgruppe und bei den PowerCenter Repository-Objektberechtigungen bestimmen die Aktionen, die Benutzer bei den folgenden Quell- und Target-Objekten ausführen können:

- Würfel
- Dimensionen
- Quelld Definitionen
- Target-Definitionen

Benutzer mit zugewiesenen Erlaubnissen, aber ohne entsprechende Berechtigungen, können einige Aktionen für Quell- und Target-Objekte durchführen. Die folgende Tabelle listet die Aktionen auf, die Benutzer ausführen können, wenn sie nur Berechtigungen zugewiesen bekommen haben:

Berechtigung	Beschreibung
Lesen in Ordner	<p>Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergleichen von Quell- und Target-Objekten.</li> <li>- Exportieren von Quell- und Target-Objekten.</li> <li>- Vorschau auf Quell- und Targetdaten.</li> <li>- PowerCenter Repository-Benachrichtigungen erhalten.</li> <li>- Ausführen von Datenherkunft auf Quell- und Target-Objekten. Benutzer müssen auch über die Berechtigung zum Anzeigen der Herkunft für den Metadata Manager Service und Leserechte für Metadaten-Objekten im Metadata Manager-Katalog verfügen.</li> <li>- Suchen nach Quell- und Target-Objekten.</li> <li>- Alle Quell- und Target-Objekte, Quell- und Target-Objektabhängigkeiten und Quell- und Target-Objekthistorie.</li> </ul>
Lesen in freigegebenem Ordner Lesen und Schreiben in Targetordner	Verknüpfungen erstellen.

**Hinweis:** Um Aktionen auf Quell- und Target-Objekten durchzuführen, müssen Benutzer auch die dazugehörigen Berechtigungen in der Tools-Berechtigungsgruppe haben.

## Erstellen, Bearbeiten und Löschen einer Quellen- und Target-Berechtigung

Benutzer, die über die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Quellen und Targets verfügen, können Würfel, Dimensionen, Quellddefinitionen und Zieldefinition erstellen, bearbeiten und löschen.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Berechtigungen und Aktionen, die die Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Quellen und Targets ausführen können:

Berechtigung	Beschreibung
Lesen in ursprünglichem Ordner Lesen und Schreiben in Targetordner	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Quell- und Target-Objekte in einen anderen Ordner zu kopieren.</li><li>- Quell- und Target-Objekte in ein anderes PowerCenter-Repository zu kopieren. Die Benutzer benötigen außerdem die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Quellen und Targets im Target-Ordner.</li></ul>
Lesen und Schreiben in Ordner	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Anmerkungen für ein versionsspezifisches Quell- oder Target-Objekt ändern.</li><li>- Anmelden und Rückgängigmachen einer Abmeldung von Quell- und Target-Objekten, die von ihrem eigenen Benutzerkonto abgemeldet wurden.</li><li>- Abmelden von Quell- und Target-Objekten.</li><li>- Kopieren und Einfügen von Quell- und Target-Objekten in demselben Ordner.</li><li>- Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Quell- und Target-Objekten.</li><li>- Importieren von SAP-Funktionen.</li><li>- Importieren von Quell- und Target-Objekten mit dem Designer. Die Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Design-Objekten verfügen.</li><li>- Importieren von Quell- und Target-Objekten mit dem Repository Manager. Die Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Design-Objekten und zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Laufzeitobjekten verfügen.</li><li>- Generieren und Ausführen von SQL zum Erstellen von Targets in einer relationalen Datenbank.</li><li>- Zurückführen auf eine frühere Quellen- oder Target-Objektversion.</li></ul>

## Berechtigung zum Verwalten von Quell- und Zielversionen

Wenn Sie über eine teambasierte Entwicklungsoption verfügen, weisen Sie Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Quell- und Target-Versionen in einem PowerCenter-Repository mit Versionsangabe zu. Benutzer können den Status von Quell- und Zielobjekten ändern, sie wiederherstellen und ihre Versionen bereinigen. Ferner können sich die Benutzer einchecken und das Auschecken anderer Benutzer rückgängig machen.

Die Berechtigung zum Verwalten von Quell- und Zielversionen beinhaltet die Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Quellen und Zielen.

Die folgende Tabelle listet die erforderlichen Berechtigungen und die Aktionen auf, die Benutzer mit Berechtigungen zum Verwalten von Quell- und Zielversionen ausführen können:

Berechtigung	Beschreibung
Lesen und Schreiben in Ordner	<p>Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status von Quell- und Zielobjekten ändern.</li> <li>- Quell- und Zielobjekte einchecken und das Auschecken von Quell- und Zielobjekten rückgängig machen, das von anderen Benutzern ausgeführt wurde.</li> <li>- Versionen von Quell- und Zielobjekten bereinigen.</li> <li>- Gelöschte Quell- und Zielobjekten wiederherstellen.</li> </ul>

## Laufzeitobjekte-Berechtigungsgruppe

Berechtigungen in der Laufzeitobjekte-Berechtigungsgruppe und bei den PowerCenter Repository-Objektberechtigungen bestimmen die Objektberechtigungen, die Benutzer bei den folgenden Laufzeitobjekten ausführen können:

- Sitzungskonfigurationsobjekte
- Tasks
- Arbeitsabläufe
- Worklets

Einige der Tasks bei Laufzeitobjekten werden von der Administrator-Rolle bestimmt, nicht durch Berechtigungen. Ein Benutzer mit Administrator-Rolle für den PowerCenter Repository Service kann einen PowerCenter Integration Service aus dem Navigator des Workflow Managers löschen.

Benutzer mit zugewiesenen Erlaubnissen, aber ohne entsprechende Berechtigungen, können einige Aktionen für Laufzeitobjekte durchführen. Die folgende Tabelle listet die Aktionen auf, die Benutzer ausführen können, wenn sie nur Berechtigungen zugewiesen bekommen haben:

Berechtigung	Beschreibung
Lesen in Ordner	<p>Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergleichen von Laufzeitobjekten.</li> <li>- Exportieren von Laufzeitobjekten.</li> <li>- PowerCenter Repository-Benachrichtigungen erhalten.</li> <li>- Suchen nach Datenobjekten.</li> <li>- Verwenden von Mapping-Parameter und Variablen in einer Sitzung.</li> <li>- Anzeigen von Laufzeitobjekten, Laufzeitobjektabhängigkeiten und Laufzeitobjektverlauf.</li> </ul>
Schreiben und Ausführen in Ordner	<p>Stoppen und Abbrechen von Tasks, die von ihrem eigenen Benutzerkonto gestartet wurden. Wenn der PowerCenter Integration Service im abgesicherten Modus läuft, müssen die Benutzer über die Administrator-Rolle für den zugehörige PowerCenter Repository Service verfügen.</p>

**Hinweis:** Um Aktionen bei Laufzeitobjekten durchzuführen, müssen Benutzer auch die dazugehörigen Berechtigungen in der Tools-Berechtigungsgruppe haben.

## Erstellen, Bearbeiten und Löschen der Laufzeitobjektberechtigung

Benutzer mit Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Laufzeitobjekten können Sitzungskonfigurationsobjekte, Tasks, Arbeitsabläufe und Worklets erstellen, bearbeiten und löschen.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der erforderlichen Berechtigungen und der Aktionen, die die Benutzer mit Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Laufzeitobjekten ausführen können.

Berechtigung	Beschreibung
Lesen in ursprünglichem Ordner Lesen und Schreiben in Targetordner	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tasks, Arbeitsabläufe oder Worklets von einem in einen anderen Ordner zu kopieren.</li><li>- Tasks, Arbeitsabläufe oder Worklets in ein anderes PowerCenter-Repository zu kopieren. Die Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Laufzeitobjekten im Target-Repository verfügen.</li></ul>
Lesen und Schreiben in Ordner	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Einem Arbeitsablauf in den Arbeitsablauf-Eigenschaften einen PowerCenter Integration Service zuweisen.</li><li>- Einem Arbeitsablauf eine Dienstebene zuweisen.</li><li>- Anmerkungen zu einem versionsspezifischen Laufzeitobjekt ändern.</li><li>- Laufzeitobjekte anzumelden und die Abmeldung von Laufzeitobjekten durch deren eigenes Benutzerkonto rückgängig zu machen.</li><li>- Abmelden von Laufzeitobjekten.</li><li>- Tasks, Arbeitsabläufe und Worklets in ein- und demselben Ordner zu kopieren und einzufügen.</li><li>- Datenprofile zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen und den Profile Manager zu starten. Die Benutzer benötigen außerdem die Berechtigung zu Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Designobjekten.</li><li>- Sitzungskonfigurationsobjekte zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen.</li><li>- Tasks, Arbeitsabläufe und Worklets löschen und validieren.</li><li>- Laufzeitobjekte mit dem Repository Manager zu importieren. Darüber hinaus brauchen die Benutzer die Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Designobjekten und zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Quellen und Targets.</li><li>- Laufzeitobjekte mit dem Workflow Manager zu importieren.</li><li>- Eine frühere Objektversion wiederherzustellen.</li></ul>
Lesen und Schreiben in Ordner Lesen in Verbindungsobjekten	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tasks, Arbeitsabläufe und Worklets erstellen und bearbeiten.</li><li>- Eine relationale Datenbankverbindung für alle Sitzungen, die die Verbindung nutzen, auszuwechseln.</li></ul>

## Berechtigung zum Verwalten der Versionen von Laufzeitobjekten

Wenn Sie über eine teambasierte Bereitstellungsoption verfügen, weisen Sie Benutzern die Berechtigung zum Ändern des Status der Laufzeitobjektversionen in einem PowerCenter-Repository mit Versionsangabe zu. Die Benutzer können den Status der Laufzeitobjektversionen ändern, wiederherstellen oder löschen. Ferner können sich die Benutzer einchecken und das Auschecken anderer Benutzer rückgängig machen.

Die Berechtigung "Laufzeitobjektversionen verwalten" enthält die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Designobjekten.

In der folgenden Tabelle werden die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen aufgelistet und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Laufzeitobjektversionen verwalten" durchführen können:

Berechtigung	Beschreibung
Lesen und Schreiben in Ordner	<p>Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Status von Laufzeitobjekten zu ändern.</li> <li>- Einzuchecken und das Auschecken der Laufzeitobjekte durch andere Benutzer rückgängig zu machen.</li> <li>- Versionen der Laufzeitobjekte zu löschen.</li> <li>- Gelöschte Laufzeitobjekte wiederherzustellen.</li> </ul>

## Berechtigung zur Überwachung von Laufzeitobjekten

Benutzer, die die Berechtigung besitzen, Laufzeitobjekte zu überwachen, können Arbeitsabläufe und Tasks im Workflow Monitor überwachen.

Die folgende Tabelle listet die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Laufzeitobjekte überwachen" durchführen können:

Berechtigung	Benutzer haben folgende Möglichkeiten:
Lesen in Ordner	<p>Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigenschaften von Laufzeitobjekten im Workflow Monitor anzeigen.</li> <li>- Sitzungs- und Arbeitsablauf-Logs im Workflow Monitor anzeigen.</li> <li>- Laufzeitobjekte und Performedetails im Workflow Monitor anzeigen.</li> </ul> <p>Wenn der PowerCenter Integration Service im abgesicherten Modus läuft, müssen die Benutzer über die Administrator-Rolle für den zugehörige PowerCenter Repository Service verfügen.</p>

## Berechtigung zum Ausführen von Laufzeitobjekten

Benutzer, denen die Berechtigung zum Ausführen von Laufzeitobjekten erteilt wurde, können Tasks und Arbeitsabläufe starten, kalt starten und wiederherstellen.

Die Berechtigung zum Ausführen von Laufzeitobjekten schließt die Berechtigung zum Überwachen der Laufzeitobjekte ein.

Die folgende Tabelle listet die erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung zum Ausführen von Laufzeitobjekten ausführen können:

Berechtigung	Beschreibung
Schreiben und Ausführen in Ordner	Der Benutzer kann einen PowerCenter-Integration Service mithilfe des Menüs "Service" oder des Navigators einem Arbeitsablauf zuweisen.
Schreiben, Lesen und Ausführen in Ordner Lesen und Ausführen in Verbindungsobjekten	<p>Der Benutzer kann ein Mapping debuggen, indem er eine Debug-Sitzungsinstanz erstellt oder eine vorhandene, wiederverwendbare Sitzung nutzt. Die Benutzer benötigen außerdem die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Laufzeitobjekten.</p> <p>Wenn der PowerCenter Integration Service im abgesicherten Modus läuft, müssen die Benutzer über die Administrator-Rolle für den zugehörige PowerCenter Repository Service verfügen.</p>

Berechtigung	Beschreibung
Schreiben und Ausführen in Ordner Lesen und Ausführen in Verbindungsobjekten	Der Benutzer kann ein Mapping debuggen, indem er eine vorhandene, nicht wiederverwendbare Sitzung nutzt.  Wenn der PowerCenter Integration Service im abgesicherten Modus läuft, müssen die Benutzer über die Administrator-Rolle für den zugehörige PowerCenter Repository Service verfügen.
Schreiben und Ausführen in Ordner Lesen und Ausführen in Verbindungsobjekten	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Starten, Kaltstarten und Neustarten von Tasks und Arbeitsabläufen.</li> <li>- Wiederherstellen von Tasks und Arbeitsabläufen, die von ihrem eigenen Benutzerkonto gestartet wurden.</li> </ul> Wenn der PowerCenter Integration Service Betriebssystemprofile nutzt, müssen die Benutzer auch über Berechtigungen für das Betriebssystemprofil verfügen.  Wenn der PowerCenter Integration Service im abgesicherten Modus läuft, müssen die Benutzer über die Administrator-Rolle für den zugehörige PowerCenter Repository Service verfügen.

## Berechtigung zum Verwalten der Ausführung von Laufzeitobjekten

Benutzer, denen die Berechtigung zum Verwalten der Ausführung von Laufzeitobjekten zugewiesen ist, können Zeitpläne für Arbeitsabläufe in den erstellen und löschen. Diese Benutzer können von anderen Benutzern gestartete Arbeitsabläufe stoppen, abbrechen und wiederherstellen.

Die Berechtigung zum Verwalten der Ausführung von Laufzeitobjekten beinhaltet die Berechtigung zur Ausführung von Laufzeitobjekten und die Berechtigung zum Überwachen von Laufzeitobjekten.

Die folgende Tabelle listet die erforderlichen Berechtigungen und die Aktionen auf, die Benutzer mit Berechtigungen zum Verwalten der Ausführung von Laufzeitobjekten ausführen können:

Berechtigung	Beschreibung
Schreiben und Ausführen in Ordner	Der Benutzer kann Arbeitsablauf- und Sitzungsprotokoll-Einträge abschneiden.
Schreiben und Ausführen in Ordner	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stoppen und Abbrechen von Tasks, die von anderen Benutzern gestartet wurden.</li> <li>- Stoppen und Abbrechen von Tasks, die automatisch wiederhergestellt wurden.</li> <li>- Zeitplanung für Arbeitsabläufe löschen.</li> </ul> Wenn der PowerCenter Integration Service im abgesicherten Modus läuft, müssen die Benutzer über die Administrator-Rolle für den zugehörige PowerCenter Repository Service verfügen.

Berechtigung	Beschreibung
Schreiben und Ausführen in Ordner Lesen und Ausführen in Verbindungsobjekten	<p>Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wiederherstellen von Tasks und Arbeitsabläufen, die von anderen Benutzern gestartet wurden.</li> <li>- Wiederherstellen von Tasks, die automatisch wiederhergestellt wurden.</li> </ul> <p>Wenn der PowerCenter Integration Service Betriebssystemprofile nutzt, müssen die Benutzer auch über Berechtigungen für das Betriebssystemprofil verfügen.</p> <p>Wenn der PowerCenter Integration Service im abgesicherten Modus läuft, müssen die Benutzer über die Administrator-Rolle für den zugehörige PowerCenter Repository Service verfügen.</p>
Schreiben, Lesen und Ausführen in Ordner Lesen und Ausführen in Verbindungsobjekten	<p>Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen und Bearbeiten eines wiederverwendbaren Schedulers über das Menü "Arbeitsablauf &gt; Scheduler".</li> <li>- Bearbeiten eines nicht wiederverwendbaren Schedulers über die Arbeitsablauf-Eigenschaften.</li> <li>- Bearbeiten eines wiederverwendbaren Schedulers über die Arbeitsablauf-Eigenschaften. Die Benutzer müssen auch über die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Laufzeitobjekten verfügen.</li> </ul> <p>Wenn der PowerCenter Integration Service Betriebssystemprofile nutzt, müssen die Benutzer auch über Berechtigungen für das Betriebssystemprofil verfügen.</p> <p>Wenn der PowerCenter Integration Service im abgesicherten Modus läuft, müssen die Benutzer über die Administrator-Rolle für den zugehörige PowerCenter Repository Service verfügen.</p>

## Berechtigungsgruppe für globale Objekte

Die Aktionen, die die Benutzer mit den folgenden globalen Objekten durchführen können, unterliegen den Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe Globale Objekte und den Objektberechtigungen für das PowerCenter-Repository:

- Verbindungsobjekte
- Bereitstellungsgruppen
- Beschriftungen
- Abfragen

Einige globale Objekttasks werden durch globales Objekteigentum und die Administratorrolle bestimmt und unterliegen weder Rechten noch Berechtigungen. Der globale Objekteigentümer oder ein Benutzer, dem die Administratorrolle für den PowerCenter Repository Service zugeordnet wurde, kann folgende globalen Objekttasks ausführen:

- Konfigurieren globaler Objektberechtigungen.
- Ändern des globalen Objekteigentümers.
- Löschen des globalen Objekts.

Benutzer, denen Berechtigungen, jedoch keine Rechte zugewiesen wurden, können einige Aktionen für globale Objekte ausführen. Die folgende Tabelle listet die Aktionen auf, die Benutzer ausführen können, denen nur Berechtigungen zugewiesen wurden:

Berechtigung	Beschreibung
Lesen in Verbindungsobjekten	Der Benutzer kann Verbindungsobjekte anzeigen.
Lesen in Bereitstellungsgruppen	Der Benutzer kann Bereitstellungsgruppen anzeigen.
Lesen in Beschriftung	Der Benutzer kann Beschriftungen anzeigen.
Lesen in Anfrage	Der Benutzer kann Objektabfragen anzeigen.
Lesen und Schreiben von Verbindungsobjekten	Der Benutzer kann Verbindungsobjekte bearbeiten.
Lesen und Schreiben in Beschriftung	Der Benutzer kann Beschriftungen bearbeiten und sperren.
Lesen und Schreiben in Anfragen	Der Benutzer kann Objektabfragen bearbeiten und validieren.
Lesen und Ausführen der Anfrage	Der Benutzer kann Objektabfragen ausführen.
Lesen in Ordner Lesen und Ausführen der Beschriftung	Der Benutzer kann Beschriftungen anwenden und Beschriftungsreferenzen entfernen.

**Hinweis:** Um Aktionen mit globalen Objekten ausführen zu können, müssen die Benutzer außerdem über das entsprechende Recht in der Rechtegruppe Tools verfügen.

## Berechtigung zum Erstellen von Verbindungen

Benutzer, denen die Berechtigung "Verbindung erstellen" zugewiesen wurde, können Verbindungsobjekte erstellen.

Die folgende Tabelle listet die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Verbindung erstellen" ausführen können:

Berechtigung	Beschreibung
-	Der Benutzer kann Verbindungsobjekte erstellen und kopieren.

## Bereitstellungsgruppenberechtigungen verwalten

Wenn Sie über eine teambasierte Bereitstellungsoption verfügen, können Benutzer mit der Berechtigung zum Verwalten von Bereitstellungsgruppen in einem PowerCenter Repository mit Versionsangabe



Bereitstellungsgruppen erstellen, bearbeiten, kopieren und ein Rollback durchführen. Bei einem Repository ohne Versionsangabe können Benutzer Bereitstellungsgruppen erstellen, bearbeiten und kopieren.

In der folgenden Tabelle werden die erforderlichen Berechtigungen und die Aktionen aufgelistet, die Benutzer mit Berechtigungen zum Verwalten von Bereitstellungsgruppen ausführen können:

Berechtigung	Beschreibung
-	Der Benutzer kann Bereitstellungsgruppen erstellen.
Bereitstellungsgruppe lesen und schreiben	Der Benutzer kann die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellungsgruppen bearbeiten.</li> <li>- Objekte aus einer Bereitstellungsgruppe entfernen.</li> </ul>
Lesen in ursprünglichem Ordner Bereitstellungsgruppe lesen und schreiben	Der Benutzer kann Objekte zu einer Bereitstellungsgruppe hinzufügen.
Lesen in ursprünglichem Ordner Lesen und Schreiben in Targetordner Bereitstellungsgruppe lesen und ausführen	Der Benutzer kann Bereitstellungsgruppen kopieren.
Lesen und Schreiben in Targetordner	Der Benutzer kann Bereitstellungsgruppen zurücksetzen.

## Berechtigung zur Ausführung von Bereitstellungsgruppen

Benutzer, denen die Berechtigung zur Ausführung von Bereitstellungsgruppen zugewiesen wurde, können eine Bereitstellungsgruppe kopieren, ohne eine Schreibberechtigung in den Zielordnern zu benötigen.

Die folgende Tabelle listet die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Ausführen von Bereitstellungsgruppen" durchführen können:

Berechtigung	Beschreibung
Lesen in ursprünglichem Ordner Eine Bereitstellungsgruppe auszuführen	Der Benutzer kann Bereitstellungsgruppen kopieren.

## Berechtigung zum Erstellen von Beschriftungen

Wenn Sie über eine teambasierte Bereitstellungsoption verfügen, können Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Bezeichnungen in einem PowerCenter-Repository mit Versionsangabe Bezeichnungen erstellen.

Die folgende Tabelle listet die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Beschriftung erstellen" ausführen können:

Berechtigung	Beschreibung
-	Der Benutzer kann Beschriftungen erstellen.

## Berechtigung zum Erstellen von Anfragen

Benutzer, denen die Berechtigung "Anfragen erstellen" zugewiesen wurde, können Objektanfragen erstellen.

Die folgende Tabelle listet die zusätzlich erforderlichen Berechtigungen auf und die Aktionen, die Benutzer mit der Berechtigung "Anfrage erstellen" ausführen können:

Berechtigung	Beschreibung
-	Der Benutzer kann Objektabfragen erstellen.

## Berechtigungen des PowerExchange Listener Service

Die Berechtigungen des PowerExchange Listener Service legen fest, welche infacmd pwx Befehlsprogramm die Benutzer ausführen können.

Die folgende Tabelle beschreibt die PowerExchange Listener Service-Berechtigung in der Berechtigungsgruppe "Informelle Befehle":

Name der Berechtigung	Beschreibung
listtask	Führt den Befehl infacmd pwx ListTaskListener aus.

Die folgende Tabelle beschreibt jede PowerExchange Listener Service-Berechtigung in der Berechtigungsgruppe "Verwaltungsbefehle":

Name der Berechtigung	Beschreibung
schließen	Führt den Befehl infacmd pwx CloseListener aus.
closeforce	Führt den Befehl infacmd pwx CloseForceListener aus.
stoptask	Führt den Befehl infacmd pwx StopTaskListener aus.

## PowerExchange Logger Service-Berechtigungen

Die Berechtigungen für den PowerExchange Logger Service bestimmen infacmd pwx-Befehle, die Benutzer ausführen können.

Die folgende Tabelle beschreibt die einzelnen PowerExchange Logger Service-Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe "Informationsbefehle":

Name der Berechtigung	Beschreibung
displayall	Ausführen des Befehls infacmd pwx DisplayAllLogger.
displaycpu	Ausführen des Befehls infacmd pwx DisplayCPULogger.
displaycheckpoints	Ausführen des Befehls infacmd pwx DisplayCheckpointsLogger.
displayevents	Ausführen des Befehls infacmd pwx DisplayEventsLogger.
displaymemory	Ausführen des Befehls infacmd pwx DisplayMemoryLogger.
displayrecords	Ausführen des Befehls infacmd pwx DisplayRecordsLogger.
displaystatus	Ausführen des Befehls infacmd pwx DisplayStatusLogger.

Die folgende Tabelle beschreibt die einzelnen PowerExchange Logger Service-Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe "Verwaltungsbefehle":

Name der Berechtigung	Beschreibung
condense	Ausführen des Befehls infacmd pwx CondenseLogger.
fileswitch	Ausführen des Befehls infacmd pwx FileSwitchLogger.
Herunterfahren	Ausführen des Befehls infacmd pwx ShutDownLogger.

## Berechtigungen des Scheduler-Diensts

Berechtigungen des Scheduler-Diensts bestimmen die Aktionen, die die Benutzer für Zeitpläne und geplante Jobs ausführen können.

In der folgenden Tabelle werden die Rechte des Scheduler-Diensts sowie die erforderlichen Berechtigungen beschrieben:

Berechtigung	Beschreibung	Erfordert Berechtigung für
Zeitplan erstellen	Benutzer kann Zeitpläne erstellen. Zum Erstellen eines Zeitplans muss der Benutzer auch über das Anwendungsverwaltungsrecht im Datenintegrationsdienst verfügen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scheduler-Dienst</li> <li>- Datenintegrationsdienst, in dem die vom Benutzer zu planenden Jobs ausgeführt werden</li> </ul>
Zeitplan bearbeiten	Benutzer können Zeitpläne bearbeiten, anhalten und fortsetzen. Zum Bearbeiten eines Zeitplans muss der Benutzer auch über das Anwendungsverwaltungsrecht im Datenintegrationsdienst verfügen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scheduler-Dienst</li> <li>- Datenintegrationsdienst, in dem die vom Benutzer zu planenden Jobs ausgeführt werden</li> </ul>

Berechtigung	Beschreibung	Erfordert Berechtigung für
Zeitplan löschen	Benutzer können Zeitpläne löschen.	Scheduler-Dienst
Zeitpläne anzeigen	Benutzer können die Ansicht <b>Zeitpläne</b> und Zeitpläne anzeigen.	Scheduler-Dienst

## Berechtigungen für Test Data Manager-Dienst

Die Berechtigungen für den Test Data Manager-Dienst bestimmen die Aktionen, die Benutzer mithilfe von Test Data Manager durchführen können. Sie können Berechtigungen auf der Registerkarte **Sicherheit** des Administrator Tools konfigurieren.

In der folgenden Tabelle werden alle Test Data Manager-Berechtigungsgruppen beschrieben:

Berechtigungsgruppe	Beschreibung
Verwaltung	Enthält Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von Verbindungen, Passphrasen und Rollen, zum Zuweisen von Rechten zu Benutzern und Benutzergruppen über Informatica Administrator, zum Verwalten von Repositories, zum Hinzufügen von Lizenzen und zum Festlegen von Arbeitsablauf- und Projektattributen. <b>Hinweis:</b> Vor dem Erstellen von Benutzern und Gruppen muss der standardmäßige Informatica-Administratorbenutzer dem Test Data Administrator-Benutzer Sicherheitsverwaltungsberechtigungen zuweisen.
Datendomänen	Enthält Berechtigungen zum Anzeigen und Verwalten von Datendomänen im Test Data Manager.
Datenmaskierung	Enthält Berechtigungen zum Anzeigen und Verwalten von Maskierungsregeln und Richtlinienzuweisungen im Test Data Manager.
Datenteilmenge	Enthält Berechtigungen zum Anzeigen und Verwalten von Teilmengenobjekten, einschließlich Entitäten, Gruppen und Vorlagen im Test Data Manager.
Datenteilmenge	Enthält Berechtigungen zum Anzeigen und Verwalten von Teilmengenobjekten einschließlich Gruppen im Test Data Manager.
Richtlinien	Enthält Berechtigungen zum Anzeigen und Verwalten von Richtlinien im Test Data Manager.
Projekte	Enthält Berechtigungen zum Anzeigen und Verwalten von Projekten, zum Prüfen und Importieren von Metadaten sowie zum Ausführen von Plänen und Arbeitsabläufen im Test Data Manager.
Regeln	Enthält Berechtigungen zum Anzeigen und Verwalten von Maskierungs- und Generierungsregeln im Test Data Manager.
Regeln	Enthält Berechtigungen zum Anzeigen und Verwalten von Maskierungsregeln im Test Data Manager.
Datengenerierung	Enthält Berechtigungen zum Anzeigen und Verwalten der Testdatengenerierung im Test Data Manager.

## Berechtigungsgruppe „Verwaltung“

Die Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe „Verwaltung“ bestimmen die Verwaltungsaufgaben, die Testdaten-Administratoren durchführen können.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe „Verwaltung“ und die für die Ausführung einer Aufgabe an einem Objekt erforderlichen Berechtigungen.

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Einstellungen verwalten	–	Schreiben	Benutzer können in Informatica Administrator und Test Data Manager die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rollen erstellen</li> <li>- Rollen bearbeiten</li> <li>- Rollen löschen</li> <li>- Rollen anzeigen</li> <li>- Benutzern Rollen zuordnen</li> <li>- Benutzern Berechtigungen zuordnen</li> <li>- Benutzergruppen Rollen zuordnen</li> <li>- Benutzergruppen Berechtigungen zuordnen</li> <li>- Passphrasen erstellen</li> <li>- Passphrasen bearbeiten</li> <li>- Passphrasen löschen</li> <li>- Passphrasenberechtigungen bearbeiten</li> <li>- Globale Parameter erstellen</li> <li>- Globale Parameter bearbeiten</li> <li>- Globale Parameter löschen</li> <li>- Dateien mit globalen Parametern importieren</li> <li>- Lizenzen hinzufügen</li> <li>- TDM-Repository einrichten</li> <li>- PowerCenter-Repository einrichten</li> <li>- Vertraulichkeitsstufen für Datendomänen festlegen</li> <li>- Konfigurieren Sie ein Test Data Warehouse-Repository.</li> <li>- Konfigurieren Sie ein Test Data Warehouse.</li> <li>- Benutzerdefinierte Projekt-Attribute festlegen</li> <li>- Arbeitsablaufgenerierungsattribute festlegen</li> <li>- Datenerkennung aktivieren</li> <li>- Profiling-Dienste einrichten</li> <li>- Verwaltungsobjekte anzeigen</li> <li>- Optionen für die Indizierung der Schlüsselbegriffssuche konfigurieren</li> </ul>
Verbindungen anzeigen	–	Lesen	Benutzer können in Test Data Manager auf der Seite „Verbindungen“ die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindungen anzeigen</li> <li>- Verbindungen testen</li> </ul>
Verbindungen verwalten	Verbindungen anzeigen	Schreiben	Benutzer können in Test Data Manager auf der Seite „Verbindungen“ die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindungen erstellen.</li> <li>- Verbindungen bearbeiten</li> <li>- Verbindungen löschen</li> <li>- Verbindungen anzeigen</li> <li>- Verbindungen testen</li> <li>- Konfigurieren Sie ein Test Data Warehouse-Repository.</li> </ul>

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
			- Konfigurieren Sie ein Test Data Warehouse.

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Einstellungen verwalten	-	Schreiben	Benutzer können in Informatica Administrator und Test Data Manager die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rollen erstellen</li> <li>- Rollen bearbeiten</li> <li>- Rollen löschen</li> <li>- Rollen anzeigen</li> <li>- Benutzern Rollen zuordnen</li> <li>- Benutzern Berechtigungen zuordnen</li> <li>- Benutzergruppen Rollen zuordnen</li> <li>- Benutzergruppen Berechtigungen zuordnen</li> <li>- Passphrasen erstellen</li> <li>- Passphrasen bearbeiten</li> <li>- Passphrasen löschen</li> <li>- Passphrasenberechtigungen bearbeiten</li> <li>- Lizenzen hinzufügen</li> <li>- TDM-Repository einrichten</li> <li>- Vertraulichkeitsstufen für Datendomänen festlegen</li> <li>- Benutzerdefinierte Projekt-Attribute festlegen</li> <li>- Arbeitsablaufgenerierungsattribute festlegen</li> <li>- Datenerkennung aktivieren</li> <li>- Profiling-Dienste einrichten</li> <li>- Verwaltungsobjekte anzeigen</li> <li>- Optionen für die Indizierung der Schlüsselbegriffssuche konfigurieren</li> </ul>
Verbindungen anzeigen	-	Lesen	Benutzer können in Test Data Manager auf der Seite „Verbindungen“ die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindungen anzeigen</li> <li>- Verbindungen testen</li> </ul>
Verbindungen verwalten	Verbindungen anzeigen	Schreiben	Benutzer können in Test Data Manager auf der Seite „Verbindungen“ die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindungen erstellen.</li> <li>- Verbindungen bearbeiten</li> <li>- Verbindungen löschen</li> <li>- Verbindungen anzeigen</li> <li>- Verbindungen testen</li> </ul>

## Berechtigungsgruppe für Verbindungen

Die Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe für Verbindungen bestimmen die Aufgaben, die Benutzer auf der Verbindungsseite in der TDM Workbench ausführen können. Die folgende Tabelle enthält eine Liste der

Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe für Verbindungen und die für die Ausführung einer Aufgabe an einem Objekt erforderlichen Berechtigungen:

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Verbindungen anzeigen	-	Lesen	Benutzer können Verbindungen anzeigen und in der TDM Workbench testen.
Verbindungen verwalten	Verbindungen anzeigen	Schreiben	Benutzer können die folgenden Aktionen auf der Seite „Verbindungen“ in der TDM Workbench durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindungen erstellen.</li> <li>- Verbindungen bearbeiten</li> <li>- Verbindungen löschen</li> <li>- Verbindungen anzeigen</li> <li>- Verbindungen testen</li> </ul>

## Datendomänen-Berechtigungsgruppe

Die Berechtigungen in der Datendomänen-Berechtigungsgruppe bestimmen die Aufgaben, die Benutzer auf Datendomänen auf der Seite „Richtlinien“ des Test Data Manager durchführen können.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Berechtigungen in der Datendomänen-Berechtigungsgruppe und die für die Ausführung einer Aufgabe an einem Objekt erforderlichen Berechtigungen.

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Datendomänen anzeigen	-	Lesen	Benutzer können Datendomänen im Test Data Manager anzeigen.
Datendomänen verwalten	Datendomänen anzeigen	Schreiben	Benutzer können die folgenden Aktionen für Datendomänen im Test Data Manager durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datendomänen erstellen</li> <li>- Datendomänen bearbeiten</li> <li>- Datendomänen löschen</li> <li>- Datendomänen anzeigen</li> </ul>

## Berechtigungsgruppe für Datenmaskierung

Die Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe für Datenmaskierung bestimmen die Aufgaben, die Benutzer in der Ansicht Projekt | Definieren | Datenmaskierung des Test Data Manager durchführen können. In dieser Ansicht können Sie Tabellenspalten Regeln und Richtlinien zuweisen.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe für Datenmaskierung und die für die Ausführung einer Aufgabe an einem Objekt erforderlichen Berechtigungen.

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Datenmaskierung anzeigen	-	Lesen	Benutzer können Datenmaskierungszuweisungen im Test Data Manager anzeigen.
Datenmaskierung verwalten	Datenmaskierung anzeigen	Schreiben	Benutzer können die folgenden Aktionen für Datenmaskierungszuweisungen im Test Data Manager durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Regel- und Richtlinienzuweisungen hinzufügen</li><li>- Regel- und Richtlinienzuweisungen löschen</li><li>- Regeleigenschaften überschreiben</li><li>- Datenmaskierungszuweisungen anzeigen</li></ul>



## Data Subset-Berechtigungsgruppe

Die Berechtigungen in der Datenteilmengen-Berechtigungsgruppe bestimmen die Aufgaben, die Benutzer an Datenteilmengenobjekten im Test Data Manager durchführen können.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Berechtigungen in der Data Subset-Berechtigungsgruppe und die für die Ausführung einer Aufgabe an einem Objekt erforderlichen Berechtigungen.

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Datenteilmenge anzeigen	-	Lesen	Benutzer können die folgenden Datenteilmengenaktionen im Test Data Manager durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppen anzeigen</li> <li>- Vorlagen anzeigen</li> <li>- Entitäten anzeigen</li> <li>- Neuere Projektobjekte anzeigen</li> </ul>
Datenteilmenge verwalten	Datenteilmenge anzeigen	Schreiben	Benutzer können die folgenden Datenteilmengenaktionen im Test Data Manager durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppen erstellen</li> <li>- Gruppen bearbeiten</li> <li>- Gruppen löschen</li> <li>- Gruppenparameter hinzufügen</li> <li>- Vorlagen erstellen</li> <li>- Vorlagen bearbeiten</li> <li>- Vorlagen löschen</li> <li>- Vorlagenparameter hinzufügen</li> <li>- Entität erstellen</li> <li>- Entität bearbeiten</li> <li>- Entität löschen</li> <li>- Entitätskriterien hinzufügen</li> <li>- Beziehungen aktivieren</li> <li>- Beziehungen deaktivieren</li> <li>- Beziehungen bearbeiten</li> <li>- Änderungen überprüfen und bearbeiten</li> <li>- Änderungsüberprüfung als abgeschlossen markieren</li> </ul>

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Datenteilmenge anzeigen	-	Lesen	Benutzer können die folgenden Datenteilmengenaktionen im Test Data Manager durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppen anzeigen</li> <li>- Neuere Projektobjekte anzeigen</li> </ul>
Datenteilmenge verwalten	Datenteilmenge anzeigen	Schreiben	Benutzer können die folgenden Datenteilmengenaktionen im Test Data Manager durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppen erstellen</li> <li>- Gruppen bearbeiten</li> <li>- Gruppen löschen</li> <li>- Beziehungen aktivieren</li> <li>- Beziehungen deaktivieren</li> <li>- Beziehungen bearbeiten</li> <li>- Änderungen überprüfen und bearbeiten</li> <li>- Änderungsüberprüfung als abgeschlossen markieren</li> </ul>

## Richtlinien-Berechtigungsgruppe

Die Berechtigungen in der Richtlinien-Berechtigungsgruppe bestimmen die Aufgaben, die Benutzer an Richtlinien im Test Data Manager durchführen können.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Berechtigungen in der Richtlinien-Berechtigungsgruppe und die für die Ausführung einer Aufgabe an einem Objekt erforderlichen Berechtigungen.

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Richtlinien anzeigen	-	Lesen	Benutzer können Richtlinien im Test Data Manager anzeigen.
Richtlinien verwalten	Richtlinien anzeigen	Schreiben	Benutzer können die folgenden Richtlinienaktionen im Test Data Manager durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Richtlinien erstellen</li><li>- Richtlinien bearbeiten</li><li>- Richtlinien löschen</li><li>- Richtlinien anzeigen</li></ul>

## Berechtigungsgruppe „Projekte“

Die Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe „Projekte“ bestimmen die Aufgaben, die Benutzer an Projekten im Test Data Manager durchführen können.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe „Projekte“ und die für die Ausführung einer Aufgabe an einem Objekt erforderlichen Berechtigungen.

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Projekt anzeigen	-	Lesen	Benutzer können für Projekte in Test Data Manager die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekte anzeigen</li> <li>- Pläne anzeigen</li> <li>- Plandetailberichte anzeigen</li> <li>- Planauditberichte anzeigen</li> <li>- Neue Projekte anzeigen.</li> <li>- Test Data Warehouse-Pläne erstellen</li> <li>- Test Data Warehouse-Pläne verwalten</li> <li>- Test Data Warehouse-Pläne erzeugen</li> <li>- Test Data Warehouse-Pläne ausführen</li> </ul>
Projekt verwalten	Projekt anzeigen	Schreiben	Benutzer können für Projekte in Test Data Manager die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekte erstellen</li> <li>- Projekte bearbeiten</li> <li>- Projekte löschen</li> <li>- Projekte anzeigen</li> <li>- Parameter erstellen</li> <li>- Parameter bearbeiten</li> <li>- Parameter löschen</li> <li>- Benutzer zu Projekten zuordnen</li> <li>- Benutzergruppen zu Projekten zuordnen</li> <li>- Regeln zu Projekten zuordnen oder entfernen</li> <li>- Richtlinien zu Projekten zuordnen oder entfernen</li> <li>- Pläne erstellen</li> <li>- Pläne bearbeiten</li> <li>- Pläne löschen</li> <li>- Pläne generieren</li> </ul>

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Projekt ermitteln	-	Schreiben	<p>Benutzer können die folgenden Ermittlungsaktionen für Projekte in Test Data Manager durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabellen klassifizieren</li> <li>- Ermittlung als abgeschlossen markieren</li> <li>- Datendomänen zu Spalten zuordnen</li> <li>- Spalten als eingeschränkt markieren</li> <li>- Spalten als vertraulich markieren</li> <li>- Spalte mit ähnlichen Werten festlegen</li> <li>- Spalte mit ähnlichen Werten entfernen</li> <li>- Primärschlüssel hinzufügen</li> <li>- Primärschlüssel entfernen</li> <li>- Logische Beschränkungen erstellen</li> <li>- Logische Beschränkungen anzeigen</li> <li>- Logische Beschränkungen bearbeiten</li> <li>- Logische Beschränkungen löschen</li> <li>- Projekte anzeigen</li> <li>- Profilierte Datendomänen anzeigen</li> <li>- Profildatendomänen genehmigen oder ablehnen</li> <li>- Datendomänenklassifizierung als abgeschlossen markieren</li> <li>- Profilierte Primärschlüssel anzeigen</li> <li>- Profilierte Primärschlüssel genehmigen oder ablehnen</li> <li>- Primärschlüsselermittlung als abgeschlossen markieren</li> <li>- Profilierte Entitäten anzeigen</li> <li>- Profilierte Entitäten genehmigen oder ablehnen</li> <li>- Entitätsermittlung als abgeschlossen markieren</li> <li>- Projektrisikoaanalyse anzeigen</li> <li>- Letzte Verteilung empfindlicher Daten im Projekt anzeigen</li> <li>- Tabellen löschen.</li> </ul>
Projekt generieren	-	Schreiben	Benutzer können Arbeitsabläufe in Test Data Manager generieren.
Projekt ausführen	-	Schreiben	<p>Benutzer können die folgenden Ausführungsaktionen für Projekte in Test Data Manager durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pläne ausführen</li> <li>- Arbeitsabläufe ausführen</li> <li>- Arbeitsabläufe anhalten</li> <li>- Arbeitsabläufe abbrechen</li> <li>- Arbeitsabläufe wiederherstellen</li> <li>- Planausführung anzeigen</li> </ul>
Projekt überwachen	-	Lesen	<p>Benutzer können die folgenden Überwachungsaktionen für Projekte in Test Data Manager durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt-Jobs überwachen</li> <li>- Projekt-Job-Protokolle anzeigen</li> <li>- Jobs in verschiedenen Projekten überwachen</li> <li>- Job-Protokolle in verschiedenen Projekten anzeigen</li> </ul>

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Projekt prüfen	-	Lesen	Benutzer können letzte Aktivitäten bei Projekten und Plänen in Test Data Manager anzeigen.
Metadaten importieren	-	Schreiben	Benutzer können für Projekte in Test Data Manager die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quellen importieren.</li> <li>- Quellen löschen</li> <li>- Tabellen löschen.</li> </ul>

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Projekt anzeigen	-	Lesen	Benutzer können für Projekte in Test Data Manager die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekte anzeigen</li> <li>- Pläne anzeigen</li> <li>- Plandetailberichte anzeigen</li> <li>- Planauditberichte anzeigen</li> <li>- Neue Projekte anzeigen.</li> </ul>
Projekt verwalten	Projekt anzeigen	Schreiben	Benutzer können für Projekte in Test Data Manager die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekte erstellen</li> <li>- Projekte bearbeiten</li> <li>- Projekte löschen</li> <li>- Projekte anzeigen</li> <li>- Benutzer zu Projekten zuordnen</li> <li>- Benutzergruppen zu Projekten zuordnen</li> <li>- Regeln zu Projekten zuordnen oder entfernen</li> <li>- Richtlinien zu Projekten zuordnen oder entfernen</li> <li>- Pläne erstellen</li> <li>- Pläne bearbeiten</li> <li>- Pläne löschen</li> <li>- Pläne generieren</li> </ul>

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Projekt ermitteln	-	Schreiben	Benutzer können die folgenden Ermittlungsaktionen für Projekte in Test Data Manager durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabellen klassifizieren</li> <li>- Ermittlung als abgeschlossen markieren</li> <li>- Datendomänen zu Spalten zuordnen</li> <li>- Spalten als eingeschränkt markieren</li> <li>- Spalten als vertraulich markieren</li> <li>- Spalte mit ähnlichen Werten festlegen</li> <li>- Spalte mit ähnlichen Werten entfernen</li> <li>- Primärschlüssel hinzufügen</li> <li>- Primärschlüssel entfernen</li> <li>- Logische Beschränkungen erstellen</li> <li>- Logische Beschränkungen anzeigen</li> <li>- Logische Beschränkungen bearbeiten</li> <li>- Logische Beschränkungen löschen</li> <li>- Projekte anzeigen</li> <li>- Profilierte Datendomänen anzeigen</li> <li>- Profildatendomänen genehmigen oder ablehnen</li> <li>- Datendomänenklassifizierung als abgeschlossen markieren</li> <li>- Projektrisikoaanalyse anzeigen</li> <li>- Letzte Verteilung empfindlicher Daten im Projekt anzeigen</li> <li>- Tabellen löschen.</li> </ul>
Projekt generieren	-	Schreiben	Benutzer können Arbeitsabläufe in Test Data Manager generieren.
Projekt ausführen	-	Schreiben	Benutzer können die folgenden Ausführungsaktionen für Projekte in Test Data Manager durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pläne ausführen</li> <li>- Arbeitsabläufe ausführen</li> <li>- Arbeitsabläufe anhalten</li> <li>- Arbeitsabläufe abbrechen</li> <li>- Planausführung anzeigen</li> </ul>
Projekt überwachen	-	Lesen	Benutzer können die folgenden Überwachungsaktionen für Projekte in Test Data Manager durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt-Jobs überwachen</li> <li>- Projekt-Job-Protokolle anzeigen</li> <li>- Jobs in verschiedenen Projekten überwachen</li> <li>- Job-Protokolle in verschiedenen Projekten anzeigen</li> </ul>
Projekt prüfen	-	Lesen	Benutzer können letzte Aktivitäten bei Projekten und Plänen in Test Data Manager anzeigen.
Metadaten importieren	-	Schreiben	Benutzer können für Projekte in Test Data Manager die folgenden Aktionen durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quellen importieren.</li> <li>- Quellen löschen</li> <li>- Tabellen löschen.</li> </ul>

**Hinweis:** Ein Benutzer mit Berechtigungen zum Verwalten von Projekten muss über mindestens die folgenden Ebenen von Berechtigungen verfügen, um einen Plan mit jeder Komponente zu erstellen.

- Verbindung aus der Berechtigungsgruppe „Verwaltung“ anzeigen. Zum Erstellen eines Plans.

- Datenteilmenge aus der Berechtigungsgruppe für Datenteilmenge anzeigen. Zum Erstellen eines Plans mit TeilmengenkompONENTEN.
- Maskierungsregeln aus der Berechtigungsgruppe „Regeln“ anzeigen. Zum Erstellen eines Plans mit Maskierungskomponenten.
- Generierungsregeln aus der Berechtigungsgruppe „Regeln“ anzeigen. Zum Erstellen eines Plans mit Generierungskomponenten.

## Regel-Berechtigungsgruppe

Die Berechtigungen in der Regel-Berechtigungsgruppe bestimmen die Aufgaben, die Benutzer an Regeln für die Datenmaskierung und -generierung im Test Data Manager durchführen können.

Die Berechtigungen in der Regel-Berechtigungsgruppe bestimmen die Aufgaben, die Benutzer an Regeln für die Datenmaskierung im Test Data Manager durchführen können.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe für Datenmaskierung und die für die Ausführung einer Aufgabe an einem Objekt erforderlichen Berechtigungen.

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Maskierungsregeln anzeigen	-	Lesen	Benutzer können Maskierungsregeln im Test Data Manager anzeigen.
Maskierungsregeln verwalten	Maskierungsregeln anzeigen	Schreiben	Benutzer können die folgenden Aktionen für Datenmaskierungsregeln im Test Data Manager durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maskierungsregeln erstellen</li> <li>- Maskierungsregeln bearbeiten</li> <li>- Maskierungsregeln löschen</li> <li>- Maskierungsregeln anzeigen</li> </ul>

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Generierungsregeln anzeigen	-	Lesen	Benutzer können Generierungsregeln im Test Data Manager anzeigen.
Generierungsregeln verwalten	Generierungsregeln anzeigen	Schreiben	Benutzer können die folgenden Aktionen für Datengenerierungsregeln im Test Data Manager durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Generierungsregeln erstellen</li> <li>- Generierungsregeln bearbeiten</li> <li>- Generierungsregeln löschen</li> <li>- Generierungsregeln anzeigen</li> </ul>

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Maskierungsregeln anzeigen	-	Lesen	Benutzer können Maskierungsregeln im Test Data Manager anzeigen.
Maskierungsregeln verwalten	Maskierungsregeln anzeigen	Schreiben	Benutzer können die folgenden Aktionen für Datenmaskierungsregeln im Test Data Manager durchführen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maskierungsregeln erstellen</li> <li>- Maskierungsregeln bearbeiten</li> <li>- Maskierungsregeln löschen</li> <li>- Maskierungsregeln anzeigen</li> </ul>



## Berechtigungsgruppe für Datengenerierung

Die Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe für Testdatengenerierung bestimmen die Testdatengenerierungsaufgaben, die Benutzer im Test Data Manager durchführen können.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe für Datengenerierung und die für die Ausführung einer Aufgabe an einem Objekt erforderlichen Berechtigungen.

Berechtigung	Beinhaltet Berechtigungen	Berechtigung	Beschreibung
Datengenerierung anzeigen	-	Lesen	Benutzer können Regelzuweisungen für die Datengenerierung im Test Data Manager anzeigen.
Datengenerierung verwalten	Datengenerierung anzeigen	Schreiben	Benutzer können die folgenden Aktionen für die Datengenerierung im Test Data Manager durchführen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Regelzuweisungen für die Datengenerierung anzeigen</li><li>- Regelzuweisungen für die Datengenerierung hinzufügen</li><li>- Regelzuweisungen für die Datengenerierung löschen</li><li>- Regelzuweisungen für die Datengenerierung überschreiben</li></ul>

## Verwalten von Rollen

Eine Rolle ist eine Zusammenstellung von Berechtigungen, die Sie Benutzern und Gruppen zuordnen können. Sie können die folgenden Arten von Rollen zuordnen:

- Systemdefiniert. Rollen, die Sie nicht bearbeiten oder löschen können.
- Benutzerdefiniert. Rollen, die Sie erstellen, bearbeiten und löschen können.

Eine Rolle beinhaltet Berechtigungen für die Domäne oder einen Anwendungsdiensttyp. Sie ordnen Benutzern und Gruppen für die Domäne und für jeden Anwendungsdienst in der Domäne Rollen zu. Beispielsweise können Sie eine Rolle „Entwickler“ erstellen, die Berechtigungen für den PowerCenter-Repository-Dienst beinhaltet. Eine Domäne kann mehrere PowerCenter-Repository-Dienste beinhalten. Sie können die Entwickler-Rolle einem Benutzer für den PowerCenter-Repository-Dienst „Entwicklung“ zuweisen. Sie können dem Benutzer eine andere Rolle für den PowerCenter-Repository-Dienst „Produktion“ zuweisen.

Eine Rolle beinhaltet Berechtigungen für die Domäne oder einen Anwendungsdiensttyp. Sie ordnen Benutzern und Gruppen für die Domäne und für jeden Anwendungsdienst in der Domäne Rollen zu.

Eine Rolle beinhaltet Berechtigungen für die Domäne oder einen Anwendungsdiensttyp. Sie ordnen Benutzern und Gruppen für die Domäne und für jeden Anwendungsdienst in der Domäne Rollen zu.

UMSM hat die folgenden Rollentypen:

- Administrator. Dies ist eine systemdefinierte Rolle mit Berechtigungen zum Verwalten des Administrator Tools. Mit dieser Rolle können Sie Benutzerkonten erstellen und verwalten, den Ultra Messaging-Dienst erstellen und konfigurieren, UMSM-Komponenten und UM-Bereitstellungen konfigurieren.
- Operator. Dies ist eine benutzerdefinierte Rolle mit Berechtigungen zum Überwachen von UM-Bereitstellungen.

Wenn Sie im Abschnitt "Rollen" im Navigator eine Rolle auswählen, können Sie alle Benutzer und Gruppen anzeigen, denen die Rolle für die Domäne und die Anwendungsdienste direkt zugeordnet ist. Die Rollenzuweisungen können nach Benutzern und Gruppen oder nach Diensten angezeigt werden. Um zu einem Benutzer oder einer Gruppe im Zuweisungsbereich zu navigieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Benutzer oder die Gruppe und wählen "Zu Eintrag navigieren" aus.

Sie können nach systemdefinierten und benutzerdefinierten Rollen suchen.

## Systemdefinierte Rollen

Eine systemdefinierte Rolle lässt sich nicht bearbeiten oder löschen. Die Rolle des Administrators ist beispielsweise eine systemdefinierte Rolle.

Wenn Sie einem Benutzer oder einer Gruppe für die Domäne, den Analyst-Dienst, den Datenintegrationsdienst, den Massenerfassungsdienst, den Metadata Manager-Dienst, den Modellrepository-Dienst oder den PowerCenter-Repository-Dienst die Administratorrolle zuweisen, erhält dieser Benutzer oder diese Gruppe alle Berechtigungen für den Dienst. Die Administratorrolle umgeht die Berechtigungsprüfung. Benutzer mit der Administratorrolle können auf alle Objekte zugreifen, die vom Dienst verwaltet werden.

Wenn Sie einem Benutzer oder einer Gruppe für die Domäne, den Datenintegrationsdienst oder den Modellrepository-Dienst die Administratorrolle zuweisen, erhält dieser Benutzer bzw. diese Gruppe alle Berechtigungen für den Dienst. Die Administratorrolle umgeht die Berechtigungsprüfung. Benutzer mit der Administratorrolle können auf alle Objekte zugreifen, die vom Dienst verwaltet werden.

Wenn Sie die Administratorrolle einem Benutzer oder einer Gruppe für die Domäne oder den Ultra Messaging-Dienst zuweisen, erhält dieser Benutzer bzw. diese Gruppe alle Berechtigungen für den Dienst. Die Administratorrolle umgeht die Berechtigungsprüfung. Benutzer mit der Administratorrolle können auf alle Objekte zugreifen, die vom Dienst verwaltet werden.

## Administratorrolle

Wenn Sie einem Benutzer oder einer Gruppe die Administratorrolle für die Domäne, den Datenintegrationsdienst oder den PowerCenter-Repository-Dienst zuweisen, kann der Benutzer oder die Gruppe verschiedene Aufgaben ausführen, die der Administratorrolle anstatt Rechten oder Berechtigungen unterliegen.

Wenn Sie einem Benutzer oder einer Gruppe die Administratorrolle für die Domäne oder den Ultra Messaging-Dienst zuweisen, kann der Benutzer oder die Gruppe verschiedene Aufgaben ausführen, die der Administratorrolle und nicht Berechtigungen unterliegen.

Sie können einem Benutzer oder einer Gruppe alle Berechtigungen für die Domäne, den Datenintegrationsdienst oder den PowerCenter-Repository-Dienst zuweisen und dem Benutzer oder der Gruppe dann volle Berechtigungen für alle Domänen- oder Repository-Objekte gewähren. Der Benutzer oder die Gruppe kann jedoch die der Administratorrolle unterliegenden Aufgaben nicht ausführen.

Sie können einem Benutzer oder einer Gruppe alle Berechtigungen für die Domäne oder den Ultra Messaging-Dienst zuweisen und dem Benutzer oder der Gruppe anschließend Vollzugriff auf alle Domänenobjekte gewähren. Der Benutzer oder die Gruppe kann jedoch die der Administratorrolle unterliegenden Aufgaben nicht ausführen.

Zum Beispiel kann ein Benutzer mit Administratorrolle für die Domäne Domäneneigenschaften im Administrator-Tool konfigurieren. Ein Benutzer, der über alle Rechte und Berechtigungen für die Domäne verfügt, kann hingegen keine Domäneneigenschaften konfigurieren.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Aufgaben, welche die Administratorrolle für die Domäne, den Datenintegrationsdienst, den Massenerfassungsdienst und den PowerCenter-Repository-Dienst erfordern:

In der folgenden Tabelle werden die von der Administratorrolle für die Domäne oder den Ultra Messaging-Dienst festgelegten Aufgaben aufgelistet:

Dienst	Aufgaben
Domäne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfigurieren von Domäneneigenschaften.</li> <li>- Konfigurieren Sie Cluster-Konfigurationen.</li> <li>- Betriebssystemprofile erstellen.</li> <li>- Löschen der Betriebssystemprofile.</li> <li>- Gewähren der Berechtigung für die Domänen- und Betriebssystemprofile.</li> <li>- Verwalten und Bereinigen von Protokollereignissen.</li> <li>- Empfangen von Domänenwarnungen.</li> <li>- Ausführen des Lizenzberichts.</li> <li>- Anzeigen von Protokollereignissen zur Benutzeraktivität.</li> <li>- Herunterfahren der Domäne.</li> <li>- Zugreifen auf den Upgrade-Assistenten für Dienste.</li> </ul>
Datenintegrationsdienst	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upgraden des Datenintegrationsdienstes mit dem Menü Aktionen.</li> </ul>
Massenerfassungsdienst	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchsuchen aller Massenerfassungsspezifikationen.</li> <li>- Bearbeiten einer Massenerfassungsspezifikation.</li> <li>- Ausführen einer Massenerfassungsspezifikation.</li> <li>- Löschen einer Massenerfassungsspezifikation.</li> </ul>
PowerCenter-Repository-Dienst	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuweisen von Betriebssystemprofilen zu Repository-Ordern, wenn der PowerCenter-Integrationsdienst Betriebssystemprofile verwendet.*</li> <li>- Ändern des Besitzers von Ordnern und globalen Objekten.*</li> <li>- Konfigurieren von Berechtigungen für Ordner und globale Objekte.*</li> <li>- Verbinden mit dem PowerCenter-Integrationsdienst vom PowerCenter-Client aus beim Ausführen des PowerCenter-Integrationsdienstes im sicheren Modus.</li> <li>- Löschen eines PowerCenter-Integrationsdienstes vom Navigator des Workflow Managers aus.</li> <li>- Löschen von Ordnern und globalen Objekten.*</li> <li>- Benennen der gemeinsam zu verwendenden Ordner.*</li> <li>- Bearbeiten des Namens und der Beschreibung von Ordnern.*</li> </ul> <p>*Diese Aufgaben kann auch der Eigentümer des PowerCenter-Repository-Ordners oder der globale Objekteigentümer ausführen.</p>

Dienst	Aufgaben
Domäne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfigurieren von Domäneneigenschaften.</li> <li>- Erteilen der Berechtigung für die Domäne</li> <li>- Verwalten und Bereinigen von Protokollereignissen.</li> <li>- Empfangen von Domänenwarnungen.</li> <li>- Anzeigen von Protokollereignissen zur Benutzeraktivität.</li> </ul>

## Benutzerdefinierte Rollen

Eine benutzerdefinierte Rolle lässt sich bearbeiten und löschen.

Standardmäßig enthält das Administrator Tool die folgenden benutzerdefinierten Rollen:

- Benutzerdefinierte Rolle für den Analyst-Dienst
- Benutzerdefinierte Rollen für den Metadata Manager-Dienst
- Benutzerdefinierte Rolle für den Operator
- Benutzerdefinierte Rollen für den PowerCenter-Repository-Dienst

- Benutzerdefinierte Rollen für den Test Data Manager-Dienst

Sie können die Berechtigungen für diese Rollen bearbeiten oder die Rollen löschen. Außerdem können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Rollen erstellen.

## Erstellen von benutzerdefinierten Rollen

Beim Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle weisen Sie der Rolle Berechtigungen für die Domäne oder für einen Anwendungsdiensttyp zu. Eine Rolle kann Berechtigungen für einen oder mehrere Dienste enthalten.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf die Registerkarte „Sicherheit“.
2. Klicken Sie im Menü „Sicherheitsaktionen“ auf „Rolle erstellen“.

Das Dialogfeld Rolle erstellen wird eingeblendet.

3. Geben Sie folgende Eigenschaften für die Rolle ein:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Name der Rolle. Beim Rollennamen ist Groß- und Kleinschreibung zu beachten. Maximal sind 128 Zeichen zulässig. Er darf weder einen Tabulator oder ein Zeilenende-Zeichen noch folgende Sonderzeichen enthalten: , + " \ < > ; / * % ?  Der Name kann ein ASCII-Leerzeichen enthalten, jedoch nicht als erstes oder letztes Zeichen. Alle anderen Leerzeichen sind nicht zulässig.
Beschreibung	Rollenbeschreibung. Die Beschreibung darf nicht mehr als 765 Zeichen, keinen Tabulator, kein Zeilenende-Zeichen und keines der folgenden Sonderzeichen enthalten: < > "

4. Klicken Sie auf die Registerkarte „Berechtigungen“.
5. Erweitern Sie die Domäne oder einen Anwendungsdiensttyp.
6. Wählen Sie die Berechtigungen, die Sie der Rolle für die Domäne oder den Anwendungsdiensttyp zuweisen möchten.
7. Klicken Sie auf „OK“.

## Eigenschaften für benutzerdefinierte Rollen bearbeiten

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Rolle bearbeiten, können Sie die Beschreibung der Rolle ändern. Sie können den Namen der Rolle nicht ändern.

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte Sicherheit.
2. Im Abschnitt Rollen des Navigator, wählen Sie eine Rolle.
3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
4. Ändern Sie die Beschreibung der Rolle und klicken Sie auf OK.

## Bearbeiten der benutzerdefinierten Rollen zugewiesenen Berechtigungen

Sie können die Berechtigungen ändern, die einer benutzerdefinierten Rolle für die Domäne und für jeden Anwendungsdiensttyp zugewiesen wurden.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf die Registerkarte „Sicherheit“.
2. Wählen Sie im Abschnitt „Rollen“ des Navigators eine Rolle.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Berechtigungen“.

4. Klicken Sie auf „Bearbeiten“.  
Das Dialogfeld Rollen und Rechte bearbeiten wird eingeblendet.
5. Erweitern Sie die Domäne oder einen Anwendungsdiensttyp.
6. Um der Rolle die Berechtigungen zuzuweisen, wählen Sie die Berechtigungen für die Domäne oder einen Anwendungsdiensttyp aus.
7. Um die Berechtigungen von der Rolle zu entfernen, löschen Sie die Berechtigungen für die Domäne oder den Anwendungsdiensttyp.
8. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Diensttyp, dessen Berechtigungen Sie ändern möchten.
9. Klicken Sie auf „OK“.

## Benutzerdefinierte Rollen löschen

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Rolle löschen, werden die benutzerdefinierte Rolle und alle damit verbundenen Berechtigungen für alle Benutzer und Gruppen entfernt, die der Rolle zugewiesen sind.

Um eine benutzerdefinierte Rolle zu löschen, klicken Sie die Rolle im Abschnitt Rollen des Navigators an und wählen Sie Rolle löschen. Bestätigen Sie, dass Sie die Rolle löschen möchten.

# Benutzern und Gruppen Berechtigungen und Rollen zuweisen

Sie bestimmen die Aktionen, die die Benutzer ausführen können, indem Sie folgende Zuweisungen zu Benutzern und Gruppen vornehmen:

- **Berechtigungen.** Eine Berechtigung bestimmt die Aktionen, die die Benutzer in Anwendungs-Clients ausführen können.
- **Rollen** Eine Rolle ist eine Reihe von Berechtigungen. Wenn Sie einem Benutzer oder einer Gruppe eine Rolle zuweisen, weisen Sie die zu der Rolle gehörenden Berechtigungen zu.

Bitte halten Sie folgende Regeln und Richtlinien ein, wenn Sie Benutzern und Gruppen Berechtigungen zuweisen:

- Sie weisen den Benutzern und Gruppen die Berechtigungen und Rollen für die Domäne und für jeden in der Domäne laufenden Anwendungsdienst zu.  
Sie können Benutzern und Gruppen in den folgenden Situationen keine Berechtigungen oder Rollen für einen Metadata Manager- oder PowerCenter-Repository-Dienst zuweisen:
  - Der Anwendungsdienst ist deaktiviert.
  - Der PowerCenter-Repository-Dienst wird im exklusiven Modus ausgeführt.
- Sie können einem Benutzer oder einer Gruppe für jeden Anwendungsdienst unterschiedliche Berechtigungen und Rollen zuweisen.
- Eine Rolle kann Berechtigungen für die Domäne und mehrere Anwendungsdiensttypen einschließen. Wenn Sie die Rolle einem Benutzer oder einer Gruppe für einen Anwendungsdienst zuweisen, erhält der Benutzer oder die Gruppe die Berechtigungen für diesen Anwendungsdiensttyp.

Beim Ändern der einem Benutzer zugewiesenen Berechtigungen oder Rollen werden die geänderten Berechtigungen oder Rollen wirksam, wenn der Benutzer sich das nächste Mal anmeldet.

**Hinweis:** Die dem Standard-Administratorkonto zugewiesenen Berechtigungen und Rollen können Sie nicht bearbeiten.

## Geerbte Berechtigungen

Ein Benutzer oder eine Gruppe kann Berechtigungen folgender Objekte erben:

- Gruppe Wenn Sie einer Gruppe Berechtigungen zuordnen, erben alle Untergruppen und Benutzer, die zu der Gruppe gehören, die Berechtigungen.
- Rolle. Ordnen Sie einem Benutzer eine Rolle zu, erbt der Benutzer die Berechtigungen, die zu dieser Rolle gehören. Beim Zuweisen einer Rolle zu einer Gruppe erben die Gruppe und alle Untergruppen und Benutzer, die zu dieser Gruppe gehören, die zu dieser Rolle gehörenden Berechtigungen. Die Untergruppen und Benutzer erben die Rolle nicht.

Von einer Gruppe oder Rolle geerbte Berechtigungen können Sie nicht widerrufen. Sie können einem Benutzer oder einer Gruppe weitere Berechtigungen zuweisen, die keine von einer Gruppe oder Rolle geerbt sind.

Auf der Registerkarte Berechtigungen für einen Benutzer oder eine Gruppe sehen Sie alle Rollen und Berechtigungen, die dem Benutzer oder der Gruppe für die Domäne und jeden Anwendungsdienst zugewiesen wurden. Erweitern Sie die Domäne oder den Anwendungsdienst, um die Rollen und Berechtigungen anzuzeigen, die der Domäne oder dem Dienst zugewiesen wurden. Klicken Sie auf folgende Elemente, um weitere Informationen über die zugewiesenen Rollen und Berechtigungen einzublenden:

- Name einer zugewiesenen Rolle. Zeigt die Rollendetails im Fenster Details an.
- Informationssymbol für eine zugewiesene Rolle. Darin sind alle mit dieser Rolle geerbten Berechtigungen hervorgehoben.

Berechtigungen, die von einer Rolle oder Gruppe geerbt wurden, sind mit Erbsymbol gekennzeichnet. Aus dem Tooltip für eine geerbte Berechtigung wird ersichtlich, von welcher Rolle oder Gruppe der Benutzer die Berechtigung geerbt hat.

## Einem Benutzer oder einer Gruppe Berechtigungen und Rollen über die Navigation zuweisen

1. Klicken Sie im Administrator Tool auf die Registerkarte Sicherheit.
2. Wählen Sie im Navigator einen Benutzer oder eine Gruppe aus.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechtigungen.
4. Klicken Sie auf Bearbeiten.  
Das Dialogfeld Rollen und Berechtigungen bearbeiten wird eingeblendet.
5. Wenn Sie Rollen zuordnen möchten, erweitern Sie die Domäne oder einen Anwendungsdienst auf der Registerkarte Rollen.
6. Um Rollen zu gewähren, wählen Sie die dem Benutzer oder der Gruppe für die Domäne oder den Anwendungsdienst zuzuordnenden Rollen.  
Sie können eine beliebige Rolle auswählen, die Berechtigungen für die ausgewählte Domäne oder den Anwendungsdiensttyp einschließt.
7. Um Rollen zu widerrufen, löschen Sie die dem Benutzer oder der Gruppe zugeordneten Rollen.
8. Wiederholen Sie die Schritte [5](#) bis [7](#), um Rollen für einen weiteren Dienst zuzuweisen.
9. Um Berechtigungen zuzuweisen, klicken Sie auf die Registerkarte Berechtigungen.
10. Erweitern Sie die Domäne oder einen Anwendungsdienst.
11. Wenn Sie Berechtigungen zuordnen möchten, wählen Sie die Berechtigungen, die dem Benutzer oder der Gruppe für die Domäne oder den Anwendungsdienst zugeordnet werden sollen.
12. Zum Widerrufen von Berechtigungen löschen Sie die dem Benutzer oder der Gruppe zugeordneten Berechtigungen.

Berechtigungen, die von einer Rolle oder einer Gruppe geerbt wurden, können Sie nicht widerrufen.

13. Wiederholen Sie die Schritte [10](#) bis [12](#), um Berechtigungen für einen weiteren Dienst zuzuweisen.
14. Klicken Sie auf OK.

## Benutzer mit Berechtigungen für einen Dienst anzeigen

Sie können alle Benutzer anzeigen, die über Berechtigungen für die Domäne oder einen Anwendungsdienst verfügen.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf die Registerkarte "Sicherheit".
2. Klicken Sie im Menü "Sicherheitsaktionen" auf "Dienstbenutzerberechtigungen".  
Das Dialogfeld Dienste erscheint.
3. Wählen Sie die Domäne oder einen Anwendungsdienst aus.  
Der Detailbereich listet alle Benutzer, die Berechtigungen für die Domäne oder einen Anwendungsdienst haben, auf.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Benutzernamen und klicken Sie dann auf "Zu Eintrag navigieren", um zu diesem Benutzer zu gelangen.

## Fehlerbehebung bei Berechtigungen und Rollen

**Ich kann Benutzern keine Berechtigungen oder Rollen für einen vorhandenen Metadata Manager-Dienst oder PowerCenter-Repository-Dienst zuweisen.**

Sie können Benutzern in den folgenden Situationen keine Berechtigungen oder Rollen für einen vorhandenen Metadata Manager-Dienst oder PowerCenter-Repository-Dienst zuweisen:

- Der Anwendungsdienst ist deaktiviert.
- Der PowerCenter-Repository-Dienst wird im exklusiven Modus ausgeführt.

**Ich habe eine Berechtigung von einer Gruppe entfernt. Warum haben manche Benutzer in der Gruppe diese Berechtigung noch immer?**

Zur Zuordnung Berechtigungen für einen Benutzer können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

- Weisen Sie einem Benutzer direkt eine Berechtigung zu.
- Weisen Sie einem Benutzer eine Rolle zu.
- Weisen Sie einer Gruppe, zu der der Benutzer gehört, eine Berechtigung oder Rolle zu.

Wenn Sie eine Berechtigung von einer Gruppe entfernen, können Benutzern, die zu dieser Gruppe gehören, Berechtigungen direkt zugewiesen werden, oder die Benutzer können die Berechtigungen von einer zugewiesenen Rolle erben.

**Mir sind alle Domänenberechtigungen und Berechtigungen für alle Domänenobjekte zugewiesen, aber ich kann nicht alle Aufgaben im Administrator Tool ausführen.**

Einige der Aufgaben im Administrator Tool werden von der Administrator-Rolle bestimmt, nicht durch Berechtigungen. Ihnen können alle Berechtigungen für die Domäne zugewiesen sein und Ihnen können volle Berechtigungen für alle Domänenobjekte gewährt sein. Sie können jedoch nicht die Aufgaben ausführen, die durch die Administrator-Rolle bestimmt sind.

**Mir ist die Administrator-Rolle für einen Anwendungsdienst zugewiesen, aber ich kann den Anwendungsdienst im Administrator Tool nicht konfigurieren.**

Wenn Sie über die Administrator-Rolle für einen Anwendungsdienst verfügen, sind Sie ein Anwendungs-Client-Administrator. Ein Anwendungs-Client Administrator hat volle Berechtigungen und in einem Anwendungs-Client.

Allerdings verfügt ein Anwendungs-Client-Administrator nicht über die erforderlichen Berechtigungen in der Informatica-Domäne. Ein Anwendungs-Client-Administrator kann sich nicht beim Administrator Tool anmelden, um den Dienst für den Anwendungs-Client zu verwalten, für den er über Administratorrechte verfügt.

Um einen Anwendungsdienst im Administrator Tool zu verwalten, benötigen Sie die entsprechenden Domänenberechtigungen.

**Mir ist die Administrator-Rolle für den PowerCenter-Repository-Dienst zugewiesen, aber ich kann den Repository Manager nicht nutzen, um eine erweiterte Bereinigung von Objekten durchzuführen oder wiederverwendbare Metadaten-Erweiterungen zu erstellen.**

Sie müssen über die Domänenberechtigungen zum Verwalten von Diensten und Berechtigungen für den PowerCenter-Repository-Dienst im Administrator Tool verfügen, um die folgenden Aktionen im Repository Manager durchführen zu können:

- Erweiterte Bereinigung von Objektversionen auf PowerCenter-Repository-Ebene durchführen.
- Wiederverwendbare Metadaten-Erweiterungen erstellen, bearbeiten und löschen.

**Meine Berechtigungen zeigen, dass ich in der Lage sein sollte, Objekte in einem Anwendungs-Client zu bearbeiten, aber ich kann keine Metadaten bearbeiten.**

Sie verfügen möglicherweise nicht über die erforderlichen Objektberechtigungen im Anwendungs-Client. Selbst wenn Sie Berechtigungen zur Ausführung bestimmter Aktionen haben, benötigen Sie eventuell Berechtigungen zur Durchführung der Aktion bei einem bestimmten Objekt.

**Ich kann mit „pmrep“ keine Verbindung zu einem neuen PowerCenter-Repository-Dienst herstellen, der im exklusiven Modus ausgeführt wird.**

Der Dienstmanager hat die Liste der Benutzer und Gruppen im PowerCenter-Repository möglicherweise nicht mit der Liste in der Domänenkonfigurations-Datenbank synchronisiert. Um die Liste der Benutzer und Gruppen zu synchronisieren, starten Sie den PowerCenter-Repository-Dienst.

**Mir sind alle Berechtigungen in der Berechtigungsgruppe „Ordner“ für den PowerCenter-Repository-Dienst zugewiesen und ich habe Lese-, Schreib- und Ausführungsrechte für einen Ordner. Allerdings kann ich die Berechtigungen für den Ordner nicht konfigurieren.**

Nur der Eigentümer des Ordners oder ein Benutzer, dem die Administrator-Rolle für den PowerCenter-Repository-Dienst zugewiesen ist, kann die folgenden Ordnerverwaltungsaufgaben ausführen:

- Betriebssystemprofile zu Ordnern zuweisen, wenn der PowerCenter-Integrationsdienst Betriebssystemprofile verwendet. Hierzu sind Berechtigungen für das Betriebssystemprofil erforderlich.



- Ordneigentümer ändern.
- Ordnerberechtigungen ändern.
- Ordner löschen.
- Ordner freigeben.
- Ordnernamen und -beschreibung bearbeiten.

Mir wurde die Administratorrolle für den Metadata Manager-Dienst zugewiesen, aber ich kann das Metadata Manager-Repository weder erstellen noch wiederherstellen.

Zum Erstellen oder Wiederherstellen von Metadata Manager-Repository-Inhalt müssen Sie zur Standardgruppe „Administrator“ gehören. Benutzer in der Standardgruppe „Administrator“ haben mehr Rechte als Benutzer, denen die Administratorrolle für einen Anwendungsdienst zugewiesen wurde.

Mir wurde die Berechtigung „Ressourcen laden“ für den Metadata Manager-Dienst zugewiesen, ich erhalte jedoch eine Fehlermeldung mit dem Hinweis auf unzureichende Berechtigungen beim Versuch, Business Glossary-Ressourcen zu laden.

Zum Laden von Business Glossary-Ressourcen sind die Berechtigungen „Ressource laden“, „Ressource verwalten“ und „Modell anzeigen“ erforderlich. Sie benötigen weiterhin Schreibrechte für alle Business Glossary-Ressourcen, die geladen werden sollen.

# KAPITEL 10

## Berechtigungen

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Berechtigungen - Übersicht, 202](#)
- [Domänenobjektberechtigungen, 205](#)
- [Verbindungsberechtigungen, 210](#)
- [Berechtigungen für die Cluster-Konfiguration, 213](#)
- [Anwendungs- und Anwendungsobjektberechtigungen, 214](#)
- [SQL-Datendienst-Berechtigungen, 216](#)
- [Web-Dienstmodul, 220](#)

## Berechtigungen - Übersicht

Sie verwalten die Benutzersicherheit mithilfe von Berechtigungen. Mit Berechtigungen wird die Zugriffsebene von Benutzern und Gruppen für ein Domänenobjekt festgelegt.

Auch wenn ein Benutzer über die Berechtigung zur Durchführung bestimmter Aktionen verfügt, benötigt er ggf. eine Berechtigung zum Durchführen der Aktion für ein bestimmtes Objekt.

Zum Beispiel: Ein Benutzer verfügt über die Domänenberechtigung "Dienste verwalten" und die Berechtigung für den PowerCenter-Repository-Dienst der Entwicklung, aber nicht für den PowerCenter-Repository-Dienst der Produktion. Der Benutzer kann den PowerCenter-Repository-Dienst der Entwicklung bearbeiten oder entfernen, aber nicht den PowerCenter-Repository-Dienst der Produktion. Zur Verwaltung eines Applikation Service muss ein Benutzer über die Domänenberechtigung "Dienste verwalten" und Berechtigung für den Anwendungsdienst verfügen.

Sie verwenden verschiedene Tools, um Berechtigungen für die folgenden Objekte zu konfigurieren:

Sie verwenden verschiedene Tools, um Berechtigungen für die folgenden Objekte zu konfigurieren:

Objekttyp	Tool	Beschreibung
Anwendungen und Anwendungsobjekte	Administrator Tool	Sie können Anwendungen und Anwendungsobjekten, wie z. B. Mappings und Arbeitsabläufen, Berechtigungen zuweisen.
Verbindungsobjekte	Administrator Tool Analyst Tool Developer Tool	Sie können Berechtigungen für Verbindungen zuweisen, die im Administrator Tool, Analyst Tool oder Developer Tool definiert sind. Diese Tools nutzen die Verbindungsberechtigungen gemeinsam.

Objekttyp	Tool	Beschreibung
Domänenobjekte	Administrator Tool	Sie können Berechtigungen für die folgenden Domänenobjekte zuweisen: Domäne, Ordner, Knoten, Gitter, Lizenzen, Anwendungsdienste und Betriebssystemprofile.
Metadata Manager-Katalogobjekte	Metadata Manager	Sie können Ordnern und Katalogobjekten in Metadata Manager Berechtigungen zuweisen.
Modellrepository-Projekte	Analyst Tool Developer Tool	Sie können Berechtigungen für Projekte zuweisen, die im Analyst Tool oder Developer Tool definiert sind. Diese Tools nutzen die Projektberechtigungen gemeinsam.
PowerCenter-Repository-Objekte	PowerCenter Client	Sie können Berechtigungen für Ordner, Bereitstellungsgruppen, Bezeichnungen, Abfragen und Verbindungsobjekte in PowerCenter zuweisen.
SQL-Datendienstobjekte	Administrator Tool	Sie können Berechtigungen für SQL-Datenobjekte zuweisen, wie z. B. SQL-Datendienste, virtuelle Schemas, virtuelle Tabellen und virtuelle gespeicherte Prozeduren.
Webdienstobjekte	Administrator Tool	Sie können Berechtigungen für Webdienste oder Webdienstvorgänge zuweisen.

Objekttyp	Tool	Beschreibung
Verbindungsobjekte	Administrator Tool Developer Tool	Sie können Berechtigungen für Verbindungen zuweisen, die im Administrator Tool oder Developer Tool definiert sind. Diese Tools nutzen die Verbindungsberechtigungen gemeinsam.
Domänenobjekte	Administrator Tool	Sie können Berechtigungen für die folgenden Domänenobjekte zuweisen: Domäne, Ordner, Knoten und Anwendungsdienste.
Modellrepository-Projekte	Developer Tool	Sie können Berechtigungen für Projekte zuweisen, die im Developer Tool definiert sind.

Sie können das Administrator-Tool verwenden, um Berechtigungen für ein Domänenobjekt zu konfigurieren. Sie können Berechtigungen für die folgenden Domänenobjekte zuweisen:

- Domäne
- Knoten
- Anwendungsdienste

## Arten von Berechtigungen

Benutzer und Gruppen können über die folgenden Arten von Berechtigungen in einer Domäne verfügen:

### Direkte Berechtigungen

Berechtigungen, die direkt einem Benutzer oder einer Gruppe zugeordnet sind. Wenn Benutzer und Gruppen über eine Berechtigung für ein Objekt verfügen, können sie administrative Aufgaben für dieses Objekt durchzuführen, wenn sie auch die entsprechenden Berechtigungen haben. Sie können direkte Berechtigungen später bearbeiten.

### **Geerbte Berechtigungen**

Berechtigungen, die Benutzer zu erben. Wenn Benutzer eine Berechtigung für eine Domäne oder einen Ordner haben, erben sie die Berechtigung für alle Objekte in der Domäne oder dem Ordner. Wenn Gruppen eine Berechtigung für ein Domänenobjekt aufweisen, erben alle zu der Gruppe gehörenden Untergruppen und Benutzer die Berechtigung für das Domänenobjekt. Zum Beispiel: Eine Domäne enthält einen Ordner namens Nodes, der mehrere Knoten enthält. Wenn Sie eine Gruppe Berechtigung für den Ordner zuweisen, erben alle Untergruppen und Benutzer, die zu der Gruppe gehören, die Berechtigung für den Ordner und allen Knoten in dem Ordner.

Berechtigungen, die Benutzer zu erben. Benutzer, die die Berechtigung für eine Domäne haben, erben die Berechtigung für alle Objekte in der Domäne. Wenn Gruppen eine Berechtigung für ein Domänenobjekt aufweisen, erben alle zu der Gruppe gehörenden Untergruppen und Benutzer die Berechtigung für das Domänenobjekt.

Berechtigungen, die Benutzer zu erben. Benutzer, die die Berechtigung für eine Domäne haben, erben die Berechtigung für alle Objekte in der Domäne. Wenn Gruppen eine Berechtigung für ein Domänenobjekt aufweisen, erben alle zu der Gruppe gehörenden Untergruppen und Benutzer die Berechtigung für das Domänenobjekt.

Sie können nicht vererbten Berechtigungen widerrufen. Darüber hinaus können Berechtigungen von Benutzern oder Gruppen, denen die Administratorrolle zugeordnet ist, nicht widerrufen werden. Die Administratorrolle umgeht die Berechtigungsprüfung. Benutzer mit der Administratorrolle haben Zugriff auf alle Objekte.

Sie können die vererbten Berechtigungen bei einigen Objekttypen verweigern. Wenn Sie Berechtigungen verweigern, konfigurieren Sie Ausnahmen für die Berechtigungen, die Benutzer und Gruppen bereits haben.

### **effektive Berechtigungen**

Obermenge aller Berechnungen für einen Benutzer oder eine Gruppe. Beinhaltet direkte Berechtigungen und vererbte Berechtigungen.

Beim Anzeigen von Berechtigungsdetails können Sie den Ursprung effektiver Berechtigungen anzeigen. Berechtigungsdetails zeigen direkt einem Benutzer oder einer Gruppe zugewiesenen Berechtigungen und direkte Berechtigungen, die einer übergeordneten Gruppe zugewiesen wurden, sowie Berechtigungen, die von übergeordneten Objekten geerbt wurden. Zusätzlich wird bei den Berechtigungsdetails angezeigt, ob dem Benutzer oder der Gruppe die Administratorrolle zugewiesen ist, wodurch die Prüfung von Berechtigungen übergangen wird.

## **Berechtigungssuchfilter**

Wenn Sie Berechtigungen zuweisen, Berechtigungsdetails anzeigen oder die Berechtigungen für einen Benutzer oder eine Gruppe bearbeiten, können Sie Suchfilter verwenden, um nach einem Benutzer oder einer Gruppe zu suchen.

Bei der Verwaltung von Berechtigungen für einen Benutzer oder eine Gruppe, können Sie folgende Suchfilter nutzen:

#### **Sicherheitsdomäne.**

Wählen Sie die Sicherheitsdomäne, um nach Benutzern oder Gruppen zu suchen.

#### **Suchmuster-Zeichenfolge**

Geben Sie eine Zeichenfolge für die Suche nach Benutzern oder Gruppen ein. Das Administrator Tool gibt alle Namen zurück, die die gesuchte Zeichenfolge enthält. Die Groß-/Kleinschreibung spielt bei der Suche keine Rolle. Zum Beispiel: Die Zeichenfolge "DA" gibt "Cardamon", "das" und "DA\_AdminGroup" zurück.

Sie können die Liste der Benutzer und Gruppen auch sortieren. Klicken Sie einen Spaltennamen mit der rechten Maustaste an, um die Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.

## Domänenobjektberechtigungen

Sie haben die Möglichkeit, Rechte und Berechtigungen zur Verwaltung der Benutzersicherheit innerhalb der Domäne zu konfigurieren. Mit Berechtigungen wird die Zugriffsebene eines Benutzers für ein Domänenobjekt festgelegt. Um sich beim Administrator Tool anmelden zu können, braucht der Benutzer die Berechtigung für mindestens ein Domänenobjekt. Hat ein Benutzer die Berechtigung für ein Objekt, jedoch nicht die Domänenberechtigung zum Ändern des Objekttyps, kann dieser Benutzer das Objekt nur anzeigen.

Hat ein Benutzer zum Beispiel die Berechtigung für einen Knoten, jedoch nicht die Berechtigung zum Verwalten von Knoten und Gittern, kann der Benutzer zwar die Knoteneigenschaften anzeigen, den Knoten jedoch nicht konfigurieren, herunterfahren oder entfernen.

Berechtigungen können Sie für folgende Typen von Domänenobjekten konfigurieren:

Domänenobjekttyp	Beschreibung der Berechtigung
Domäne	Ermöglicht Benutzern des Administrator Tools den Zugriff auf alle Objekte in der Domäne. Benutzer, die die Berechtigung für eine Domäne haben, erben die Berechtigung für alle Objekte in der Domäne.
Ordner	Ermöglicht den Benutzern des Administrator Tools den Zugriff auf alle Objekte im Ordner des Administrator Tools. Haben Benutzer die Berechtigung für einen Ordner, erben sie die Berechtigung für alle Objekte in diesem Ordner.
Knoten	Ermöglicht Benutzern des Administrator Tools die Anzeige und Bearbeitung der Knoteneigenschaften. Ohne Berechtigung kann ein Benutzer den Knoten beim Definieren eines Anwendungsdienstes oder Erstellen eines Gitters nicht verwenden.
Gitter	Ermöglicht den Benutzern des Administrator Tools die Anzeige und Bearbeitung der Gittereigenschaften. Ohne Berechtigung kann ein Benutzer das Gitter nicht zu einem Datenintegrationsdienst oder PowerCenter-Integrationsdienst zuweisen.
Lizenz	Ermöglicht Benutzern des Administrator Tools die Anzeige und Bearbeitung der Lizenzeigenschaften. Ohne Berechtigung kann ein Benutzer die Lizenz beim Erstellen eines Anwendungsdienstes nicht benutzen.

Domänenobjekttyp	Beschreibung der Berechtigung
Anwendungsdienst	Ermöglicht Benutzern des Administrator Tools die Anzeige und Bearbeitung der Anwendungsdiensteigenschaften.
Betriebssystemprofil	Ermöglicht Informatica-Entwicklern, -Analysten und -Anwendern, die dem Betriebssystemprofil zugeordnet sind, das Ausführen von Mappings, Profilen und Arbeitsabläufen. Ermöglicht PowerCenter-Benutzern die Ausführung von Arbeitsabläufen, die dem Betriebssystemprofil zugeordnet sind. Hat der Benutzer, der einen Arbeitsablauf ausführt, keine Berechtigung für das dem Arbeitsablauf zugeordnete Betriebssystemprofil, schlägt der Arbeitsablauf fehl.

Domänenobjekttyp	Beschreibung der Berechtigung
Domäne	Ermöglicht Benutzern des Administrator Tools den Zugriff auf alle Objekte in der Domäne. Benutzer, die die Berechtigung für eine Domäne haben, erben die Berechtigung für alle Objekte in der Domäne.
Knoten	Ermöglicht Benutzern des Administrator Tools die Anzeige und Bearbeitung der Knoteneigenschaften.
Anwendungsdienst	Ermöglicht Benutzern des Administrator Tools die Anzeige und Bearbeitung der Anwendungsdiensteigenschaften.
Lizenz	Ermöglicht Benutzern des Administrator Tools die Anzeige und Bearbeitung der Lizenzeigenschaften.

Domänenobjekttyp	Beschreibung der Berechtigung
Domäne	Ermöglicht Benutzern des Administrator Tools den Zugriff auf alle Objekte in der Domäne. Benutzer, die die Berechtigung für eine Domäne haben, erben die Berechtigung für alle Objekte in der Domäne.
Knoten	Ermöglicht Benutzern des Administrator Tools die Anzeige und Bearbeitung der Knoteneigenschaften.
Anwendungsdienst	Ermöglicht Benutzern des Administrator Tools die Anzeige und Bearbeitung der Anwendungsdiensteigenschaften.
Lizenz	Ermöglicht Benutzern des Administrator Tools die Anzeige und Bearbeitung der Lizenzeigenschaften.

Zum Verwalten der Domänenobjektberechtigungen können Sie folgende Methoden verwenden:

- Verwalten von Berechtigungen nach Domänenobjekt. In der Ansicht Berechtigungen eines Domänenobjekts können Sie mehreren Benutzern oder Gruppen Berechtigungen zuweisen und diese bearbeiten.
- Verwalten von Berechtigungen nach Benutzer oder Gruppe. Im Dialogfeld "Berechtigungen verwalten" können Sie einem bestimmten Benutzer oder einer Gruppe Berechtigungen für Domänenobjekte zuweisen und diese bearbeiten.

**Hinweis:** Berechtigungen für ein Betriebssystemprofil werden anders konfiguriert als Berechtigungen für andere Domänenobjekte.

## Berechtigungen per Domänenobjekt

Verwenden Sie die Ansicht **Berechtigungen** eines Domänenobjekts, um die Berechtigungen des Domänenobjekts für mehrere Benutzer oder Gruppen zu vergeben, anzuzeigen und zu bearbeiten.

### Berechtigungen für ein Domänenobjekt zuweisen

Wenn Sie einem Domänenobjekt Berechtigungen zuweisen möchten, gewähren Sie den Benutzern oder Gruppen Zugriff auf das Objekt.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Dienste und Knoten** aus.
2. Wählen Sie das Domänenobjekt im Navigator aus.
3. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Berechtigungen**
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Gruppen** oder **Benutzer**.
5. Klicken Sie auf **Aktionen > Berechtigung zuweisen**.

Das Dialogfenster **Berechtigungen zuweisen** zeigt alle Benutzer und Gruppen an, die keine Berechtigung für das Objekt haben.

6. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
7. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Weiter**.
8. Wählen Sie **Zulassen** und klicken Sie auf **Fertig stellen**.

### Berechtigungsdetails zu einem Domänenobjekt anzeigen

Beim Anzeigen von Berechtigungsdetails können Sie die Herkunft effektiver Berechtigungen anzeigen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Dienste und Knoten** aus.
2. Wählen Sie das Domänenobjekt im Navigator aus.
3. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Berechtigungen**
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Gruppen** oder **Benutzer**.
5. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
6. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Aktionen > Berechtigungsdetails anzeigen**.

Das Dialogfeld **Berechtigungsdetails anzeigen** erscheint. Es enthält alle direkt einem Benutzer oder einer Gruppe zugewiesenen Berechtigungen und alle direkten Berechtigungen, die einer übergeordneten Gruppe zugewiesen wurden, sowie Berechtigungen, die von übergeordneten Objekten geerbt wurden. Zusätzlich wird bei den Berechtigungsdetails angezeigt, ob dem Benutzer oder der Gruppe die Administratorrolle zugewiesen ist, wodurch die Prüfung von Berechtigungen übergangen wird.

7. Klicken Sie auf **Schließen**
8. Oder klicken Sie auf **Berechtigungen bearbeiten**, um die Berechtigungen sofort zu ändern.

## Bearbeiten von Berechtigungen für ein Domänenobjekt

Sie haben die Möglichkeit, direkte Berechtigungen für ein Domänenobjekt für einen Benutzer oder eine Gruppe zu bearbeiten. Geerbte Berechtigungen oder Ihre eigenen Berechtigungen können Sie nicht widerrufen.

**Hinweis:** Wenn Sie direkte Berechtigungen für ein Objekt widerrufen, kann der Benutzer oder die Gruppe trotzdem Berechtigungen von einer übergeordneten Gruppe oder einem solchen Objekt erben.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Dienste und Knoten** aus.
2. Wählen Sie das Domänenobjekt im Navigator aus.
3. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Berechtigungen**
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Gruppen** oder **Benutzer**.
5. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
6. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe und klicken Sie auf **Aktionen > Direkte Berechtigungen bearbeiten**.

Das Dialogfeld **Direkte Berechtigungen bearbeiten** wird geöffnet.

7. Um dem Objekt Berechtigungen zuzuordnen, wählen Sie **Zulassen**.
8. Um Berechtigungen für das Objekt zu widerrufen, wählen Sie **Widerrufen**.

Durch Anklicken von **Berechtigungsdetails anzeigen** können Sie anzeigen, ob die Berechtigung direkt zugeordnet oder geerbt wurde.

9. Klicken Sie auf **OK**.

## Berechtigungen per Benutzern oder Gruppen

Verwenden Sie das Dialogfeld **Berechtigungen verwalten** um die Berechtigungen des Domänenobjekts für einen bestimmten Benutzer oder eine bestimmte Gruppe zu vergeben, anzuzeigen und zu bearbeiten.

### Berechtigungsdetails für einen Benutzer oder eine Gruppe anzeigen

Beim Anzeigen von Berechtigungsdetails können Sie die Herkunft effektiver Berechtigungen anzeigen.

1. Klicken Sie im Kopfteil des Infomatica-Administrators auf **Verwalten > Berechtigungen**.  
Das Dialogfeld **Berechtigungen verwalten** wird eingeblendet.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Gruppen** oder **Benutzer**.
3. Geben Sie eine Zeichenfolge ein, um die Benutzer und Gruppen zu suchen; klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Filter**.
4. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus.
5. Wählen Sie ein Domänenobjekt und klicken Sie auf die Schaltfläche **Berechtigungsdetails anzeigen**.

Das Dialogfeld **Berechtigungsdetails anzeigen** erscheint. Es enthält alle direkt einem Benutzer oder einer Gruppe zugewiesenen Berechtigungen und alle direkten Berechtigungen, die einer übergeordneten Gruppe zugewiesen wurden, sowie Berechtigungen, die von übergeordneten Objekten geerbt wurden. Zusätzlich wird bei den Berechtigungsdetails angezeigt, ob dem Benutzer oder der Gruppe die Administratorrolle zugewiesen ist, wodurch die Prüfung von Berechtigungen übergangen wird.

6. Klicken Sie auf **Schließen**
7. Oder klicken Sie auf **Berechtigungen bearbeiten**, um die Berechtigungen sofort zu ändern.



## Zuweisen und Bearbeiten von Berechtigungen für einen Benutzer oder eine Gruppe

Beim Bearbeiten von Domänen-Objektberechtigungen für einen Benutzer oder eine Gruppe können Sie Berechtigungen zuordnen und direkte Berechtigungen bearbeiten. Geerbte Berechtigungen oder Ihre eigenen Berechtigungen können Sie nicht widerrufen.

**Hinweis:** Wenn Sie direkte Berechtigungen für ein Objekt widerrufen, kann der Benutzer oder die Gruppe trotzdem Berechtigungen von einer übergeordneten Gruppe oder einem solchen Objekt erben.

1. Klicken Sie im Kopfteil des Informatica-Administrators auf **Verwalten > Berechtigungen**.  
Das Dialogfeld **Berechtigungen verwalten** wird eingeblendet.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Gruppen** oder **Benutzer**.
3. Geben Sie einen String zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
4. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus.
5. Wählen Sie ein Domänenobjekt und klicken Sie auf die Schaltfläche **Direkte Berechtigungen bearbeiten**.  
Das Dialogfeld **Direkte Berechtigungen bearbeiten** wird eingeblendet.
6. Um dem Objekt Berechtigungen zuzuordnen, wählen Sie **Zulassen**.
7. Um Berechtigungen für das Objekt zu widerrufen, wählen Sie **Widerrufen**.  
Durch Anklicken von **Berechtigungsdetails anzeigen** können Sie anzeigen, ob die Berechtigung direkt zugeordnet oder geerbt wurde.
8. Klicken Sie auf **OK**.
9. Klicken Sie auf **Schließen**

## Betriebssystemprofil-Berechtigungen

Weisen Sie Berechtigungen für Betriebssystemprofile auf der Seite „Sicherheit“ des Administrator Tools zu, zeigen Sie sie an und bearbeiten Sie sie.

Die Administratorgruppe verfügt über Berechtigungen für alle Betriebssystemprofile.

### Berechtigungen für Betriebssystemprofile zuweisen

Wenn Sie einem Betriebssystemprofil Berechtigungen zuweisen, führen Informatica-Benutzer Mappings, Profile und Arbeitsabläufe mit dem Betriebssystemprofil aus. PowerCenter-Benutzer führen Arbeitsabläufe aus, die dem Betriebssystemprofil zugewiesen sind.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Sicherheit** die Ansicht **Betriebssystemprofile** aus.
2. Wählen Sie das Betriebssystemprofile aus und klicken Sie auf die Registerkarte **Berechtigungen**.
3. Wählen Sie die Ansicht **Gruppen** oder **Benutzer** aus und klicken Sie auf **Berechtigung gewähren**.  
Im Dialogfeld **Benutzer/Gruppen zu Betriebssystemprofil zuweisen** werden alle Benutzer oder Gruppen angezeigt, die keine Berechtigungen für das Betriebssystem aufweisen.
4. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
5. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie **Zulassen** und klicken Sie auf **Fertig stellen**.

## Berechtigungsdetails zu Betriebssystemprofilen anzeigen

Beim Anzeigen von Berechtigungsdetails können Sie die Herkunft effektiver Berechtigungen anzeigen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Sicherheit** die Ansicht **Betriebssystemprofile** aus.
2. Wählen Sie das Betriebssystemprofile aus und klicken Sie auf die Registerkarte **Berechtigungen**.
3. Wählen Sie die Ansicht **Gruppen** oder **Benutzer**.
4. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
5. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Berechtigungsdetails anzeigen**.

Das Dialogfeld **Berechtigungsdetails anzeigen** erscheint. Es enthält alle direkt einem Benutzer oder einer Gruppe zugewiesenen Berechtigungen und alle direkten Berechtigungen, die einer übergeordneten Gruppe zugewiesen wurden, sowie Berechtigungen, die von übergeordneten Objekten geerbt wurden. Zusätzlich wird bei den Berechtigungsdetails angezeigt, ob dem Benutzer oder der Gruppe die Administratorrolle zugewiesen ist, wodurch die Prüfung von Berechtigungen übergangen wird.

6. Klicken Sie auf **Schließen**
7. Oder klicken Sie auf **Berechtigungen bearbeiten**, um die Berechtigungen sofort zu ändern.

## Bearbeiten von Berechtigungen für ein Betriebssystemprofil

Sie haben die Möglichkeit, für einen Benutzer oder eine Gruppe direkte Berechtigungen für ein Betriebssystemprofil zu bearbeiten. Geerbte Berechtigungen oder Ihre eigenen Berechtigungen können Sie nicht widerrufen.

**Hinweis:** Wenn Sie direkte Berechtigungen für ein Objekt widerrufen, kann der Benutzer oder die Gruppe trotzdem Berechtigungen von einer übergeordneten Gruppe oder einem solchen Objekt erben.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Sicherheit** die Ansicht **Betriebssystemprofile** aus.
2. Wählen Sie das Betriebssystemprofile aus und klicken Sie auf die Registerkarte **Berechtigungen**.
3. Wählen Sie die Ansicht **Gruppen** oder **Benutzer**.
4. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
5. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Direkte Berechtigungen bearbeiten**.

Das Dialogfeld **Direkte Berechtigungen bearbeiten** wird geöffnet.

6. Um Berechtigungen für das Betriebssystemprofil zuzuweisen, wählen Sie **Zulassen**.
7. Wenn Sie Berechtigungen für das Betriebssystemprofil widerrufen möchten, wählen Sie **Widerrufen**.  
Durch Anklicken von **Berechtigungsdetails anzeigen** können Sie anzeigen, ob die Berechtigung direkt zugeordnet oder geerbt wurde.
8. Klicken Sie auf **OK**.

# Verbindungsberechtigungen

Mit Berechtigungen wird die Zugriffsebene eines Benutzers oder einer Gruppe auf die Verbindung festgelegt.

Sie haben die Möglichkeit, Berechtigungen für Verbindungen im Analyst-Tool, im Developer-Tool oder im Administrator-Tool zu konfigurieren.

Eine Verbindungsberechtigung, die einem Benutzer oder einer Gruppe in einem Tool zugeordnet wurde, gilt ebenfalls für andere Tools. Beispiel: Sie gewähren der Gruppe A eine Berechtigung für die Verbindung A im Developer-Tool. Die Gruppe A besitzt ebenfalls die Berechtigung für die Verbindung A im Analyst-Tool und im Administrator-Tool.

Eine Verbindungsberechtigung, die einem Benutzer oder einer Gruppe in einem Tool zugeordnet wurde, gilt ebenfalls für andere Tools. Beispiel: Sie gewähren der Gruppe A eine Berechtigung für die Verbindung A im Developer-Tool. GruppeA verfügt auch über eine Berechtigung für VerbindungA im Administrator-Tool.

Folgende Informatica-Komponenten nutzen die Verbindungsberechtigungen:

- Administrator-Tool. Erzwingt, Lese-, Schreib- und Ausführungsberechtigungen für Verbindungen.
- Analyst-Tool. Erzwingt, Lese-, Schreib- und Ausführungsberechtigungen für Verbindungen.
- Informatica-Befehlszeilen-Schnittstelle. Erzwingt Lese-, Schreib- und Gewährungsberechtigungen für Verbindungen.
- Developer-Tool. Erzwingt, Lese-, Schreib- und Ausführungsberechtigungen für Verbindungen.  
Bei SQL-Datendiensten erzwingt das Developer-Tool keine Verbindungsberechtigungen. Stattdessen erzwingt es Spalten- und Pass-Through-Sicherheit für die Datenzugriffsbeschränkung.
- Datenintegrationsdienst. Erzwingt Ausführungsberechtigungen, wenn ein Benutzer versucht, eine Datenvorschau anzuzeigen oder ein Mapping, eine Scorecard bzw. ein Profil auszuführen.

**Hinweis:** Für folgende Verbindungen können Sie keine Berechtigungen zuordnen: Profiling-Warehouse, Datenobjekt-Cache-Datenbank oder Modellrepository.

## Berechtigungstypen für Verbindungen

Sie können Benutzern für die Ausführung folgender Aktionen verschiedene Berechtigungstypen zuweisen:

Aktion	Berechtigungstypen
Anzeigen aller Verbindungsmetadaten, ausgenommen Passwörter. Zum Beispiel: Verbindungsname, Typ, Beschreibung, Verbindungs-Strings und Benutzernamen.	Lesen
Bearbeiten aller Verbindungs-Metadaten, einschließlich Passwörter. Löschen der Verbindung. Benutzer mit Schreibrechten erben Leserechte.	Schreiben
Greifen Sie auf die physischen Daten in der zugrunde liegenden Datenquelle zu, die durch die Verbindung definiert wurden. Benutzer können eine Vorschau der Daten erhalten, ein Mapping ausführen, ein Mapping in einer Arbeitsablauf-Mappingaufgabe ausführen oder ein Profil ausführen, das diese Verbindung verwendet. Greifen Sie auf die physischen Daten in der zugrunde liegenden Datenquelle zu, die durch die Verbindung definiert wurden. Benutzer können die Daten in der Vorschau anzeigen, ein Mapping, ein Mapping in einer Arbeitsablauf-Mapping-Aufgabe oder ein Profil ausführen, das die Verbindung verwendet.	Ausführen
Berechtigungen für Verbindungen vergeben und zurücknehmen.	Gewähren

## Standardverbindungsberechtigungen

Der Domänenadministrator enthält alle Berechtigungen zu allen Verbindungen. Der Benutzer, der eine Verbindung erstellt, hat Lese-, Schreib-, Ausführungs- und Zuweisungsberechtigung für diese Verbindung. Standardmäßig haben alle Benutzer die Berechtigung folgende Aktionen für Verbindungen durchzuführen:

- Anzeigen von grundlegenden Verbindungs-Metadaten, z.B. den Namen, Typ und die Beschreibung einer Verbindung.
- Verwendung der Verbindung in Mappings des Developer-Tools.
- Erstellen von Profilen im Analyst-Tool für Objekte in der Verbindung.

## Berechtigungen für eine Verbindung zuweisen

Wenn Sie einer Verbindung Berechtigungen zuweisen, definieren Sie den Zugriffslevel, den ein Benutzer oder eine Gruppe für diese Verbindung bekommen soll.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Verbindungen** aus.
2. Wählen Sie die Verbindung im Navigator aus.
3. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Berechtigungen**
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Gruppen** oder **Benutzer**.
5. Klicken Sie auf **Aktionen > Berechtigung zuweisen**.

Das Dialogfenster **Berechtigungen zuweisen** zeigt alle Benutzer und Gruppen an, die keine Berechtigung für die Verbindung haben.

6. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
7. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Weiter**.
8. Für jeden Berechtigungstyp, den Sie zuweisen möchten, wählen Sie **Zulassen**.
9. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

## Berechtigungsdetails zu einer Verbindung anzeigen

Beim Anzeigen von Berechtigungsdetails können Sie die Herkunft effektiver Berechtigungen anzeigen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Verbindungen** aus.
2. Wählen Sie die Verbindung im Navigator aus.
3. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Berechtigungen**
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Gruppen** oder **Benutzer**.
5. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Aktionen > Berechtigungsdetails anzeigen**.

Das Dialogfeld **Berechtigungsdetails anzeigen** erscheint. Es enthält alle direkt einem Benutzer oder einer Gruppe zugewiesenen Berechtigungen und alle direkten Berechtigungen, die einer übergeordneten Gruppe zugewiesen werden. Zusätzlich wird bei den Berechtigungsdetails angezeigt, ob dem Benutzer oder der Gruppe die Administratorrolle zugewiesen ist, wodurch die Prüfung von Berechtigungen übergangen wird.

6. Klicken Sie auf **Schließen**
7. Oder klicken Sie auf **Berechtigungen bearbeiten**, um die Berechtigungen sofort zu ändern.

## Bearbeiten von Berechtigungen für eine Verbindung

Sie haben die Möglichkeit, direkte Berechtigungen zu einer Verbindung für einen Benutzer oder eine Gruppe zu bearbeiten. Geerbte Berechtigungen oder Ihre eigenen Berechtigungen können Sie nicht widerrufen.

**Hinweis:** Wenn Sie direkte Berechtigungen für ein Objekt widerrufen, kann der Benutzer oder die Gruppe trotzdem Berechtigungen von einer übergeordneten Gruppe oder einem solchen Objekt erben.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Verbindungen** aus.
2. Wählen Sie die Verbindung im Navigator aus.
3. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Ansicht **Berechtigungen**
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Gruppen** oder **Benutzer**.
5. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
6. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe und klicken Sie auf **Aktionen > Direkte Berechtigungen bearbeiten**.

Das Dialogfeld **Direkte Berechtigungen bearbeiten** wird geöffnet.

7. Wählen Sie, ob Sie Berechtigungen erteilen oder widerrufen möchten.
  - Um eine Berechtigung zu erteilen, wählen Sie **Zulassen**.
  - Löschen Sie **Zulassen**, um eine einzelne Berechtigung zu widerrufen.
  - Mit **Widerrufen** widerrufen Sie alle Berechtigungen.

Indem Sie auf **Berechtigungsdetails anzeigen** klicken, können Sie überprüfen, ob die Berechtigung direkt zugeordnet oder geerbt wurde.

8. Klicken Sie auf **OK**.

## Berechtigungen für die Cluster-Konfiguration

Berechtigungen steuern die Zugriffsebene für Benutzer oder Gruppen in einer Cluster-Konfiguration.

Sie können Berechtigungen für eine Cluster-Konfiguration im Administrator Tool und in der Informatica-Befehlszeilenschnittstelle konfigurieren.

Ein Benutzer oder eine Gruppe kann über die folgenden Berechtigungen in einer Cluster-Konfiguration verfügen:

- Lesen. Der Benutzer oder die Gruppenmitglieder können die Cluster-Konfiguration anzeigen.
- Schreiben. Der Benutzer oder die Gruppenmitglieder können die Cluster-Konfiguration bearbeiten. Enthält Leseberechtigungen.
- Ausführen. Der Benutzer oder die Gruppenmitglieder können Zuordnungen in der Hadoop-Umgebung ausführen.
- Gewähren. Der Benutzer oder die Gruppenmitglieder können anderen Benutzern und Gruppen die Berechtigung für die Cluster-Konfiguration erteilen. Enthält Leseberechtigungen.
- Alle. Der Benutzer erbt alle zulässigen Berechtigungen.

Standardmäßig verfügen alle Benutzer über die Berechtigung zum Anzeigen des Namens der Cluster-Konfiguration.

# Anwendungs- und Anwendungsobjektberechtigungen

Mit Berechtigungen wird die Zugriffsebene eines Benutzers oder einer Gruppe für Anwendungen und Anwendungsobjekte, wie z. B. Mappings und Arbeitsabläufe, gesteuert.

Sie können Berechtigungen für Anwendungen oder Anwendungsobjekte im Administrator Tool oder über die Befehlszeile konfigurieren.

## Typen von Anwendungs- und Anwendungsobjektberechtigungen

Sie können Benutzern und Gruppen Berechtigungen zuweisen und gewähren sowie Berechtigungen anzeigen und ausführen.

Sie können Benutzern und Gruppen die folgenden Berechtigungen zuweisen:

### **Berechtigung anzeigen**

Zeigen Sie Anwendungen und Anwendungsobjekte an.

### **Berechtigung gewähren**

Gewähren und widerrufen Sie Berechtigungen für Anwendungen und Anwendungsobjekte.

### **Berechtigung ausführen**

Führen Sie Anwendungen und Anwendungsobjekte aus.

**Hinweis:** Um Anwendungsvorgänge wie Starten, Stoppen oder Sichern im Administrator Tool oder über die Befehlszeile durchzuführen, muss der Benutzer über die Ausführungsberechtigung und die Berechtigung zum Verwalten von Anwendungen für die Anwendung verfügen.

## Zuweisen von Berechtigungen zu einer Anwendung oder einem Anwendungsobjekt

Wenn Sie einer Anwendung oder einem Anwendungsobjekt Berechtigungen zuweisen, definieren Sie die Zugriffsebene eines Benutzers oder einer Gruppe für die Anwendung oder das Anwendungsobjekt.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Dienste und Knoten** aus.
2. Wählen Sie im Navigator einen Datenintegrationsdienst.
3. In der Inhaltsübersicht wählen Sie die Ansicht **Anwendungen**.
4. Wählen Sie eine Anwendung, ein Mapping oder einen Arbeitsablauf aus.
5. Wählen Sie im Fenster „Details“ die Ansicht **Gruppenberechtigungen** oder **Benutzerberechtigungen** aus.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Berechtigung zuweisen**.  
Im Dialogfeld **Berechtigungen zuweisen** werden alle Benutzer oder Gruppen angezeigt, die keine Berechtigung für die Anwendung oder das Anwendungsobjekt aufweisen.
7. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
8. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Weiter**.
9. Für jeden Berechtigungstyp, den Sie zuweisen möchten, wählen Sie **Zulassen**.
10. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

## Anzeigen von Berechtigungsdetails für eine Anwendung oder ein Anwendungsobjekt

Beim Anzeigen von Berechtigungsdetails können Sie die Herkunft effektiver Berechtigungen anzeigen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Dienste und Knoten** aus.
2. Wählen Sie im Navigator einen Datenintegrationsdienst.
3. In der Inhaltsübersicht wählen Sie die Ansicht **Anwendungen**.
4. Wählen Sie die Anwendung, das Mapping oder den Arbeitsablauf aus.
5. Wählen Sie im Fenster „Details“ die Ansicht **Gruppenberechtigungen** oder **Benutzerberechtigungen** aus.
6. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
7. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Berechtigungsdetails anzeigen**.

Das Dialogfeld **Berechtigungsdetails anzeigen** erscheint. Es enthält alle direkt einem Benutzer oder einer Gruppe zugewiesenen Berechtigungen und alle direkten Berechtigungen, die einer übergeordneten Gruppe zugewiesen wurden, sowie Berechtigungen, die von übergeordneten Objekten geerbt wurden. Zusätzlich wird bei den Berechtigungsdetails angezeigt, ob dem Benutzer oder der Gruppe die Administratorrolle zugewiesen ist, wodurch die Prüfung von Berechtigungen übergangen wird.

8. Klicken Sie auf **Schließen**
9. Oder klicken Sie auf **Berechtigungen bearbeiten**, um die Berechtigungen sofort zu ändern.

## Bearbeiten von Berechtigungen für eine Anwendung oder ein Anwendungsobjekt

Sie können direkte Berechtigungen für eine Anwendung oder ein Anwendungsobjekt für einen Benutzer oder eine Gruppe bearbeiten. Geerbte Berechtigungen oder Ihre eigenen Berechtigungen können Sie nicht widerrufen.

**Hinweis:** Wenn Sie direkte Berechtigungen für ein Objekt widerrufen, kann der Benutzer oder die Gruppe trotzdem Berechtigungen von einer übergeordneten Gruppe oder einem solchen Objekt erben.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Dienste und Knoten** aus.
2. Wählen Sie im Navigator einen Datenintegrationsdienst.
3. In der Inhaltsübersicht wählen Sie die Ansicht **Anwendungen**.
4. Wählen Sie die Anwendung oder das Anwendungsobjekt aus.
5. Wählen Sie im Fenster „Details“ die Ansicht **Gruppenberechtigungen** oder **Benutzerberechtigungen** aus.
6. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
7. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe und klicken Sie auf die Schaltfläche **Direkte Berechtigungen bearbeiten**.

Das Dialogfeld **Direkte Berechtigungen bearbeiten** wird geöffnet.

8. Wählen Sie, ob Sie Berechtigungen erteilen oder widerrufen möchten.
  - Um eine Berechtigung zu erteilen, wählen Sie **Zulassen**.
  - Löschen Sie **Zulassen**, um eine einzelne Berechtigung zu widerrufen.
  - Mit **Widerrufen** widerrufen Sie alle Berechtigungen.

Indem Sie auf **Berechtigungsdetails anzeigen** klicken, können Sie überprüfen, ob die Berechtigung direkt zugeordnet oder geerbt wurde.

9. Klicken Sie auf **OK**.

## Verweigern von Berechtigungen für eine Anwendung oder ein Anwendungsobjekt

Sie können Berechtigungen für eine Anwendung und Anwendungsobjekte explizit verweigern. Wenn Sie eine Berechtigung verweigern, wenden Sie eine Ausnahme auf die gültige Berechtigung an.

## SQL-Datendienst-Berechtigungen

Endbenutzer können über eine JDBC- oder ODBC-Client-Tool eine Verbindung zu einem SQL-Datendienst herstellen. Nach dem Verbindungsaufbau können die Benutzer SQL-Abfragen für virtuelle Tabellen in einem SQL-Datendienst ausführen oder eine virtuelle gespeicherte Prozedur in einem SQL-Datendienst ausführen. Berechtigungen steuern die Zugriffsebene eines Benutzers auf einen SQL-Datendienst.

Berechtigungen lassen sich Benutzern und Gruppen für folgende SQL-Datendienstobjekte zuweisen:

- SQL-Datendienst
- Virtuelle Tabelle
- Virtuelle gespeicherte Prozedur

Wenn Sie einem SQL-Datendienst-Objekt eine Berechtigung zuweisen, erbt der Benutzer oder die Gruppe dieselben Berechtigungen für alle Objekte, die zu diesem SQL-Datendienst-Objekt gehören. Zum Beispiel: Sie weisen einem Benutzer eine Auswahlberechtigung für einen SQL-Datendienst zu. Der Benutzer erbt seine Auswahlberechtigung auf allen virtuellen Tabellen im SQL-Datendienst.

Sie können Berechtigungen für Benutzer und Gruppen für einige SQL-Datendienst-Objekte verweigern. Wenn Sie Berechtigungen verweigern, konfigurieren Sie Ausnahmen für die Berechtigungen, die Benutzer und Gruppen bereits haben. Beispielsweise können Sie keine Berechtigungen für eine Spalte in einer virtuellen Tabelle zuweisen, aber Sie können einem Benutzer verweigern, eine SQL-SELECT-Anweisung auszuführen, die diese Spalte enthält.

## Arten von SQL-Datendienst-Berechtigungen

Sie können die folgenden Berechtigungen für Benutzer und Gruppen zuordnen:

- Berechtigung gewähren. Benutzer können Berechtigungen für SQL-Datendienstobjekte mit dem Administrator Tool oder über das *infacmd*-Befehlszeilenprogramm erteilen und entziehen.
- Ausführungsberechtigung. Benutzer können virtuelle gespeicherte Prozeduren im SQL-Datendienst mittels eines JDBC- oder ODBC-Client-Tools ausführen.
- Auswahlberechtigung. Benutzer können SQL-SELECT-Anweisungen auf virtuellen Tabellen im SQL-Datendienst über ein JDBC- oder ODBC-Client-Tool ausführen.

Einige Berechtigungen sind nicht für alle SQL-Datendienstobjekte anwendbar.



Die folgende Tabelle beschreibt die Berechtigungen für jedes SQL-Datendienstobjekt:

Objekt	Berechtigung gewähren	Ausführungsberechtigung	Auswahlberechtigung
SQL-Datendienst	Erteilen und entziehen von Berechtigung auf dem SQL-Datendienst und allen Objekten innerhalb des SQL-Datendienstes.	Alle virtuellen gespeicherten Prozeduren im SQL-Datendienst ausführen.	SQL-SELECT-Anweisungen auf allen virtuellen Tabellen im SQL-Datendienst ausführen.
Virtuelle Tabelle	Erteilen und entziehen der Berechtigung für die virtuelle Tabelle.	-	Ausführen von SQL-SELECT-Anweisungen für die virtuelle Tabelle.
Virtuelle gespeicherte Prozedur	Erteilen und entziehen der Berechtigung auf der virtuellen gespeicherten Prozedur.	Virtuelle gespeicherte Prozedur ausführen.	-

## Berechtigungen für den SQL-Datendienst zuweisen

Wenn Sie Berechtigungen für ein SQL-Datendienstobjekt zuweisen, bestimmen Sie die Zugriffsebene des Benutzers oder der Gruppe zu dem Objekt.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Dienste und Knoten** aus.
2. Wählen Sie im Navigator einen Datenintegrationsdienst.
3. In der Inhaltsübersicht wählen Sie die Ansicht **Anwendungen**.
4. Wählen Sie das SQL-Datendienstobjekt.
5. Wählen Sie im Fenster Details die Ansicht **Gruppenberechtigungen** oder **Benutzerberechtigungen**.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Berechtigung zuweisen**.

Im Dialogfeld **Berechtigungen zuweisen** stehen alle Benutzer oder Gruppen, die keine Berechtigung für das SQL-Datendienstobjekt haben.

7. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
8. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Weiter**.
9. Für jeden Berechtigungstyp, den Sie zuweisen möchten, wählen Sie **Zulassen**.
10. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

## Berechtigungsdetails zu einem SQL-Datendienst anzeigen

Beim Anzeigen von Berechtigungsdetails können Sie die Herkunft effektiver Berechtigungen anzeigen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Dienste und Knoten** aus.
2. Wählen Sie im Navigator einen Datenintegrationsdienst.
3. In der Inhaltsübersicht wählen Sie die Ansicht **Anwendungen**.
4. Wählen Sie das SQL-Datendienstobjekt.
5. Wählen Sie im Fenster Details die Ansicht **Gruppenberechtigungen** oder **Benutzerberechtigungen**.
6. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.

7. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Berechtigungsdetails anzeigen**.

Das Dialogfeld **Berechtigungsdetails anzeigen** erscheint. Es enthält alle direkt einem Benutzer oder einer Gruppe zugewiesenen Berechtigungen und alle direkten Berechtigungen, die einer übergeordneten Gruppe zugewiesen wurden, sowie Berechtigungen, die von übergeordneten Objekten geerbt wurden. Zusätzlich wird bei den Berechtigungsdetails angezeigt, ob dem Benutzer oder der Gruppe die Administratorrolle zugewiesen ist, wodurch die Prüfung von Berechtigungen übergangen wird.

8. Klicken Sie auf **Schließen**
9. Oder klicken Sie auf **Berechtigungen bearbeiten**, um die Berechtigungen sofort zu ändern.

## Bearbeiten von Berechtigungen für den SQL-Datendienst.

Sie können die direkten Berechtigungen für einen SQL-Datendienst für einen Benutzer oder eine Gruppe bearbeiten. Geerbte Berechtigungen oder Ihre eigenen Berechtigungen können Sie nicht widerrufen.

**Hinweis:** Wenn Sie direkte Berechtigungen für ein Objekt widerrufen, kann der Benutzer oder die Gruppe trotzdem Berechtigungen von einer übergeordneten Gruppe oder einem solchen Objekt erben.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Dienste und Knoten** aus.
2. Wählen Sie im Navigator einen Datenintegrationsdienst.
3. In der Inhaltsübersicht wählen Sie die Ansicht **Anwendungen**.
4. Wählen Sie das SQL-Datendienstobjekt.
5. Wählen Sie im Fenster Details die Ansicht **Gruppenberechtigungen** oder **Benutzerberechtigungen**.
6. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
7. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe und klicken Sie auf die Schaltfläche **Direkte Berechtigungen bearbeiten**.

Das Dialogfeld **Direkte Berechtigungen bearbeiten** wird geöffnet.

8. Wählen Sie, ob Sie Berechtigungen erteilen oder widerrufen möchten.
  - Um eine Berechtigung zu erteilen, wählen Sie **Zulassen**.
  - Löschen Sie **Zulassen**, um eine einzelne Berechtigung zu widerrufen.
  - Mit **Widerrufen** widerrufen Sie alle Berechtigungen.

Indem Sie auf **Berechtigungsdetails anzeigen** klicken, können Sie überprüfen, ob die Berechtigung direkt zugeordnet oder geerbt wurde.

9. Klicken Sie auf **OK**.

## Verweigern von Berechtigungen für einen SQL-Datendienst.

Bei einigen SQL-Datendienstobjekten können Sie Berechtigungen ausdrücklich verweigern. Wenn Sie eine Berechtigung für ein Objekt in einem SQL-Datendienst verweigern, wenden Sie eine Ausnahme der effektiven Berechtigung an.

Verwenden Sie zum Verweigern von Berechtigungen einen der folgenden `infacmd`-Befehle:

- `infacmd sql SetStoredProcedurePermissions`. Verweigert die Ausführungs- oder Gewährungsberechtigungen auf der Ebene der gespeicherten Prozeduren.
- `infacmd sql SetTablePermissions`. Verweigert die Auswahl- und Gewährungsberechtigungen auf der virtuellen Tabellenebene.

- `infacmd sql SetColumnPermissions`. Verweigert die Auswahlberechtigung auf der Spaltenebene.

Jeder Befehl hat Optionen zum Anwenden (-ap) und Verweigern von Berechtigungen (-dp). Der Befehl `SetColumnPermissions` enthält keine Option zum Anwenden der Berechtigungen.

**Hinweis:** Berechtigungen vom Administrator Tool können Sie nicht verweigern.

Der Data Integration Service überprüft die Berechtigungen, bevor er SQL-Abfragen und gespeicherte Prozeduren gegen die virtuelle Datenbank startet. Der Data Integration Service validiert die Berechtigungen für Benutzer oder Gruppen beginnend auf der SQL-Datendienstebene. Wenn Berechtigungen für ein übergeordnetes Objekt in einem SQL-Datendienst gelten, erben die Kind-Objekte die Berechtigung. Der Data Integration Service nimmt eine Prüfung auf verweigte Berechtigungen auf Spaltenebene durch.

## Sicherheit auf Spaltenebene

Ein Administrator kann den Zugriff auf Spalten in einer virtuellen Tabelle eines SQL-Datenobjekts verweigern. Der Administrator kann das Verhalten des Data Integration Services für Abfragen einer Spalte mit begrenztem Zugriff konfigurieren.

Wenn der Benutzer eine Spalte abfragt, für die er keine Berechtigung hat, sind folgende Ergebnisse möglich:

- Die Abfrage gibt anstatt der Daten einen Ersatzwert zurück. Die Abfrage gibt in jeder zurückgegebenen Zeile einen Ersatzwert zurück. Der Ersatzwert ersetzt den Spaltenwert durch die Abfrage. Enthält die Abfrage Filter oder Joins, dann erscheint der Ergebniserersatz in den Ergebnissen.
- Die Abfrage schlägt aufgrund eines Fehlers wegen unzureichender Berechtigung fehl.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Sicherheit für SQL-Datendienste finden Sie im Artikel „Sicherheitskonfiguration für SQL-Datendienste“ der Informatica-Produktverwendung:

[https://kb.informatica.com/h2l/HowTo%20Library/1/0266\\_ConfiguringSecurityForSQLDataServices.pdf](https://kb.informatica.com/h2l/HowTo%20Library/1/0266_ConfiguringSecurityForSQLDataServices.pdf).

## Eingeschränkte Spalten

Beim Konfigurieren der Sicherheit auf Spaltenebene legen Sie mit einer Option fest, was geschehen soll, wenn ein Benutzer die eingeschränkte Spalte in einer Abfrage auswählt. Sie können die eingeschränkten Daten durch einen Standardwert ersetzen. Alternativ können Sie die Abfrage fehlschlagen lassen, wenn ein Benutzer die eingeschränkte Spalte auswählt.

Zum Beispiel: Ein Administrator verweigert einem Benutzer den Zugriff auf die Spalte Gehalt in der Tabelle Mitarbeiter. Der Administrator konfiguriert einen Ersatzwert von 100.000 für die Spalte Gehalt. Wenn der Benutzer die Spalte Gehalt in einer SQL-Abfrage wählt, gibt der Data Integration Service in jeder Zeile 100.000 als Gehalt an.

Führen Sie den Befehl `infacmd sql UpdateColumnOptions` aus, um die Spaltenoptionen zu konfigurieren. Es ist nicht möglich, die Spaltenoptionen im Administrator Tool festzulegen.

Wenn Sie den Befehl `infacmd sql UpdateColumnOptions` ausführen, geben Sie die folgenden Optionen an:

### **ColumnOptions.DenyWith=option**

Gibt an, ob der Wert der eingeschränkten Spalte ersetzt werden oder die Abfrage fehlschlagen soll. Wenn Sie den Spaltenwert ersetzen, können Sie zwischen NULL oder einem konstanten Wert wählen. Geben Sie eine der folgenden Optionen an:

- **ERROR** Die Abfrage schlägt fehl und ein Fehler wird zurückgegeben, wenn eine SQL-Abfrage eine eingeschränkte Spalte auswählt.
- **NULL**. Gibt NULL-Werte für eine eingeschränkte Spalte in jeder Zeile zurück.

- **VALUE.** Gibt einen konstanten Wert anstelle der eingeschränkten Spalte in jeder Zeile zurück. Konfigurieren Sie den konstanten Wert in der Option `ColumnOptions.InsufficientPermissionValue`.

#### **ColumnOptions.InsufficientPermissionValue=value**

Ersetzt den Wert der eingeschränkten Spalte durch einen konstanten Wert. Standard ist ein leerer String. Wenn der Data Integration Service die Spalte durch einen leeren String ersetzt, die Spalte aber eine Zahl oder ein Datum ist, gibt die Abfrage einen Fehler zurück. Wenn Sie einen Wert für die Option `DenyWith` konfigurieren, ignoriert der Data Integration Service die Option `InsufficientPermissionValue`.

Um einen Ersatzwert für eine Spalte zu konfigurieren, geben Sie den Befehl mit folgender Syntax ein:

```
infacmd sql UpdateColumnOptions -dn empDomain -sn DISService -un Administrator -pd
Adminpass -sqlds employee_APP.employees_SQL -t Employee -c Salary -o
ColumnOptions.DenyWith=VALUE ColumnOptions.InsufficientPermissionValue=100000
```

Wenn Sie keine der Optionen für eine eingeschränkte Spalte konfigurieren, schlägt die Abfrage standardmäßig nicht fehl. Die Abfrage wird ausgeführt und der Data Integration Service ersetzt den Wert der Spalte durch `NULL`.

## Stufenweise Spaltensicherheit hinzufügen

Sie können mit dem Befehl `infacmd sql SetColumnPermissions` eine stufenweise Spaltensicherheit einrichten. Es ist nicht möglich, die stufenweise Spaltensicherheit im Administrator Tool einzurichten.

Zum Beispiel: Eine Angestelltentabelle enthält Spalten für Vorname, Nachname, Abteilung und Gehalt. Sie können dem Benutzer einen Zugriff auf die Tabelle einrichten, der nur den Zugang auf die Spalte Gehalt verhindert.

Um den Benutzer vom Zugriff auf diese Spalte auszunehmen, deaktivieren Sie den Data Integration Service und geben den Befehl `infacmd` ähnlich dem nachstehenden ein:

```
infacmd sql SetColumnPermissions -dn empDomain -sn DISService -un Administrator -pd
Adminpass -sqlds employee_APP.employees -t Employee -c Salary gun -Tom -dp SQL_Select
```

Die nachstehenden SQL-Anweisungen geben in der Spalte Gehalt `NULL` zurück:

```
Select * from Employee
Select LastName, Salary from Employee
```

Das Standardverhalten ist das Zurückgeben von Nullwerten.

# Web-Dienstmodul

Die Endbenutzer können Web-Dienst-Anfragen senden und erhalten über den Web-Dienst-Client die Antworten des Web-Dienstes. Mit Berechtigungen wird die Zugriffsebene eines Benutzers auf einen Web-Dienst festgelegt.

Berechtigungen lassen sich Benutzern und Gruppen für folgende Web-Dienst-Objekte zuweisen:

- Web-Dienst
- REST-Webdienstressource
- SOAP-Webdienstvorgang

Wenn Sie einem Web-Dienst-Objekt eine Berechtigung zuweisen, erbt der Benutzer oder die Gruppe dieselben Berechtigungen für alle Objekte, die zu diesem Web-Service-Objekt gehören. Angenommen, Sie weisen einem Benutzer eine Ausführungsberechtigung für einen Web-Dienst zu. Der Benutzer erbt diese Berechtigung dann auch für die Web-Dienst-Operationen in diesem Web-Dienst.

Sie können Berechtigungen für Benutzer und Gruppen für eine Web-Dienst-Operation verweigern. Wenn Sie Berechtigungen verweigern, konfigurieren Sie Ausnahmen für die Berechtigungen, die Benutzer und Gruppen bereits haben. Zum Beispiel: Ein Benutzer hat eine Ausführungsberechtigung für einen Web-Dienst, der drei Operationen zulässt. Sie können den Benutzer daran hindern, eine der Web-Service-Operationen auszuführen, die zu diesem Web-Dienst gehören.

## Arten von Web-Dienst-Berechtigungen

Ein Administrator weist den folgenden Benutzer- und Gruppentypen Webdienstberechtigungen zu:

- Webdienstbenutzer. Der Benutzer einer nativen Domäne, der eine Anfrage an den Webdienst sendet und eine Antwort vom Webdienst erhält. Der Benutzer muss über Ausführungsberechtigungen für den Webdienst verfügen.
- Webdienstadministrator. Ein Benutzer, der sich als Administrator anmelden, die Webdiensteigenschaften bearbeiten und anderen Benutzern Berechtigungen gewähren kann.
- Webdienstbetreiber. Ein Benutzer, der sich als Administrator anmelden, einen Webdienst überwachen und einen Webdienst starten oder beenden kann.

Ein Administrator kann Benutzern und Gruppen die folgenden Berechtigungen zuweisen:

- Berechtigung gewähren. Benutzer können die Berechtigungen für die Web-Dienstobjekte mit dem Administrator Tool oder über das Befehlszeilenprogramm *infacmd* verwalten.
- Ausführungsberechtigung. Benutzer können Web-Dienstanfragen verschicken und erhalten Web-Dienstantworten.

In der folgenden Tabelle werde die Berechtigungen für jedes SOAP-Webdienstobjekt beschrieben:

Objekt	Berechtigung gewähren	Ausführungsberechtigung
SOAP-Webdienst	Gewähren und Entziehen der Berechtigung für den Webdienst sowie für alle Webdienstvorgänge innerhalb des Webdiensts.	Senden von Webdienstanfragen und Empfangen von Webdienstantworten aus allen Webdienstvorgängen innerhalb des Webdiensts.
SOAP-Webdienstvorgang	Gewähren, Entziehen und Verweigern der Berechtigung für den Webdienstvorgang.	Senden von Webdienstanfragen und Empfangen von Webdienstantworten aus dem Webdienstvorgang.

In der folgenden Tabelle werden die Berechtigungen für jedes REST-Webdienstobjekt beschrieben:

Objekt	Berechtigung gewähren	Ausführungsberechtigung
REST-Webdienst	Gewähren und Entziehen der Berechtigung für den REST-Webdienst sowie für alle Webdienstressourcen innerhalb des Webdiensts.	Senden von Webdienstanfragen und Empfangen von Webdienstantworten aus allen Webdienstressourcen im REST-Webdienst.
REST-Ressource	Gewähren, Entziehen und Verweigern der Berechtigung für die REST-Webdienstressource.	Senden von Webdienstanfragen und Empfangen von Webdienstantworten aus der REST-Webdienstressource.

## Berechtigungen für einen Web-Dienst zuweisen

Wenn Sie Berechtigungen für ein Web-Dienstobjekt zuweisen, legen Sie fest, auf welcher Ebene der Benutzer oder die Gruppe Zugriff zum Objekt hat.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Dienste und Knoten** aus.
2. Wählen Sie im Navigator einen Datenintegrationsdienst.
3. In der Inhaltsübersicht wählen Sie die Ansicht **Anwendungen**.
4. Wählen Sie das Web-Dienstobjekt.
5. Wählen Sie im Fenster Details die Ansicht **Gruppenberechtigungen** oder **Benutzerberechtigungen**.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Berechtigung zuweisen**.

Im Dialogfeld **Berechtigungen zuweisen** stehen alle Benutzer oder Gruppen, die keine Berechtigung für das SQL-Datendienstobjekt haben.

7. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
8. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Weiter**.
9. Für jeden Berechtigungstyp, den Sie zuweisen möchten, wählen Sie **Zulassen**.
10. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

## Berechtigungsdetails zu einem Web-Dienst anzeigen

Beim Anzeigen von Berechtigungsdetails können Sie die Herkunft effektiver Berechtigungen anzeigen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Dienste und Knoten** aus.
2. Wählen Sie im Navigator einen Datenintegrationsdienst.
3. In der Inhaltsübersicht wählen Sie die Ansicht **Anwendungen**.
4. Wählen Sie das Web-Dienstobjekt.
5. Wählen Sie im Fenster Details die Ansicht **Gruppenberechtigungen** oder **Benutzerberechtigungen**.
6. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
7. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Berechtigungsdetails anzeigen**.

Das Dialogfeld **Berechtigungsdetails anzeigen** erscheint. Es enthält alle direkt einem Benutzer oder einer Gruppe zugewiesenen Berechtigungen und alle direkten Berechtigungen, die einer übergeordneten Gruppe zugewiesen wurden, sowie Berechtigungen, die von übergeordneten Objekten geerbt wurden. Zusätzlich wird bei den Berechtigungsdetails angezeigt, ob dem Benutzer oder der Gruppe die Administratorrolle zugewiesen ist, wodurch die Prüfung von Berechtigungen übergangen wird.

8. Klicken Sie auf **Schließen**.
9. Oder klicken Sie auf **Berechtigungen bearbeiten**, um die Berechtigungen sofort zu ändern.

## Bearbeiten von Berechtigungen für einen Web-Dienst

Sie können direkte Berechtigungen eines Benutzers oder einer Gruppe für einen Web-Dienst bearbeiten. Bei der Bearbeitung von Berechtigungen eines Benutzers oder einer Gruppe können Sie objektbezogene

Berechtigungen verweigern. Geerbte Berechtigungen oder Ihre eigenen Berechtigungen können Sie nicht widerrufen.

**Hinweis:** Wenn Sie direkte Berechtigungen für ein Objekt widerrufen, kann der Benutzer oder die Gruppe trotzdem Berechtigungen von einer übergeordneten Gruppe oder einem solchen Objekt erben.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwalten“ die Ansicht **Dienste und Knoten** aus.
2. Wählen Sie im Navigator einen Datenintegrationsdienst.
3. In der Inhaltsübersicht wählen Sie die Ansicht **Anwendungen**.
4. Wählen Sie das Web-Dienstobjekt.
5. Im Fenster Details wählen Sie die Ansicht **Gruppenberechtigungen** oder **Benutzerberechtigungen**.
6. Geben Sie die Filterbedingungen zum Suchen nach Benutzern und Gruppen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filtern**.
7. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe und klicken Sie auf die Schaltfläche **Direkte Berechtigungen bearbeiten**.

Das Dialogfeld **Direkte Berechtigungen bearbeiten** wird geöffnet.

8. Wählen Sie, ob Sie Berechtigungen erteilen oder widerrufen möchten.
  - Um eine Berechtigung zu erteilen, wählen Sie **Zulassen**.
  - Mit **Verweigern** verweigern Sie eine Berechtigung für eine Web-Dienstobjekt.
  - Löschen Sie **Zulassen**, um eine einzelne Berechtigung zu widerrufen.
  - Mit **Widerrufen** widerrufen Sie alle Berechtigungen.

Indem Sie auf **Berechtigungsdetails anzeigen** klicken, können Sie überprüfen, ob die Berechtigung direkt zugeordnet oder geerbt wurde.

9. Klicken Sie auf **OK**.

# KAPITEL 11

## Auditberichte

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- [Auditberichte - Übersicht, 224](#)
- [Persönliche Benutzerinformationen, 225](#)
- [Benutzergruppen-Zuordnung, 225](#)
- [Berechtigungen, 227](#)
- [Rollenzuordnung, 227](#)
- [Domänenobjektberechtigung, 228](#)
- [Auswählen von Benutzern für einen Auditbericht, 228](#)
- [Auswählen von Gruppen für einen Auditbericht, 229](#)
- [Auswählen von Rollen für einen Auditbericht, 229](#)

## Auditberichte - Übersicht

Verwenden Sie die Auditberichte, um Informationen über Benutzer und Gruppen in der Informatica-Domäne und ihnen zugewiesene Berechtigungen anzuzeigen.

Sie können die folgenden Auditberichte generieren:

### **Persönliche Benutzerinformationen**

Zeigt Informationen über die Benutzerkonten in der Domäne einschließlich des Benutzerstatus an. Sie können die Benutzer oder Gruppen auswählen, für die Sie den Bericht generieren möchten.

### **Benutzergruppen-Zuordnung**

Zeigt Informationen zu Benutzern und den Gruppen an, zu denen sie gehören. Sie können die Benutzer oder Gruppen auswählen, für die Sie den Bericht generieren möchten.

### **Berechtigungen**

Zeigt Informationen über Berechtigungen an, die Benutzern und Gruppen in der Domäne zugewiesen sind. Sie können die Benutzer oder Gruppen auswählen, für die Sie den Bericht generieren möchten.

### **Rollen**

Zeigt Informationen über die Rollen an, die Benutzern und Gruppen in der Domäne zugewiesen sind. Sie können die Rollen auswählen, für die Sie den Bericht generieren möchten.

### **Domänenobjektberechtigungen**

Zeigt Informationen über die Domänenobjekte an, für die Benutzer und Gruppen über eine Berechtigung verfügen. Sie können die Benutzer oder Gruppen auswählen, für die Sie den Bericht generieren möchten.



Sie können die Auditberichte in verschiedenen Formaten, einschließlich CSV-, Text- bzw. PDF-Dateien, generieren. Sie können den Bericht auch auf dem Bildschirm anzeigen.

Sie können die Auditberichte aus dem Administrator-Tool oder über die Befehlszeile generieren. Führen Sie zum Ausführen der Auditberichte über die Befehlszeile das Befehlszeilenprogramm „infacmd“ aus.

## Persönliche Benutzerinformationen

Der Bericht zu den persönlichen Benutzerinformationen zeigt die Kontaktinformationen und den Status von Benutzerkonten in der Domäne an.

Wenn Sie den Bericht für Gruppen ausführen, ordnet der Bericht die Liste von Benutzern nach Gruppen an und zeigt den Gruppennamen und die Sicherheitsdomäne für jede Gruppe an. Der Bericht zeigt die geschachtelten Gruppen separat an.

Der Bericht zu den persönlichen Benutzerinformationen zeigt die folgenden Informationen an:

**Anmeldename**

Anmeldename für das Benutzerkonto.

**Vollständiger Name**

Vollständiger Name für das Benutzerkonto.

**Sicherheitsdomäne**

Sicherheitsdomäne, zu der der Benutzer gehört.

**Beschreibung**

Beschreibung des Benutzerkontos.

**E-Mail-ID**

E-Mail-Adresse des Benutzerkontos.

**Telefon**

Telefonnummer des Benutzerkontos.

**Konto gesperrt**

Gibt an, ob das Konto gesperrt ist. Der Bericht zeigt „Ja“ an, wenn das Konto gesperrt ist, und „Nein“ an, wenn das Konto nicht gesperrt ist.

**Konto deaktiviert**

Gibt an, ob das Konto deaktiviert ist. Der Bericht zeigt „Ja“ an, wenn das Konto deaktiviert ist, und „Nein“ an, wenn das Konto aktiviert ist.

## Benutzergruppen-Zuordnung

Der Bericht zur Benutzergruppen-Zuordnung zeigt Informationen über die Benutzer und deren verbundenen Gruppen an.

Wenn Sie den Bericht für Benutzer ausführen, zeigt der Bericht die Liste der Benutzer und Gruppen an, zu denen sie gehören.

Der Bericht zur Benutzergruppen-Zuordnung zeigt die folgenden Informationen an:

**Anmeldename**

Anmeldename für das Benutzerkonto.

**Vollständiger Name**

Vollständiger Name für das Benutzerkonto.

**Sicherheitsdomäne**

Sicherheitsdomäne, zu der das Benutzerkonto gehört.

**Gruppenname**

Name der Gruppe, zu der der Benutzer gehört.

**Gruppenpfad**

Wenn es sich bei der Gruppe um eine einzelne Gruppe handelt, zeigt der Gruppenpfad den Gruppennamen an. Wenn es sich bei der Gruppe um eine geschachtelte Gruppe handelt, zeigt der Gruppenpfad die Position der Gruppe in der Hierarchie der geschachtelten Gruppen an.

**Gruppensicherheitsdomäne**

Sicherheitsdomäne für die Gruppe, zu der der Benutzer gehört.

Wenn Sie den Bericht für Gruppen ausführen, ordnet der Bericht die Liste von Benutzern nach Gruppen an und zeigt den Gruppennamen und die Sicherheitsdomäne für jede Gruppe an. Der Bericht zeigt die geschachtelten Gruppen separat an. Der Bericht zeigt für jede Gruppe die Liste von Benutzern und untergeordneten Gruppen an, die zur Gruppe gehören.

Der Bericht zur Benutzergruppen-Zuordnung zeigt die folgenden Informationen für die Benutzer an, die zur Gruppe gehören:

**Anmeldename**

Anmeldename für das Benutzerkonto.

**Vollständiger Name**

Vollständiger Name für das Benutzerkonto.

**Sicherheitsdomäne**

Sicherheitsdomäne, zu der das Benutzerkonto gehört.

Der Bericht zur Benutzergruppen-Zuordnung zeigt die folgenden Informationen für die untergeordneten Gruppen an, die zur Gruppe gehören:

**Gruppenname**

Name der Gruppe.

**Sicherheitsdomäne**

Sicherheitsdomäne, zu der die Gruppe gehört.

**Gruppenpfad**

Wenn es sich bei der Gruppe um eine einzelne Gruppe handelt, zeigt der Gruppenpfad den Gruppennamen an. Wenn es sich bei der Gruppe um eine geschachtelte Gruppe handelt, zeigt der Gruppenpfad die Position der Gruppe in der Hierarchie der geschachtelten Gruppen an.

# Berechtigungen

Der Bericht zu Berechtigungen zeigt die Benutzer und Gruppen sowie die Berechtigungen an, die zu Benutzern und Gruppen zugewiesen sind.

Wenn Sie den Bericht für Benutzer ausführen, zeigt der Bericht die Liste der Benutzer und Berechtigungen an, die jedem Benutzer zugewiesen sind. Wenn Sie den Bericht für Gruppen ausführen, zeigt der Bericht die Liste der Gruppen und Berechtigungen an, die jeder Gruppe zugewiesen sind.

Der Bericht zu den Berechtigungen zeigt die folgenden Informationen an:

**Berechtigungsname**

Name der Berechtigung.

**Berechtigungs Pfad**

Die Hierarchie der Berechtigungsgruppe, die die Berechtigung enthält.

**Objektname**

Name des Objekts, für das die Berechtigung zulässig ist.

**Objekttyp**

Typ des Objekts, für das die Berechtigung zulässig ist.

# Rollenzuordnung

Der Bericht zur Rollenzuordnung zeigt eine Liste von Rollen sowie Benutzern und Gruppen an, zu denen die Rollen zugewiesen sind.

Der Bericht zur Rollenzuordnung zeigt die folgenden Informationen an:

**Anmeldename**

Anmeldename für das Benutzerkonto, dem die Rolle zugewiesen ist. Wird für die Liste von Benutzern angezeigt.

**Vollständiger Name**

Vollständiger Name für das Benutzerkonto, dem die Rolle zugewiesen ist. Wird für die Liste von Benutzern angezeigt.

**Gruppenname**

Name der Gruppe, der die Rolle zugewiesen ist. Wird für die Liste von Gruppen angezeigt.

**Sicherheitsdomäne**

Sicherheitsdomäne, zu der der Benutzer oder die Gruppe gehört.

**Objektname**

Name des Objekts, auf dem der Satz von Berechtigungen in der Rolle zulässig ist.

**Objekttyp**

Typ des Objekts, auf dem der Satz von Berechtigungen in der Rolle zulässig ist.

# Domänenobjektberechtigung

Der Bericht zur Domänenobjektberechtigung zeigt die Benutzer und Gruppen sowie Objekte an, für die die Benutzer und Gruppen über eine Berechtigung verfügen.

Wenn Sie den Bericht für Benutzer ausführen, zeigt der Bericht die Liste der Benutzer und Objekte an, für die die Benutzer über Berechtigungen verfügen. Wenn Sie den Bericht für Gruppen ausführen, zeigt der Bericht die Liste der Gruppen und Objekte an, für die die Gruppen über Berechtigungen verfügen.

Der Bericht zur Domänenobjektberechtigung zeigt die folgenden Informationen an:

## **Objektname**

Name des Objekts, für das der Benutzer oder die Gruppe über eine Berechtigung verfügt.

## **Objekttyp**

Typ des Objekts, für das der Benutzer oder die Gruppe über eine Berechtigung verfügt.

## **Objektpfad**

Speicherort des Objekts im Repository.

# Auswählen von Benutzern für einen Auditbericht

Sie können einen Auditbericht für mehrere Benutzer generieren.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf **Sicherheit > Auditberichte**.
2. Wählen Sie aus der Liste **Berichtstyp auswählen** den Typ des Auditberichts aus, den Sie ausführen möchten.
3. Wählen Sie aus der Liste **Bericht generieren für Benutzer** aus und klicken Sie auf **Los**.

Das Dialogfeld **Benutzer auswählen** wird angezeigt. Standardmäßig ist das Symbol **Benutzer** ausgewählt und die Liste aller verfügbaren Benutzer wird angezeigt. Die Liste zeigt den vollständigen Namen des Benutzers und die Sicherheitsdomäne an, zu der der Benutzer gehört.

4. Wählen Sie aus der Liste **Verfügbare Benutzer** die Benutzer aus, für die Sie den Bericht ausführen möchten.

Mithilfe der Umschalt- oder Strg-Taste können Sie mehrere Benutzer auswählen.

5. Um Benutzer nach der Gruppe auszuwählen, klicken Sie auf das Symbol **Gruppen**.

Die Liste **Verfügbare Gruppen** zeigt alle Gruppen in der Domäne an und die Liste **Mitglieder** zeigt die Benutzer an, die Mitglieder der Gruppen sind. Wählen Sie aus der Liste **Mitglieder** die Benutzer aus, für die Sie den Bericht ausführen möchten. Sie können Benutzer aus mehreren Gruppen auswählen.

6. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Klicken Sie zum Ausführen des Berichts für alle Benutzer auf das Symbol **Benutzer** und anschließend auf **Alle hinzufügen**, ohne einen Benutzer auszuwählen.

Um den Bericht für alle Benutzer in einer Gruppe auszuführen, klicken Sie auf das Symbol **Gruppen**. Wählen Sie eine Gruppe aus und klicken Sie auf **Alle hinzufügen**, ohne einen Benutzer aus der Liste **Mitglieder** auszuwählen.

Die ausgewählten Benutzer wurden in die Liste **Ausgewählte Benutzer** verschoben.

7. Wählen Sie aus der Liste **Berichtsausgabeformat** das Format aus, in dem Sie den Bericht sehen möchten.

Der Bericht wird standardmäßig auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können einen Auditbericht auch in einem der folgenden Formate anzeigen:

- Text. Generiert den Auditbericht als Textdatei mit in Spalten aufgelisteten Werten.
- CSV. Generiert den Auditbericht als Textdatei mit durch Kommas getrennten Werten.
- PDF. Generiert den Auditbericht im PDF-Format. Sie müssen Acrobat Reader zum Anzeigen des Berichts installieren.

8. Klicken Sie auf **Bericht generieren**.

## Auswählen von Gruppen für einen Auditbericht

Sie können Auditberichte für mehrere Gruppen ausführen.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf **Sicherheit > Auditberichte**.
2. Wählen Sie aus der Liste **Berichtstyp auswählen** den Typ des Auditberichts aus, den Sie ausführen möchten.
3. Wählen Sie aus der Liste **Bericht generieren für Gruppen** aus und klicken Sie auf **Los**.  
Das Dialogfeld **Gruppen auswählen** wird angezeigt. Die Liste von Gruppen wird nach der Sicherheitsdomäne organisiert.
4. Wählen Sie aus der Liste **Verfügbare Gruppen** die Gruppen aus, für die Sie den Bericht ausführen möchten.  
Mithilfe der Umschalt- oder Strg-Taste können Sie mehrere Gruppen auswählen.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.  
Wählen Sie zum Ausführen des Berichts für alle Gruppen keine Gruppe aus und klicken Sie auf **Alle hinzufügen**.  
Die ausgewählten Gruppen wurden in die Liste **Ausgewählte Gruppen** verschoben.
6. Wählen Sie aus der Liste **Berichtsausgabeformat** das Format aus, in dem Sie den Bericht sehen möchten.  
Standardmäßig werden die Berichte auf dem Bildschirm angezeigt.  
Sie können einen Auditbericht auch in einem der folgenden Formate ausführen:
  - Text. Generiert den Auditbericht als Textdatei mit in Spalten aufgelisteten Werten.
  - CSV. Generiert den Auditbericht als Textdatei mit durch Kommas getrennten Werten.
  - PDF. Generiert den Auditbericht im PDF-Format. Sie müssen Acrobat Reader zum Anzeigen des Berichts installieren.
7. Klicken Sie auf **Bericht generieren**.

## Auswählen von Rollen für einen Auditbericht

Beim Ausführen des Berichts zur Rollenzuordnung müssen Sie die Rollen auswählen, für die Sie den Bericht ausführen möchten.

1. Klicken Sie im Administrator-Tool auf **Sicherheit > Auditberichte**.

2. Wählen Sie aus der Liste **Berichtstyp auswählen** den Bericht **Rollenzuordnung** aus.
3. Wählen Sie aus der Liste **Bericht generieren für Rollen** aus und klicken Sie auf **Los**.  
Das Dialogfeld **Rollen auswählen** wird angezeigt. Die Liste der systemdefinierten Rollen wird getrennt von der Liste benutzerdefinierter Rollen angezeigt.
4. Wählen Sie aus der Liste **Verfügbare Rollen** die Rollen aus, für die Sie den Bericht ausführen möchten.  
Mithilfe der Umschalt- oder Strg-Taste können Sie mehrere Rollen auswählen.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.  
Wählen Sie zum Ausführen des Berichts für alle Rollen keine Rolle aus und klicken Sie auf **Alle hinzufügen**.  
Die ausgewählten Rollen wurden in die Liste **Ausgewählte Rollen** verschoben.
6. Wählen Sie aus der Liste **Berichtausgabeformat** das Format aus, in dem Sie den Bericht sehen möchten.  
Standardmäßig werden die Berichte auf dem Bildschirm angezeigt.  
Sie können einen Auditbericht auch in einem der folgenden Formate ausführen:
  - Text. Generiert den Auditbericht als Textdatei mit in Spalten aufgelisteten Werten.
  - CSV. Generiert den Auditbericht als Textdatei mit durch Kommas getrennten Werten.
  - PDF. Generiert den Auditbericht im PDF-Format. Sie müssen Acrobat Reader zum Anzeigen des Berichts installieren.
7. Klicken Sie auf **Bericht generieren**.

# ANHANG A

## Befehlszeilenberechtigungen

Dieser Anhang umfasst die folgenden Themen:

- [infacmd as Befehle, 231](#)
- [infacmd cluster-Befehle, 232](#)
- [infacmd dis-Befehle, 233](#)
- [infacmd dp-Befehle, 235](#)
- [infacmd es-Befehle, 235](#)
- [infacmd ipc Befehlsprogramme, 235](#)
- [infacmd isp-Befehle, 235](#)
- [infacmd mas-Befehle, 245](#)
- [infacmd mrs Befehlsprogramme, 246](#)
- [infacmd ms-Befehle, 248](#)
- [infacmd tools-Befehle, 249](#)
- [infacmd ps Befehlsprogramme, 249](#)
- [infacmd pwx-Befehle, 250](#)
- [infacmd rms-Befehle, 251](#)
- [infacmd rtm Befehlsprogramme, 252](#)
- [infacmd sch-Befehle, 252](#)
- [infacmd sql - Befehle, 253](#)
- [infacmd wfs-Befehle, 254](#)
- [pmcmd-Befehle, 254](#)
- [pmrep Befehlsprogramme, 257](#)

### infacmd as Befehle

Um *infacmd as* Befehle auszuführen, müssen die Benutzer über eines der gelisteten Sets von Domänenberechtigungen, Analyst-Dienst Berechtigungen und Domänenobjektberechtigungen verfügen.

Die folgende Tabelle enthält eine Auflistung der erforderlichen Berechtigungen für *infacmd* as Befehle:

<b>infacmd as Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für</b>
CreateAuditTables	Domänen-Administration	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf der/dem der Analyst-Dienst ausgeführt wird
CreateService	Domänen-Administration	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf der/dem der Analyst-Dienst ausgeführt wird
DeleteAuditTables	Domänen-Administration	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf der/dem der Analyst-Dienst ausgeführt wird
ListServiceOptions	-	-	Analyst-Dienst
ListServiceProcessOptions	-	-	Analyst-Dienst
UpdateServiceOptions	Domänen-Administration	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf der/dem der Analyst-Dienst ausgeführt wird
UpdateServiceProcessOptions	Domänen-Administration	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf der/dem der Analyst-Dienst ausgeführt wird

## infacmd cluster-Befehle

Zum Ausführen von *infacmd cluster*-Befehlen muss der Benutzer über einen der aufgelisteten Sätze an Domänen- und Cluster-Konfigurationsberechtigungen verfügen.

In der folgenden Tabelle werden die erforderlichen Rechte und Berechtigungen für *infacmd cluster*-Befehle aufgelistet:

<b>infacmd cluster-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für...</b>
clearConfigurationProperties	Domänenverwaltung	Verbindungen verwalten	Schreiben in Cluster-Konfiguration
createConfiguration	Domänenverwaltung	Verbindungen verwalten	Schreiben in Cluster-Konfigurationen
deleteConfiguration	Domänenverwaltung	Verbindungen verwalten	Schreiben in Cluster-Konfigurationen



<b>infacmd cluster-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für...</b>
exportConfiguration mit reaktiven Eigenschaften	-	-	Schreiben in Cluster-Konfiguration
exportConfiguration ohne reaktive Eigenschaften	-	-	Lesen in Cluster-Konfigurationen
listAssociatedConnections	-	-	-
listConfigurations	-	-	-
listConfigurationGroupPermissions	-	-	-
listConfigurationProperties	-	-	Lesen in Cluster-Konfigurationen
listConfigurationSets	-	-	Lesen in Cluster-Konfigurationen
listConfigurationUserPermissions	-	-	-
refreshConfiguration	Domänenverwaltung	Verbindungen verwalten	Schreiben in Cluster-Konfigurationen
setConfigurationPermissions	-	-	Gewähren in Cluster-Konfiguration
setConfigurationProperties	Domänenverwaltung	Verbindungen verwalten	Schreiben in Cluster-Konfigurationen

## infacmd dis-Befehle

Um *infacmd dis*-Befehle ausführen zu können, benötigt der Benutzer eine der aufgeführten Gruppen von Domänenberechtigungen, Berechtigungen für Datenintegrationsdienste und Domänenobjektberechtigungen.

Aus der folgenden Tabelle gehen die erforderlichen Berechtigungen für *infacmd dis* Befehle hervor:

<b>infacmd dis-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für...</b>
BackupApplication	Anwendungsadministration	Anwendungen verwalten	Anwendung
CancelDataObjectCacheRefresh	-	-	-
CreateService	Domänen-Administration	Dienste verwalten	Domäne oder Knoten, auf der/dem der Datenintegrationsdienst ausgeführt wird

<b>infacmd dis-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für...</b>
DeployApplication	Anwendungsadministratio n	Anwendungen verwalten	Anwendung
ListApplicationObjects	–	–	–
ListApplications	–	–	–
ListComputeOptions	Domänen-Administration	Dienste verwalten	Datenintegrationsdienst
ListDataObjectOptions	–	–	–
ListServiceOptions	Domänen-Administration	Dienste verwalten	Datenintegrationsdienst
ListServiceProcessOptions	Domänen-Administration	Dienste verwalten	Datenintegrationsdienst
PurgeDataObjectCache	–	–	–
RefreshDataObjectCache	–	–	–
RenameApplication	Anwendungsadministratio n	Anwendungen verwalten	Anwendung
RestoreApplication	Anwendungsadministratio n	Anwendungen verwalten	Anwendung
StartApplication	Anwendungsadministratio n	Anwendungen verwalten	Anwendung
StopApplication	Anwendungsadministratio n	Anwendungen verwalten	Anwendung
stopBlazeService	Anwendungsadministratio n	Anwendungen verwalten	Anwendung
UndeployApplication	Anwendungsadministratio n	Anwendungen verwalten	Anwendung
UpdateApplication	Anwendungsadministratio n	Anwendungen verwalten	Anwendung
UpdateApplicationOptions	Anwendungsadministratio n	Anwendungen verwalten	Anwendung
UpdateDataObjectOptions	Anwendungsadministratio n	Anwendungen verwalten	–
UpdateComputeOptions	Domänen-Administration	Dienste verwalten	Datenintegrationsdienst
UpdateServiceOptions	Domänen-Administration	Dienste verwalten	Datenintegrationsdienst
UpdateServiceProcessOpti ons	Domänen-Administration	Dienste verwalten	Datenintegrationsdienst

## infacmd dp-Befehle

Benutzer müssen native Benutzer sein oder über Administratorrechte verfügen, um die folgenden infacmd dp-Befehle auszuführen:

- startSparkJobServer
- stopSparkJobServer

## infacmd es-Befehle

Einem Benutzer muss die Administratorrolle für die Domäne zugewiesen sein, damit er folgende infacmd es-Befehle ausführen kann:

- ListServiceOptions
- UpdateServiceOptions
- UpdateSMTPOptions

## infacmd ipc Befehlsprogramme

Um ein *infacmd ipc*-Befehlsprogramm auszuführen, muss der Benutzer eine der aufgelisteten Berechtigungen für die Model Repository-Objekte besitzen.

Die nachstehende Tabelle für die erforderlichen Berechtigungen für die *infacmd isp* Befehlsprogramme auf:

infacmd ipc-Befehl	Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung	Berechtigung für...
ExportToPC	-	-	Lesen in dem Ordner, in dem die Referenztabellen für den Export erstellt werden
genReuseReportFromPC	Tools	Repository Manager öffnen	-

## infacmd isp-Befehle

Um die *infacmd isp*-Befehle auszuführen, müssen die Benutzer eine der aufgeführten Zusammenstellungen für Domänenberechtigungen, Dienstberechtigungen, Domänenobjektberechtigungen und Verbindungsberechtigungen besitzen.

Die nachstehende Tabelle für die erforderlichen Berechtigungen für die *infacmd isp*-Befehle auf:

<b>infacmd isp-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für</b>
AddAlertUser (für andere Benutzer)	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
AddAlertUser (für Ihr Benutzerkonto)	-	-	-
AddConnectionPermissions	-	-	Verbindung zuweisen
AddDomainLink*	-	-	-
AddDomainNode	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Domäne und Knoten
AddGroupPrivilege	Sicherheitsverwaltung	Berechtigungen und Rollen gewähren	Domäne, Metadata Manager-Dienst, Modellrepository-Dienst oder PowerCenter-Repository-Dienst.
AddLicense	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Domäne oder übergeordneter Ordner
AddNodeResource	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Knoten
AddRolePrivilege	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
AddServiceLevel*	-	-	-
AddUserToGroup	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
AssignGroupPermission (in Anwendungsdiensten oder Lizenzobjekten)	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Anwendungsdienst oder Lizenzobjekt
AssignGroupPermission (in der Domäne)*	-	-	-
AssignGroupPermission (in Ordnern)	Domänenverwaltung	Domänenordner verwalten	Ordner
AssignGroupPermission (auf Knoten und Gittern)	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Knoten oder Gitter
AssignGroupPermission (in Betriebssystemprofilen)*	-	-	-
AssignISTOMMSERVICE	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Metadata Manager-Dienst
AssignLicense	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Lizenzobjekt und Anwendungsdienst

<b>infacmd isp-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für</b>
AssignRSToWShubService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	PowerCenter-Repository-Dienst und Webdienst-Hub
AssignRoleToGroup	Sicherheitsverwaltung	Berechtigungen und Rollen gewähren	Domäne, Metadata Manager-Dienst, Modellrepository-Dienst oder PowerCenter-Repository-Dienst.
AssignRoleToUser	Sicherheitsverwaltung	Berechtigungen und Rollen gewähren	Domäne, Metadata Manager-Dienst, Modellrepository-Dienst oder PowerCenter-Repository-Dienst.
AssignUserPermission (in Anwendungsdiensten oder Lizenzobjekten)	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Anwendungsdienst oder Lizenzobjekt
AssignUserPermission (in der Domäne)*	-	-	-
AssignUserPermission (in Ordnern)	Domänenverwaltung	Domänenordner verwalten	Ordner
AssignUserPermission (auf Knoten und Gittern)	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Knoten oder Gitter
AssignUserPermission (in Betriebssystemprofilen)*	-	-	-
AssignUserPrivilege	Sicherheitsverwaltung	Berechtigungen und Rollen gewähren	Domäne, Metadata Manager-Dienst, Modellrepository-Dienst oder PowerCenter-Repository-Dienst.
AssignedToLicense	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Lizenzobjekt und Anwendungsdienst
ConvertLogFile	-	-	Domäne oder Anwendungsdienst
CreateConnection*	-	-	-
CreateFolder	Domänenverwaltung	Domänenordner verwalten	Domäne oder übergeordneter Ordner
CreateGrid	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Domäne oder übergeordneter Ordner und einem Gitter zugewiesene Knoten

<b>infacmd isp-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für</b>
CreateGroup	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
CreateIntegrationService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Domäne oder übergeordneter Ordner, Knoten oder Gitter, auf dem der PowerCenter-Integrationsdienst ausgeführt wird, Lizenzobjekt und zugehöriger PowerCenter-Repository-Dienst
CreateMMService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Domäne oder übergeordneter Ordner, Knoten, auf dem der Metadata Manager-Dienst ausgeführt wird, Lizenzobjekt und zugehöriger PowerCenter-Integrationsdienst und PowerCenter-Repository-Dienst
CreateOSProfile*	-	-	-
CreateRepositoryService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Domäne oder übergeordneter Ordner, Knoten, auf dem der PowerCenter-Repository-Dienst ausgeführt wird, und Lizenzobjekt
CreateRole	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
CreateSAPBWService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Domäne oder übergeordneter Ordner, Knoten oder Gitter, auf dem der SAP BW-Dienst ausgeführt wird, Lizenzobjekt und zugehöriger PowerCenter-Integrationsdienst
CreateUser	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-

<b>infacmd isp-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für</b>
CreateWSHubService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Domäne oder übergeordneter Ordner, Knoten oder Gitter, auf dem der Webdienst-Hub ausgeführt wird, Lizenzobjekt und zugehöriger PowerCenter-Repository-Dienst
DisableNodeResource	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Knoten
DisableService (für Metadata Manager-Dienst)	Domänenverwaltung	Dienstausführung verwalten	Metadata Manager-Dienst und zugehöriger PowerCenter-Integrationsdienst und PowerCenter-Repository-Dienst
DisableService (für alle anderen Anwendungsdienste)	Domänenverwaltung	Dienstausführung verwalten	Anwendungsdienst
DisableServiceProcess	Domänenverwaltung	Dienstausführung verwalten	Anwendungsdienst
DisableUser	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
EditUser	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
EnableNodeResource	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Knoten
EnableService (für Metadata Manager-Dienst)	Domänenverwaltung	Dienstausführung verwalten	Metadata Manager-Dienst und zugehöriger PowerCenter-Integrationsdienst und PowerCenter-Repository-Dienst
EnableService (für alle anderen Anwendungsdienste)	Domänenverwaltung	Dienstausführung verwalten	Anwendungsdienst
EnableServiceProcess	Domänenverwaltung	Dienstausführung verwalten	Anwendungsdienst
EnableUser	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
ExportDomainObjects (für Verbindungen)	Domänenverwaltung	Verbindungen verwalten	In Verbindungen lesen

<b>infacmd isp-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für</b>
ExportDomainObjects (für Benutzer, Gruppen und Rollen)	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
ExportUsersAndGroups	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
GetFolderInfo	-	-	Ordner
GetLastError	-	-	Anwendungsdienst
GetLog	-	-	Domäne oder Anwendungsdienst
GetNodeName	-	-	Knoten
GetServiceOption	-	-	Anwendungsdienst
GetServiceProcessOption	-	-	Anwendungsdienst
GetServiceProcessStatus	-	-	Anwendungsdienst
GetServiceStatus	-	-	Anwendungsdienst
GetSessionLog	Laufzeitobjekte	Überwachen	Im Repository-Ordner lesen
GetWorkflowLog	Laufzeitobjekte	Überwachen	Im Repository-Ordner lesen
Hilfe	-	-	-
ImportDomainObjects (für Verbindungen)	Domänenverwaltung	Verbindungen verwalten	In Verbindungen schreiben
ImportDomainObjects (für Benutzer, Gruppen und Rollen)	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
ImportUsersAndGroups	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
ListAlertUsers	-	-	Domäne
ListAllGroups	-	-	-
ListAllRoles	-	-	-
ListAllUsers	-	-	-
ListConnectionOptions	-	-	In Verbindung lesen
ListConnectionPermissions	-	-	-
ListConnectionPermissions nach Gruppe	-	-	-



<b>infacmd isp-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für</b>
ListConnectionPermissions nach Benutzer	-	-	-
ListConnections	-	-	-
ListDomainLinks	-	-	Domäne
ListDomainOptions	-	-	Domäne
ListFolders	-	-	Ordner
ListGridNodes	-	-	-
ListGroupPermissions	-	-	-
ListGroupPrivilege	Sicherheitsverwaltung	Berechtigungen und Rollen gewähren	Domäne, Metadata Manager-Dienst, Modellrepository-Dienst oder PowerCenter-Repository-Dienst.
ListGroupsForUser	-	-	Domäne
ListLDAPConnectivity	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
ListLicenses	-	-	Lizenzobjekte
ListNodeOptions	-	-	Knoten
ListNodeResources	-	-	Knoten
ListNodes	-	-	-
ListPlugins	-	-	-
ListRepositoryLDAPConfiguration	-	-	Domäne
ListRolePrivileges	-	-	-
ListSMTPOptions	-	-	Domäne
ListSecurityDomains	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
ListServiceLevels	-	-	Domäne
ListServiceNodes	-	-	Anwendungsdienst
ListServicePrivileges	-	-	-
ListServices	-	-	-

<b>infacmd isp-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für</b>
ListUserPermissions	-	-	-
ListUserPrivilege	Sicherheitsverwaltung	Berechtigungen und Rollen gewähren	Domäne, Metadata Manager-Dienst, Modellrepository-Dienst oder PowerCenter-Repository-Dienst.
MoveFolder	Domänenverwaltung	Domänenordner verwalten	Ursprungs- und Zielordner
MoveObject (für Anwendungsdienste oder Lizenzobjekte)	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Ursprungs- und Zielordner
MoveObject (für Knoten oder Gitter)	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Ursprungs- und Zielordner
Ping	-	-	-
PurgeLog*	-	-	-
RemoveAlertUser (für andere Benutzer)	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
RemoveAlertUser (für Ihr Benutzerkonto)	-	-	-
RemoveConnection	-	-	In Verbindung schreiben
RemoveConnectionPermissions	-	-	Verbindung zuweisen
RemoveDomainLink*	-	-	-
RemoveFolder	Domänenverwaltung	Domänenordner verwalten	Domänenordner oder übergeordneter Ordner und zu entfernender Ordner
RemoveGrid	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Domäne oder übergeordneter Ordner und Gitter
RemoveGroup	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
RemoveGroupPrivilege	Sicherheitsverwaltung	Berechtigungen und Rollen gewähren	Domäne, Metadata Manager-Dienst, Modellrepository-Dienst oder PowerCenter-Repository-Dienst.
RemoveLicense	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Domäne oder übergeordneter Ordner und Lizenzobjekt

<b>infacmd isp-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für</b>
RemoveNode	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Domäne oder übergeordneter Ordner und Knoten
RemoveNodeResource	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Knoten
RemoveOSProfile*	-	-	-
RemoveRole	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
RemoveRolePrivilege	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
RemoveService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Domäne oder übergeordneter Ordner und Anwendungsdienst
RemoveServiceLevel*	-	-	-
RemoveUser	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
RemoveUserFromGroup	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
RemoveUserPrivilege	Sicherheitsverwaltung	Berechtigungen und Rollen gewähren	Domäne, Metadata Manager-Dienst, Modellrepository-Dienst oder PowerCenter-Repository-Dienst.
RenameConnection	-	-	In Verbindung schreiben
ResetPassword (für andere Benutzer)	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
ResetPassword (für Ihr Benutzerkonto)	-	-	-
RunCUPProfile	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Knoten
SetConnectionPermission	-	-	Verbindung zuweisen
SetLDAPConnectivity	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	-
SetRepositoryLDAPConfiguration	-	-	Domäne
ShowLicense	-	-	Lizenzobjekt

<b>infacmd isp-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für</b>
ShutdownNode	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Knoten
SwitchToGatewayNode*	-	-	-
SwitchToWorkerNode*	-	-	-
UnAssignISMMService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	PowerCenter-Integrationsdienst und Metadata Manager-Dienst
UnAssignRoleFromGroup	Sicherheitsverwaltung	Berechtigungen und Rollen gewähren	Domäne, Metadata Manager-Dienst, Modellrepository-Dienst oder PowerCenter-Repository-Dienst.
UnAssignRoleFromUser	Sicherheitsverwaltung	Berechtigungen und Rollen gewähren	Domäne, Metadata Manager-Dienst, Modellrepository-Dienst oder PowerCenter-Repository-Dienst.
UnassignLicense	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Lizenzobjekt und Anwendungsdienst
UnassignRSWSHubService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	PowerCenter-Repository-Dienst und Webdienst-Hub
UnassociateDomainNode	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Knoten
UpdateConnection	-	-	In Verbindung schreiben
UpdateDomainOptions*	-	-	-
UpdateFolder	Domänenverwaltung	Domänenordner verwalten	Ordner
UpdateGatewayInfo*	-	-	-
UpdateGrid	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Gitter und Knoten
UpdateIntegrationService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	PowerCenter-Integrationsdienst
UpdateLicense	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Lizenzobjekt
UpdateMMService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Metadata Manager-Dienst
UpdateNodeOptions	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Knoten

<b>infacmd isp-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für</b>
UpdateNodeRole	Domänenverwaltung	Knoten und Gitter verwalten	Knoten
UpdateOSProfile	Sicherheitsverwaltung	Benutzer, Gruppen und Rollen verwalten	Betriebssystemprofil
UpdateRepositoryService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	PowerCenter-Repository-Dienst
UpdateSAPBWService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	SAP BW-Dienst
UpdateSMTPOptions*	-	-	-
UpdateServiceLevel*	-	-	-
UpdateServiceProcess	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	PowerCenter-Integrationsdienst Jeder dem PowerCenter-Integrationsdienst hinzugefügte Knoten
UpdateWSHubService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Webdienst-Hub
generateHadoopConnectionFromHiveConection	-	-	-
listMonitoringOptions	Überwachung	Überwachungskonfiguration	Domäne
purgeMonitoringData	Überwachung	Überwachungskonfiguration	Domäne
updateMonitoringOptions	Überwachung	Überwachungskonfiguration	Domäne
<i>*Um diese Befehle ausführen zu können, muss den Benutzern die Administratorrolle für die Domäne zugewiesen werden.</i>			

## infacmd mas-Befehle

Um *infacmd mas*-Befehle, ausführen zu können, benötigt der Benutzer eine der aufgeführten Gruppen von Domänenberechtigungen, Berechtigungen für Metadaten-Zugriffsdienste und Domänenobjektberechtigungen.

Die nachstehende Tabelle führt die erforderlichen Rechte und Berechtigungen für die *infacmd mas*-Befehle auf:

<b>infacmd dis-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für...</b>
CreateService	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Domäne oder Knoten, wo der Metadaten-Zugriffsdienst ausgeführt wird
ListServiceOptions	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Metadaten-Zugriffsdienst
ListServiceProcessOptions	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Metadaten-Zugriffsdienst
UpdateServiceOptions	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Metadaten-Zugriffsdienst
UpdateServiceProcessOptions	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Metadaten-Zugriffsdienst

## infacmd mrs Befehlsprogramme

Um ein *infacmd mrs*-Befehlsprogramm ausführen zu können, muss der Benutzer über einen der aufgelisteten Sätze an Profil- und Domänenobjektberechtigungen verfügen.

Benutzer können für eigene Objekte die folgenden Befehle ausführen, die auf die Sperrung und Versionierung von Vorgängen bezogen sind. Die Ausführung der Befehle für Objekte, die andere Benutzer besitzen, ist die Berechtigung „Verwalten von teambasierter Entwicklung“ erforderlich:

- CheckInObject
- ListCheckedOutObjects
- ListLockedObjects
- UndoCheckout
- UnlockObject

Die nachstehende Tabelle führt die erforderlichen Berechtigungen für die *infacmd mrs* Befehlsprogramme auf:

<b>Befehl infacmd mrs</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für...</b>
BackupContents	Domänen-Administration	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf dem der Modellrepository-Dienst ausgeführt wird
CheckInObject	Domänen-Administration	Verwalten von teambasierter Entwicklung	Der Modellrepository-Dienst
CreateContents	Domänen-Administration	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf dem der Modellrepository-Dienst ausgeführt wird

Befehl infacmd mrs	Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung	Berechtigung für...
CreateFolder	Domänen-Administration	Für Developer Tool: - Zugriff auf Developer Für Analyst Tool: - Zugriff auf Analyst - Zugriff auf Entdeckungs-Arbeitsbereich	Der Modellrepository-Dienst
CreateProject	Domänen-Administration	Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Projekten	Der Modellrepository-Dienst
CreateService	Domänen-Administration	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf dem der Modellrepository-Dienst ausgeführt wird
DeleteContents	Domänen-Administration	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf dem der Modellrepository-Dienst ausgeführt wird
DeleteFolder	Domänen-Administration	Für Developer Tool: - Zugriff auf Developer Für Analyst Tool: - Zugriff auf Analyst - Zugriff auf Entdeckungs-Arbeitsbereich	Der Modellrepository-Dienst
DeleteProject	Domänen-Administration	Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Projekten	Der Modellrepository-Dienst
ListBackupFiles	Domänen-Administration	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf dem der Modellrepository-Dienst ausgeführt wird
ListCheckedOutObjects	Domänen-Administration	Verwalten von teambasierter Entwicklung	Der Modellrepository-Dienst
ListFolders	Domänen-Administration	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf dem der Modellrepository-Dienst ausgeführt wird
ListLockedObjects	Domänen-Administration	Verwalten von teambasierter Entwicklung	Der Modellrepository-Dienst
ListProjects	Domänen-Administration	Für Developer Tool: - Zugriff auf Developer Für Analyst Tool: - Zugriff auf Analyst - Zugriff auf Entdeckungs-Arbeitsbereich	Domäne oder Knoten, auf dem der Modellrepository-Dienst ausgeführt wird
ListServiceOptions	-	-	Der Modellrepository-Dienst
ListServiceProcessOptions	-	-	Der Modellrepository-Dienst

Befehl infacmd mrs	Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung	Berechtigung für...
PopulateVCS	Domänen-Administration	Verwalten von teambasierter Entwicklung	Der Modellrepository-Dienst
ReassignCheckedOutObject	Domänen-Administration	Verwalten von teambasierter Entwicklung	Der Modellrepository-Dienst
RebuildDependencyGraph	–	–	Der Modellrepository-Dienst
RenameFolder	Domänen-Administration	Für Developer Tool: - Zugriff auf Developer Für Analyst Tool: - Zugriff auf Analyst - Zugriff auf Entdeckungs-Arbeitsbereich	Der Modellrepository-Dienst
RestoreContents	Domänen-Administration	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf dem der Modellrepository-Dienst ausgeführt wird
UndoCheckout	Domänen-Administration	Verwalten von teambasierter Entwicklung	Der Modellrepository-Dienst
UnlockObject	Domänen-Administration	Verwalten von teambasierter Entwicklung	Der Modellrepository-Dienst
UpdateServiceOptions	Domänen-Administration	Dienst verwalten	Der Modellrepository-Dienst
UpdateServiceProcessOptions	Domänen-Administration	Dienst verwalten	Der Modellrepository-Dienst
UpgradeContents	Verwaltung des Modellrepository-Diensts	Dienst verwalten	Der Modellrepository-Dienst

## infacmd ms-Befehle

Um ein *infacmd ms*-Befehlsprogramm auszuführen, muss der Benutzer eine der aufgelisteten Berechtigungen für das Domänenobjekt besitzen.

Die nachstehende Tabelle führt die erforderlichen Berechtigungen für die *infacmd ms* Befehlsprogramme auf:

infacmd ms-Befehl	Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung	Berechtigung für...
deleteMappingPersistedOutputs	-	-	Ausführen in der Anwendung
getRequestLog	–	–	–



infacmd ms-Befehl	Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung	Berechtigung für...
listMappingParams	-	-	-
listMappingPersistedOutputs	-	-	Anzeigen in der Anwendung
listMappings	-	-	-
runMapping	-	-	Ausführen auf Verbindungsobjekten, die von Mappings benutzt werden

## infacmd tools-Befehle

Um *infacmd tools*-Befehle auszuführen, muss der Benutzer eine der aufgelisteten Berechtigungen für die Modellrepository-Objekte besitzen.

In der nachstehenden Tabelle sind die erforderlichen Berechtigungen für die *infacmd tools*-Befehle aufgeführt:

infacmd tools-Befehl	Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung	Berechtigung für...
ExportObjects	-	-	Lesen im Projekt
ImportObjects	-	-	Schreiben in Projekt

## infacmd ps Befehlsprogramme

Um *infacmd ps*-Befehle ausführen zu können, müssen Benutzer über einen der aufgeführten Sätze an Profilberechtigungen und Berechtigungen für Domänenobjekte verfügen.

Die nachstehende Tabelle führt die erforderlichen Berechtigungen für die *infacmd ps* Befehlsprogramme auf:

infacmd ps Befehlsprogramm	Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung	Berechtigung für
CreateWH	-	-	-
DropWH	-	-	-
Ausführen	-	-	Lesen in Projekt Quellverbindungsobjekt ausführen

<b>infacmd ps Befehlsprogramm</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für</b>
Liste	-	-	Lesen in Projekt
Löschen	-	-	Lesen und Schreiben in Ordner

<b>infacmd ps-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für</b>
CreateWH	-	-	-
DropWH	-	-	-

## infacmd pwx-Befehle

Um *infacmd pwx*-Befehle auszuführen, müssen Benutzer einen der aufgeführten Sätze von PowerExchange-Anwendungsdienstberechtigungen besitzen.

Die nachstehende Tabelle führt die erforderlichen Berechtigungen für die *infacmd pwx* Befehlsprogramme auf:

<b>infacmd pwx-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für...</b>
CloseForceListener	Verwaltungsbefehle	closeforce	-
CloseListener	Verwaltungsbefehle	Schließen	-
CondenseLogger	Verwaltungsbefehle	Kondensieren	-
CreateListenerService	Domänenverwaltung	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf dem der PowerExchange-Anwendungsdienst ausgeführt wird
CreateLoggerService	Domänenverwaltung	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf dem der PowerExchange-Anwendungsdienst ausgeführt wird
DisplayAllLogger	Informationsbefehle	displayall	-
DisplayCPULogger	Informationsbefehle	displaycpu	-
DisplayEventsLogger	Informationsbefehle	displayevents	-
DisplayMemoryLogger	Informationsbefehle	displaymemory	-

<b>infacmd pwx-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für...</b>
DisplayRecordsLogger	Informationsbefehle	displayrecords	-
DisplayStatusLogger	Informationsbefehle	displaystatus	-
FileSwitchLogger	Verwaltungsbefehle	fileswitch	-
ListTaskListener	Informationsbefehle	listtask	-
ShutDownLogger	Verwaltungsbefehle	shutdown	-
StopTaskListener	Verwaltungsbefehle	stoptask	-
UpdateListenerService	Domänenverwaltung	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf dem der PowerExchange-Anwendungsdienst ausgeführt wird
UpdateLoggerService	Domänenverwaltung	Dienst verwalten	Domäne oder Knoten, auf dem der PowerExchange-Anwendungsdienst ausgeführt wird

## infacmd rms-Befehle

Um *infacmd rms*-Befehle ausführen zu können, muss der Benutzer eine der aufgelisteten Berechtigungen und Rechte für die Domäne besitzen

Die nachstehende Tabelle führt die erforderlichen Berechtigungen für die *infacmd rms*-Befehle auf:

<b>infacmd rms-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung für</b>
ListComputeNodeAttributes	Domänen-Administration	-	Ressourcenmanager-Dienst
ListServiceOptions	Domänen-Administration	-	Ressourcenmanager-Dienst
SetComputeNodeAttributes	Domänen-Administration	Dienste verwalten	Ressourcenmanager-Dienst
UpdateServiceOptions	Domänen-Administration	Dienste verwalten	Ressourcenmanager-Dienst

## infacmd rtm Befehlsprogramme

Um ein *infacmd rtm*-Befehlsprogramm auszuführen, muss der Benutzer eines der aufgelisteten Sets an Profil- und Domänenobjektberechtigungen des Modellrepository-Diensts besitzen.

Die nachstehende Tabelle führt die erforderlichen Berechtigungen für die *infacmd rtm* Befehlsprogramme auf:

infacmd rtm Befehlsprogramme	Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung	Berechtigung für
Deployimport	-	-	-
Exportieren	-	-	Lesen in Projekten, die Referenztabellen für den Export enthalten.
Importieren	-	-	Lesen und Schreiben in dem Projekt, in die die Referenztabellen importiert werden.

## infacmd sch-Befehle

Um *infacmd sch*-Befehle ausführen zu können, muss der Benutzer eine der aufgelisteten Berechtigungen besitzen.

Die nachstehende Tabelle führt die erforderlichen Berechtigungen für die *infacmd sch*-Befehle auf:

infacmd sch-Befehl	Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung	Berechtigung für
CreateSchedule	Scheduler-Berechtigungen	Zeitplan erstellen	Scheduler-Dienst
DeleteSchedule	Scheduler-Berechtigungen	Zeitplan löschen	Scheduler-Dienst
ListSchedule	Scheduler-Berechtigungen	Zeitpläne anzeigen	Scheduler-Dienst
ListServiceOptions	Domäneberechtigungen	Dienste verwalten	Scheduler-Dienst
ListServiceProcessOptions	Domäneberechtigungen	Dienste verwalten	Scheduler-Dienst
PauseAll	Scheduler-Berechtigungen	Zeitplan bearbeiten	Scheduler-Dienst
PauseSchedule	Scheduler-Berechtigungen	Zeitplan bearbeiten	Scheduler-Dienst
ResumeAll	Scheduler-Berechtigungen	Zeitplan bearbeiten	Scheduler-Dienst
ResumeSchedule	Scheduler-Berechtigungen	Zeitplan bearbeiten	Scheduler-Dienst
UpdateSchedule	Scheduler-Berechtigungen	Zeitplan bearbeiten	Scheduler-Dienst
UpdateService	Domäneberechtigungen	Dienste verwalten	Scheduler-Dienst

infacmd sch-Befehl	Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung	Berechtigung für
UpdateServiceProcess	Domäneberechtigungen	Dienste verwalten	Scheduler-Dienst
Upgrade	Domäneberechtigungen	Dienste verwalten	Scheduler-Dienst

## infacmd sql - Befehle

Um *infacmd sql*-Befehle ausführen zu können, müssen Benutzer über einen der aufgeführten Sätze an Domänenberechtigungen, Datenintegrationsdienst und Berechtigungen für Domänenobjekte verfügen.

Die folgende Tabelle listet die erforderlichen Berechtigungen für die *infacmd sql*-Befehle auf:

infacmd sql - Befehl	Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung	Berechtigung für
ExecuteSQL	-	-	Basierend auf Objekten, auf die Sie in Ihrer SQL-Anweisung zugreifen möchten
ListColumnPermissions	-	-	-
ListSQLDataServiceOptions	-	-	-
ListSQLDataServicePermissions	-	-	-
ListSQLDataServices	-	-	-
ListStoredProcedurePermissions	-	-	-
ListTableOptions	-	-	-
ListTablePermissions	-	-	-
PurgeTableCache	-	-	-
RefreshTableCache	-	-	-
RenameSQLDataService	Anwendungsadministration	Anwendungen verwalten	-
SetColumnPermissions	-	-	Gewähren für das Objekt
SetSQLDataServicePermissions	-	-	Gewähren für das Objekt
SetStoredProcedurePermissions	-	-	Gewähren für das Objekt

infacmd sql - Befehl	Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung	Berechtigung für
SetTablePermissions	-	-	Gewähren für das Objekt
StartSQLDataService	Anwendungsadministration	Anwendungen verwalten	-
StopSQLDataService	Anwendungsadministration	Anwendungen verwalten	-
UpdateColumnOptions	Anwendungsadministration	Anwendungen verwalten	-
UpdateSQLDataServiceOptions	Anwendungsadministration	Anwendungen verwalten	-
UpdateTableOptions	Anwendungsadministration	Anwendungen verwalten	-

## infacmd wfs-Befehle

Zum Ausführen von infacmd wfs-Befehlen benötigen Benutzer keine Berechtigungen.

## pmcmd-Befehle

Um *pmcmd*-Befehle auszuführen zu können, müssen Benutzer über die aufgeführten Sätze an Berechtigungen für PowerCenter-Repository-Dienst und PowerCenter Repository-Objekte verfügen.

Wenn der PowerCenter-Integrationsdienst im abgesicherten Modus läuft, müssen die Benutzer über die Administrator-Rolle für den zugehörige PowerCenter-Repository-Dienst verfügen, um folgende Befehle ausführen zu können:

- aborttask
- abortworkflow
- getrunningsessionsdetails
- getservicedetails
- getsessionstatistics
- gettaskdetails
- getworkflowdetails
- recoverworkflow
- scheduleworkflow
- starttask
- startworkflow

- stoptask
- stopworkflow
- unscheduleworkflow

Die folgende Tabelle listet die erforderlichen Berechtigungen für die *pmcmd*-Befehle auf:

<b>pmcmd-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung</b>
aborttask (vom eigenen Benutzerkonto gestartet)	-	-	Lesen und Ausführen des Ordners
aborttask (von anderen Benutzern gestartet)	Laufzeitobjekte	Ausführung verwalten	Lesen und Ausführen des Ordners
abortworkflow (vom eigenen Benutzerkonto gestartet)	-	-	Lesen und Ausführen des Ordners
abortworkflow (von anderen Benutzern gestartet)	Laufzeitobjekte	Ausführung verwalten	Lesen und Ausführen des Ordners
Verbinden	-	-	-
Trennen	-	-	-
Beenden	-	-	-
getrunningsessionsdetails	Laufzeitobjekte	Überwachen	-
getservicedetails	Laufzeitobjekte	Überwachen	Lesen in Ordner
getserviceproperties	-	-	-
getsessionstatistics	Laufzeitobjekte	Überwachen	Lesen in Ordner
gettaskdetails	Laufzeitobjekte	Überwachen	Lesen in Ordner
getworkflowdetails	Laufzeitobjekte	Überwachen	Lesen in Ordner
Hilfe	-	-	-
pingservice	-	-	-
recoverworkflow (vom eigenen Benutzerkonto gestartet)	Laufzeitobjekte	Ausführen	Lesen und Ausführen des Ordners Lesen und Ausführen in Verbindungsobjekten Berechtigung für Betriebssystemprofil (falls zutreffend)
recoverworkflow (von anderen Benutzern gestartet)	Laufzeitobjekte	Ausführung verwalten	Lesen und Ausführen des Ordners Lesen und Ausführen in Verbindungsobjekten Berechtigung für Betriebssystemprofil (falls zutreffend)

<b>pmcmd-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung</b>
scheduleworkflow	Laufzeitobjekte	Ausführung verwalten	Lesen und Ausführen des Ordners Lesen und Ausführen in Verbindungsobjekten Berechtigung für Betriebssystemprofil (falls zutreffend)
setfolder	-	-	Lesen in Ordner
setnowait	-	-	-
setwait	-	-	-
showsettings	-	-	-
starttask	Laufzeitobjekte	Ausführen	Lesen und Ausführen des Ordners Lesen und Ausführen in Verbindungsobjekten Berechtigung für Betriebssystemprofil (falls zutreffend)
startworkflow	Laufzeitobjekte	Ausführen	Lesen und Ausführen des Ordners Lesen und Ausführen in Verbindungsobjekten Berechtigung für Betriebssystemprofil (falls zutreffend)
stoptask (vom eigenen Benutzerkonto gestartet)	-	-	Lesen und Ausführen des Ordners
stoptask (von anderen Benutzern gestartet)	Laufzeitobjekte	Ausführung verwalten	Lesen und Ausführen des Ordners
stopworkflow (vom eigenen Benutzerkonto gestartet)	-	-	Lesen und Ausführen des Ordners
stopworkflow (von anderen Benutzern gestartet)	Laufzeitobjekte	Ausführung verwalten	Lesen und Ausführen des Ordners
unscheduleworkflow	Laufzeitobjekte	Ausführung verwalten	Lesen und Ausführen des Ordners
unsetfolder	-	-	Lesen in Ordner
Version	-	-	-
waittask	Laufzeitobjekte	Überwachen	Lesen in Ordner
waitworkflow	Laufzeitobjekte	Überwachen	Lesen in Ordner



# pmrep Befehlsprogramme

Benutzer müssen über die Berechtigung "Repository Manager öffnen" verfüge, um *pmrep*-Befehle ausführen zu können, mit Ausnahme der folgenden Befehle:

- Ausführen
- Erstellen
- Wiederherstellen
- Upgrade
- Version
- Hilfe

Um *pmrep*-Befehle auszuführen zu können, müssen Benutzer über einen der aufgeführten Sätze an Domänenberechtigungen und Berechtigungen für PowerCenter-Repository-Dienst, Domänenberechtigungen und Berechtigungen für Model Repository-Objekte verfügen.

Benutzer müssen Objekteigentümer sein oder über die Administrator-Rolle für den PowerCenter-Repository-Dienst verfügen, um die folgenden Befehle ausführen zu können:

- AssignPermission
- ChangeOwner
- CreateQuery
- DeleteConnection
- DeleteDeploymentGroup
- DeleteFolder
- DeleteLabel
- DeleteQuery
- ModifyFolder (zum Ändern des Eigentümers, Konfigurieren von Berechtigungen, Freigeben des Ordners oder Bearbeiten von Ordernamen oder Beschreibungen)

Die folgende Tabelle listet die erforderlichen Berechtigungen für die *pmrep*-Befehle auf:

pmrep-Befehl	Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung	Berechtigung
AddToDeploymentGroup	Globale Objekte	Bereitstellungsgruppe n verwalten	Lesen in ursprünglichem Ordner Lesen und Schreiben in Bereitstellungsgruppe
ApplyLabel	-	-	Lesen in Ordner Lesen und Ausführen in Beschriftung
AssignPermission	-	-	-
BackUp	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Berechtigung für PowerCenter-Repository-Dienst
ChangeOwner	-	-	-

<b>pmrep-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung</b>
CheckIn (für eigene Auscheck-Vorgänge)	Designobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
CheckIn (für eigene Auscheck-Vorgänge)	Quellen und Ziele	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
CheckIn (für eigene Auscheck-Vorgänge)	Laufzeitobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
CheckIn (für Auscheck-Vorgänge Dritter)	Designobjekte	Versionen verwalten	Lesen und Schreiben in Ordner
CheckIn (für Auscheck-Vorgänge Dritter)	Quellen und Ziele	Versionen verwalten	Lesen und Schreiben in Ordner
CheckIn (für Auscheck-Vorgänge Dritter)	Laufzeitobjekte	Versionen verwalten	Lesen und Schreiben in Ordner
CleanUp	-	-	-
ClearDeploymentGroup	Globale Objekte	Bereitstellungsgruppen verwalten	Lesen und Schreiben in Bereitstellungsgruppe
Connect	-	-	-
Erstellen	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Berechtigung für PowerCenter-Repository-Dienst
CreateConnection	Globale Objekte	Verbindungen erstellen	-
CreateDeploymentGroup	Globale Objekte	Bereitstellungsgruppen verwalten	-
CreateFolder	Ordner	Erstellen	-
CreateLabel	Globale Objekte	Beschriftungen erstellen	-
CreateQuery	Globale Objekte	Anfragen erstellen	-
Delete	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Berechtigung für PowerCenter-Repository-Dienst
DeleteConnection	-	-	-
DeleteDeploymentGroup	-	-	-
DeleteFolder	-	-	-
DeleteLabel	-	-	-
DeleteObject	Designobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner

<b>pmrep-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung</b>
DeleteObject	Quellen und Ziele	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
DeleteObject	Laufzeitobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
DeleteQuery	-	-	-
DeployDeploymentGroup	Globale Objekte	Bereitstellungsgruppe n verwalten	Lesen in ursprünglichem Ordner Lesen und Schreiben in Zielordner Lesen und Schreiben in Bereitstellungsgruppe
DeployFolder	Ordner	Kopieren in ursprüngliches Repository Erstellen in Ziel-Repository	Lesen in Ordner
ExecuteQuery	-	-	Lesen und Ausführen in Abfragen
Exit	-	-	-
FindCheckout	-	-	Lesen in Ordner
GetConnectionDetails	-	-	In Verbindung lesen object
Hilfe	-	-	-
KillUserConnection	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Berechtigung für PowerCenter-Repository-Dienst
ListConnections	-	-	In Verbindung lesen object
ListObjectDependencies	-	-	Lesen in Ordner
ListObjects	-	-	Lesen in Ordner
ListTablesBySess	-	-	Lesen in Ordner
ListUserConnections	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Berechtigung für PowerCenter-Repository-Dienst
ModifyFolder (zum Ändern des Eigentümers, Konfigurieren von Berechtigungen, Freigeben des Ordners oder Bearbeiten von Ordernamen oder Beschreibungen)	-	-	-
ModifyFolder (zum Ändern des Status)	Ordner	Versionen verwalten	Lesen und Schreiben in Ordner

<b>pmrep-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung</b>
Benachrichtigen	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Berechtigung für PowerCenter-Repository-Dienst
ObjectExport	-	-	Lesen in Ordner
ObjectImport	Designobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
ObjectImport	Quellen und Ziele	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
ObjectImport	Laufzeitobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
PurgeVersion	Designobjekte	Versionen verwalten	Lesen und Schreiben in Ordner Lesen, Schreiben und Ausführen von Abfragen, wenn Sie einen Abfragenamen angeben
PurgeVersion	Quellen und Ziele	Versionen verwalten	Lesen und Schreiben in Ordner Lesen, Schreiben und Ausführen von Abfragen, wenn Sie einen Abfragenamen angeben
PurgeVersion	Laufzeitobjekte	Versionen verwalten	Lesen und Schreiben in Ordner Lesen, Schreiben und Ausführen von Abfragen, wenn Sie einen Abfragenamen angeben
PurgeVersion (zum Löschen von Objekten auf Ordnebene)	Ordner	Versionen verwalten	Lesen und Schreiben in Ordner
PurgeVersion (zum Löschen von Objekten auf Repository-Ebene)	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Berechtigung für PowerCenter-Repository-Dienst
Register	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Berechtigung für PowerCenter-Repository-Dienst
RegisterPlugin	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Berechtigung für PowerCenter-Repository-Dienst
Wiederherstellen	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Berechtigung für PowerCenter-Repository-Dienst
RollbackDeployment	Globale Objekte	Bereitstellungsgruppen verwalten	Lesen und Schreiben in Zielordner
Ausführen	-	-	-
ShowConnectionInfo	-	-	-

<b>pmrep-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung</b>
SwitchConnection	Laufzeitobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner Lesen in Verbindungsobjekten
TruncateLog	Laufzeitobjekte	Ausführung verwalten	Lesen und Ausführen des Ordners
UndoCheckout (für eigene Auscheck-Vorgänge)	Designobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
UndoCheckout (für eigene Auscheck-Vorgänge)	Quellen und Ziele	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
UndoCheckout (für eigene Auscheck-Vorgänge)	Laufzeitobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
UndoCheckout (für Auscheck-Vorgänge Dritter)	Designobjekte	Versionen verwalten	Lesen und Schreiben in Ordner
UndoCheckout (für Auscheck-Vorgänge Dritter)	Quellen und Ziele	Versionen verwalten	Lesen und Schreiben in Ordner
UndoCheckout (für Auscheck-Vorgänge Dritter)	Laufzeitobjekte	Versionen verwalten	Lesen und Schreiben in Ordner
Unregister	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Berechtigung für PowerCenter-Repository-Dienst
UnregisterPlugin	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Berechtigung für PowerCenter-Repository-Dienst
UpdateConnection	-	-	Lesen und Schreiben in Verbindungsobjekten
UpdateEmailAddr	Laufzeitobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
UpdateSeqGenVals	Designobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
UpdateSrcPrefix	Laufzeitobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
UpdateStatistics	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Berechtigung für PowerCenter-Repository-Dienst
UpdateTargPrefix	Laufzeitobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
Upgrade	Domänenverwaltung	Dienste verwalten	Berechtigung für PowerCenter-Repository-Dienst
Validate	Designobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner

<b>pmrep-Befehl</b>	<b>Berechtigungsgruppe</b>	<b>Name der Berechtigung</b>	<b>Berechtigung</b>
Validate	Laufzeitobjekte	Erstellen, Bearbeiten und Löschen	Lesen und Schreiben in Ordner
Version	-	-	-

## ANHANG B

# Benutzerdefinierte Rollen

Dieser Anhang umfasst die folgenden Themen:

- [Benutzerdefinierte Rolle für den Analyst-Dienst, 263](#)
- [Benutzerdefinierte Rollen für den Metadata Manager-Dienst, 264](#)
- [Benutzerdefinierte Rolle für den Operator, 266](#)
- [PowerCenter-Repository-Dienst - Benutzerdefinierte Rollen, 267](#)
- [Benutzerdefinierte Rollen für den Test Data Manager, 268](#)

## Benutzerdefinierte Rolle für den Analyst-Dienst

Der Business Glossary-Verbraucher für den Analyst-Dienst ist eine benutzerdefinierte Rolle für den Analyst-Dienst.

Die folgende Tabelle listet die standardmäßige Berechtigung auf, die der benutzerdefinierten Rolle des Business Glossary-Verbrauchers für den Analyst-Dienst zugewiesen ist:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Zugriff auf Arbeitsbereich	Arbeitsbereich „Glossar“

# Benutzerdefinierte Rollen für den Metadata Manager-Dienst

Zu den benutzerdefinierten Rollen für den Metadata Manager-Dienst gehören die Rollen „Metadata Manager - Erweiterter Benutzer“, „Metadata Manager - Standardbenutzer“ und „Metadata Manager - Fortgeschrittener Benutzer“.

## Metadata Manager – Erweiterter Benutzer

Die folgende Tabelle enthält die die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle "Metadata Manager - Erweiterter Benutzer" zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Katalog	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verknüpfungen gemeinsam nutzen</li><li>- Herkunft anzeigen</li><li>- Zugehörige Kataloge anzeigen</li><li>- Berichte anzeigen</li><li>- Profilergebnisse anzeigen</li><li>- Katalog anzeigen</li><li>- Beziehungen anzeigen</li><li>- Verwalten von Beziehungen</li><li>- Kommentare anzeigen</li><li>- Kommentare posten</li><li>- Kommentare löschen</li><li>- Links anzeigen</li><li>- Links verwalten</li><li>- Glossar anzeigen</li><li>- Objekte verwalten</li></ul>
Laden	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ressource anzeigen</li><li>- Ressource laden</li><li>- Zeitpläne verwalten</li><li>- Metadaten bereinigen</li><li>- Ressource verwalten</li></ul>
Modell	<ul style="list-style-type: none"><li>- Modell anzeigen</li><li>- Modell verwalten</li><li>- Modelle exportieren/importieren</li></ul>
Sicherheit	Katalogberechtigungen verwalten



## Metadata Manager – Standardbenutzer

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Metadata Manager – Standardbenutzer“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Katalog	<ul style="list-style-type: none"><li>- Herkunft anzeigen</li><li>- Zugehörige Kataloge anzeigen</li><li>- Katalog anzeigen</li><li>- Beziehungen anzeigen</li><li>- Kommentare anzeigen</li><li>- Links anzeigen</li></ul>
Modell	Modell anzeigen

## Metadata Manager – Fortgeschrittener Benutzer

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Metadata Manager – Fortgeschrittener Benutzer“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Katalog	<ul style="list-style-type: none"><li>- Herkunft anzeigen</li><li>- Zugehörige Kataloge anzeigen</li><li>- Berichte anzeigen</li><li>- Profilergebnisse anzeigen</li><li>- Katalog anzeigen</li><li>- Beziehungen anzeigen</li><li>- Kommentare anzeigen</li><li>- Kommentare posten</li><li>- Kommentare löschen</li><li>- Links anzeigen</li><li>- Links verwalten</li><li>- Glossar anzeigen</li></ul>
Laden	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ressource anzeigen</li><li>- Ressource laden</li></ul>
Modell	Modell anzeigen

# Benutzerdefinierte Rolle für den Operator

Die benutzerdefinierte Rolle für den Operator umfasst Berechtigungen für die Verwaltung, Planung und Überwachung von Anwendungsdiensten.

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Operator“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Anwendungsadministration	Anwendungen verwalten
Domänen-Administration	Dienstausführung verwalten
Verwaltung des Modellrepository-Diensts	Verwalten von teambasierter Entwicklung
Überwachen	<p>Die Überwachen-Berechtigungsgruppe enthält die folgenden Berechtigungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ansicht: Jobs von anderen Benutzern anzeigen</li><li>- Ansicht: Statistiken anzeigen</li><li>- Ansicht: Berichte anzeigen</li><li>- Zugriffsüberwachung: Zugriff über Analyst Tool</li><li>- Zugriffsüberwachung: Zugriff über Developer Tool</li><li>- Zugriffsüberwachung: Zugriff über Administrator Tool</li><li>- Aktionen für Jobs durchführen</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> In einer Domäne, die die Kerberos-Authentifizierung verwendet, müssen Benutzer auch über die Administratorrolle für den Modellrepository-Dienst verfügen, der für die Überwachung konfiguriert wurde.</p>
Scheduler	<p>Die Scheduler-Berechtigungsgruppe enthält die folgenden Berechtigungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Geplante Jobs verwalten: Zeitplan erstellen</li><li>- Geplante Jobs verwalten: Zeitplan löschen</li><li>- Geplante Jobs verwalten: Zeitplan bearbeiten</li><li>- Geplante Jobs verwalten: Zeitpläne anzeigen</li></ul>
Tools	Zugriff auf Informatica Administrator

# PowerCenter-Repository-Dienst - Benutzerdefinierte Rollen

Die benutzerdefinierten Rollen des PowerCenter-Repository-Diensts umfassen den PowerCenter-Verbindungsadministrator, PowerCenter-Entwickler, PowerCenter-Operator und PowerCenter-Repository-Ordneradministrator.

## PowerCenter – Verbindungsadministrator

Die folgende Tabelle enthält die die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle "PowerCenter - Verbindungsadministrator" zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Tools	Workflow Manager öffnen
Globale Objekte	Verbindungen erstellen

## PowerCenter – Entwickler

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „PowerCenter – Entwickler“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Tools	<ul style="list-style-type: none"><li>- Designer öffnen</li><li>- Workflow Manager öffnen</li><li>- Workflow Monitor öffnen</li></ul>
Designobjekte	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erstellen, Bearbeiten und Löschen</li><li>- Versionen verwalten</li></ul>
Quellen und Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erstellen, Bearbeiten und Löschen</li><li>- Versionen verwalten</li></ul>
Laufzeitobjekte	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erstellen, Bearbeiten und Löschen</li><li>- Ausführen</li><li>- Versionen verwalten</li><li>- Überwachen</li></ul>

## PowerCenter – Operator

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „PowerCenter – Operator“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Tools	Workflow Monitor öffnen
Laufzeitobjekte	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ausführen</li><li>- Ausführung verwalten</li><li>- Überwachen</li></ul>

## PowerCenter-Repository-Ordneradministrator

Die folgende Tabelle enthält die die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle "PowerCenter - Repository-Ordneradministrator" zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Tools	Repository Manager öffnen
Ordner	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kopieren</li><li>- Erstellen</li><li>- Versionen verwalten</li></ul>
Globale Objekte	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellungsgruppen verwalten</li><li>- Bereitstellungsgruppen werden ausgeführt</li><li>- Beschriftungen erstellen</li><li>- Berechtigung zum Erstellen von Anfragen</li></ul>

# Benutzerdefinierte Rollen für den Test Data Manager

Zu den benutzerdefinierten Rollen des Test Data Manager gehören der Testdaten-Administrator, Testdatenentwickler, Testdaten-Projekt-DBA, Testdaten-Projektentwickler, Testdaten-Projekteigentümer, Testdaten-Risikomanager und Test-Techniker.

## Testdaten-Administrator

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Testdaten-Administrator“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Projekte	Projekt prüfen
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verbindungen anzeigen</li><li>- Verbindungen verwalten</li><li>- Einstellungen verwalten</li></ul>

## Testdatenentwickler

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Testdaten-Entwickler“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Richtlinien	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richtlinien anzeigen</li><li>- Richtlinien verwalten</li></ul>
Datendomänen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Datendomänen anzeigen</li><li>- Datendomänen verwalten</li></ul>
Regeln	<ul style="list-style-type: none"><li>- Maskierungsregeln anzeigen</li><li>- Maskierungsregeln verwalten</li><li>- Generierungsregeln anzeigen</li><li>- Generierungsregeln verwalten</li></ul>
Regeln	<ul style="list-style-type: none"><li>- Maskierungsregeln anzeigen</li><li>- Maskierungsregeln verwalten</li></ul>
Projekte	Projekt prüfen

## Testdaten-Projekt-DBA

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Testdaten-Projekt-DBA“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Projekte	<ul style="list-style-type: none"><li>- Projekt anzeigen</li><li>- Projekt ausführen</li><li>- Projekt überwachen</li><li>- Projekt prüfen</li></ul>
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verbindungen anzeigen</li><li>- Verbindungen verwalten</li></ul>
Datensätze	<ul style="list-style-type: none"><li>- Datensatz anzeigen</li><li>- Daten im Datensatz anzeigen.</li></ul>

## Testdaten-Projektentwickler

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Testdaten-Projektentwickler“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Richtlinien	Richtlinien anzeigen
Regeln	<ul style="list-style-type: none"><li>- Maskierungsregeln anzeigen</li><li>- Generierungsregeln anzeigen</li><li>- Generierungsregeln verwalten</li></ul>
Regeln	<ul style="list-style-type: none"><li>- Maskierungsregeln anzeigen</li></ul>

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Datendomänen	Datendomänen anzeigen
Projekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt anzeigen</li> <li>- Projekt ermitteln</li> <li>- Projekt ausführen</li> <li>- Projekt überwachen</li> <li>- Projekt prüfen</li> <li>- Metadaten importieren</li> </ul>
Datenmaskierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenmaskierung anzeigen</li> <li>- Datenmaskierung verwalten</li> </ul>
Datenteilmenge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenteilmenge anzeigen</li> <li>- Datenteilmenge verwalten</li> </ul>
Datengenerierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datengenerierung anzeigen</li> <li>- Datengenerierung verwalten</li> </ul>
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindungen anzeigen</li> <li>- Verbindungen verwalten</li> </ul>
Datensätze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datensatz anzeigen</li> <li>- Daten im Datensatz anzeigen</li> </ul>

### Testdaten-Projekteigentümer

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Testdaten-Projekteigentümer“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Richtlinien	Richtlinien anzeigen
Regeln	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maskierungsregeln anzeigen</li> <li>- Generierungsregeln anzeigen</li> <li>- Generierungsregeln verwalten</li> </ul>
Regeln	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maskierungsregeln anzeigen</li> </ul>
Datendomänen	Datendomänen anzeigen
Projekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt anzeigen</li> <li>- Projekt verwalten</li> <li>- Projekt ermitteln</li> <li>- Projekt ausführen</li> <li>- Projekt überwachen</li> <li>- Projekt prüfen</li> <li>- Metadaten importieren</li> </ul>
Datenmaskierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenmaskierung anzeigen</li> <li>- Datenmaskierung verwalten</li> </ul>
Datenteilmenge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenteilmenge anzeigen</li> <li>- Datenteilmenge verwalten</li> </ul>

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Datengenerierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datengenerierung anzeigen</li> <li>- Datengenerierung verwalten</li> </ul>
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindungen anzeigen</li> <li>- Verbindungen verwalten</li> </ul>
Datensätze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datensatz anzeigen</li> <li>- Daten im Datensatz anzeigen</li> <li>- Datensatz verwalten</li> <li>- Daten im Datensatz verwalten</li> <li>- Datensatz zurücksetzen</li> </ul>

### Testdaten-Risikomanager

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Testdaten-Risikomanager“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Richtlinien	Richtlinien anzeigen
Regeln	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maskierungsregeln anzeigen</li> <li>- Generierungsregeln anzeigen</li> </ul>
Regeln	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maskierungsregeln anzeigen</li> </ul>
Datendomänen	Datendomänen anzeigen
Projekte	Projekt prüfen

### Testdaten-Spezialist

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Testdaten-Spezialist“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Richtlinien	Richtlinien anzeigen
Regeln	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maskierungsregeln anzeigen</li> <li>- Maskierungsregeln verwalten</li> <li>- Generierungsregeln anzeigen</li> <li>- Generierungsregeln verwalten</li> </ul>
Regeln	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maskierungsregeln anzeigen</li> <li>- Maskierungsregeln verwalten</li> </ul>
Datendomänen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datendomänen anzeigen</li> <li>- Datendomänen verwalten</li> </ul>

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Projekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt anzeigen</li> <li>- Projekt verwalten</li> <li>- Projekt ermitteln</li> <li>- Projekt ausführen</li> <li>- Projekt überwachen</li> <li>- Projekt prüfen</li> <li>- Metadaten importieren</li> </ul>
Datenmaskierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenmaskierung anzeigen</li> <li>- Datenmaskierung verwalten</li> </ul>
Datenteilmenge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenteilmenge anzeigen</li> <li>- Datenteilmenge verwalten</li> </ul>
Datengenerierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datengenerierung anzeigen</li> <li>- Datengenerierung verwalten</li> </ul>
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindungen anzeigen</li> <li>- Verbindungen verwalten</li> </ul>
Datensätze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datensatz anzeigen</li> <li>- Daten im Datensatz anzeigen</li> <li>- Datensatz verwalten</li> <li>- Daten im Datensatz verwalten</li> <li>- Datensatz zurücksetzen</li> </ul>

### Test-Techniker

Die folgende Tabelle enthält die Standardberechtigungen, die der benutzerdefinierten Rolle „Test-Techniker“ zugewiesen sind:

Berechtigungsgruppe	Name der Berechtigung
Projekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt anzeigen</li> <li>- Projekt überwachen</li> </ul>
Datensätze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datensatz anzeigen</li> <li>- Datensatz verwalten</li> <li>- Datensatz zurücksetzen</li> <li>- Daten im Datensatz anzeigen</li> <li>- Daten im Datensatz verwalten</li> </ul>



# Standardliste der Chiffre-Suites

Standardmäßig verwendet die Informatica-Domäne die folgenden Chiffre-Suites für sichere Kommunikation innerhalb der Domäne sowie für sichere Clientverbindungen:

- TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA
- TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA
- TLS\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA
- TLS\_ECDH\_ECDSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA
- TLS\_ECDH\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA
- TLS\_DHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA
- TLS\_DHE\_DSS\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA
- TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA
- TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA
- TLS\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA
- TLS\_ECDH\_ECDSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA
- TLS\_ECDH\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA
- TLS\_DHE\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA
- TLS\_DHE\_DSS\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA
- TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_3DES\_EDE\_CBC\_SHA
- TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_3DES\_EDE\_CBC\_SHA
- TLS\_RSA\_WITH\_3DES\_EDE\_CBC\_SHA
- TLS\_ECDH\_ECDSA\_WITH\_3DES\_EDE\_CBC\_SHA
- TLS\_ECDH\_RSA\_WITH\_3DES\_EDE\_CBC\_SHA
- TLS\_DHE\_RSA\_WITH\_3DES\_EDE\_CBC\_SHA
- TLS\_DHE\_DSS\_WITH\_3DES\_EDE\_CBC\_SHA
- TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA384
- TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA384
- TLS\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA256
- TLS\_ECDH\_ECDSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA384
- TLS\_ECDH\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA384
- TLS\_DHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA256
- TLS\_DHE\_DSS\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA256
- TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA256

- TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA256
- TLS\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA256
- TLS\_ECDH\_ECDSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA256
- TLS\_ECDH\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA256
- TLS\_DHE\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA256
- TLS\_DHE\_DSS\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA256

# INDEX

## A

- Administrator
  - Rolle [194](#)
- Administratoren
  - Anwendungs-Client [120](#)
  - Domäne [120](#)
  - Standard [119](#)
- Analyst-Dienst
  - benutzerdefinierte Rollen [263](#)
  - Berechtigungen [154](#)
- ändern
  - Passwort für Benutzerkonto [114](#)
- Anmeldeaktivität
  - Anzeigen [126](#)
- Anwendung
  - Berechtigungen [214](#)
- Anwendungsdienste
  - Autorisierung [109](#)
  - Benutzersynchronisation [109](#)
  - Berechtigungen [205](#)
- Arbeitsablauf
  - Berechtigungen [214](#)
  - Geerbte Berechtigungen [214](#)
- as
  - Berechtigungen per Befehl [231](#)
- Auditberichte
  - Beschreibung [224](#)
  - für Benutzer [228](#), [229](#)
  - für Gruppen [229](#)
  - Übersicht [113](#)
- Authentifizierung
  - Kerberos [20](#)
  - LDAP [19](#), [26](#), [108](#)
  - Nativ [19](#), [108](#)
  - Service Manager [108](#)
- Autorisierung
  - Anwendungsdienste [109](#)
  - Datenintegrationsdienst [109](#)
  - Metadata Manager-Dienst [109](#)
  - Modellrepository-Dienst [109](#)
  - PowerCenter-Repository-Dienst [109](#)
  - Service Manager [109](#)

## B

- Befehlszeilenprogramme
  - Berechtigungen [231](#)
- Benutzer
  - Berechtigungen, zuweisen [197](#)
  - Gruppen zuweisen [123](#)
  - gültiger Name [122](#)
  - Rollen, zuweisen [197](#)
  - Synchronisation [109](#)
  - Systemspeicher [125](#)

- Benutzer (*Fortsetzung*)
  - Übersicht [111](#)
  - Ungültige Zeichen [122](#)
  - verwalten [121](#)
  - Vielzahl von [125](#)
- Benutzeraktivitätsprotokolle
  - Aktivitätscodes [127](#)
  - Ausgabeformate [126](#)
  - convertUserActivityLog [126](#)
  - getUserActivityLog [126](#)
- Benutzerbeschreibung
  - Ungültige Zeichen [122](#)
- benutzerdefinierte Rollen
  - Analyst-Dienst [263](#)
  - Operator [266](#)
- Benutzerdefinierte Rollen
  - bearbeiten [196](#)
  - Benutzern und Gruppen zuweisen [197](#)
  - Berechtigungen, zuweisen [196](#)
  - Beschreibung [193](#), [195](#)
  - erstellen [196](#)
  - löschen [197](#)
  - Metadata Manager-Dienst [264](#)
  - PowerCenter-Repository-Dienst [267](#)
- Benutzerkonten
  - aktivieren [123](#)
  - Ändern des Passworts [114](#)
  - beim Installieren erstellte [119](#)
  - Standard [119](#)
  - Übersicht [119](#)
- Benutzersicherheit
  - Beschreibung [107](#)
- Berechtigungen
  - Aktiv [203](#)
  - Analyst-Dienst [154](#)
  - Anwendung [214](#)
  - Anwendungsdienste [205](#)
  - Arbeiten mit Berechtigungen [202](#)
  - Arbeitsablauf [214](#)
  - as Befehle [231](#)
  - Befehlszeilenprogramme [231](#)
  - Beschreibung [143](#), [202](#)
  - Betriebssystemprofile [205](#), [209](#)
  - Cluster-Befehle [232](#)
  - Content-Management-Dienst [156](#)
  - Datenintegrationsdienst [156](#)
  - Designobjekte [167](#)
  - Direkt [203](#)
  - dis-Befehle [233](#)
  - Domäne [145](#)
  - Domänen-Tools [153](#)
  - Domänenobjekte [205](#)
  - Domänenverwaltung [147](#)
  - es-Befehle [235](#)
  - Fehlerbehebung [199](#)
  - Geerbt [203](#)

## Berechtigungen (Fortsetzung)

- geerbte [198](#)
- Gitter [205](#)
- globale PowerCenter-Objekte [175](#)
- Informatica Cloud-Verwaltung [154](#)
- ipc Befehle [235](#)
- isp Befehle [235](#)
- Knoten [205](#)
- Laufzeitobjekte [171](#)
- Lizenzen [205](#)
- Mapping [214](#)
- mas-Befehle [245](#)
- Metadata Manager Service [157](#)
- Modellrepository-Dienst [162](#)
- MRS-Befehle [246](#)
- ms Befehle [248](#)
- Ordner [165](#), [205](#)
- pmcmd-Befehle [254](#)
- pmrep-Befehle [257](#)
- PowerCenter Repository Service [163](#)
- PowerCenter Repository Service-Tools [164](#)
- PowerExchange Listener Service [178](#)
- PowerExchange Logger Service [178](#)
- ps Befehl [249](#)
- pwx - Befehle [250](#)
- Quellen [169](#)
- rms-Befehle [251](#)
- rtm Befehlsprogramme [252](#)
- sch-Befehle [252](#)
- Scheduler-Dienst [179](#)
- Sicherheits-Administration [146](#)
- sql-Befehle [253](#)
- SQL-Datendienst [216](#)
- Suchfilter [204](#)
- Targets [169](#)
- tools-Befehle [249](#)
- Typen [203](#)
- Überwachen [152](#)
- Verbindungen [210](#)
- Virtuelle gespeicherte Prozedur [216](#)
- Virtuelle Tabelle [216](#)
- Virtuelles Schema [216](#)
- Web-Dienst [220](#)
- Web-Dienst-Operation [220](#)
- wfs-Befehle [254](#)
- zuweisen [197](#)
- Berechtigungsgruppe „Cloud-Verwaltung“
  - Domäne [154](#)
- Berechtigungsgruppe „Domänenverwaltung“
  - Beschreibung [147](#)
- Berechtigungsgruppe „Laden“
  - Beschreibung [160](#)
- Berechtigungsgruppe durchsuchen
  - Beschreibung [158](#)
- Berechtigungsgruppe für globale Objekte
  - Beschreibung [175](#)
- Berechtigungsgruppe Sicherheitsverwaltung
  - Beschreibung [146](#)
- Berechtigungsgruppen
  - Beschreibung [144](#)
  - Designobjekte [167](#)
  - Domänenverwaltung [147](#)
  - durchsuchen [158](#)
  - Globale Objekte [175](#)
  - Informatica Cloud-Verwaltung [154](#)
  - Laden [160](#)
  - Laufzeitobjekte [171](#)
  - Modell [161](#)

## Berechtigungsgruppen (Fortsetzung)

- Ordner [165](#)
- Quellen und Targets [169](#)
- Sicherheit [161](#)
- Sicherheits-Administration [146](#)
- Tools [153](#), [164](#)
- Überwachen [152](#)
- Bereitstellungsgruppen
  - Berechtigungen für PowerCenter [175](#)
- Beschriftungen
  - Berechtigungen für PowerCenter [175](#)
- Betriebssystemprofil
  - bearbeiten [133](#)
  - Eigenschaften, Datenintegrationsdienst [133](#), [134](#)
  - Eigenschaften, Metadaten-Zugriffsdienst [136](#)
  - Eigenschaften, PowerCenter-Integrationsdienst [133](#)
  - Erstellen [137](#)
  - löschen [139](#)
  - Standard [139](#)
  - Verwalten [132](#)
- Betriebssystemprofile
  - Berechtigungen [205](#), [209](#)
  - Übersicht [112](#)

## C

- Cacerts, Truststore-Datei [31](#)
- Chiffre-Suites
  - Konfigurieren [95](#)
- Client-Konfiguration
  - sichere Domäne [85](#)
- Cluster
  - Berechtigungen nach Befehl [232](#)
  - Rechte nach Befehl [232](#)
- Content-Management-Dienst
  - Berechtigungen [156](#)
- convertUserActivityLog
  - Benutzeraktivitätsprotokolle [126](#)

## D

- Datenintegrationsdienst
  - Autorisierung [109](#)
  - Berechtigungen [156](#)
- Designobjekt-Berechtigungsgruppe
  - Beschreibung [167](#)
- Designobjekte
  - Berechtigungen [167](#)
  - Beschreibung [167](#)
- Dienstmanager
  - Single Sign-On [108](#)
- Direkte Berechtigung
  - Beschreibung [203](#)
- dis
  - Berechtigungen nach Befehl [233](#)
  - Rechte nach Befehl [233](#)
- Domäne
  - Administrationsberechtigungen [147](#)
  - Administrator [120](#)
  - Administratorrolle [194](#)
  - Benutzer mit Berechtigungen [199](#)
  - Benutzersicherheit [115](#)
  - Benutzersynchronisation [109](#)
  - Berechtigungen [145](#)
  - Sicherheitsverwaltungsberechtigungen [146](#)

- Domänenadministrator
  - Beschreibung [120](#)
- Domänenberechtigungen
  - Aktiv [203](#)
  - Direkt [203](#)
  - Geerbt [203](#)
- Domänenobjekte
  - Berechtigungen [205](#)

## E

- Effektive Berechtigung
  - Beschreibung [203](#)
- es
  - Berechtigungen nach Befehl [235](#)
  - Rechte nach Befehl [235](#)

## F

- Filter
  - getUserActivityLog [127](#)

## G

- Geerbte Berechtigung
  - Beschreibung [203](#)
- geerbte Berechtigungen
  - Beschreibung [198](#)
- getUserActivityLog
  - Benutzeraktivitätsprotokolle [126](#)
  - Filter [127](#)
- Gitter
  - Berechtigungen [205](#)
- globale Objekte
  - Berechtigungen für PowerCenter [175](#)
- Gruppe "Jeder"
  - Beschreibung [118](#)
- Gruppen
  - Berechtigungen, zuweisen [197](#)
  - gültiger Name [130](#)
  - Rollen, zuweisen [197](#)
  - Standard "Jeder" [118](#)
  - Synchronisation [109](#)
  - übergeordnete Gruppe [130](#)
  - Übersicht [111](#)
  - Ungültige Zeichen [130](#)
  - verwalten [130](#)
- Gruppenbeschreibung
  - Ungültige Zeichen [130](#)
- gültiger Name
  - Benutzerkonto [122](#)
  - Gruppen [130](#)

## I

- Identitäts-Provider
  - Für Single Sign-On konfigurieren [68](#)
- Informatica Administrator
  - Navigator [110](#)
  - Registerkarten, anzeigen [106](#)
  - Sicherheitsseite [110](#)
  - Suche wird ausgeführt [110](#)
  - Übersicht [106](#)

- Informatica Analyst
  - Administrator [120](#)
- Informatica Developer
  - Administrator [120](#)
- Informatica-Domäne
  - Benutzer, verwalten [121](#)
  - Benutzersicherheit [115](#)
  - Berechtigungen [115](#)
- ipc
  - Berechtigungen nach Befehl [235](#)
  - Rechte nach Befehl [235](#)
- isp
  - Berechtigungen nach Befehl [235](#)
  - Rechte nach Befehl [235](#)

## K

- Kerberos-Authentifizierung
  - Bereichsübergreifende Authentifizierung [35](#)
  - Beschreibung [20](#)
  - Dienstprinzipalkonten [40](#)
  - Dienstprinzipalname [42](#)
  - keytab [42](#)
  - Knotenebene [37](#)
  - LDAP-Synchronisierung [60](#)
  - Prozessebene [37](#)
  - SPN-Keytab-Formatdatei [45](#)
  - Übersicht [32](#), [33](#)
- Keytool-Dienstprogramm [31](#)
- Knoten
  - Berechtigungen [205](#)
- Konten
  - Ändern des Passworts [114](#)
- Kontoverwaltung
  - Übersicht [113](#)

## L

- Laufzeitobjekte
  - Berechtigungen [171](#)
  - Beschreibung [171](#)
- Laufzeitobjekte-Berechtigungsgruppe
  - Beschreibung [171](#)
- LDAP-Authentifizierung
  - Azure Active Directory [25](#)
  - Benutzerdefinierter LDAP-Typ [24](#)
  - Beschreibung [19](#), [108](#)
  - einrichten [26](#)
  - Selbstsigniertes SSL-Zertifikat [31](#)
  - Unterstützte Verzeichnisdienste [23](#)
  - verschachtelte Gruppen [30](#)
  - Verzeichnisdienste [26](#)
- LDAP-Benutzer
  - aktivieren [123](#)
  - Importieren [26](#)
  - verwalten [121](#)
  - zu Gruppen zuweisen [123](#)
- LDAP-Gruppen
  - Importieren [26](#)
  - verwalten [130](#)
- LDAP-Konfigurationen
  - Löschen [31](#)
- LDAP-Sicherheitsdomäne
  - Beschreibung [19](#), [20](#)
- LDAP-Verzeichnisdienst
  - verschachtelte Gruppen [30](#)

Lizenzen

Berechtigungen [205](#)

## M

Mapping

Berechtigungen [214](#)

Geerbte Berechtigungen [214](#)

mas

Berechtigungen nach Befehl [245](#)

Rechte nach Befehl [245](#)

Metadata Manager

Administrator [120](#)

Metadata Manager Service

Berechtigungen [157](#)

Metadata Manager-Dienst

Autorisierung [109](#)

Benutzer mit Berechtigungen [199](#)

Benutzerdefinierte Rollen [264](#)

Benutzersynchronisation [109](#)

Metadata Manager-Dienst-Berechtigungen

Berechtigungsgruppe „Laden“ [160](#)

Berechtigungsgruppe durchsuchen [158](#)

Modell-Berechtigungsgruppe [161](#)

Sicherheitsberechtigungsgruppe [161](#)

Metadaten von Referenztabellen bearbeiten

Berechtigung [156](#)

Modell-Berechtigungsgruppe

Beschreibung [161](#)

Modellrepository-Dienst

Autorisierung [109](#)

Benutzer mit Berechtigungen [199](#)

Benutzersynchronisation [109](#)

Berechtigungen [162](#)

MRS

Berechtigungen nach Befehl [246](#)

Rechte nach Befehl [246](#)

ms

Berechtigungen nach Befehl [248](#)

Rechte nach Befehl [248](#)

## N

native Authentifizierung

Beschreibung [19](#)

Native Authentifizierung

Beschreibung [108](#)

Native Benutzer

aktivieren [123](#)

bearbeiten [122](#)

Gruppen zuweisen [123](#)

hinzufügen [122](#)

löschen [124](#)

Passwörter [122](#)

verwalten [121](#)

native Gruppen

bearbeiten [131](#)

Benutzer, zuordnen [123](#)

hinzufügen [130](#)

in eine andere Gruppe verschieben [132](#)

löschen [132](#)

verwalten [130](#)

Native Sicherheitsdomäne

Beschreibung [19](#)

Navigator

Sicherheitsseite [110](#)

## O

Objektanfragen

Berechtigungen für PowerCenter [175](#)

Operator}

benutzerdefinierte Rollen [266](#)

Ordner

Berechtigungen [165](#), [205](#)

Ordnerberechtigungsgruppe

Beschreibung [165](#)

## P

Passwort

Ändern für ein Benutzerkonto [114](#)

Passwörter

Ändern für Standardadministrator [119](#)

Anforderungen [122](#)

Native Benutzer [122](#)

pmcmd

Berechtigungen nach Befehl [254](#)

Berechtigungen per Befehl [254](#)

pmrep

Berechtigungen nach Befehl [257](#)

Rechte nach Befehl [257](#)

PowerCenter Client

Administrator [120](#)

PowerCenter Repository Service

Berechtigungen [163](#)

PowerCenter Sicherheit

verwalten [110](#)

PowerCenter-Repository-Dienst

Administratorrolle [194](#)

Autorisierung [109](#)

Benutzer mit Berechtigungen [199](#)

Benutzerdefinierte Rollen [267](#)

Benutzersynchronisation [109](#)

PowerExchange Listener Service

Berechtigungen [178](#)

PowerExchange Logger Service

Berechtigungen [178](#)

ps

Berechtigungen per Befehl [249](#)

pxx

Berechtigungen nach Befehl [250](#)

## Q

Quell- und Target-Berechtigungsgruppe

Beschreibung [169](#)

Quellen

Berechtigungen [169](#)

## R

Referenztabellen erstellen

Berechtigung [156](#)

rms

Berechtigungen nach Befehl [251](#)

Rechte nach Befehl [251](#)

Rollen

Administrator [194](#)

benutzerdefiniert [195](#)

Beschreibung [145](#)

Fehlerbehebung [199](#)

## Rollen (*Fortsetzung*)

- Übersicht [112](#)
- verwalten [193](#)
- zuweisen [197](#)

## rtm

- Berechtigungen per Befehl [252](#)

# S

## sch

- Berechtigungen nach Befehl [252](#)
- Rechte nach Befehl [252](#)

## Scheduler-Dienst

- Berechtigungen [179](#)

## Security Assertion Markup Language (SAML)

- Unterstützung für [65](#)

## Service Manager

- Authentifizierung [108](#)
- Autorisierung [109](#)

## sichere Domäne

- Client-Konfiguration [85](#)

## Sicherheit

- Berechtigungen [115](#), [143](#), [146](#)
- Passwörter [122](#)
- Rollen [145](#)

## Sicherheit auf Spaltenlevel

- Einschränken von Spalten [219](#)

## Sicherheitsberechtigungsgruppe

- Beschreibung [161](#)

## Sicherheitsdomäne

- Nativ [19](#)

## Sicherheitsdomänen

- LDAP [19](#), [20](#)
- Löschen einer LDAP [31](#)

## Sicherheitsseite

- Informatica Administrator [110](#)
- Navigator [110](#)

## single sign-on

- Übersicht [65](#)

## Single Sign-On

- Beschreibung [108](#)
- Konfigurieren [67](#)

## sql

- Berechtigungen nach Befehl [253](#)
- Berechtigungen per Befehl [253](#)

## SQL-Datendienst

- Berechtigungen [216](#)
- Berechtigungstypen [216](#)
- Geerbte Berechtigungen [216](#)

## SSL-Zertifikat

- LDAP-Authentifizierung [31](#)

## Standardadministrator

- ändern [119](#)
- Beschreibung [119](#)
- Passwörter, ändern [119](#)

## Suchbereich

- Informatica Administrator [110](#)

## Suchfilter

- Berechtigungen [204](#)

## Synchronisation

- Benutzer [109](#)
- LDAP-Benutzer [26](#)

## Systemdefinierte Rollen

- Administrator [194](#)
- Benutzern und Gruppen zuweisen [197](#)
- Beschreibung [193](#)

## Systemspeicher

- Vergrößern [125](#)

# T

## Targets

- Berechtigungen [169](#)

## Test Data Manager

- Administrator [120](#)

## Tools

- Berechtigungen nach Befehl [249](#)
- Rechte nach Befehl [249](#)

## Tools-Berechtigungsgruppe

- Domäne [153](#)
- PowerCenter-Repository-Dienst [164](#)

# U

## übergeordnete Gruppen

- Beschreibung [130](#)

## Überwachen-Berechtigungsgruppe

- Domäne [152](#)

## Umgebungsvariablen

- INFA\_TRUSTSTORE [85](#)
- INFA\_TRUSTSTORE\_PASSWORD [85](#)

## UpdateColumnOptions

- Ersetzen von Spaltenwerten [219](#)

# V

## Verbindungen

- Berechtigungen [210](#)
- Berechtigungstypen [211](#)
- Standardberechtigungen [211](#)

## Verbindungsobjekte

- Berechtigungen für PowerCenter [175](#)

## verschachtelte Gruppen

- LDAP-Authentifizierung [30](#)
- LDAP-Verzeichnisdienst [30](#)

## Virtuelle gespeicherte Prozedur

- Berechtigungen [216](#)
- Geerbte Berechtigungen [216](#)

## Virtuelle Tabelle

- Berechtigungen [216](#)
- Geerbte Berechtigungen [216](#)

## Virtuelles Schema

- Berechtigungen [216](#)
- Geerbte Berechtigungen [216](#)

# W

## Web Dienst

- Berechtigungstypen [221](#)

## Web-Dienst

- Berechtigungen [220](#)

## Web-Dienst-Operation

- Berechtigungen [220](#)

## Webdienstressource

- Berechtigungen [220](#)

## wfs

- Berechtigungen per Befehl [254](#)