



Informatica® Multidomain MDM  
10.3

**Oracle 用バージョン 9.0.1  
または 9.1.0 からのアップ  
グレード**

Informatica Multidomain MDM Oracle 用バージョン 9.0.1 または 9.1.0 からのアップグレード  
10.3  
2018 年 9 月

© 著作権 Informatica LLC 1998, 2020

本ソフトウェアおよびマニュアルは、使用および開示の制限を定めた個別の使用許諾契約のもとでのみ提供されています。本マニュアルのいかなる部分も、いかなる手段（電子的複製、写真複製、録音など）によっても、Informatica LLC の事前の承諾なしに複製または転載することは禁じられています。

米政府の権利プログラム、ソフトウェア、データベース、および関連文書や技術データは、米国政府の顧客に配信され、「商用コンピュータソフトウェア」または「商業技術データ」は、該当する連邦政府の取得規制と代理店固有の補足規定に基づきます。このように、使用、複製、開示、変更、および適応は、適用される政府の契約に規定されている制限およびライセンス条項に従うものとし、政府契約の条項によって適当な範囲において、FAR 52.227-19、商用コンピュータソフトウェアライセンスの追加権利を規定します。

Informatica、Informatica ロゴ、および ActiveVOS は、米国およびその他の国における Informatica LLC の商標または登録商標です。Informatica の商標の最新リストは、Web (<https://www.informatica.com/trademarks.html>) にあります。その他の企業名および製品名は、それぞれの企業の商標または登録商標です。

本ソフトウェアまたはドキュメンテーション（あるいはその両方）の一部は、第三者が保有する著作権の対象となります。必要な第三者の通知は、製品に含まれています。

本マニュアルの情報は、予告なしに変更されることがあります。このドキュメントで問題が見つかった場合は、[infa\\_documentation@informatica.com](mailto:infa_documentation@informatica.com) までご報告ください。

Informatica 製品は、それらが提供される契約の条件に従って保証されます。Informatica は、商品性、特定目的への適合性、非侵害性の保証等を含めて、明示的または黙示的ないかなる種類の保証をせず、本マニュアルの情報を「現状のまま」提供するものとします。

発行日: 2020-05-07

# 目次

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>序文</b>                        | <b>9</b>  |
| Informatica のリソース                | 9         |
| Informatica Network              | 9         |
| Informatica ナレッジベース              | 9         |
| Informatica マニュアル                | 9         |
| Informatica 製品可用性マトリックス          | 10        |
| Informatica Velocity             | 10        |
| Informatica Marketplace          | 10        |
| Informatica グローバルカスタマサポート        | 10        |
| <b>第 1 章: アップグレードの概要</b>         | <b>11</b> |
| 概要                               | 11        |
| アップグレードプロセスの選択                   | 12        |
| アップグレードプロセスの選択についてのガイドライン        | 13        |
| クリーンアップグレードのアップグレードプロセス (推奨)     | 13        |
| インプレースアップグレードのアップグレードプロセス        | 14        |
| アップグレードの記録                       | 15        |
| <b>第 2 章: アップグレード前のタスク</b>       | <b>16</b> |
| アップグレード前のタスク                     | 16        |
| アップグレードの準備                       | 16        |
| 環境の準備                            | 17        |
| 既存のジョブの処理                        | 22        |
| MDM Hub 構成の更新                    | 23        |
| 元のスキーマ所有者によるオペレーショナルリファレンスストアの登録 | 24        |
| BPM アップグレードの準備                   | 26        |
| アップグレードに影響するデータの問題の解決            | 29        |
| 準備レポート                           | 29        |
| 一時データテーブル                        | 31        |
| 準備レポートのチェックコード                   | 32        |
| 準備レポートの生成                        | 34        |
| 最後のデータチェックからの準備レポートの再生成          | 35        |
| スクリプトを実行してデータの問題を修正する            | 35        |
| 手動修正が必要なデータの問題を解決する              | 35        |
| 手動修正の警告の解決                       | 36        |
| <b>第 3 章: データベースタスク</b>          | <b>38</b> |
| データベースタスクの概要                     | 38        |
| Oracle データベースのセットアップ             | 38        |
| 手順 1。Oracle のインストールと設定           | 39        |

|   |           |
|---|-----------|
| 手順 2. データベースインスタンスの設定. . . . .                      | 39        |
| 手順 3. データベース特権と接続の設定. . . . .                       | 42        |
| 手順 4. ActiveVOS スキーマの作成. . . . .                    | 42        |
| Microsoft SQL Server のセットアップ. . . . .               | 45        |
| 手順 1. Microsoft SQL Server のインストールと設定. . . . .      | 45        |
| 手順 2. Microsoft SQL Server データファイルストアの作成. . . . .   | 46        |
| 手順 3. ODBC ドライバのインストール. . . . .                     | 46        |
| 手順 4. ActiveVOS スキーマの作成. . . . .                    | 46        |
| IBM DB2 データベースのセットアップ. . . . .                      | 49        |
| 手順 1. IBM DB2 のインストールと設定. . . . .                   | 49        |
| 手順 2. データベースとテーブルスペースの作成. . . . .                   | 49        |
| 手順 3. データベースサーバーへのパッケージのバインド. . . . .               | 53        |
| 手順 4. ActiveVOS スキーマの作成. . . . .                    | 54        |
| <b>第 4 章: アプリケーションサーバーのタスク. . . . .</b>             | <b>57</b> |
| アプリケーションサーバーのタスクの概要. . . . .                        | 57        |
| JBoss のセットアップ. . . . .                              | 57        |
| Java 仮想マシンの設定. . . . .                              | 58        |
| 完全なプロファイルのサーバープロパティの設定. . . . .                     | 60        |
| ActiveVOS コンソール管理ユーザーの作成. . . . .                   | 62        |
| JBoss の起動. . . . .                                  | 63        |
| Oracle WebLogic のセットアップ. . . . .                    | 64        |
| Java 仮想マシンの設定. . . . .                              | 64        |
| WebLogic Server 認証の無効化. . . . .                     | 67        |
| ActiveVOS コンソール管理ユーザーの作成. . . . .                   | 68        |
| 追加の Oracle WebLogic の設定. . . . .                    | 69        |
| スタンドアロンプロセスサーバーインスタンス用の WebLogic の設定. . . . .       | 69        |
| 複数の MDM Hub マスタデータベース用の WebLogic の設定. . . . .       | 72        |
| HTTPS プロトコルの設定. . . . .                             | 72        |
| Informatica プラットフォームの JTA タイムアウトの設定. . . . .        | 72        |
| IBM WebSphere のセットアップ. . . . .                      | 72        |
| Java 仮想マシンの設定. . . . .                              | 73        |
| MDM Hub 環境でのパスワードの暗号化. . . . .                      | 76        |
| WebSphere 環境での安全なプロファイルの作成. . . . .                 | 76        |
| ActiveVOS コンソール管理ユーザーの作成. . . . .                   | 77        |
| MDM Hub デプロイメント用の SOAP 要求タイムアウトの設定. . . . .         | 78        |
| 追加の IBM WebSphere の設定. . . . .                      | 78        |
| スタンドアロンプロセスサーバーインスタンス用の WebSphere の設定. . . . .      | 78        |
| 複数の MDM Hub マスタデータベース用の WebSphere の設定. . . . .      | 82        |
| HTTPS プロトコルの設定. . . . .                             | 82        |
| Informatica Data Director 用の WebSphere の設定. . . . . | 82        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>第 5 章 : Hub ストアのアップグレード</b>                   | <b>84</b>  |
| Hub ストアのアップグレードの概要                               | 84         |
| Hub ストアのクローン作成 (クリーンアップグレード)                     | 85         |
| データベースを英語以外のロケールに設定                              | 85         |
| Verbose モードでの MDM Hub マスターデータベースのアップグレード         | 85         |
| サイレントモードでの MDM Hub マスターデータベースのアップグレード            | 87         |
| Verbose モードでのオペレーショナルリファレンスストアのデータベースのアップグレード    | 88         |
| サイレントモードでのオペレーショナル参照ストアデータベースのアップグレード            | 92         |
| アップグレードスクリプトが正常に実行されたことの確認                       | 93         |
| <b>第 6 章 : Hub サーバーのアップグレード (インプレースアップグレード)</b>  | <b>94</b>  |
| Hub サーバーのアップグレードの概要                              | 94         |
| グラフィカルモードでの Hub サーバーのアップグレード                     | 95         |
| コンソールモードでの Hub サーバーのアップグレード                      | 98         |
| サイレントモードでの Hub サーバーのアップグレード                      | 101        |
| プロパティファイルの設定                                     | 101        |
| サイレントアップグレードの実行                                  | 103        |
| patchInstallSetup スクリプトの実行                       | 103        |
| アップグレードドキュメントフォルダへの Hub サーバーのログファイルのコピー          | 105        |
| Hub Server のアップグレードの再適用 (オプション)                  | 105        |
| <b>第 7 章 : プロセスサーバーのアップグレード (インプレースアップグレード)</b>  | <b>106</b> |
| Process サーバーアップグレードの概要                           | 106        |
| グラフィカルモードでのプロセスサーバーのアップグレード                      | 107        |
| コンソールモードでのプロセスサーバーのアップグレード                       | 109        |
| サイレントモードでのプロセスサーバーのアップグレード                       | 110        |
| プロパティファイルの設定                                     | 110        |
| プロセスサーバーのサイレントアップグレードの実行                         | 111        |
| Informatica Address Verification 5 統合へのアップグレード手順 | 112        |
| 一致ポピュレーションの設定                                    | 114        |
| 一致ポピュレーションの有効化                                   | 114        |
| アップグレードドキュメントディレクトリへのプロセスサーバーのログファイルのコピー         | 116        |
| プロセスサーバーのアップグレードの再適用 (オプション)                     | 116        |
| <b>第 8 章 : リソースキットのアップグレードインプレースアップグレード</b>      | <b>118</b> |
| リソースキットのアップグレードの概要                               | 118        |
| リソースキットのアンインストール (インプレースアップグレード)                 | 118        |
| リソースキットのインストール                                   | 119        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>第 9 章 : アップグレード後のタスク</b>                    | <b>123</b> |
| アップグレード後のタスク                                   | 123        |
| 更新プロパティ  | 124        |
| JBoss のアップグレード後の作業                             | 124        |
| MDM Hub 環境の再起動                                 | 124        |
| アプリケーションサーバーの再起動                               | 125        |
| インプレースアップグレードのアップグレード後のタスクを実行する                | 125        |
| データの検証   | 125        |
| データ検証ツールレポートについて                               | 125        |
| データ検証ツールスクリプトの解凍                               | 127        |
| データ検証ツールを実行して初期結果を生成                           | 127        |
| データ問題の解決                                       | 127        |
| データ検証ツールを再実行して問題が解決されたことを確認                    | 128        |
| データ検証ツールの削除                                    | 128        |
| 最後のデータチェックからのデータ検証ツールレポートの再生成（オプション）           | 128        |
| オブジェクト、カラム、および廃止されたオブジェクトへの参照の削除               | 129        |
| Hub サーバーをデプロイするための PostInstall スクリプトの実行（条件による） | 130        |
| WebSphere 管理セキュリティの設定                          | 131        |
| オペレーショナルリファレンスストアの登録解除                         | 132        |
| EAR ファイルのアンインストールおよびデータソースの削除                  | 132        |
| WebSphere 管理コンソールでの WebSphere 管理セキュリティの有効化     | 132        |
| Hub サーバーとプロセスサーバーのプロパティの設定                     | 132        |
| Hub サーバーの PostInstallSetup スクリプトの手動実行          | 133        |
| プロセスサーバーの PostInstallSetup スクリプトの実行            | 134        |
| オペレーショナルリファレンスストアの登録                           | 134        |
| プラットフォームトランスフォーメーションに対するクレンジング関数の設定            | 139        |
| アップグレードされたメタデータの検証                             | 140        |
| メタデータの検証                                       | 140        |
| 検証結果の保存  | 140        |
| メタデータ検証メッセージの解決                                | 140        |
| MDM Hub 環境レポートの確認                              | 141        |
| MDM Hub 環境レポートの保存                              | 141        |
| IBM DB2 でのプロキシユーザーの設定                          | 142        |
| プロキシユーザーを使ったオペレーショナルリファレンスストアの再登録              | 143        |
| EJB プロトコルのための SiperianClient ライブラリクラスのアップグレード  | 145        |
| MDM Hub データベースデバッグログの無効化                       | 146        |
| MDM Hub メタデータを準備する                             | 146        |
| アップグレードテスト                                     | 146        |
| MDM Hub アップグレードテスト                             | 146        |
| カスタムコードのアップグレードのテスト                            | 147        |
| プロビジョニングツールアップグレードテスト                          | 147        |

|  |     |
|--|-----|
| ビジネスエンティティを使用する Data Director のアップグレードテスト. . . . . | 148 |
| サブジェクト領域を使用する Data Director のアップグレードテスト. . . . .   | 148 |
| Data Director および Hub サーバーのプロパティ. . . . .          | 148 |
| Data Director のグローバルプロパティ. . . . .                 | 149 |

## 第 10 章 : 検索設定のアップグレード. . . . . 150

|  |     |
|--|-----|
| 検索設定のアップグレードの概要. . . . .                             | 150 |
| 手順 1。Elasticsearch のセットアップ. . . . .                  | 151 |
| Elasticsearch のインストール. . . . .                       | 151 |
| キーストア、トラストストア、証明書の作成. . . . .                        | 151 |
| Elasticsearch Java 仮想マシン (JVM) の設定. . . . .          | 152 |
| Elasticsearch プロパティファイルの設定. . . . .                  | 153 |
| Elasticsearch クラスタの保護. . . . .                       | 156 |
| Search Guard 設定ファイルの Elasticsearch へのアップロード. . . . . | 157 |
| クライアント証明書 DN の Elasticsearch プロパティファイルでの設定. . . . .  | 157 |
| 検索で無視される単語のリストのカスタマイズ. . . . .                       | 158 |
| 検索に含めるシノニムのリストのカスタマイズ. . . . .                       | 158 |
| Elasticsearch の起動. . . . .                           | 158 |
| 手順 2。検索のための MDM Hub プロパティの設定. . . . .                | 158 |
| Hub サーバーでの検索の設定. . . . .                             | 159 |
| プロセスサーバーでの検索の設定. . . . .                             | 160 |
| 手順 3。プロビジョニングツールを使用した検索の設定. . . . .                  | 161 |
| Elasticsearch クラスタの設定. . . . .                       | 161 |
| 検索結果ビューの設定. . . . .                                  | 162 |
| 手順 4。オペレーショナル参照ストアの検証. . . . .                       | 162 |
| 手順 5。検索データのインデックス処理. . . . .                         | 163 |

## 第 11 章 : アプリケーションサーバーに対する ActiveVOS のインストール後のタスク. . . . . 164

|  |     |
|--|-----|
| アプリケーションサーバーに対する ActiveVOS のインストール後のタスク. . . . . | 164 |
|--|-----|

## 第 12 章 : ビジネスエンティティアダプタ用の ActiveVOS アップグレード後タスク. . . . . 165

|  |     |
|--|-----|
| ビジネスエンティティアダプタに対する ActiveVOS のアップグレード後のタスク. . . . .      | 165 |
| ビジネスエンティティワークフローアダプタの ActiveVOS URN の設定. . . . .         | 166 |
| ActiveVOS プロトコルの HTTPS への設定. . . . .                     | 166 |
| ビジネスエンティティ用にカスタマイズしたワークフローの更新. . . . .                   | 167 |
| ビジネスエンティティ用のワークフロー内のプレゼンテーションパラメータの更新. . . . .           | 167 |
| ビジネスエンティティのためのワークフロー内でのファイル添付の有効化. . . . .               | 169 |
| ActiveVOS 用の MDM Identity Service の設定. . . . .           | 170 |
| カスタム BeMDMWorkflow プロジェクト (インプレースアップグレード) . . . . .      | 170 |
| マージ解除ワークフローおよびマージワークフローのトリガの設定 (インプレースアップグレード) . . . . . | 171 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| エンティティ 360 フレームワークタスクマネージャの追加..... | 171 |
|------------------------------------|-----|

## 第 13 章: サブジェクト領域アダプタ用の ActiveVOS アップグレード 後タスク..... 172

|  |     |
|--|-----|
| サブジェクト領域アダプタに対する ActiveVOS のアップグレード後のタスク.....                              | 172 |
| ActiveVOS URN の更新.....   | 173 |
| ActiveVOS の信頼されたユーザーの確認.....   | 173 |
| サブジェクト領域に基づく ActiveVOS ワークフローの Informatica Data Director タスク設定の<br>更新..... | 174 |
| サブジェクト領域ベースの ActiveVOS アダプタの IDD 設定の更新.....                                | 174 |
| サブジェクト領域ワークフローアダプタのタスクトリガの設定.....  | 175 |
| サブジェクト領域用にカスタマイズしたワークフローの更新.....   | 176 |
| サブジェクト領域用のワークフロー内のプレゼンテーションパラメータの更新.....                                   | 177 |
| サブジェクト領域のためのワークフロー内での添付の有効化.....   | 178 |
| サブジェクト領域に基づく ActiveVOS ワークフローの再デプロイ.....                                   | 178 |
| ビジネスエンティティおよびビジネスエンティティサービス構成ファイルの生成.....                                  | 179 |

## 付録 A: アップグレードプロセスのトラブルシューティング..... 180

## 付録 B: FAQ（よくある質問）..... 186

## 付録 C: 既存の ActiveVOS タスクの処理..... 188

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 既存の ActiveVOS タスクの処理の概要.....    | 188 |
| 移行プロパティ.....                    | 188 |
| 移行スクリプトの実行プロパティファイルを指定.....     | 189 |
| 移行スクリプトの実行プロパティをコマンドラインに指定..... | 190 |

## 付録 D: メタデータキャッシュの設定..... 191

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| メタデータキャッシュの構成（オプション）..... | 191 |
| Infinispan 属性.....        | 192 |
| Infinispan 属性の編集.....     | 193 |

## 索引..... 194



# 序文

*Multidomain MDM* のアップグレードガイドへようこそ。このガイドでは、Informatica<sup>®</sup> Multidomain MDM の実装を最新バージョンにアップグレードする方法について説明します。現在インストールされているバージョンの *Multidomain MDM* のアップグレードガイドを使用してください。

このガイドは、Informatica Multidomain MDM の実装のアップグレードを担当する技術者を対象としています。

## Informatica のリソース

### Informatica Network

Informatica Network は、Informatica グローバルカスタマサポート、Informatica ナレッジベースなどの製品リソースをホストします。Informatica Network には、<https://network.informatica.com> からアクセスしてください。

メンバーは以下の操作を行うことができます。

- 1つの場所からすべての Informatica のリソースにアクセスできます。
- ドキュメント、FAQ、ベストプラクティスなどの製品リソースをナレッジベースで検索できます。
- 製品の提供情報を表示できます。
- 自分のサポート事例を確認できます。
- 最寄りの Informatica ユーザーグループネットワークを検索して、他のユーザーと共同作業を行えます。

### Informatica ナレッジベース

ドキュメント、ハウツー記事、ベストプラクティス、PAM などの製品リソースを Informatica Network で検索するには、Informatica ナレッジベースを使用します。

ナレッジベースには、<https://kb.informatica.com> からアクセスしてください。ナレッジベースに関する質問、コメント、ご意見の連絡先は、Informatica ナレッジベースチーム ([KB\\_Feedback@informatica.com](mailto:KB_Feedback@informatica.com)) です。

### Informatica マニュアル

使用している製品の最新のドキュメントを取得するには、[https://kb.informatica.com/\\_layouts/ProductDocumentation/Page/ProductDocumentSearch.aspx](https://kb.informatica.com/_layouts/ProductDocumentation/Page/ProductDocumentSearch.aspx) にある Informatica ナレッジベースを参照してください。

このマニュアルに関する質問、コメント、ご意見の電子メールの送付先は、Informatica マニュアルチーム ([info\\_documentation@informatica.com](mailto:info_documentation@informatica.com)) です。

## Informatica 製品可用性マトリックス

製品可用性マトリックス (PAM) には、製品リリースでサポートされるオペレーティングシステム、データベースなどのデータソースおよびターゲットが示されています。Informatica Network メンバである場合は、PAM (<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>) にアクセスできます。

## Informatica Velocity

Informatica Velocity は、Informatica プロフェッショナルサービスによって開発されたヒントおよびベストプラクティスのコレクションです。数多くのデータ管理プロジェクトの経験から開発された Informatica Velocity には、世界中の組織と協力して優れたデータ管理ソリューションの計画、開発、展開、および維持を行ってきた弊社コンサルタントの知識が集約されています。

Informatica Network メンバである場合は、Informatica Velocity リソース (<http://velocity.informatica.com>) にアクセスできます。

Informatica Velocity についての質問、コメント、またはアイデアがある場合は、[ips@informatica.com](mailto:ips@informatica.com) から Informatica プロフェッショナルサービスにお問い合わせください。

## Informatica Marketplace

Informatica Marketplace は、お使いの Informatica 製品を強化したり拡張したりするソリューションを検索できるフォーラムです。Informatica の開発者およびパートナーの何百ものソリューションを利用して、プロジェクトで実装にかかる時間を短縮したり、生産性を向上させたりできます。Informatica Marketplace には、<https://marketplace.informatica.com> からアクセスできます。

## Informatica グローバルカスタマサポート

Informatica Network の電話またはオンラインサポートからグローバルカスタマサポートに連絡できます。

各地域の Informatica グローバルカスタマサポートの電話番号は、Informatica Web サイト (<http://www.informatica.com/us/services-and-training/support-services/global-support-centers>) を参照してください。

Informatica Network メンバである場合は、オンラインサポート (<http://network.informatica.com>) を使用できます。

# 第 1 章

## アップグレードの概要

この章では、以下の項目について説明します。

- [概要, 11 ページ](#)
- [アップグレードプロセスの選択, 12 ページ](#)
- [アップグレードの記録, 15 ページ](#)

### 概要

Informatica Multidomain MDM をアップグレードいただきありがとうございます。インストールされているバージョンから Multidomain MDM バージョン 10.3 に直接アップグレードできます。

**重要:** すべての MDM コンポーネントは、同じバージョンの Multidomain MDM にアップグレードする必要があります。

Multidomain MDM 環境には、開発環境、テスト環境、運用環境を含められます。これらの各環境をアップグレードする必要があります。ベストプラクティスとして、開発環境を最初にアップグレードします。アップグレードに関する問題を特定し、解決します。開発環境を正常にアップグレードしたら、テスト環境と運用環境を高度な信頼性でアップグレードできます。

#### はじめる前に

開始する前に、必要なガイドがあることを確認し、製品の可用性マトリックスを確認してください。

- インストールされている Multidomain MDM のバージョンの正しいアップグレードガイドがあることを確認します。タイトルページで、タイトルの「バージョンからのアップグレード」にあるメジャーバージョン番号を確認します。それがインストールされている製品のメジャーバージョン番号と一致していることを確認します。インストールされている製品のバージョン番号を確認するには、MDM Hub コンソールで、**【ヘルプ】** > **【バージョン情報】** をクリックします。**【インストールの詳細】** をクリックします。バージョン番号がリリース名のカラムに表示されます。アップグレード目的では、インストールされている製品に Hotfix が適用されているかどうかは問題になりません。
- ご使用のデータベースおよびアプリケーションサーバーに対応する *Multidomain MDM* のインストールガイドをダウンロードします。スムーズなアップグレードを実現するには、インストールガイドに記載されているいくつかのタスクを実行する必要があります。
- このバージョンの Multidomain MDM のシステム要件への変更点については、「製品可用性マトリックス」を確認してください。このマトリックスは、Informatica Network で見つけることができます。

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>。

## このガイドに含まれていないバージョン

次のいずれかのバージョンからアップグレードする場合は、アップグレード手順について Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

- Informatica MDM Multidomain Edition for IBM DB2 バージョン 9.0.2 および任意の HotFix レベル
- Informatica MDM Multidomain Edition for IBM DB2 バージョン 9.0.1 および任意の HotFix レベル
- Informatica MDM Multidomain Edition for Oracle バージョン 9.0.1 より前の任意のバージョン

# アップグレードプロセスの選択

Multidomain MDM のアップグレードには、次のオプションがあります。

## クリーンアップグレード（推奨）

クリーンアップグレードでは、現在の MDM システム要件を満たすマシンで新しい環境を準備します。既存の環境から MDM Hub マスターデータベースとオペレーショナルリファレンスストアのクローンを作成し、クローンのデータベースを新しい環境にコピーし、Hub ストアアップグレードを実行します。『インストールガイド』の指示に従って、Hub サーバーとプロセスサーバーを新しい環境にインストールします。インフラストラクチャの計画の詳細については、*Multidomain MDM* のインフラストラクチャプランニングガイドを参照してください。

## インプレースアップグレード

インプレースアップグレードでは、現在の MDM システム要件に準拠するように、Multidomain MDM を実行するマシンを更新します。その後 MDM コンポーネントをアップグレードします。

## アップグレードプロセスの選択についてのガイドライン

アップグレードのタイプによって、選択できるアップグレードプロセスのタイプが決定します。すべての場合において、クリーンアップグレードが推奨されます。

次の表に、アップグレードのタイプと、使用できるアップグレードプロセスを記載します。

| アップグレードのタイプ<br>Multidomain MDM  | クリーンアップグレード<br>(推奨) | インプレースアップグレード |
|---|---------------------|---------------|
| MDM のメジャー/マイナーバージョンへのアップグレード  | ○                   | ×             |
| インストールされている MDM のバージョンの HotFix へのアップグレードで、MDM システム要件を満たすためにアプリケーションサーバーをメジャーバージョンに更新する必要がある場合 | ○                   | ×             |
| インストールされている MDM のバージョンの HotFix へのアップグレードで、MDM システム要件を満たすためにアプリケーションサーバーをメジャーバージョンに更新する必要がない場合 | ○                   | ○             |

## クリーンアップグレードのアップグレードプロセス（推奨）

クリーンアップグレードのプロセスは、次のフェーズで構成されています。

| フェーズ | タスク  | 手順の場所             |
|------|--|-------------------|
| 1    | データベースタスク                                    | アップグレードガイド        |
| 2    | アプリケーションサーバーのタスク                             | アップグレードガイド        |
| 3    | アップグレード前のタスク                                 | アップグレードガイド        |
| 4    | Hub ストアのバックアップとクローンを作成し、Hub ストアを新しいマシンにコピーする | このタスクの実行は DBA に依頼 |
| 5    | Hub ストアのアップグレード                              | アップグレードガイド        |
| 6    | Hub サーバーのインストールとインストール後のタスク                  | インストールガイド         |
| 7    | プロセスサーバーのインストールとインストール後のタスク                  | インストールガイド         |
| 8    | アップグレード後のタスク                                 | アップグレードガイド        |

| フェーズ | タスク   | 手順の場所      |
|------|---|------------|
| 9    | アプリケーションサーバーに対する ActiveVOS のインストール後のタスク       | インストールガイド  |
| 10   | ビジネスエンティティアダプタに対する ActiveVOS のアップグレード後のタスク    | アップグレードガイド |
| 11   | サブジェクト領域アダプタに対する ActiveVOS のアップグレード後のタスク      | アップグレードガイド |
| 12   | リソースキットのインストールタスクと、必要に応じて、リソースキットのインストール後のタスク | インストールガイド  |

## インプレースアップグレードのアップグレードプロセス

インプレースアップグレードのプロセスは、次のフェーズで構成されています。

| フェーズ | タスク                                       | 手順の場所      |
|------|---|------------|
| 1    | データベースタスク                                 | アップグレードガイド |
| 2    | アプリケーションサーバーのタスク                          | アップグレードガイド |
| 3    | アップグレード前のタスク                              | アップグレードガイド |
| 4    | Hub ストアのアップグレード                           | アップグレードガイド |
| 5    | Hub サーバーのアップグレード                          | アップグレードガイド |
| 6    | プロセスサーバーのアップグレード                          | アップグレードガイド |
| 7    | リソースキットのアップグレード                           | アップグレードガイド |
| 8    | アップグレード後のタスク                              | アップグレードガイド |
| 9    | アプリケーションサーバーに対する ActiveVOS のインストール後のタスク   | インストールガイド  |
| 10   | ビジネスエンティティアダプタに対する ActiveVOS のインストール後のタスク | アップグレードガイド |
| 11   | サブジェクト領域アダプタに対する ActiveVOS のインストール後のタスク   | アップグレードガイド |

\* インストールされたバージョンと現在のバージョンとの間に複数のリリースがある場合、ベストプラクティスは、クリーンアップグレードを実行する、またはすべてのインストール前タスクを見直して、使用するデータベースまたはアプリケーションサーバーに対して発生した変更を見逃していないと確認することです。

# アップグレードの記録

アップグレードする前、アップロード中およびアップロード後に、Informatica MDM Hub 環境の詳細をキャプチャして、アップグレードを確認（および必要に応じてトラブルシューティング）する必要があります。アップグレードのトラブルシューティングに対するサポートが必要な場合、この情報のコピーを Informatica グローバルカスタマサポートに提供できます。

以下の表に、アップグレードに関する情報の参照先を示します。

| アップグレード情報                                    | 確認できる場所  |
|--|--|
| 正常な移行を妨げるデータの問題                              | 準備レポート   |
| オペレーショナルリファレンスストア（ORS）メタデータ                  | Hub コンソールのリポジトリマネージャツールによる検証結果<br>アップグレード前とアップグレード後に ORS メタデータの検証結果を生成します。   |
| 構成設定   | Hub コンソールのエンタープライズマネージャツールによる環境レポート<br>環境レポートには、Hub サーバー、Process サーバー、マスターデータベースおよび ORS データベースの情報が記録されています。アップグレード前とアップグレード後に環境レポートを保存します。 |
| データベースの更新                                    | データベースデバッグログ<br>データベースデバッグログは、Hub ストアのデータベースイベントを記録します。  |
| Hub サーバーおよび Process サーバーのアップグレードのアップグレードイベント | Informatica MDM Hub インストーラのログファイル  |
| Hub サーバーと Process サーバーの情報                    | Hub サーバーと Process サーバーのログファイル  |
| Hub コンソール情報                                  | Hub コンソールのログファイル   |

## 関連項目：

- [「準備レポートの生成」](#)（ページ 34）
- [「MDM Hub 環境レポートの保存」](#)（ページ 141）

## 第 2 章

# アップグレード前のタスク

この章では、以下の項目について説明します。

- [アップグレード前のタスク, 16 ページ](#)
- [アップグレードの準備, 16 ページ](#)
- [環境の準備, 17 ページ](#)
- [既存のジョブの処理, 22 ページ](#)
- [MDM Hub 構成の更新, 23 ページ](#)
- [BPM アップグレードの準備, 26 ページ](#)
- [アップグレードに影響するデータの問題の解決, 29 ページ](#)

## アップグレード前のタスク

クリーンアップグレードまたはインプレースアップグレードを実行するかどうかにかかわらず、環境が適切に構成されていることを確認するため、アップグレード前のタスクを実行します。

## アップグレードの準備

アップグレードを準備するには、次のタスクを実行します。

| アップグレードタスク      | 詳細   |
|-----------------|--|
| リリースノートの確認      | リリースノートには、インストールおよびアップグレードプロセスの更新に関する情報が含まれています。<br><b>重要:</b> アプリケーションサーバーとデータベースの一部のバージョンには、Multidomain MDM の実行時の既知の制限があります。推奨されたすべての回避策を必ず実行してください。 |
| リリースガイドの確認      | リリースガイドには、新しい機能と変更された動作に関する情報が含まれています。   |
| 最新のライセンスファイルの入手 | Multidomain MDM のアップグレードソフトウェアを要求するときに、最新のライセンスファイルを要求してください。  |



| アップグレード<br>タスク               | 詳細  |
|------------------------------|---|
| アップグレード<br>制限の確認             | <p>アップグレードを開始する前に、次の条件を確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Multidomain MDM 実装では、すべてのコンポーネントが同じバージョンである必要があります。複数のバージョンの Multidomain MDM がある場合は、各バージョンを別々の環境にインストールする必要があります。同じ環境に異なるバージョンの Multidomain MDM を共存させることはできません。</li> <li>- Multidomain MDM のアップグレード中に、環境に大きな変更を加えることはできません。例えば、アップロード・プロセス中に Oracle、IBM DB2、または Microsoft SQL Server データベースをアップグレードすることはできません。</li> <li>- 付属しているアップグレードスクリプトを使用して、オペレーショナルリファレンスストア（ORS）をアップグレードしておく必要がある。アップグレードツールとしてリポジトリマネージャは使用することを想定されていない。これは、バージョン間で、アーティファクトが一部継承されない場合があったり、継承されてもアーティファクトの内容が不正確な場合があったりするためである。詳細については、『<i>Multidomain MDM のリリースノート</i>』を参照してください。</li> </ul> |
| アップグレード<br>ドキュメントフ<br>ォルダの作成 | <p>upgradedoc というフォルダを作成し、メタデータの検証結果、環境レポート、およびログファイルなど、アップグレードの全アーティファクトのコピーを保存します。アップグレード中に問題が発生した場合は、このディレクトリのコピーを Informatica グローバルカスタマサポートに送付して問題を分析してもらう必要があります。</p>  |
| MDM Hub 環境<br>レポートの確認        | <p>Hub コンソールのエンタープライズマネージャツールを使用して、Hub サーバー、プロセスサーバー、MDM Hub マスターデータベース、およびオペレーショナルリファレンスストアのデータベースに対する MDM Hub の現在の設定を確認します。コンポーネントのバージョン履歴も確認します。</p> <p>環境レポートのコピーをアップグレードドキュメントフォルダに保存します。</p>  |

## 環境の準備

選択するアップグレードプロセスのためのタスクを実行します。

## クリーンアップグレード

クリーンアップグレードの場合、次のタスクを実行します。

| タスク  | 説明  |
|--|---|
| 最小システム要件の確認  | <p>マシンが、MDM Hub インストールのハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしていることを確認します。ハードウェア要件は、データ、処理容量、およびビジネスルールによって異なります。</p> <p>MDM Hub をインストールするには、マシンが次の最小システム要件を満たしている必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ディスク容量。4.9GB</li><li>- 開発環境の RAM。4GB</li></ul> <p>MDM Hub コンポーネントのランタイム物理メモリ要件を確認するには、次の計算式を使用してください。</p> <p>Total run-time memory requirement for MDM Hub components = JDK JVM max heap size of the application server + operating system native heap size</p>  |
| Java Development Kit (JDK) のインストール                               | <p>MDM Hub をインストールするマシンに、サポートされているバージョンの JDK をインストールします。JDK は、MDM Hub インストーラにバンドルされていません。</p> <p><b>注:</b> アプリケーションサーバーマシンと Hub コンソールを起動するマシンで、同じ Java バージョンを使用します。</p> <p>HP-UX に Informatica Platform をインストールするには、サポートされているバージョンの JDK を HP-UX マシンにインストールします。JDK は、HP-UX 用の Informatica Platform インストーラにバンドルされていません。JDK は、他のすべてのプラットフォーム用の Informatica Platform インストーラにはバンドルされています。</p>  |
| Visual Studio 2015 の Visual C++再配付可能パッケージのインストール (Windows の場合のみ) | <p>Windows システムでは、Multidomain MDM は名前検索機能と照合機能をサポートするために Visual Studio 2015 の Visual C++再配付可能パッケージが必要です。</p>  |
| 環境変数の設定  | <p>MDM Hub をインストールするための環境変数を設定します。</p> <p>適切な JDK を使用するには、次の環境変数を、JDK ディレクトリを参照するように設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- JAVA_HOME。必須</li><li>- PATH。必須</li><li>- INFA_JDK_HOME。オプション。AIX または HP-UX に Informatica プラットフォームをインストールする場合は必須です。</li></ul> <p>Oracle 用の正しいロケール動作を設定するには、Oracle ローダー、MDM Hub コンポーネントなどのクライアントアプリケーション環境に、NLS_LANG 環境変数を設定します。</p> <p>NLS_LANG パラメータは以下の形式で指定します。</p> <p>NLS_LANG = &lt;language&gt;_&lt;territory&gt;.&lt;character set&gt;</p> <p><b>注:</b> 中国語、日本語、韓国語、またはアクセント記号付き文字を含んだレコードを保存および検索する場合は、文字セットを UTF-8 に設定します。</p> <p>NLS_LANG の設定の詳細については、Oracle のマニュアルを参照してください。</p> <p>ドメインでのセキュリティが有効になっている Informatica プラットフォームをインストールするには、INFA_TRUSTSTORE 環境変数を、次のディレクトリを参照するように設定します。</p> <p>&lt;Informatica platform installation directory&gt;/Client/clients/shared/security</p> |

| タスク                                | 説明  |
|------------------------------------|---|
| オペレーティングシステムのロケールの設定               | Hub サーバー、MDM Hub マスタデータベース、オペレーショナル参照ストア、Hub コンソールに、同じオペレーティングシステムのロケールを設定します。  |
| UNIX での X Window System の設定        | インストーラを UNIX 上でグラフィカルモードで実行する場合は、X Window System を設定します。X Window System は、グラフィック表示サーバーです。X Window System の設定の詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。   |
| アプリケーションサーバーのルートようこそページへのアクセス権の無効化 | セキュリティを向上するには、アプリケーションサーバーのルートようこそページへのアクセス権を無効にします。手順については、アプリケーションサーバーのマニュアルを参照してください。  |
| セキュアでない TLS 暗号スイートの無効化             | <p>セキュリティを向上するには、Multidomain MDM と一緒に使用する Java Runtime Environment で、セキュアでない TLS 暗号スイートを無効にします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <code>../jdk&lt;version&gt;/jre/lib/security/java.security</code> ファイルを開きます。</li> <li>2. <code>jdk.tls.disabledAlgorithms</code> プロパティを見つけ、セキュアでない暗号スイートの次のリストを含めるように値を更新します。</li> </ol> <pre>jdk.tls.disabledAlgorithms = SSLv3, RC4, MD5withRSA, DH keySize &lt; 1024, EC keySize &lt; 224, DES40_CBC, RC4_40, 3DES_EDE_CBC, EDH-RSA-DES-CBC3-SHA, ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA, DES-CBC3-SHA</pre> <p>プロパティの詳細については、JDK のマニュアルを参照してください。</p> |

クリーンアップグレードの場合、次の追加のタスクを実行します。

| タスク                      | 詳細  |
|--------------------------|---|
| メタデータの検証                 | <p>オペレーショナルリファレンスストア（ORS）に検証エラーがないことを確認します。ORS に無効なメタデータが含まれる場合に Hub ストアをアップグレードすると、予期しない結果が生成される場合があります。ハブコンソールでリポジトリマネージャを使用して、メタデータを検証します。検証上のすべての問題を解決し、メタデータを再検証して、検証上の問題が解決されていることを確認します。</p> <p>最終的な検証結果のコピーをアップグレードドキュメントフォルダ <code>upgradedoc</code> に保存します。</p> <p>MDM Hub コンソールのリポジトリマネージャツールを使用して、検証結果を検証して保存します。</p> |
| 永続的な ID 実装の更新            | 永続的な ID を使用する場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。Multidomain MDM のアップグレードされたバージョンと互換性があるように、永続的な ID 実装を更新する必要があります。  |
| 準備レポートを実行し、データの問題を解決します。 | 詳細については、 <a href="#">「アップグレードに影響するデータの問題の解決」</a> （ページ 29）を参照してください。   |

## インプレースアップグレード

インプレースアップグレードの場合、次のタスクを実行します。

| タスク   | 詳細  |
|---|---|
| システム要件を満たすための MDM 環境の更新                                       | オペレーティングシステム、アプリケーションサーバー、JDK、およびデータベースサーバーの更新が必要になる場合があります。システム要件については、本バージョンの MDM（Multidomain MDM）の「製品可用性マトリックス」を Informatica Network ( <a href="https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices/overview">https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices/overview</a> ) で参照してください。<br>。現在の MDM システム要件に準拠するように、MDM を実行するマシンを更新します。 |
| Visual Studio 2015 の Visual C++再頒布可能パッケージのインストール (Windows のみ) | Windows システムでは、Multidomain MDM は名前検索機能と照合機能をサポートするために Visual Studio 2015 の Visual C++再配付可能パッケージが必要です。   |
| メタデータの検証  | オペレーショナルリファレンスストア（ORS）に検証エラーがないことを確認します。ORS に無効なメタデータが含まれる場合に Hub ストアをアップグレードすると、予期しない結果が生成される場合があります。ハブコンソールでリポジトリマネージャを使用して、メタデータを検証します。検証上のすべての問題を解決し、メタデータを再検証して、検証上の問題が解決されていることを確認します。<br>最終的な検証結果のコピーをアップグレードドキュメントフォルダ upgradedoc に保存します。<br>MDM Hub コンソールのリポジトリマネージャツールを使用して、検証結果を検証して保存します。   |
| 永続的な ID 実装の更新   | 永続的な ID を使用する場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。Multidomain MDM のアップグレードされたバージョンと互換性があるように、永続的な ID 実装を更新する必要があります。  |

| タスク                                | 詳細   |
|------------------------------------|--|
| 実装のバックアップ                          | <p>カスタマイズを保持し、環境を復元できるようにするには、現在の実装をバックアップします。アップグレード中に問題が発生した場合に、バックアップから環境を復元できます。</p> <p><b>スキーマのバックアップ</b></p> <p>スキーマのフルバックアップを実行します。アップグレードプロセスで行われたスキーマ変更はロールバックできません。アップグレード中に問題が発生した場合には、スキーマはバックアップからリストアできます。スキーマのバックアップ手順については、データベースのマニュアルを参照してください。</p> <p><b>Hub Server とプロセスサーバーがインストールされているディレクトリのバックアップ</b></p> <p>Hub サーバーとプロセスサーバーをインストールする前に、ご使用の環境の Hub サーバーとプロセスサーバーのインストールフォルダをバックアップします。</p> <p><b>Data Director アプリケーションのバックアップ</b></p> <p>サブジェクト領域と使用する Data Director アプリケーションのエクスポートに関する詳細については、『<i>Multidomain MDM Data Director の実装ガイド</i>』を参照してください。</p> <p><b>カスタマイズの登録またはバックアップ</b></p> <p>カスタムクエリ、カスタム関数、ユーザーイグジットなど、ハブコンソールに登録するカスタマイズは、アップグレードプロセス時に保持されます。</p> <p>Hub コンソールに登録していないカスタマイズの最新ソースコードをバックアップします。登録していないカスタマイズは、アップグレード後には使用できなくなります。</p> <p><b>カスタマイズしたクレンジングエンジン設定ファイルのバックアップ</b></p> <p>カスタマイズしたクレンジングエンジン設定ファイルをすべてバックアップします。</p> |
| JAVA_HOME 環境変数の設定                  | <p>JBoss または WebLogic。アップグレードを既存のインストールディレクトリに適用する場合、次の手順を実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>JBoss 環境で、次のファイルから JAVA_HOME 環境変数設定を手動で削除します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows: &lt;MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ&gt;\setSiperianEnv.bat</li> <li>UNIX: &lt;MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ&gt;/setSiperianEnv.sh</li> </ul> </li> <li>JBoss または WebLogic の環境では、JAVA_HOME 環境変数を、サポートされている JDK のバージョンのパスに設定します。</li> </ol>  |
| アプリケーションサーバーのルートようこそページへのアクセス権の無効化 | <p>セキュリティを向上するには、アプリケーションサーバーのルートようこそページへのアクセス権を無効にします。手順については、アプリケーションサーバーのマニュアルを参照してください。</p>  |

| タスク                      | 詳細   |
|--------------------------|--|
| JBoss 管理ポートの設定           | <p>JBoss 環境では、アップグレードする前に、JBoss 管理ポートを <code>cmxserver.properties</code> ファイルで設定する必要があります。このプロパティを設定しない場合は、アップグレードが失敗し、エラーが表示されます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 次のディレクトリに移動します。<br/> <code>&lt;infamdm_install_directory&gt;/hub/server/resources</code></li> <li>2. テキストエディタで <code>cmxserver.properties</code> ファイルを開きます。</li> <li>3. 次のプロパティを追加し、JBoss 管理ポート番号を指定します。<br/> <code>cmx.jboss7.management.port=[port]</code></li> <li>4. ファイルを保存します。</li> </ol> |
| 準備レポートを実行し、データの問題を解決します。 | <p>詳細については、<a href="#">「アップグレードに影響するデータの問題の解決」</a> (ページ 29) を参照してください。</p>   |

## 既存のジョブの処理

既存のジョブを処理するには、次のタスクを実行します。

| アップグレードタスク                             | 詳細   |
|--|--|
| リレーションベースオブジェクトに対して、アンマージされた一致がないことの確認 | <p>リレーションベースオブジェクトに対して、アンマージされたマッチがないことを確認します。リレーションベースオブジェクトに対するアンマージされたマッチは、アップグレードプロセス中に失われます。</p>  |
| レコードを含むステージングテーブルでのロードジョブの実行           | <p>Microsoft SQL Server 環境において、レコードを含むステージングテーブル上でロードバッチジョブを実行します。</p> <p>ステージングテーブルにレコードが含まれる場合にオペレーショナル参照ストアをアップグレードすると、ログファイルのサイズが利用可能なハードドライブの容量を超えるためにアップグレードが失敗する可能性があります。</p> |
| ステージジョブの完了とステージテーブルの内容の削除              | <p>オペレーショナル参照ストアをアップグレードする前に、実行中のステージジョブを完了し、ステージテーブルの内容を削除します。</p> <p>ステージテーブルの内容を削除しないと、Microsoft SQL Server 環境では、オペレーショナル参照ストアのアップグレード完了時間が、予期される時間より長くなります。</p>                  |

# MDM Hub 構成の更新

MDM Hub 構成を更新するには、次のタスクを実行します。

| アップグレードタスク  | 詳細  |
|---|---|
| ORS ユーザーに SYS.V_\$PARAMETER の選択権限を付与する                              | 選択権限を付与するには、以下の SQL 文を実行します。<br><br>grant select on SYS.V_\$PARAMETER to <Operational Reference Store user>;  |
| サブジェクト領域の設定で名前から特殊文字を削除する   | プロビジョニングツールでは、名前に特殊文字を使用することはできません。サブジェクト領域の設定からビジネスエンティティスキーマを生成する場合は、最初に、サブジェクト領域の設定で名前に特殊文字があれば削除しておく必要があります。  |
| オペレーショナルリファレンスストアを元のスキーマ所有者に登録します。                                  | 詳細については、「 <a href="#">元のスキーマ所有者によるオペレーショナルリファレンスストアの登録</a> 」(ページ 24)を参照してください。  |
| カラム名に予約語が含まれないようにする   | Multidomain MDM の最近のバージョンでは、追加のキーワードが予約済みとしてマークされています。実装で予約済みのキーワードを使用しないようにします。<br><br>予約語の完全な一覧については、 <i>Multidomain MDM の設定ガイド</i> の「Requirements for Defining Schema Objects」セクションを参照してください。<br><br>データが含まれるカラムの名前を変更するスクリプトを要求するには、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。   |
| マップされたカラムのデータ型の互換性を確認する   | オペレーショナルリファレンスストアに Oracle データベースを使用する場合、ランディングテーブルからステージングテーブルへのマッピングをチェックして、マップされたカラムのデータ型に互換性があるかどうかを確認します。<br><br>以前のバージョンでは、マップされたカラムのデータ型に互換性がない、ランディングテーブルからステージングテーブルへのマッピングを作成できましたが、このバージョンから、マップされたカラムのデータ型は互換性があることが必須になっています。データをロードする際にデータ型が一致していないと、ロードは失敗し、ログファイルにエラーが記録されます。<br><br>カラムのマッピングの詳細については、『 <i>Multidomain MDM の設定ガイド</i> 』を参照してください。 |
| ユーザー設定を C_REPOS_DS_PREF テーブルと C_REPOS_DS_PREF_DETAIL テーブルからバックアップする | Data Director 環境に、カラムの表示または非表示に関するユーザー設定が含まれている場合、このバージョンで暗号化ハッシュアルゴリズムが変更されているため、アップグレード時はその設定は失われます。アップグレード後、ユーザー設定を再作成します。<br><br>Data Director グローバルプロパティの詳細については、『 <i>Multidomain MDM Data Director の実装ガイド</i> 』を参照してください。   |

| アップグレードタスク                  | 詳細  |
|-----------------------------|---|
| ユーザーに有効な電子メールアドレスがあることを確認する | <p>既存のユーザーが、Hub コンソールのユーザー名に関連付けられた有効な電子メールアドレスを持っていることを確認します。</p> <p>MDM Hub にアクセスするためのパスワードをリセットするには、ユーザーは有効な電子メールアドレスを持っている必要があります。</p> <p>Hub コンソールでのユーザー情報の編集に関する詳細については、『<i>Multidomain MDM のセキュリティガイド</i>』を参照してください。</p> <p><b>注:</b> Hub コンソールの管理者ユーザーの電子メールアドレスは変更できません。管理者ユーザーの電子メールアドレスを変更するには、CMX_SYSTEM スキーマの C_REPOS_USER テーブルを</p> |
| インデックスを登録する                 | <p>カスタムインデックスを含むスキーマをアップグレードする場合は、カスタムインデックスを登録しておく必要があります。カスタムインデックスを登録するには、SIF の API の RegisterCustomIndex を使用します。</p> <p>RegisterCustomIndex SIF API の詳細については、『<i>Multidomain MDM サービスの統合フレームワークガイド</i>』を参照してください。</p>   |

## 元のスキーマ所有者によるオペレーショナルリファレンスストアの登録

オペレーショナルリファレンスストア（ORS）データベースのいずれかがプロキシユーザーで登録されている場合は、ORS データベースを元のスキーマ所有者で登録してください。アップグレード操作の実行に必要な特権を確実に得るには、元のスキーマ所有者で ORS を登録する必要があります。アップグレード後は、ORS をプロキシユーザーで登録してもかまいません。元のデフォルトのスキーマ所有者は CMX\_ORO です。

1. Hub コンソールを起動します。  
[データベースの変更] ダイアログボックスが表示されます。
2. MDM Hub マスタデータベースを選択して、[接続] をクリックします。
3. 設定ワークベンチにあるデータベースツールを選択します。
4. [書き込みロック] > [ロックの取得] の順に選択します。
5. [データベースの登録] ボタンをクリックします。

Informatica MDM Hub 接続ウィザードが表示され、データベースタイプの選択が求められます。

6. データベースのタイプを選択して [次へ] をクリックします。
7. データベースの接続プロパティを設定します。
  - a. Oracle の接続方式を選択して、[次へ] をクリックします。

以下の Oracle 接続方式を選択できます。

### サービス

サービス名を使用して Oracle に接続します。

### SID

Oracle のシステム ID を使用して Oracle に接続します。

サービス名と SID 名の詳細については、Oracle のマニュアルを参照してください。

[接続プロパティ] ページが表示されます。



- b. 選択する接続タイプの接続プロパティを指定し、**【次へ】** をクリックします。

以下の接続プロパティを設定することができます。

**データベース表示名**

Hub コンソールに表示する必要があるオペレーショナルリファレンスストアの名前。

**マシン識別子**

Hub ストアインスタンスからのレコードを一意に識別するためにキーに割り当てられるプレフィックス。

**データベースホスト名**

Oracle データベースをホストするサーバーの IP アドレスまたは名前。

**SID**

サーバー上で実行される Oracle データベースのインスタンスを参照する Oracle システム識別子。**【SID】** フィールドは、**【SID】** 接続タイプを選択した場合に表示される。

**サービス**

Oracle データベースへの接続に使用する Oracle サービスの名前。**【サービス】** フィールドは、**【サービス】** 接続タイプを選択した場合に表示される。

**ポート**

Oracle データベースサーバー上で実行される Oracle リスナの TCP ポート。デフォルトは 1521。

**Oracle TNS 名**

ネットワーク上で認識されているデータベースの名前（アプリケーションサーバーの TNSNAMES.ORA ファイルで定義）。

例: mydatabase.mycompany.com

Oracle TNS 名は、Oracle データベースのインストール時に設定します。Oracle TNS 名の詳細については、Oracle のマニュアルを参照してください。

**スキーマ名**

オペレーショナルリファレンスストアの名前。

**ユーザー名**

ORS の元のユーザー名を指定する。デフォルトは CMX\_ORS。

**パスワード**

ORS の元のユーザーに関連付けられているパスワード。

**サマリページ**が表示されます。

- c. サマリを確認し、追加の接続プロパティを指定します。

以下の表に、設定可能な追加の接続プロパティを示します。

| プロパティ           | 説明  |
|-----------------|---|
| 接続 URL          | 接続 URL。接続ウィザードでは、デフォルトで接続 URL が生成されます。次のリストに、Oracle 接続タイプの接続 URL のフォーマットを示します。<br><b>サービス接続タイプ</b><br><code>jdbc:oracle:thin:@//database_host:port/service_name</code><br><b>SID 接続タイプ</b><br><code>jdbc:oracle:thin:@//database_host:port:sid</code><br>[サービス] 接続タイプの場合、カスタマイズし、後で別の接続 URL をテストするオプションがあります。 |
| 登録後にデータソースを作成する | 登録後にアプリケーションサーバーのデータソースを作成する場合は選択します。<br><b>注:</b> このオプションを選択しない場合、手動でデータソースを設定する必要があります。   |

- d. サービス接続タイプには、デフォルトの URL を変更する場合、**【編集】** ボタンをクリックし、URL を指定して **【OK】** をクリックします。
8. **【完了】** をクリックします。  
**【データベースの登録】** ダイアログボックスが表示されます。
9. **【OK】** をクリックします。  
MDM Hub で ORS が登録されます。

## BPM アップグレードの準備

BPM アップグレードの準備を行うには、次のタスクを実行します。

## ワークフローアダプタの選択

ワークフローアダプタの次のアップグレードオプションを確認し、ニーズに合ったアップグレードオプションを選択します。

| 現在のワークフローアダプタ         | アップグレードオプション  |
|-----------------------|---|
| SIPERIAN              | <p>推奨されていません。</p> <p><b>オプション 1</b></p> <p>SIPERIAN をプライマリワークフローアダプタとして保持します。</p> <p><b>オプション 2</b></p> <p>ビジネスエンティティに基づいて、BE ActiveVOS ワークフローアダプタにアップグレードします。BE ActiveVOS ワークフローアダプタを使用するには、ビジネスエンティティ構成が必要です。</p> <p>詳細については、「<i>Migrating IDD Applications to the Business Entity Data Model</i>」を参照してください。</p>                            |
| Informatica ActiveVOS | <p>このワークフローアダプタはサブジェクト領域に基づいており、SIF API を使用して動作します。</p> <p><b>オプション 1</b></p> <p>Informatica ActiveVOS をプライマリワークフローアダプタとして保持します。</p> <p><b>オプション 2</b></p> <p>ビジネスエンティティに基づいて、BE ActiveVOS ワークフローアダプタにアップグレードします。BE ActiveVOS ワークフローアダプタを使用するには、ビジネスエンティティ構成が必要です。</p> <p>詳細については、『<i>Multidomain MDM Data Director の移行ガイド</i>』を参照してください。</p> |
| BE ActiveVOS          | <p>このワークフローアダプタは、ビジネスエンティティに基づいており、ビジネスエンティティサービスを使用して動作します。</p> <p>製品可用性マトリックスで定義されている ActiveVOS のバージョンを使用する必要があります。環境内で古いバージョンが検出された場合は、アップグレードプロセスによって必要なバージョンの ActiveVOS がインストールされます。</p>   |

## スタンドアロン ActiveVOS から埋め込みの ActiveVOS への移行を準備する (インプレースアップグレード)

既存のマシンをアップグレードし、スタンドアロン ActiveVOS から埋め込みの ActiveVOS に移行する場合は、次のアップグレードタスクを実行します。

| アップグレードタスク                  | 説明   |
|-----------------------------|--|
| ActiveVOS データソースの削除         | スタンドアロン ActiveVOS サーバーが Multidomain MDM と同じ JBoss インスタンス、WebSphere プロファイル、または WebLogic ドメインにある場合、ActiveVOS のデータソースをアプリケーションサーバーから削除します。  |
| WebSphere 環境での URN マッピングの編集 | <ol style="list-style-type: none"><li>ActiveVOS コンソールを起動します。ブラウザで、正しいホスト名とポート番号に置き換えて、以下の URL を入力します。<ul style="list-style-type: none"><li>保護されている接続。https://&lt;host&gt;:&lt;port&gt;/activevos</li><li>保護されていない接続。http://&lt;host&gt;:&lt;port&gt;/activevos</li></ul></li><li>ActiveVOS コンソールのホームページで、[Administration] &gt; [Configure Server] &gt; [URN Mappings] をクリックします。</li><li>URN java:comp/env/jdbc/ActiveVOS が URL java:comp/env/jdbc/ActiveVOS にマッピングされていることを確認します。</li></ol> |

## build.properties ファイルの編集 (インプレースアップグレード)

ActiveVOS を使用する場合は、次のタスクを実行して build.properties ファイルを編集します。

| アップグレードタスク                 | 詳細  |
|----------------------------|---|
| IBM DB2 へのデータベース接続プロパティの設定 | <p>IBM DB2 環境では、アップグレード前に、ActiveVOS データベース接続プロパティを &lt;MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ&gt;/hub/server/bin の build.properties ファイルに追加します。</p> <p>次のサンプルは、サンプルエントリが含まれる ActiveVOS データベース接続プロパティを示しています。</p> <pre>activevos.db.type=db2 activevos.db.server=localhost activevos.db.port=50000 activevos.db.user=AVOS activevos.db.dbname=INFA102 activevos.db.schemaname=AVOS activevos.db.jdbc.url=jdbc:db2://localhost:50000/INFA102 activevos.b4p.url=http://localhost:9080/active-bpel/services/AeB4PTaskClient-taskOperations</pre> |
| ActiveVOS インストールディレクトリの構成  | <p>アップグレードプロセスでインストールされている ActiveVOS のバージョンがシステム要件を満たしていないことが検出されると、アップグレードプロセスによって、必要なバージョンの ActiveVOS が新しいディレクトリにインストールされます。</p> <p>以前のインストールと同じディレクトリに ActiveVOS をインストールするには、build.properties ファイル内の次のエントリを削除するか、コメントアウトします。</p> <pre>activevosinstall.dir=&lt;ActiveVOS installation directory&gt;</pre>  |

# アップグレードに影響するデータの問題の解決

アップグレードプロセスにより、スキーマは新しいデータ構造に移行されます。スキーマの移行に影響するデータの問題を特定するため、準備レポートを生成します。この準備レポートは、readiness\_start.sql スクリプトによりデータベースデバッグログファイルと同じ場所に作成される CSV ファイルです。readiness\_start.sql スクリプトを実行することによって、データの問題の多くを解決できます。準備レポートで特定された問題を解決しないと、アップグレードが失敗します。

## 準備レポート

準備レポートは、スキーマを新しいデータ構造に移行する前に解決する必要があるデータの問題を特定します。スクリプトを実行してデータチェックを実行し、READINESS\_REPORT<report ID: レポート ID>.CSV ファイルを作成します。

準備レポートは、アップグレードする前に解決する必要がある問題の概要を示します。

準備レポートには、以下のセクションがあります。

### 詳細な一時データテーブル

データの問題があるレコードのコピーが含まれる一時データテーブルの名前の一覧を示します。これらのテーブルの情報を参照して、データの問題を調査および解決します。

### サマリ

データチェックで発見されたすべての問題が示されます。

以下の表に、各カラムの情報を示します。

| カラム      | 説明  |
|----------|---|
| 参照番号     | 行番号   |
| チェックコード  | データの問題を識別するコード                              |
| 説明       | 特定チェックコードのエラーを引き起こした問題                      |
| フィックスタイプ | [自動的に修正されている必須の問題]セクションにある問題は、[自動] 修正タイプです。 |
| 外部キー名    | データの問題がある外部キーの名前                            |
| 元の数      | 初期のデータチェックで見つかったデータの問題の数                    |
| 現在の数     | 最新のデータチェックで見つかったデータの問題の数                    |

### 自動的に修正されている必須の問題の詳細

スクリプトを実行することによって修正される問題が示されます。これらの問題は、アップグレード前に修正する必要があります。

以下の表に、各カラムの情報を示します。

| カラム          | 説明  |
|--------------|---|
| 参照番号         | 行番号   |
| チェックコード      | データの問題を識別するコード                              |
| 説明           | 特定チェックコードのエラーを引き起こした問題                      |
| フィックスタイプ     | [自動的に修正されている必須の問題]セクションにある問題は、[自動] 修正タイプです。 |
| 外部キー名        | データの問題がある外部キーの名前                            |
| 元の数          | 初期のデータチェックで見つかったデータの問題の数                    |
| 現在の数         | 最新のデータチェックで見つかったデータの問題の数                    |
| <ベースオブジェクト名> | 特定のベースオブジェクトのデータの問題の数                       |
| その他          | 特定のベースオブジェクトに固有ではない問題の数                     |

自動修正が必要な問題の詳細の下にある 2 つの行は、ベースオブジェクトテーブルレコード数と相互参照テーブルレコード数を示します。これらの行は、スキーマ内のベースオブジェクトテーブルと相互参照テーブルの合計数を表すので、データの問題があるレコードの割合を知ることができます。

#### 手動で修正されている必須の問題の詳細

スクリプトを実行しても修正できない問題の一覧を示します。これらの問題は、アップグレード前に修正する必要があります。

以下の表に、カラムに表示される情報を示します。

| カラム     | 説明                      |
|---------|-------------------------|
| 参照番号    | 行番号                     |
| チェックコード | データの問題を識別するコード          |
| 説明      | エラーを引き起こした問題の説明         |
| オブジェクト名 | 問題によって影響されるベースオブジェクトの名前 |

#### マニュアル警告の詳細

アップグレード前に必要に応じて修正する問題の一覧を示します。手動警告はスクリプトを実行しても修正することはできません。

以下の表に、カラムに表示される情報を示します。

| カラム     | 説明                      |
|---------|-------------------------|
| 参照番号    | 行番号                     |
| チェックコード | データの問題を識別するコード          |
| 説明      | エラーを引き起こした問題の説明         |
| オブジェクト名 | 問題によって影響されるベースオブジェクトの名前 |

#### 階層リレーションベースオブジェクトで階層マネージャに無関係なカラムの警告

ベースオブジェクトのテーブル名、ユーザーカラムの名前、アップグレードプロセスによってマージされるレコードの数が示されます。アップグレードプロセスは、重複した階層マネージャリレーションベースオブジェクトレコードをマージし、MDM Hub が相互参照テーブルで有効期間を保持できるようにします。マージによってユーザーカラムが受ける影響を評価します。

## 一時データテーブル

一時データテーブルには、準備レポートで特定された問題が登録されます。データのチェックや修正を行うたびに、`readiness_start.sql` スクリプトによって一時テーブルが作成されます。

スクリプトは、準備レポートを作成する際、以下の一時テーブルを生成します。

MI\_D\_<timestamp: **タイムスタンプ**>

相互参照レコード内の重複した `ORIG_ROWID_OBJECT` 値に関連する問題とチェックコード `Q_HM_NULL` に関連する問題についてのデータが登録されます。これらの問題を修正するには、`readiness_start.sql` スクリプトを実行します。

MI\_F\_<timestamp: **タイムスタンプ**>

チェックコード `Q_HFKM_RMP` および `Q_HFKM_DUP` に関連する問題についてのデータが登録されます。これらの問題を修正するには、`readiness_start.sql` スクリプトを実行します。

MI\_I\_<timestamp: **タイムスタンプ**>

チェックコード `Q100_DEPR`、`Q101_DEPR`、`XREF_CUC_DUPL`、および `Q_DSI` に関連する問題についてのデータが登録されます。これらの問題を修正するには、`readiness_start.sql` スクリプトを実行します。

MI\_M\_<timestamp: **タイムスタンプ**>

チェックコード `Q11.5` に関連する問題に関連するデータが登録されます。これらの問題は手動で修正します。

MI\_R\_<timestamp: **タイムスタンプ**>

チェックコード `Q19.5`、`Q9`、`Q5` に関連する問題についてのデータが登録されます。これらの問題は手動で修正します。

MI\_REPORT

最新の準備レポートのデータが含まれます。

MI\_FIX\_IS\_DONE

`readiness_start.sql` で使用される情報が含まれています。このテーブルは無視してかまいません。

## MI\_SQL\_SAMPLES

XREF\_CUC\_DUPL などの問題を洗い出すために準備スクリプトが使用する SQL コードのサンプルが含まれています。これらのスクリプトを変更し、NULL 値を削除できます。

### 関連項目：

- [「スクリプトを実行してデータの問題を修正する」](#) (ページ 35)
- [「手動修正が必要なデータの問題を解決する」](#) (ページ 35)
- [「手動修正の警告の解決」](#) (ページ 36)

## 準備レポートのチェックコード

準備レポートでは、データの問題がチェックコード別に示されます。各チェックコードは特定のデータの問題に対応します。チェックコードの修正タイプには [自動] と [手動] があります。

以下の表に、準備レポートで示される潜在的問題の概要を示します。

| チェックコード                        | 説明   | フィックスタイプ |
|--------------------------------|--|----------|
| Q0                             | 複数の ROWID_XREF が、同一の HMXR.SRC_ROWID_OBJECT 値を持つ。SRC_ROWID_OBJECT カラムは、XREF.Orig_ROWID_OBJECT カラムの元の ROWID_OBJECT 値を提供する。各相互参照テーブルの ORIG_ROWID_OBJECT カラムには、一意の値が設定されていることが必要である。 | 自動       |
| Q19 および Q19_2                  | 相互参照レコードには HMXR テーブルリネージが存在するが、このリネージにより、複数の相互参照レコードに対する ORIG_ROWID_OBJECT 値が同一であることが示されている。   | 自動       |
| Q2_9、Q2_9_DR、Q2_9_M、および Q2_9_U | マージされた相互参照レコードには HMXR テーブルのリネージュがない。複数の相互参照レコードに、重複した ORIG_ROWID_OBJECT 値がある。  | 自動       |
| Q2_inc                         | マージされたレコードには HMXR テーブルのリネージュがない。HMXR.TGT_ROWID_OBJECT の値が、XREF.ROWID_OBJECT の値と同じではありません。履歴データのために重複レコードが存在し、相互参照データに一貫性がない。   | 自動       |
| Q3_E                           | マージされたレコードには HMXR テーブルのリネージュがない。XREF.PUT_UPDATE_MERGE 値が 1 です。重複レコードが存在する。XREF.ROWID_OBJECT の値が、HMXR.TGT_ROWID_OBJECT と一致しません。   | 自動       |
| Q10                            | ベースオブジェクトレコードの外部キーと相互参照レコードの外部キーに一貫性がない。外部キーに親レコードとの有効なリレーションがある。  | TBD      |
| Q10.CBN                        | ベースオブジェクトの外部キーと相互参照レコードの外部キーに一貫性がない。ベースオブジェクトの外部キーに、親の相互参照レコードへの有効なリレーションがない。  | TBD      |
| Q10.PBN                        | ベースオブジェクトの外部キーと相互参照レコードの外部キーに一貫性がありません。相互参照の外部キーに、親のベースオブジェクトへの有効なリレーションがありません。  | TBD      |



| チェックコード       | 説明   | フィックスタイプ |
|---------------|--|----------|
| Q10.NE        | ベースオブジェクトの外部キーと相互参照レコードの外部キーに一貫性がありません。外部キーに複数の親ベースオブジェクトへのリレーションがある。  | TBD      |
| Q11           | ベースオブジェクトの外部キーと相互参照レコードの外部キーに一貫性がありません。子のベースオブジェクトが、親の相互参照レコードと親のベースオブジェクトレコードに対して有効なリレーションを持っています。  | TBD      |
| Q11.NE        | ベースオブジェクトの外部キーと相互参照レコードの外部キーに一貫性がありません。子のベースオブジェクトが、親の相互参照レコードに対して有効なリレーションを持っていますが、親のベースオブジェクトレコードに対してはリレーションがありません。  | TBD      |
| Q_HFKM_DUPL   | 相互参照テーブルの ROWID_XREF 値のリネージが、HFKM テーブルで複数回追跡されている。   | 自動       |
| Q_HFKM_RMP    | 外部キーの HFKM テーブルリネージが正しくない。<br>HFKM.AFFECTED_TGT_VALUE の値が子相互参照外部キーの値と等しくありません。   | 自動       |
| Q_HM_NULL     | リレーションベースオブジェクトの一部の階層マネージャカラムに NULL 値がある。<br><br>データの問題を修正する readiness_start.sql スクリプトを実行した後もカラムでこのエラーが発生する場合は、スクリプトがこれらのカラムに値を割り当てるのに十分な情報がないため、カラムを手動で修正する必要があります。<br>一部のリレーションベースオブジェクトで、次の 1 つ以上の階層マネージャカラムに NULL 値があります。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- エンティティベースオブジェクト 1</li> <li>- エンティティベースオブジェクト 2</li> <li>- 階層の外部キーカラム - タイプ CODE</li> <li>- リレーションタイプの外部キーカラム - タイプ CODE</li> </ul> | 自動       |
| XREF_CUC_DUPL | 一意のカスタムカラムで、相互参照レベルの複数のベースオブジェクトレコードに重複値がある。<br><br>複数のベースオブジェクトに属する相互参照レコードは、同じ一意のカスタムカラム値を共有できない。  | 手動       |
| Q_DSI         | データベース内のカラム名が、移行プロセスで作成される一時的なカラムまたは永続的なカラムと競合します。   | 手動       |
| Q100_DEPR     | スキーマに、廃止されたテーブルおよび廃止されたシーケンスに依存するオブジェクトがある。<br><br>以下に示すリレーションとルックアップ定義が廃止になりました。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- 一意のカスタムフィールドに対するリレーションと、同じリレーションではない一意のカスタムフィールドに対するルックアップ。</li> <li>- 一意のカスタムフィールドに対するリレーションと、ROWID_OBJECT に対するルックアップ。</li> </ul> アップグレード後、Q100_DUP の問題のあるオブジェクトを使用するには、依存関係を解決する必要があります。   | 手動       |
| Q101_DEPR     | カスタムスキーマに、廃止されたルックアップおよびリレーションの組み合わせを持つオブジェクトがある。  | 手動       |

| チェックコード | 説明   | フィックスタイプ |
|---------|--|----------|
| Q11.5   | 子相互参照レコードの外部キーが、親相互参照レコードに存在しない。                       | 手動       |
| Q19.5   | HMXR テーブルに、予想より多くのレコード数があります。追加レコードが有効でない値である可能性があります。 | 手動       |
| Q5      | ROWID_OBJECT 値が、相互参照レコードに存在しないベースオブジェクトレコードに存在します。     | 手動       |
| Q9      | ROWID_OBJECT 値が、ベースオブジェクトレコードに存在しない相互参照に存在します。         | 手動       |

### 関連項目：

- [「スクリプトを実行してデータの問題を修正する」](#)（ページ 35）
- [「手動修正が必要なデータの問題を解決する」](#)（ページ 35）
- [「手動修正の警告の解決」](#)（ページ 36）

## 準備レポートの生成

準備レポートを生成するには、readiness\_start.sql スクリプトを実行します。

- 次のディレクトリに移動します。
  - UNIX の場合:<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/resources/database/migration\_readiness/oracle
  - Windows の場合:<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>\database\resources\database\migration\_readiness\oracle
- 準備レポートを生成する必要があるオペレーショナルリファレンスストア（ORS）スキーマに接続します。
- ISQL\*Plus で、readiness\_start.sql スクリプトを実行します。
- 適切なオプションを選択して、準備レポートを生成します。
  - 準備レポートを生成するには、最初のオプションに **y** を入力します。データをチェックし、レポートを生成しますか (y/n)  
 初めて readiness\_start.sql を実行する場合、オプション 1 に **y** を選択します。実行する必要があるデータチェックの回数は、スキーマのサイズおよび親レコードと子レコードの数によって異なります。
  - 2 つ目のオプションに **n** を入力します。Fix data issues identified by data check and generate report (y/n)
  - 3 つ目のオプションに **n** を入力します。Regenerate report from previous data check (y/n)
- Excel など、CSV ファイルを開けるプログラムで準備レポートを開いて、スキーマに対して特定されたデータの問題を確認します。

## 最後のデータチェックからの準備レポートの再生成

最後のデータチェックから、準備レポートの CSV ファイルを再生成できます。準備レポートを再生成するには、readiness\_start.sql スクリプトを実行します。

1. ISQL\*Plus で、readiness\_start.sql スクリプトを実行します。
2. 適切なオプションを選択して、最後のデータチェックから準備レポートを再生成します。
  - a. 最初のオプションに **n** を入力します。Check data and generate report (y/n)
  - b. 2 目目のオプションに **n** を入力します。Fix data issues identified by data check and generate report (y/n)
  - c. 以前のデータチェックから準備レポートを再生成するには、3 目目のオプションに **y** を入力します。前回のデータチェックからレポートを再生成しますか (y/n)  
準備レポートが前回のデータチェックから再生成されます。新しいデータチェックは実行されません。
3. Excel など、CSV ファイルを開けるプログラムで準備レポートを開いて、スキーマに対して特定されたデータの問題を確認します。

## スクリプトを実行してデータの問題を修正する

修正タイプが [自動] のデータの問題を修正するには、readiness\_start.sql スクリプトを実行します。このスクリプトを実行してデータの問題を修正するには、その前に準備レポートを生成する必要があります。

1. データの問題を解決する必要があるオペレーショナルリファレンスストア (ORS) スキーマに接続します。
2. SQL\*Plus で、次の場所にある readiness\_start.sql スクリプトを実行します。
  - Windows:<infamdm\_install\_directory>\server\resource\database\migration\_readiness\oracle
  - UNIX:<infamdm\_install\_directory>/server/resource/database/migration\_readiness/oracle
3. 適切なオプションを選択して、データの問題を修正します。
  - a. 最初のオプションに **n** を入力します。Check data and generate report (y/n)
  - b. 2 目目のオプションに **y** を入力します。Fix data issues identified by data check and generate report (y/n)
  - c. 3 目目のオプションに **n** を入力します。Regenerate report from previous data check (y/n)修正タイプが auto のデータの問題が解決され、修正後の準備レポートが生成されます。
4. Excel など、CSV ファイルを開けるプログラムで準備レポートを開きます。修正タイプが auto のデータの問題に対する現在の数が 0 であることを確認します。
5. 修正タイプが [自動] のデータ問題の現在の数が 0 でない場合、手順 [2](#)~[4](#) を繰り返します。

## 手動修正が必要なデータの問題を解決する

修正タイプが [手動] の問題はスクリプトを実行しても修正できません。準備レポートの **[手動修正が必要]** セクションに示された問題は、アップグレードする前に解決する必要があります。これらの問題を解決する上で支援が必要な場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

以下のチェックコードは、手動で修正する必要があるデータの問題を示します。

## Q\_DSI

アップグレードで導入されたカラム名と競合する既存のカラム名を、アップグレード前に変更する必要があります。次のカラム名と競合する既存のカラム名はすべて変更してください。

- 相互参照テーブルの STG\_ROWID\_TABLE カラム名
- 相互参照テーブルのカラム名の S\_、S\_\_、および S\_S\_プレフィックス
- 相互参照テーブルのカラム名の\_GOV ポストフィックス
- 相互参照テーブルの ORIG\_ROWID\_OBJECT カラム名

## XREF\_CUC\_DUPL

複数の相互参照レコードは、同じ一意のカスタムキー値を共有できません。しかし、これらの問題はアップグレードプロセスには影響しません。

**重要:** 編集の結果である相互参照レコードは修正しないでください。編集の結果である相互参照レコードは、ソースが SYS0 で、Put\_Update\_Merge\_Ind の値が「1」です。

1. 準備レポートで特定された最新の一時データテーブル MI\_I\_<timestamp: タイムスタンプ>で、XREF\_CUC\_DUPL の問題に影響されるレコードを探します。
2. 準備スクリプトが XREF\_CUC\_DUPL 問題の特定に使用する SQL コードのサンプルについては、MI\_SQL\_SAMPLES テーブル内の SQL コード例を参照してください。
3. 複数の相互参照レコードが、同じ一意のカスタムキー値を共有していないことを確認します。

## Q\_HM\_NULL

NULL 値のあるリレーションベースオブジェクトカラムおよび階層マネージャカラムを特定します。

Q\_HM\_NULL 問題の修正タイプは [自動] ですが、問題を解決するために readiness\_start.sql スクリプトを実行した後も残る Q\_HM\_NULL 問題は手動で修正する必要があります。

1. 準備レポートで特定された最新の詳細な一時データテーブルで、Q\_HM\_NULL 問題に影響されるレコードを探します。
2. 問題 Q\_HM\_NULL の影響を受けるレコードの正しいデータを入力します。

## 手動修正の警告の解決

準備レポートで特定された問題のうち、修正タイプが [手動] のものはスクリプトを実行しても修正することはできません。準備レポートの【手動警告】セクションに示された問題は、階層マネージャリレーションベースオブジェクトに影響しない限り、アップグレード前に修正する必要はありません。

以下のチェックコードは、データの警告を示します。

### Q\_100\_DEPR

テーブル参照を行わなくなったオブジェクトを示します。Q\_100\_DEPR の問題はアップグレード後に修正できます。これらの問題は、解決するまでリポトリマネージャの検証結果に表示されます。

### Q\_101\_DEPR

ルックアップとリレーションの廃止された組み合わせを示します。Q\_101\_DEPR の問題はアップグレード後に修正できます。これらの問題は、解決するまでリポトリマネージャの検証結果に表示されます。

## Q11.5

親相互参照レコードに存在しない外部キー値を持つ子相互参照レコードを示します。この問題が階層マネージャリレーションベースオブジェクトに影響する場合は、アップグレードする前にこの問題を解決してください。テーブル MI\_M\_<timestamp: タイムスタンプ>の HM\_IND 値 1 は、階層マネージャリレーションベースオブジェクトを示します。Q11.5 の問題の影響を受ける階層マネージャリレーションベースオブジェクトがあ

る場合、アップグレードが失敗することがあります。最新の一時データテーブル MI\_M\_<timestamp: タイムスタンプ>で、Q11.5 の問題に影響されるレコードを探します。

### Q19.5

余分な行が含まれている HMXR テーブルを示します。Q19.5 の問題を解決するのは、アップグレードの前でも後でもかまいません。この問題が階層マネージャリレーションベースオブジェクトに影響する場合は、アップグレードする前にこの問題を解決してください。Q19.5 の問題の影響を受ける階層マネージャリレーションベースオブジェクトがある場合、アップグレードが失敗することがあります。影響を受けるテーブルがリレーションテーブルで、余分な行の値が有効でない場合、アップグレードプロセスは失敗します。最新の一時データテーブル MI\_R\_<timestamp: タイムスタンプ>で、Q19.5 の問題に影響されるレコードを探します。

### Q5

相互参照レコードに存在しない ROWID\_OBJECT 値を含むベースオブジェクトレコードを示します。しかし、Q5 の問題はアップグレードプロセスには影響しません。Q5 の問題を解決するのは、アップグレードの前でも後でもかまいません。最新の一時データテーブル MI\_R\_<timestamp: タイムスタンプ>で、Q5 の問題に影響されるレコードを探します。

### Q9

ベースオブジェクトレコードに存在しない ROWID\_OBJECT 値を含む相互参照レコードを示します。この問題が階層マネージャリレーションベースオブジェクトに影響する場合は、アップグレードする前にこの問題を解決してください。Q9 の影響を受ける階層マネージャリレーションベースオブジェクトがある場合、アップグレードが失敗することがあります。最新の一時データテーブル MI\_R\_<timestamp: タイムスタンプ>で、Q9 の問題に影響されるレコードを探します。

## 第 3 章

# データベースタスク

この章では、以下の項目について説明します。

- [データベースタスクの概要, 38 ページ](#)
- [Oracle データベースのセットアップ, 38 ページ](#)
- [Microsoft SQL Server のセットアップ, 45 ページ](#)
- [IBM DB2 データベースのセットアップ, 49 ページ](#)

## データベースタスクの概要

Multidomain MDM と連動するように、データベースを設定します。データベースの手順に従います。

クリーンアップグレードを実行する場合、Multidomain MDM の新規インストールの実行時と同様に、データベースのすべての手順を実行します。

データベースのバージョンが引き続きサポートされているインプレースアップグレードを実行する場合、このバージョンの Multidomain MDM と連動するように、データベースが設定されていることを確認します。

## Oracle データベースのセットアップ

MDM Hub マスターデータベースおよびオペレーショナル参照ストアを作成する前に、データベース環境を設定します。

データベース環境を設定するには、次のタスクを実行します。

1. Oracle のインストールおよび設定
2. データベースインスタンスを設定します。
3. データベースの特権と接続を設定します。
4. ActiveVOS スキーマを作成します。

## 手順 1. Oracle のインストールと設定

Oracle のマニュアルに記載されている手順に従って、Oracle データベースをインストールして設定できます。

次の表に、Oracle のインストールおよび設定のタスクを示します。

| タスク                           | 説明  |
|-------------------------------|---|
| Oracle のインストール                | サポートされているバージョンの Oracle データベースのインストール<br>注: Oracle マルチテナント機能を使用する場合は、MDM Hub インストール用にプラグ<br>ブルデータベース (PDB) を設定します。   |
| クライアントと<br>ユーティリティ<br>のインストール | MDM Hub との通信や MDM Hub プロセスの実行をする Oracle クライアントおよびユー<br>ティリティソフトウェアをインストールします。<br>Hub サーバーまたはプロセスサーバーを実行する各マシンに、次のソフトウェアをイン<br>ストールします。<br>- Oracle クライアント<br>- SQL*Loader |
| リサイクルビン<br>の無効化               | リサイクルビン (USER_RECYCLEBIN と DBA_RECYCLEBIN) を無効にします。リサイク<br>ルビンによって MDM Hub のプロセスが妨害されることがあります。<br>リサイクルビンシステムレベルまたはセッションレベルで無効にします。また、リサ<br>イクルビン内の既存のオブジェクトを消去します。       |
| 初期化パラメ<br>ータの設定               | Oracle 初期化パラメータを init.ora ファイルに設定します。<br>Oracle 初期化パラメータの詳細については、『MDM Multidomain Edition パフォーマンス<br>のチューニングの概要』を参照してください。  |

Oracle のインストールと設定の詳細については、Oracle のマニュアルを参照してください。

## 手順 2. データベースインスタンスの設定

Oracle データベースをインストールして設定したら、データベースインスタンスを作成して設定します。

次の表で、データベースインスタンスを設定するために実行する必要があるタスクについて説明します。

| タスク                         | 説明  |
|-----------------------------|---|
| データベ<br>ースイン<br>スタンス<br>の作成 | データベースインスタンスを作成します。MDM Hub に複数のオペレーショナル参照ストア<br>があり、それらが異なるホストマシンに分散されている場合は、各ホストマシン上でデー<br>タベースインスタンスを作成します。   |
| テー<br>ブルス<br>ペース<br>の作<br>成 | MDM Hub データ用のテーブルスペースを作成します。MDM Hub にロードするデータ量に基<br>づいて、デフォルトのテーブルスペースサイズおよびデータファイル数を調整します。<br>次のテーブルスペースを作成します。<br>- CMX_DATA。MDM Hub のメタデータおよびユーザーデータが含まれます。<br>- CMX_INDX。MDM Hub で作成および使用されるインデックスが含まれます。<br>- CMX_TEMP。Informatica MDM Hub 用の一時テーブルが含まれます。 |

## オンプレミスのテーブルスペースの作成

オンプレミスの Oracle を使用する場合、ローカル管理または手動設定を行う永続テーブルスペースとしてテーブルスペースを作成します。

**注:** 大量のデータロードのデータベース管理を簡素化するには、ビッグファイルのテーブルスペースを作成します。ただし、必要に応じてスモールファイルのテーブルスペースを作成できます。

1. SYSTEM などのデータベース管理者ユーザーとして Oracle にログインします。
2. テーブルスペースを作成します。

次の表に、テーブルスペースを作成するサンプルの SQL 文を示します。

| デフォルトのテーブルスペース名 | サンプルの SQL 文   |
|-----------------|---|
| CMX_DATA        | <pre>CREATE BIGFILE TABLESPACE CMX_DATA NOLOGGING DATAFILE '&lt;Oracle install directory&gt;/CMX_DATA1.dbf' SIZE 2048M REUSE EXTENT MANAGEMENT LOCAL;</pre> <p>リポジトリマネージャの検証エラーを防止するために、デフォルトのテーブルスペース名を変更しないでください。</p> |
| CMX_INDX        | <pre>CREATE BIGFILE TABLESPACE CMX_INDX NOLOGGING DATAFILE '&lt;Oracle install directory&gt;/CMX_INDX1.dbf' SIZE 2048M REUSE EXTENT MANAGEMENT LOCAL;</pre>   |
| CMX_TEMP        | <pre>CREATE BIGFILE TABLESPACE CMX_TEMP NOLOGGING DATAFILE '&lt;Oracle install directory&gt;/CMX_TEMP1.dbf' SIZE 2048M REUSE EXTENT MANAGEMENT LOCAL;</pre>   |

## Amazon Relational Database Service でのテーブルスペースの作成

Amazon Relational Database Service (RDS) for Oracle を使用する場合、Amazon RDS でテーブルスペースを永続テーブルスペースとして作成します。

**注:** 大量のデータロードのデータベース管理を簡素化するには、ビッグファイルのテーブルスペースを作成します。ただし、必要に応じてスモールファイルのテーブルスペースを作成できます。

1. データベース管理者ユーザーとして Amazon RDS for Oracle にログインします。
2. テーブルスペースを作成します。



次の表に、テーブルスペースを作成するサンプルの SQL 文を示します。

| デフォルトのテーブルスペース名 | サンプルの SQL 文   |
|-----------------|---|
| CMX_DATA        | <pre>CREATE BIGFILE TABLESPACE CMX_DATA DATAFILE SIZE 2048M AUTOEXTEND ON NEXT 2048M;</pre> <p>リポジトリマネージャの検証エラーを防止するために、デフォルトのテーブルスペース名を変更しないでください。</p> |
| CMX_INDX        | <pre>CREATE BIGFILE TABLESPACE CMX_INDX DATAFILE SIZE 2048M AUTOEXTEND ON NEXT 2048M;</pre>   |
| CMX_TEMP        | <pre>CREATE BIGFILE TABLESPACE CMX_TEMP DATAFILE SIZE 2048M AUTOEXTEND ON NEXT 2048M;</pre>   |

## カスタムテーブルスペース名用のデータベース環境の設定

使用するテーブルスペース名が、CMX\_INDX または CMX\_TEMP のデフォルトテーブルスペース名と異なる場合は、初期化パラメータの DEFERRED\_SEGMENT\_CREATION を無効にします。このパラメータを無効にするのは、リポジトリマネージャの検証エラーを防止するためです。

- ▶ DEFERRED\_SEGMENT\_CREATION を無効にするには、次の SQL 文を実行して、データベースを再起動します。  
ALTER SYSTEM SET DEFERRED\_SEGMENT\_CREATION=FALSE SCOPE=BOTH;

## 手順 3. データベース特権と接続の設定

データベースの特権と接続を設定します。

次の表で、データベースの特権と接続を設定するために実行する必要があるタスクについて説明します。

| タスク                  | 説明  |
|----------------------|---|
| データベース管理者ユーザーへの特権の付与 | <p>データベース管理者ユーザーを使用して MDM Hub マスタデータベースとオペレーショナル参照ストアを作成する場合は、データベース管理者ユーザーに特権を付与します。ユーザーは、分散トランザクションと DBMS_LOCK のオプションを付与する特権を持っている必要があります。</p> <p>データベース管理者ユーザーに特権を付与するには、オプションを付与する特権を持つユーザーとしてデータベースに接続し、次の SQL 文を実行します。</p> <pre>GRANT SELECT ON sys.pending_trans\$ TO &lt;DBA user&gt; with grant option;<br/>GRANT SELECT ON sys.dbas_pending_transactions TO &lt;DBA user&gt; with grant option;<br/>GRANT SELECT ON sys.dbas_2pc_pending TO &lt;DBA user&gt; with grant option;<br/>GRANT EXECUTE ON sys.dbms_xa TO &lt;DBA user&gt; with grant option;<br/>GRANT EXECUTE ON sys.dbms_lock TO &lt;DBA user&gt; with grant option;</pre> |
| Oracle TNS 名の追加      | <p>Oracle データベースに接続するには、TNS 名前エントリを Hub サーバーおよび Process サーバーマシン上の tnsnames.ora ファイルに追加します。</p> <p>TNS 名前エントリを追加するには、次の構文を使用します。</p> <pre>&lt;TNS NAME&gt; =<br/>(DESCRIPTION =<br/>  (ADDRESS_LIST =<br/>    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(Host = &lt;Oracle server host name&gt;)(Port = &lt;Oracle server port&gt;))<br/>  )<br/>  (CONNECT_DATA =<br/>    (SERVICE_NAME = &lt;Oracle SID&gt;)<br/>  )<br/>)</pre> <p>注: Hub サーバーおよび Process サーバーマシン上の TNS 名は同じでなければなりません。</p>  |
| データベース接続のテスト         | <p>Hub サーバーまたは Process サーバーを実行する各マシンから、データベースへの接続をテストします。</p> <p>SQL*Plus で、次の SQL 文の構文を使用します。</p> <pre>sqlplus &lt;user name&gt;/&lt;password&gt;@&lt;TNS Name&gt;</pre>   |

## 手順 4.ActiveVOS スキーマの作成

ActiveVOS をインストールする場合は、ActiveVOS データベーススキーマを作成する必要があります。スキーマを作成するには、create\_bpm スクリプトを実行します。

1. コマンドプロンプトを開き、次のディレクトリに移動します。  
    <MDM Hub distribution directory>: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/bin
2. 次のコマンドを実行します。  
    UNIX の場合: ./sip\_ant.sh create\_bpm  
    Windows の場合: sip\_ant.bat create\_bpm
3. 表示されるプロンプトに回答します。

プロンプトでは、デフォルトのテキストが括弧内に表示されます。デフォルト値を使用して次のプロンプトに進むには、**Enter** キーを押します。

**注:** IBM DB2 データソースは大文字と小文字を区別します。大文字と小文字の区別に関連する問題を回避するには、スキーマ、カラム、トリガなどの名前を定義する際に大文字を使用することをお勧めします。

| プロパティ                                | 説明   |
|--------------------------------------|--|
| Database Type                        | 使用するデータベースのタイプ。IBM DB2 の場合、DB2 と指定します。データベースタイプは、MDM Hub マスターデータベースとオペレーショナル参照ストア用に選択したデータベースタイプと同じである必要があります。 |
| ActiveVOS Database Host Name         | データベースをホストするマシンの名前。  |
| ActiveVOS Database TCP/IP Port       | データベースリスナが使用するポート番号。   |
| ActiveVOS Database Name              | データベースの名前。   |
| ActiveVOS Database Schema/ User Name | ActiveVOS サーバーの管理者ユーザーの名前。   |
| ActiveVOS User Password              | 管理者ユーザーのパスワード。   |
| DBA User Name                        | データベース管理者ユーザーのユーザー名。   |
| DBA Password                         | 管理者ユーザーのパスワード。   |
| ActiveVOS Tablespace Name            | MDM ワークフローに関連するレコードを格納するテーブルスペースの名前。   |

| プロパティ                                    | 説明   |
|--|--|
| Database Type                            | データベースのタイプ。Oracle データベースの場合、Oracle を指定します。データベースタイプは、MDM Hub マスターデータベースとオペレーショナル参照ストア用に選択したデータベースタイプと同じである必要があります。 |
| Oracle Connection Type                   | 接続タイプ。以下の値を使用する。<br>- SERVICE。Oracle に接続するサービス名を使用する。<br>- SID。Oracle に接続する Oracle システム ID を使用する。                  |
| ActiveVOS Database Host Name             | データベースをホストするマシンの名前。  |
| ActiveVOS Database Port                  | データベースリスナが使用するポート番号。   |
| データベースサービス名                              | Oracle サービスの名前。このプロパティは、選択した Oracle 接続タイプが SERVICE の場合に必要になります。  |
| Oracle Net Connect Identifier (TNS Name) | Oracle TNS 名。  |

| プロパティ                          | 説明  |
|--------------------------------|---|
| Database SID                   | Oracle システム ID の名前。このプロパティは、選択した Oracle 接続タイプが SID の場合に必要になります。 |
| DBA User Name                  | データベース管理者ユーザーのユーザー名。  |
| DBA Password                   | 管理者ユーザーのパスワード。  |
| ActiveVOS User Name            | ActiveVOS サーバーの管理者ユーザーの名前。                                      |
| ActiveVOS User Password        | 管理者ユーザーのパスワード。  |
| ActiveVOS User Tablespace      | MDM ワークフローに関連するレコードを格納するテーブルスペースの名前。                            |
| ActiveVOS User Temp Tablespace | 一時テーブルスペースの名前。  |

| プロパティ                        | 説明   |
|------------------------------|--|
| Database Type                | 使用するデータベースのタイプ。Microsoft SQL Server の場合、MSSQL を指定します。データベースタイプは、MDM Hub マスタデータベースとオペレーショナル参照ストア用に選択したデータベースタイプと同じである必要があります。 |
| ActiveVOS User Name          | ActiveVOS サーバーの管理者ユーザーの名前。   |
| ActiveVOS User Password      | 管理者ユーザーのパスワード。   |
| ActiveVOS Collation Name     | ActiveVOS データベース照合の名前。<br>例えば、Latin1_General_CI_AS です。   |
| ActiveVOS Database Host Name | データベースをホストするマシンの名前。  |
| ActiveVOS Database Path      | データベースの場所へのパス。   |
| DBA User Name                | SA ユーザーのユーザー名。   |
| DBA Password                 | SA ユーザーアカウントのパスワード。  |

4. スキーマを作成したら、次のディレクトリの sip\_ant.log ファイルを確認します。

<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/bin

sip\_ant.log ファイルには、ActiveVOS データベースのスキーマを作成するために sip\_ant スクリプトを実行するときに発生するすべてのエラーが記録されます。

# Microsoft SQL Server のセットアップ

MDM Hub マスターデータベースおよびオペレーショナル参照ストアを作成する前に、データベース環境を設定します。

データベース環境を設定するには、次のタスクを実行します。

1. Microsoft SQL Server をインストールして設定します。
2. データファイルストアを作成します。
3. ODBC ドライバをインストールします。
4. ActiveVOS スキーマを作成します。

## 手順 1. Microsoft SQL Server のインストールと設定

Microsoft SQL Server のマニュアルに書かれた手順に従って、Microsoft SQL Server をインストールして設定できます。

次の表に、Microsoft SQL Server のインストールおよび設定のタスクを示します。

| タスク                          | 説明   |
|------------------------------|--|
| Microsoft SQL Server のインストール | サポートされているバージョンの Microsoft SQL Server のインストール<br><b>注:</b> データベースエンジン認証セキュリティモードとして混合モードを指定したことを確認します。  |
| 分散トランザクションの設定                | MDM Hub には分散トランザクション環境が必要であるため、分散トランザクション用に Microsoft SQL Server を設定します。<br>分散トランザクション用に Microsoft SQL Server を設定するには、XA トランザクション用に MS DTC を有効にし、JDBC 分散トランザクションコンポーネントを設定します。 |
| TCP/IP ネットワークプロトコルの有効化       | MDM Hub 環境が必要とする TCP/IP ネットワークプロトコルを使用するように Microsoft SQL Server を設定します。   |

## 分散トランザクション用の Microsoft SQL Server の設定

Microsoft SQL Server を起動する前に、必ず分散トランザクション用に設定してください。MDM Hub には分散型トランザクション環境が必要です。

1. Microsoft SQL Server を起動したときに Microsoft 分散トランザクションコーディネーター (MS DTC) サービスが起動したことを確認するには、サービスマネージャで MS DTC を[自動] に設定します。
2. XA トランザクション用に MS DTC を有効にします。
3. SNA LU 6.2 トランザクション用に MS DTC を有効にします。
4. JDBC 分散トランザクションコンポーネントを設定します。
  - a. Microsoft Web サイトからマシン上のディレクトリに Microsoft SQL Server JDBC ドライバをダウンロードして、抽出します。
  - b. sqljdbc\_xa.dll ファイルを、Microsoft SQL Server をインストールしたマシンの Binn ディレクトリにコピーします。
  - c. Microsoft SQL Server インスタンス上で、xa\_install.sql スクリプトを管理者として実行します。  
xa\_install.sql スクリプトは、JDBC ドライバの xa ディレクトリにあります。

- d. スクリプトにより、Microsoft SQL Server マスターデータベースに SqlJDBCXAUser のロールが作成されたことを確認します。

分散トランザクション用に Microsoft SQL Server をインストールおよび設定する方法の詳細については、Microsoft SQL Server のドキュメントを参照してください。

## TCP/IP ネットワークプロトコルの有効化

SQL Server 構成マネージャを使用して、MDM Hub 環境に必要な TCP/IP ネットワークプロトコルを有効にします。

1. SQL Server 構成マネージャを起動します。
2. コンソールペインで、[SQL Server ネットワークの構成] を展開し、[MSSQLSERVER のプロトコル] をクリックします。
3. 詳細ペインで、[TCP/IP] を右クリックし、[有効化] をクリックします。
4. SQL Server サービスを再起動します。  
TCP/IP ネットワークプロトコルが有効になります。

## 手順 2. Microsoft SQL Server データファイルストアの作成

Microsoft SQL Server データファイルストアがない場合は、必ず作成します。MDM Hub マスタデータベースとオペレーショナル参照ストアを作成する際に、Microsoft SQL Server データファイルストアへのパスを指定する必要があります。

## 手順 3. ODBC ドライバのインストール

UNIX または Linux 上にアプリケーションサーバーをインストールする場合、データソースが作成できるようにするために、Microsoft SQL Server 用の ODBC ドライバをインストールします。

- ▶ オペレーティングシステム用の ODBC ドライバをダウンロードしてインストールします。
  - Linux の場合: Microsoft Web サイトから Microsoft SQL Server ODBC ドライバをダウンロードします。
  - UNIX の場合: unixODBC プロジェクトのホームページから UNIX ODBC ドライバをダウンロードします。

## 手順 4. ActiveVOS スキーマの作成

ActiveVOS をインストールする場合は、ActiveVOS データベーススキーマを作成する必要があります。スキーマを作成するには、create\_bpm スクリプトを実行します。

1. コマンドプロンプトを開き、次のディレクトリに移動します。  
<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/bin
2. 次のコマンドを実行します。  
UNIX の場合: ./sip\_ant.sh create\_bpm  
Windows の場合: sip\_ant.bat create\_bpm
3. 表示されるプロンプトに回答します。  
プロンプトでは、デフォルトのテキストが括弧内に表示されます。デフォルト値を使用して次のプロンプトに進むには、**Enter** キーを押します。

**注:** IBM DB2 データソースは大文字と小文字を区別します。大文字と小文字の区別に関連する問題を回避するには、スキーマ、カラム、トリガなどの名前を定義する際に大文字を使用することをお勧めします。

| プロパティ                                   | 説明   |
|---|--|
| Database Type                           | 使用するデータベースのタイプ。IBM DB2 の場合、DB2 と指定します。データベースタイプは、MDM Hub マスターデータベースとオペレーショナル参照ストア用に選択したデータベースタイプと同じである必要があります。 |
| ActiveVOS Database Host Name            | データベースをホストするマシンの名前。  |
| ActiveVOS Database TCP/IP Port          | データベースリスナが使用するポート番号。   |
| ActiveVOS Database Name                 | データベースの名前。   |
| ActiveVOS Database Schema/<br>User Name | ActiveVOS サーバーの管理者ユーザーの名前。   |
| ActiveVOS User Password                 | 管理者ユーザーのパスワード。   |
| DBA User Name                           | データベース管理者ユーザーのユーザー名。   |
| DBA Password                            | 管理者ユーザーのパスワード。   |
| ActiveVOS Tablespace Name               | MDM ワークフローに関連するレコードを格納するテーブルスペースの名前。   |

| プロパティ                                    | 説明   |
|--|--|
| Database Type                            | データベースのタイプ。Oracle データベースの場合、Oracle を指定します。データベースタイプは、MDM Hub マスターデータベースとオペレーショナル参照ストア用に選択したデータベースタイプと同じである必要があります。 |
| Oracle Connection Type                   | 接続タイプ。以下の値を使用する。<br>- SERVICE。Oracle に接続するサービス名を使用する。<br>- SID。Oracle に接続する Oracle システム ID を使用する。                  |
| ActiveVOS Database Host Name             | データベースをホストするマシンの名前。  |
| ActiveVOS Database Port                  | データベースリスナが使用するポート番号。   |
| データベースサービス名                              | Oracle サービスの名前。このプロパティは、選択した Oracle 接続タイプが SERVICE の場合に必要になります。  |
| Oracle Net Connect Identifier (TNS Name) | Oracle TNS 名。  |
| Database SID                             | Oracle システム ID の名前。このプロパティは、選択した Oracle 接続タイプが SID の場合に必要になります。  |

| プロパティ                          | 説明                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| DBA User Name                  | データベース管理者ユーザーのユーザー名。                 |
| DBA Password                   | 管理者ユーザーのパスワード。                       |
| ActiveVOS User Name            | ActiveVOS サーバーの管理者ユーザーの名前。           |
| ActiveVOS User Password        | 管理者ユーザーのパスワード。                       |
| ActiveVOS User Tablespace      | MDM ワークフローに関連するレコードを格納するテーブルスペースの名前。 |
| ActiveVOS User Temp Tablespace | 一時テーブルスペースの名前。                       |

| プロパティ                        | 説明   |
|------------------------------|--|
| Database Type                | 使用するデータベースのタイプ。Microsoft SQL Server の場合、MSSQL を指定します。データベースタイプは、MDM Hub マスタデータベースとオペレーショナル参照ストア用に選択したデータベースタイプと同じである必要があります。 |
| ActiveVOS User Name          | ActiveVOS サーバーの管理者ユーザーの名前。   |
| ActiveVOS User Password      | 管理者ユーザーのパスワード。   |
| ActiveVOS Collation Name     | ActiveVOS データベース照合の名前。<br>例えば、Latin1_General_CI_AS です。   |
| ActiveVOS Database Host Name | データベースをホストするマシンの名前。  |
| ActiveVOS Database Path      | データベースの場所へのパス。   |
| DBA User Name                | SA ユーザーのユーザー名。   |
| DBA Password                 | SA ユーザーアカウントのパスワード。  |

4. スキーマを作成したら、次のディレクトリの sip\_ant.log ファイルを確認します。

<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/bin

sip\_ant.log ファイルには、ActiveVOS データベースのスキーマを作成するために sip\_ant スクリプトを実行するときに発生するすべてのエラーが記録されます。



# IBM DB2 データベースのセットアップ

MDM Hub マスターデータベースおよびオペレーショナル参照ストアを作成する前に、データベース環境を設定します。

データベース環境を設定するには、次のタスクを実行します。

1. IBM DB2 をインストールして設定します。
2. データベースとテーブルスペースを作成します。
3. データベースサーバー上にパッケージをバインドします。
4. ActiveVOS スキーマを作成します。

## 手順 1. IBM DB2 のインストールと設定

IBM DB2 のマニュアルに書かれた手順に従って、IBM DB2 をインストールして設定できます。

次の表に、IBM DB2 のインストールおよび設定のタスクを示します。

| タスク                   | 説明   |
|-----------------------|--|
| IBM DB2 のインストール       | サポートされているバージョンの IBM DB2 をインストールします。  |
| クライアントとユーティリティのインストール | MDM Hub との通信や MDM Hub プロセスの実行をする IBM DB2 クライアントおよびユーティリティソフトウェアをインストールします。<br>Hub サーバーまたはプロセスサーバーを実行する各マシンに、次のソフトウェアをインストールします。 <ul style="list-style-type: none"><li>- DB2 クライアント</li><li>- DB2 クライアント用の DB2 Java ユーティリティ</li></ul> IBM DB2 データベースを各 DB2 クライアントからカタログ化するようにします。 |
| IBM DB2 ドライバの設定       | IBM DB2 ドライバを設定するには、db2jcc.jar および db2jcc_license_cu.jar ドライバファイルをソースディレクトリからターゲットディレクトリにコピーします。<br>ソース: <IBM DB2 installation directory: IBM DB2 のインストールディレクトリ>/java<br>ターゲット: <MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/lib                         |
| MDM Hub スキーマユーザーの作成   | 次の MDM Hub スキーマにアクセスするユーザーを作成します。 <ul style="list-style-type: none"><li>- MDM Hub マスターデータベース</li><li>- オペレーショナル参照ストア</li></ul>   |

## 手順 2. データベースとテーブルスペースの作成

IBM DB2 のインストールと設定の後、データベースとテーブルスペースを作成して設定します。

次の表に、MDM Hub スキーマに必要なテーブルスペースを示します。

| テーブルスペース名 | 説明  |
|-----------|---|
| CMX_DATA  | オペレーショナル参照ストアスキーマ用のデフォルトのテーブルスペース。MDM Hub のメタデータおよびユーザーデータが含まれます。 |
| CMX_INDX  | MDM Hub で作成して使用するインデックスが含まれているテーブルスペース。                           |

| テーブルスペース名     | 説明                                      |
|---------------|---|
| CMX_TEMP      | MDM Hub で作成して使用する一時テーブルが含まれているテーブルスペース。 |
| CMX_REPOS     | オペレーショナル参照ストアのオブジェクトが含まれているテーブルスペース。    |
| CMX_USER_TEMP | オペレーショナル一時テーブルが含まれる一時テーブルスペース。          |
| CMX_SYS_TEMP  | SQL 操作用の一時テーブルスペース。                     |

データベースとテーブルスペースを作成するには、以下のいずれかの手順を使用します。

- データベースとテーブルスペースの手動作成
- スクリプトを使用してデータベースとテーブルスペースを作成

## データベースとテーブルスペースの手動作成

データベースとテーブルスペースを手動で作成できます。互換性ベクトルをオンにして、UTF-8 TERRITORY US ロケールでデータベースを作成してください。

### DB2 環境変数および DB2 レジストリ変数の設定

データベースを手動で作成する場合は、MDM Hub に必要な DB2 環境変数と DB2 レジストリ変数を設定します。

次のコマンドを使用して、DB2 環境変数および DB2 レジストリ変数を設定します。

```
db2set DB2CODEPAGE=1208
db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=
db2set DB2_DEFERRED_PREPARE_SEMANTICS=YES
db2set DB2_RESTORE_GRANT_ADMIN_AUTHORITIES=ON
db2set DB2_HASH_JOIN=YES
db2set DB2_ANTIJOIN=YES
db2set DB2_INLIST_TO_NLJN=NO
db2set DB2_SELECTIVITY=ALL
db2set DB2_SKIPINSERTED=YES
db2set DB2_SKIPDELETED=YES
db2set DB2_EXTENDED_OPTIMIZATION=ON,ENHANCED_MULTIPLE_DISTINCT,IXOR,SNHD
db2set DB2NTNOCACHE=ON
db2set DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=REDUCE_LOCKING
```

### データベースインスタンスのデータベース管理者設定の設定

データベースインスタンスのデータベース管理者設定を最適化する必要があります。

次のコマンドを使用して、データベース管理者設定を最適化します。

```
db2 update dbm cfg using MON_HEAP_SZ AUTOMATIC
db2 update dbm cfg using JAVA_HEAP_SZ 2048
db2 update dbm cfg using AGENT_STACK_SZ 256
db2 update dbm cfg using SHEAPTHRES 0
db2 update dbm cfg using INTRA_PARALLEL YES
```

**注:** このコマンドで指定される値は、MDM Hub の最小要件です。

### データベース設定パラメータの設定

データベースの設定パラメータを設定します。

次のコマンドを使用して、データベースの設定パラメータを設定します。

```
db2 update db cfg using LOCKLIST AUTOMATIC
db2 update db cfg using MAXLOCKS AUTOMATIC
db2 update db cfg using PCKCACHESZ 128000
db2 update db cfg using DBHEAP AUTOMATIC
```

```

db2 update db cfg using CATALOGCACHE_SZ 25000
db2 update db cfg using LOGBUFSZ 4096
db2 update db cfg using UTIL_HEAP_SZ 50000
db2 update db cfg using BUFFPAGE 250
db2 update db cfg using STMTHEAP AUTOMATIC
db2 update db cfg using APPLHEAPSZ AUTOMATIC
db2 update db cfg using APPL_MEMORY AUTOMATIC
db2 update db cfg using STAT_HEAP_SZ AUTOMATIC
db2 update db cfg using LOGFILSIZ 128000
db2 update db cfg using LOGPRIMARY 10
db2 update db cfg using LOGSECOND 200
db2 update db cfg using auto_reval deferred_force
db2 update db cfg using decflt_rounding round_half_up
db2 update db cfg using SHEAPTHRES_SHR AUTOMATIC
db2 update db cfg using DFT_DEGREE 1

```

**注:** このコマンドで指定される値は、MDM Hub の最小要件です。

#### SYSIBMADM モジュールへの特権の付与

モジュール UTL\_DIR、UTL\_FILE、および DBMS\_SQL SYSIBMADM に特権を付与する必要があります。

次のコマンドを使用して、モジュールに特権を付与します。

```

GRANT EXECUTE ON MODULE SYSIBMADM.UTL_DIR TO PUBLIC WITH GRANT OPTION
GRANT EXECUTE ON MODULE SYSIBMADM.UTL_FILE TO PUBLIC WITH GRANT OPTION
GRANT EXECUTE ON MODULE SYSIBMADM.DBMS_SQL TO PUBLIC WITH GRANT OPTION

```

#### データベースマスター用のバッファプールの定義

バッファプール REPOS\_POOL および CMX\_POOL を定義します。

次のコマンドを使用して、バッファプールを定義します。

```

CREATE BUFFERPOOL REPOS_POOL IMMEDIATE SIZE 1500 PAGESIZE 32 K
CREATE BUFFERPOOL CMX_POOL IMMEDIATE SIZE 3000 PAGESIZE 32 K

```

#### テーブルスペースの作成

MDM Hub スキーマで必要なテーブルスペースを作成する必要があります。

次のリストの順序で、テーブルスペースを作成します。

1. CMX\_DATA
2. CMX\_INDX
3. CMX\_REPOS
4. CMX\_TEMP
5. CMX\_USER\_TEMP
6. CMX\_SYS\_TEMP

次の文を使用して、MDM Hub スキーマ用のテーブルスペースを作成します。

```

CREATE TABLESPACE CMX_DATA PAGESIZE 32 K
  MANAGED BY DATABASE USING ( FILE 'c:\dbhub9x\CMX_DATA\cmx_data01.dat' 500 M )
  EXTENTSIZE 16
  AUTORESIZE YES
  OVERHEAD 10.5
  PREFETCHSIZE 16
  BUFFERPOOL CMX_POOL

CREATE TABLESPACE CMX_INDX PAGESIZE 32 K
  MANAGED BY DATABASE USING ( FILE 'c:\dbhub9x\CMX_INDX\cmx_indx01.dat' 500 M )
  EXTENTSIZE 16
  AUTORESIZE YES
  OVERHEAD 10.5
  PREFETCHSIZE 16
  BUFFERPOOL CMX_POOL

CREATE TABLESPACE CMX_REPOS PAGESIZE 32 K

```

```

MANAGED BY DATABASE USING ( FILE 'c:\dbhub9x\CMX_REPOS\cmx_repos01.dat' 500 M )
EXTENTSIZE 16
AUTORESIZE YES
OVERHEAD 10.5
PREFETCHSIZE 16
BUFFERPOOL REPOS_POOL

CREATE TABLESPACE CMX_TEMP PAGESIZE 32 K
MANAGED BY DATABASE USING ( FILE 'c:\dbhub9x\CMX_TEMP\cmx_temp01.dat' 500 M )
EXTENTSIZE 16
AUTORESIZE YES
OVERHEAD 10.5
PREFETCHSIZE 16
BUFFERPOOL CMX_POOL

CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE CMX_USER_TEMP PAGESIZE 32 K
MANAGED BY DATABASE USING ( FILE 'c:\dbhub9x\USER_TEMP\cmx_user_temp01.dat' 500 M )
EXTENTSIZE 16
AUTORESIZE YES
OVERHEAD 10.5
PREFETCHSIZE 16
BUFFERPOOL CMX_POOL

CREATE SYSTEM TEMPORARY TABLESPACE CMX_SYS_TEMP PAGESIZE 32 K
MANAGED BY DATABASE USING ( FILE 'c:\dbhub9x\SYSTEM_TEMP\cmx_sys_temp01.dat' 500 M )
EXTENTSIZE 16
AUTORESIZE YES
OVERHEAD 10.5
PREFETCHSIZE 16
BUFFERPOOL CMX_POOL

```

必要に応じて、削除されたテーブルリカバリ機能を有効にしてテーブルスペースを作成するには、CREATE TABLESPACE 文に次の句を追加します。

```
DROPPED TABLE RECOVERY ON
```

## スクリプトを使用してデータベースとテーブルスペースを作成

MDM Hub ディストリビューションには、データベースを作成するスクリプトおよび関連付けられたテーブルスペースが含まれています。スクリプトを実行するには、DB2 データディレクトリに対する書き込みおよび実行権限のある管理特権が必要です。

UNIX では、データベースを作成する前に、database.properties ファイル内の db2.storage.path プロパティを正しいデータベースストレージへのパスで更新します。database.properties ファイルは以下のディレクトリにあります。

<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/bin/db2

1. コマンドプロンプトを開き、次のディレクトリに移動します。

<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/bin

2. データベースを作成するには、次のコマンドを実行します。

UNIX の場合: ./sip\_ant.sh create\_db

Windows の場合: sip\_ant.bat create\_db

3. 以下の表に説明する内容に従ってプロンプトに回答します。

| プロンプト                               | 説明  |
|-------------------------------------|---|
| データベースタイプを入力<br>(ORACLE、MSSQL、DB2)  | データベースタイプ。DB2 を指定します。   |
| データベースインスタンス名を入力<br>[db2]           | データベースインスタンスの名前。デフォルトは db2。   |
| データベース名を入力 [SIP97]                  | データベースの名前。デフォルトは SIP97。   |
| データベースストレージへのパスを<br>入力 [C:\DB2DATA] | データベースを格納する必要があるディレクトリへのパス。デフォルトは C:\DB2DATA。<br><b>注:</b> UNIX では、デフォルト値を受け入れます。<br>database.properties ファイルで指定するデータベースストレージへのパスが使用されます。 |
| DBA ユーザー名を入力 [DB2ADMIN]             | 管理者ユーザーの名前。デフォルトは DB2ADMIN です。  |
| DBA のパスワードを入力                       | 管理者ユーザーのパスワード。  |

このスクリプトでは、データベースおよび次のテーブルスペースが作成されます。

- CMX\_DATA
- CMX\_INDX
- CMX\_TEMP
- CMX\_REPOS
- CMX\_USER\_TEMP
- CMX\_SYS\_TEMP

データベースが正常に作成されていることを確認するには、<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/bin ディレクトリの sip\_ant.log ファイルを確認します。

## 手順 3. データベースサーバーへのパッケージのバインド

IBM DB2 クライアントがデータベースサーバーに接続して DB2 コマンドを実行できるように、データベースサーバーにパッケージをバインドします。

1. IBM DB2 コマンドウィンドウを開き、次のディレクトリに変更します。  
<IBM DB2 installation directory: IBM DB2 のインストールディレクトリ>/SQLLIB/bnd
2. 次のコマンドを実行してデータベースに接続します。  
db2 connect to <database name: データベース名> user <database user: データベースユーザー> using <database user password: データベースユーザーのパスワード>  
**注:** データベースユーザーがバインド権限を持っている必要があります。
3. 次のバインドコマンドを実行します。  
db2 bind @db2cli.lst blocking all grant public sqlerror continue CLIPKG 10  
必要なパッケージがデータベースサーバーにバインドされます。

## 手順 4.ActiveVOS スキーマの作成

ActiveVOS をインストールする場合は、ActiveVOS データベーススキーマを作成する必要があります。スキーマを作成するには、create\_bpm スクリプトを実行します。

1. コマンドプロンプトを開き、次のディレクトリに移動します。

<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/bin

2. 次のコマンドを実行します。

UNIX の場合: ./sip\_ant.sh create\_bpm

Windows の場合: sip\_ant.bat create\_bpm

3. 表示されるプロンプトに回答します。

プロンプトでは、デフォルトのテキストが括弧内に表示されます。デフォルト値を使用して次のプロンプトに進むには、**Enter** キーを押します。

**注:** IBM DB2 データソースは大文字と小文字を区別します。大文字と小文字の区別に関連する問題を回避するには、スキーマ、カラム、トリガなどの名前を定義する際に大文字を使用することをお勧めします。

| プロパティ                                   | 説明   |
|---|--|
| Database Type                           | 使用するデータベースのタイプ。IBM DB2 の場合、DB2 と指定します。データベースタイプは、MDM Hub マスターデータベースとオペレーショナル参照ストア用に選択したデータベースタイプと同じである必要があります。 |
| ActiveVOS Database Host Name            | データベースをホストするマシンの名前。  |
| ActiveVOS Database TCP/IP Port          | データベースリスナーが使用するポート番号。  |
| ActiveVOS Database Name                 | データベースの名前。   |
| ActiveVOS Database Schema/<br>User Name | ActiveVOS サーバーの管理者ユーザーの名前。   |
| ActiveVOS User Password                 | 管理者ユーザーのパスワード。   |
| DBA User Name                           | データベース管理者ユーザーのユーザー名。   |

| プロパティ                     | 説明                                   |
|---------------------------|--------------------------------------|
| DBA Password              | 管理者ユーザーのパスワード。                       |
| ActiveVOS Tablespace Name | MDM ワークフローに関連するレコードを格納するテーブルスペースの名前。 |

| プロパティ                                    | 説明   |
|--|--|
| Database Type                            | データベースのタイプ。Oracle データベースの場合、Oracle を指定します。データベースタイプは、MDM Hub マスターデータベースとオペレーショナル参照ストア用に選択したデータベースタイプと同じである必要があります。 |
| Oracle Connection Type                   | 接続タイプ。以下の値を使用する。<br>- SERVICE。Oracle に接続するサービス名を使用する。<br>- SID。Oracle に接続する Oracle システム ID を使用する。                  |
| ActiveVOS Database Host Name             | データベースをホストするマシンの名前。  |
| ActiveVOS Database Port                  | データベースリスナーが使用するポート番号。  |
| データベースサービス名                              | Oracle サービスの名前。このプロパティは、選択した Oracle 接続タイプが SERVICE の場合に必要になります。  |
| Oracle Net Connect Identifier (TNS Name) | Oracle TNS 名。  |
| Database SID                             | Oracle システム ID の名前。このプロパティは、選択した Oracle 接続タイプが SID の場合に必要になります。  |
| DBA User Name                            | データベース管理者ユーザーのユーザー名。   |
| DBA Password                             | 管理者ユーザーのパスワード。   |
| ActiveVOS User Name                      | ActiveVOS サーバーの管理者ユーザーの名前。   |
| ActiveVOS User Password                  | 管理者ユーザーのパスワード。   |
| ActiveVOS User Tablespace                | MDM ワークフローに関連するレコードを格納するテーブルスペースの名前。   |
| ActiveVOS User Temp Tablespace           | 一時テーブルスペースの名前。   |

| プロパティ         | 説明  |
|---------------|---|
| Database Type | 使用するデータベースのタイプ。Microsoft SQL Server の場合、MSSQL を指定します。データベースタイプは、MDM Hub マスターデータベースとオペ |

| プロパティ                        | 説明   |
|------------------------------|--|
|                              | ーショナル参照ストア用に選択したデータベースタイプと同じである必要があります。                |
| ActiveVOS User Name          | ActiveVOS サーバーの管理者ユーザーの名前。                             |
| ActiveVOS User Password      | 管理者ユーザーのパスワード。   |
| ActiveVOS Collation Name     | ActiveVOS データベース照合の名前。<br>例えば、Latin1_General_CI_AS です。 |
| ActiveVOS Database Host Name | データベースをホストするマシンの名前。                                    |
| ActiveVOS Database Path      | データベースの場所へのパス。   |
| DBA User Name                | SA ユーザーのユーザー名。   |
| DBA Password                 | SA ユーザーアカウントのパスワード。                                    |

4. スキーマを作成したら、次のディレクトリの sip\_ant.log ファイルを確認します。

<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/bin

sip\_ant.log ファイルには、ActiveVOS データベースのスキーマを作成するために sip\_ant スクリプトを実行するときに発生するすべてのエラーが記録されます。



## 第 4 章

# アプリケーションサーバーのタスク

この章では、以下の項目について説明します。

- [アプリケーションサーバーのタスクの概要, 57 ページ](#)
- [JBoss のセットアップ, 57 ページ](#)
- [Oracle WebLogic のセットアップ, 64 ページ](#)
- [追加の Oracle WebLogic の設定, 69 ページ](#)
- [IBM WebSphere のセットアップ, 72 ページ](#)
- [追加の IBM WebSphere の設定, 78 ページ](#)

## アプリケーションサーバーのタスクの概要

Multidomain MDM と連動するように、アプリケーションサーバーを設定します。アプリケーションサーバーの手順に従います。

クリーンアップグレードを実行する場合、Multidomain MDM の新規インストールの実行時と同様に、アプリケーションサーバーのすべての手順を実行します。

アプリケーションサーバーが引き続きサポートされているインプレースアップグレードを実行する場合、このバージョンの Multidomain MDM と連動するように、アプリケーションサーバーが設定されていることを確認します。

## JBoss のセットアップ

MDM Hub は、JBoss クラスタ環境またはスタンドアロンの JBoss インスタンスにインストールできます。JBoss のマニュアルに従って、JBoss 環境をインストールし、設定します。MDM Hub を JBoss クラスタ環境またはスタンドアロンの JBoss インスタンスにインストールするかどうかにかかわらず、JBoss スタンドアロン設定をインストールし、設定の完全なプロファイルを使用します。

JBoss のクラスタは、1 つまたは複数のマシン上にある 1 つまたは複数のノードで構成されています。クラスタノードを設けるすべてのマシンに JBoss をインストールして設定します。クラスタ環境では、JBoss がインストールされたディレクトリの構造がすべてのクラスタノードで確実に同じになるようにしてください。

**注:** データベースサーバーと同じタイムゾーンのアプリケーションサーバーをインストールします。

## Java 仮想マシンの設定

Java 仮想マシン（JVM）を設定するには、JAVA\_OPTS 環境変数を使用して、Java のオプションを設定します。

Java のオプションは、次のファイルで設定できます。

UNIX の場合:<JBoss のインストールディレクトリ>/bin/standalone.conf

Windows の場合:<JBoss のインストールディレクトリ>\bin\standalone.conf.bat

次の表で、Java のオプションの設定を説明します。

| Java のオプション  | 説明   |
|--|--|
| -server  | 起動速度は遅くなりますが、後続の操作は高速になります。  |
| -Ddb2.jcc.charsetDecoderEncoder  | MDM Hub サンプルオペレーショナル参照ストアを使用する必要があります。JDBC ドライバで、UTF-8 文字列でないバイトシーケンスの代わりに、Unicode 置換文字（U+FFFD）を返すことができます。3 に設定します。  |
| -Djava.net.preferIPv4Stack   | Java で Internet Protocol バージョン 4（IPv4）を使用するかどうかを指定します。オペレーティングシステムで Internet Protocol バージョン 6（IPv6）を使用する場合は、true に設定します。   |
| -Djboss.as.management.blocking.timeout   | JBoss がデプロイされるまで待機する時間（秒単位）。JBoss を確実に起動するには、この値を 5000 に設定します。この時間は、ご使用の環境に応じて調整します。デフォルトは 300 です。<br>このパラメータを設定しない場合は、JBoss デプロイメントのタイムアウトが発生することがあります。   |
| -Djavax.net.ssl.trustStore=<セキュリティ証明書のキーファイルのパス><br>-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=<キーストアのパスワード> | セキュリティ証明書をインポートします。<br>MDM Hub の通信用に HTTPS プロトコルを設定する場合、および ActiveVOS と MDM Hub 間の通信用に HTTPS プロトコルを設定する場合に必要です。<br>このプロパティを設定する前に、Java キーツールコマンドを使用して、キーストアとエイリアスを生成します。証明書チェーンを使用する場合は、エンドユーザー証明書のエイリアスがアプリケーションサーバーのホスト名と同じでなければなりません。 |

| Java のオプション   | 説明  |
|---|---|
| -Djgroups.bind_addr   | JGroup がメッセージの送受信を行う必要があるインターフェース。<br>マルチノード環境またはクラスタ環境が必要です。各ノードが専用のネットワークインターフェースにバインドされていることを確認します。                                    |
| -DFrameworksLogConfigurationPath                                | log4j.xml ファイルのパス。  |
| -Dmdm.node.groupid  | MDM Hub 実装で Java 仮想マシンのグループ ID を指定します。Hub サーバーとプロセスサーバーを論理的にグループ化する場合にのみ必要です。   |
| -Dfile.encoding<br>-Dorg.apache.catalina.connector.URI_ENCODING | Informatica Data Director を使用する<br>場合、および REST API を使用してレコードを検索する場合に必要です。<br>UTF-8 文字を含むレコードを保存できるようにするには、UTF-8 に設定します。                   |
| -Dorg.apache.coyote.http11.Http11Protocol.MAX_HEADER_SIZE       | HTTP ヘッダーの最大サイズ（バイト単位）。ヘッダーのサイズが小さいと、スマート検索要求が失敗する可能性があります。16384 に設定します。  |
| -Dtask.pageSize=<タスクの最大数>                                       | 各要求に対して取得される ActiveVOS タスクの最大数を指定します。デフォルトは 5000 です。環境に多数のタスクがある場合は、この数値を増やします。   |
| -Dstricttransportsecurity.flag                                  | HTTP 要求を使用して Informatica Data Director にアクセスするすべての試行を、代わりに HTTPS 要求に変換する必要があるかどうかを指定します。<br>true に設定します。                                  |
| -Xms  | 初期ヒープサイズ 2048m に設定します。  |
| -Xmx  | 最大 JVM ヒープサイズ。4 GB 以上に設定します。<br>例えば、-Xmx を 4096m に設定するには、次の JAVA_OPTIONS 環境変数設定を使用します。<br><br>set "JAVA_OPTIONS=-server ...<br>-Xmx4096m" |
| XX:+UseCodeCacheFlushing  | コードキャッシュがいっぱいになったときに、JVM がコンパイルされたコードを破棄するかどうかを指定します。   |
| -XX:ReservedCodeCacheSize                                       | JIT コードのキャッシュサイズ。MDM Hub 環境のパフォーマンスを高めるには、512m に設定します。  |

## Java 仮想マシンの論理的なグループ化の例

Java 仮想マシン（JVM）をグループ化することにより、Hub サーバーとプロセスサーバーの論理グループを取得できます。Hub サーバーとプロセスサーバーのアプリケーションを論理 JVM グループにデプロイすると、アプリケーション間のすべての通信がグループ内にとどまります。JVM をグループ化するには、MDM Hub 環境の各 JVM にグループ ID を割り当てます。

**注:** プロセスサーバーのグループ化は、クレンジングと一致プロセスのみに適用されます。Zookeeper サーバーとして有効になっており、スマート検索が有効になっているプロセスサーバーは、インデックス作成と検索処理のためにすべてのグループで使用できます。

次の表は、論理 JVM グループの例を示しています。

| JVM グループ | JVM  | Hub サーバー | プロセスサーバー |
|----------|------|----------|----------|
| Group1   | JVM1 | ○        | はい       |
| Group1   | JVM4 | -        | ○        |
| Group2   | JVM2 | ○        | はい       |
| Group3   | JVM3 | -        | ○        |

JVM1 では、起動スクリプトに次の Java オプションを追加します。

```
-Dmdm.node.groupid=Group1
```

JVM2 では、起動スクリプトに次の Java オプションを追加します。

```
-Dmdm.node.groupid=Group2
```

JVM3 では、起動スクリプトに次の Java オプションを追加します。

```
-Dmdm.node.groupid=Group3
```

JVM4 では、起動スクリプトに次の Java オプションを追加します。

```
-Dmdm.node.groupid=Group1
```

JVM を設定し、Hub サーバーとプロセスサーバーをデプロイすると、グループには次の特性があります。

- Group1 には 2 つのプロセスサーバーがあり、Group2 には 1 つのプロセスサーバーがあり、Group3 には 1 つのプロセスサーバーがあります。
- すべてのクレンジングとバッチ呼び出しは、スマート検索を除き、自分のグループにとどまります。例えば、Group1 の Hub サーバーでのリアルタイム呼び出しは、Group1 プロセスサーバー（JVM1 および JVM4）にのみ影響します。

## 完全なプロファイルのサーバープロパティの設定

スタンドアロンモードの完全なプロファイルのサーバープロパティは、standalone-full.xml ファイルで設定します。

standalone-full.xml ファイルは、次のディレクトリにあります。

<JBoss のインストールディレクトリ>/standalone/configuration

次の表で、完全なプロファイルのサーバープロパティの設定を説明します。

| 設定                        | 説明   |
|---------------------------|--|
| トランザクションタイムアウト            | MDM Hub トランザクションが確実に完了するようにします。<br>urn:jboss:domain:transactions:<n.n>という名前の subsystem で、default-timeout=3600 を coordinator-environment 要素に対して設定します。   |
| HTTPS プロトコル               | MDM Hub の通信用に HTTPS プロトコルを設定する場合、および ActiveVOS と MDM Hub 間の通信用に HTTPS プロトコルを設定する場合に必要です。<br><b>注:</b> HTTPS プロトコルを設定する前に、Java キーツールコマンドを使用して、キーストアとエイリアスを生成します。作成するキーエイリアスとキーストアのパスワードを書き留めます。<br>HTTPS プロトコルを設定するには、urn:jboss:domain:web:<n.n>という名前の subsystem で、次の connector 設定を追加します。<br><pre>&lt;connector name="https" protocol="HTTP/1.1" scheme="https" socket-binding="https" secure="true"&gt;<br/>  &lt;ssl name="ssl" key-alias="&lt;Key alias&gt;" password="&lt;keystore password&gt;" certificate-key-file="&lt;Security certificate key file path&gt;" protocol="TLSv1" verify-client="false"/&gt;<br/>&lt;/connector&gt;</pre> |
| HornetQ セキュリティ            | JBoss サーバーに対して HornetQ セキュリティが有効になっている場合は、無効にします。hornetq-server 要素で、次の例に示すように、security-enabled を false に設定します。<br><pre>&lt;security-enabled&gt;false&lt;/security-enabled&gt;</pre>  |
| remoting-connector セキュリティ | remoting-connector セキュリティを設定します。<br>リモートマシンから Hub コンソールにログインするには、remoting-connector セキュリティを無効にします。urn:jboss:domain:remoting:<n.n>という名前の subsystem で、security-realm 属性を次の connector 設定から削除します。<br><pre>&lt;connector name="remoting-connector" socket-binding="remoting" security-realm="&lt;security realm name&gt;"&gt;</pre>   |
| ロガーの非同期処理                 | JBoss 環境が Java 1.7 で実行されている場合、Informatica Data Director を使用するには、ロガーの非同期処理を設定します。<br>urn:jboss:domain:logging:<n.n>という名前の subsystem で、次の async-handler 設定を追加します。<br><pre>&lt;async-handler name="ASYNC"&gt;<br/>  &lt;level name="INFO"/&gt;<br/>  &lt;queue-length value="1024"/&gt;<br/>  &lt;overflow-action value="BLOCK"/&gt;<br/>  &lt;subhandlers&gt;<br/>    &lt;handler name="FILE"/&gt;<br/>    &lt;handler name="CONSOLE"/&gt;<br/>  &lt;/subhandlers&gt;<br/>&lt;/async-handler&gt;</pre><br>また、<handler name="ASYNC"/>要素を root-logger 設定に追加します。  |

| 設定                     | 説明   |
|------------------------|--|
| JBoss インスタンスのポート設定     | 複数の MDM Hub インスタンスを同じマシンにインストールする場合、各 MDM Hub インスタンスを別々の JBoss インスタンスにデプロイします。<br>ポートの競合を避けるには、JBoss インスタンスごとに、socket-binding-group 要素の port-offset 属性に異なる値を設定します。 |
| JBoss ルートようこそページへのアクセス | JBoss ルートようこそページへのアクセス権を無効にします。手順については、JBoss のマニュアルを参照してください。  |

## ActiveVOS コンソール管理ユーザーの作成

ActiveVOS を使用する場合、アプリケーションサーバーコンテナで abAdmin ロールを使用して ActiveVOS コンソールの管理者ユーザーを作成します。ActiveVOS を使用する場合、abAdmin ロールを使用して ActiveVOS コンソールの管理者ユーザーを作成します。管理者ユーザーを作成しない場合は、Hub サーバーのデプロイメントに失敗します。Hub サーバーインストーラから ActiveVOS コンソールの管理者ユーザーの資格情報を入力するように要求されたら、ActiveVOS コンソールの管理者ユーザー名およびパスワードを使用します。

1. 次のディレクトリに変更します。  
`<JBoss のインストールディレクトリ>/bin`
2. add-user ユーティリティを実行するには、次のスクリプトを使用します。  
UNIX の場合: add-user.sh  
Windows の場合: add-user.bat
3. 表示されるプロンプトに回答します。  
次の表に、各プロンプトで指定する値の説明を示します。

| プロンプト  | 指定する値  |
|--|--|
| どのタイプのユーザーを追加しますか? a) 管理ユーザーまたは b) アプリケーションユーザー      | アプリケーションユーザーを選択するには、b を入力します。                                    |
| レルム (ApplicationRealm)                               | レルム名。standalone-full.xml ファイルに追加した login-module で指定したレルム名を入力します。 |
| ユーザー名  | ActiveVOS コンソールの管理者名。  |
| パスワード  | JBoss のパスワード標準に準拠しているパスワード。                                      |
| このユーザーをどのロールにしますか?                                   | abAdmin。   |
| レルム<realm name>のユーザー<user name>を追加しようとしています。よろしいですか? | ユーザーを追加するには、yes を入力します。  |
| この新しいユーザーは、ある AS プロセスを別の AS プロセスに接続するために使用されますか?     | はい。  |

4. WebSphere コンソールにログインして、ActiveVOS コンソール管理者ユーザーを作成します。

**注:** ActiveVOS コンソールのユーザーは、インストール後またはアップグレード後のプロセスで postInstallSetup または patchInstallSetup スクリプトを実行するときに abAdmin ロールにマップされます。

5. WebLogic コンソールにログインします。
6. abAdmin ロールを作成します。
7. ActiveVOS コンソール管理ユーザーを作成します。
8. 管理者ユーザーを abAdmin ロールに割り当てます。

## JBoss の起動

Hub サーバーと Process サーバーをインストールする前に、JBoss アプリケーションサーバーを起動します。お使いの環境に基づいて、スタンドアロンの JBoss インスタンスか JBoss クラスタノードのどちらかを開始します。

### スタンドアロンの JBoss インスタンスの起動

スタンドアロンの JBoss インスタンスを使用する場合は、MDM Hub コンポーネントをインストールする各インスタンスを開始します。

1. 次のディレクトリに移動します。  
`<JBoss のインストールディレクトリ>/bin`
2. JBoss インスタンスを開始するには、次のコマンドを実行します。  
UNIX の場合: `standalone.sh -c standalone-full.xml -b 0.0.0.0 -Djboss.as.management.blocking.timeout=5000`  
Windows の場合: `standalone.bat -c standalone-full.xml -b 0.0.0.0 -Djboss.as.management.blocking.timeout=5000`  
JBoss は利用可能なネットワークインタフェースで起動し、/etc/hosts ディレクトリ内のホストファイルに定義された現在のホストをリスンします。お使いの環境に基づいて、タイムアウト間隔を調整します。
3. 同じマシンに複数の JBoss インスタンスがある場合、2 番目以降の JBoss インスタンスを開始するには、次の引数をスタートアップコマンドに追加します。  
`-Djboss.service.binding.set=ports-01`

### JBoss クラスタノードの起動

JBoss クラスタ環境を使用する場合は、MDM Hub コンポーネントをインストールするクラスタノードを開始します。

1. 次のディレクトリに移動します。  
`<JBoss のインストールディレクトリ>/bin`

2. JBoss クラスタノードを開始するには、クラスタノードのあるマシンで次のコマンドを実行します。

UNIX の場合: `standalone.sh -c standalone-full.xml -b 0.0.0.0 -Djboss.node.name=<Name of the cluster node> -Djboss.server.base.dir=./<node path> -Djboss.as.management.blocking.timeout=5000 -u <multicast address> -Djgroups.bind_addr=<bind address> -Djboss.socket.binding.port-offset=<port offset value> -Djboss.partition.name=<Partition name>`

Windows の場合: `standalone.bat -c standalone-full.xml -b 0.0.0.0 -Djboss.node.name=<Name of the cluster node> -Djboss.server.base.dir=./<node path> -Djboss.as.management.blocking.timeout=5000 -u <multicast address> -Djgroups.bind_addr=<bind address> -Djboss.socket.binding.port-offset=<port offset value> -Djboss.partition.name=<Partition name>`

複数のクラスタノードを同じマシン上で実行している場合、ポートオフセット値を設定します。デフォルトのパーティション名を使用するか、クラスタに属すすべてのノードでパーティション名が同じであることを確認してください。お使いの環境に基づいて、タイムアウト間隔を調整します。

## Oracle WebLogic のセットアップ

MDM Hub は、Oracle WebLogic クラスタ環境またはスタンドアロンの WebLogic インスタンスにインストールできます。WebLogic のマニュアルに記載されている説明に従って、WebLogic をインストールし、設定します。

**重要:** Multidomain MDM インスタンスが、12.2.1.3 などの一部の Oracle WebLogic バージョンと対話する方法については、いくつかの既知の制限事項があります。開始の前に、『*Multidomain MDM のリリースノート*』のインストールとアップグレードに関する章を参照してください。

Hub サーバーと Process サーバーを WebLogic アプリケーションサーバーにインストールする前に、WebLogic のドメインを作成します。WebLogic の管理コンソールを使用して、Hub サーバーおよび Process サーバーのアプリケーションのためのドメインを作成します。詳細については、WebLogic のマニュアルを参照してください。

**注:** データベースサーバーと同じタイムゾーンのアプリケーションサーバーをインストールします。

## Java 仮想マシンの設定

Java 仮想マシン (JVM) を設定するには、JAVA\_OPTIONS 環境変数を使用して、Java のオプションを設定します。

Java のオプションは、次のファイルで設定できます。

UNIX の場合: `<WebLogic domain: WebLogic ドメイン>/bin/setDomainEnv.sh`



Windows の場合: <WebLogic domain: WebLogic ドメイン>\bin\setDomainEnv.cmd

次の表で、Java のオプションを説明します。

| Java のオプション                      | 説明  |
|----------------------------------|---|
| -server                          | 起動速度は遅くなりますが、後続の操作は高速になります。   |
| -Djgroups.bind_addr              | JGroup がメッセージの送受信を行う必要があるインターフェース。<br>マルチノード環境またはクラスタ環境が必要です。各ノードが専用のネットワークインターフェースにバインドされていることを確認します。  |
| -Djava.net.preferIPv4Stack       | Java で Internet Protocol バージョン 4 (IPv4) を使用するかどうかを指定します。オペレーティングシステムで Internet Protocol バージョン 6 (IPv6) を使用する場合は、true に設定します。  |
| -Doracle.jdbc.J2EE13Compliant    | oracle.jdbc.J2EE13Compliant システム変数を設定します。true に設定します。<br>このパラメータを true に設定しない場合、Java データベース接続 (JDBC) の問題が発生する可能性があります。  |
| -Djavax.wsdl.factory.WSDLFactory | WebLogic 12.2.1 以降の環境でデフォルトの名前空間プレフィックスを持つサービス WSDL を呼び出すために必要です。<br>com.ibm.wsdl.factory.WSDLFactoryImpl に設定します。   |
| -DANTLR_USE_DIRECT_CLASS_LOADING | MDM Hub がデプロイされている WebLogic 12.2.1 以降の環境を起動するために必要です。true に設定します。   |
| -Dmdm.node.groupid               | MDM Hub 実装で Java 仮想マシンのグループ ID を指定します。<br>Hub サーバーとプロセスサーバーを論理的にグループ化する場合にのみ必要です。   |
| -De360.mdm.host                  | アプリケーションサーバーホスト。<br>Java のオプションは、次のいずれかのシナリオで設定します。<br>- MDM Hub アプリケーションを管理対象サーバーにのみデプロイする場合は、各管理対象サーバーのスクリプトに Java のオプションを追加します。管理対象サーバーの IP アドレスまたはシンボリック名に設定します。<br>- MDM Hub アプリケーションを 7001 以外の WebLogic ポートにデプロイする場合は、アプリケーションサーバーの起動スクリプトに Java のオプションを追加します。WebLogic ホストの IP アドレスまたはシンボリック名に設定します。<br>このパラメータを設定しない場合、エンティティ 360 フレームワークに基づく Informatica Data Director の画面が期待どおりに動作しない可能性があります。 |

| Java のオプション  | 説明   |
|--|--|
| -De360.mdm.port                                      | アプリケーションサーバーのポート。<br>Java のオプションは、次のいずれかのシナリオで設定します。<br>- MDM Hub アプリケーションを管理対象サーバーにのみデプロイする場合は、各管理対象サーバーのスクリプトに Java のオプションを追加します。管理対象サーバーのポート番号に設定します。<br>- MDM Hub アプリケーションを 7001 以外の WebLogic ポートにデプロイする場合は、アプリケーションサーバーの起動スクリプトに Java のオプションを追加して、そのポート番号に設定します。<br>このパラメータを設定しない場合、エンティティ 360 フレームワークに基づく Informatica Data Director の画面が期待どおりに動作しない可能性があります。 |
| -Dfile.encoding<br>-Dweblogic.http.URIDecodeEncoding | Informatica Data Director を使用する場合、および REST API を使用してレコードを検索する場合に必要です。<br>UTF-8 文字を含むレコードを確実に検索および保存できるようにするには、両方の Java のオプションを UTF-8 に設定します。   |
| -DFrameworksLogConfigurationPath                     | log4j.xml ファイルのコンフィギュレーションパスを設定します。  |
| -DUseSunHttpHandler                                  | MDM Hub と Informatica プラットフォーム間の HTTP 接続で、WebLogic が Sun HTTP ハンドラを使用するかどうかを指定します。true に設定します。   |
| -Dtask.pageSize=<タスクの最大数>                            | 各要求に対して取得される ActiveVOS タスクの最大数を指定します。デフォルトは 5000 です。環境に多数のタスクがある場合は、この数値を増やします。  |
| -Dstricttransportsecurity.flag                       | HTTP 要求を使用して Informatica Data Director にアクセスするすべての試行を、代わりに HTTPS 要求に変換する必要があるかどうかを指定します。true に設定します。   |
| WLS_MEM_ARGS_64BIT                                   | メモリ変数。この変数を適切な値に設定します。   |
| -Xms   | 初期ヒープサイズ 2048m に設定します。   |
| -Xmx   | 最大 JVM ヒープサイズ。4 GB 以上に設定します。<br>例えば、-Xmx を 4096m に設定するには、次の JAVA_OPTIONS 環境変数設定を使用します。<br><pre>set "JAVA_OPTIONS=-server ...<br/>-Xmx4096m"</pre>  |
| XX:+UseCodeCacheFlushing                             | コードキャッシュがいっぱいになったときに、JVM がコンパイルされたコードを破棄するかどうかを指定します。  |
| -XX:ReservedCodeCacheSize                            | JIT コードのキャッシュサイズ。MDM Hub 環境のパフォーマンスを高めるには、512m に設定します。   |

## Java 仮想マシンの論理的なグループ化の例

Java 仮想マシン（JVM）をグループ化することにより、Hub サーバーとプロセスサーバーの論理グループを取得できます。Hub サーバーとプロセスサーバーのアプリケーションを論理 JVM グループにデプロイすると、

アプリケーション間のすべての通信がグループ内にとどまります。JVM をグループ化するには、MDM Hub 環境の各 JVM にグループ ID を割り当てます。

**注:** プロセスサーバーのグループ化は、クレンジングと一致プロセスのみに適用されます。Zookeeper サーバーとして有効になっており、スマート検索が有効になっているプロセスサーバーは、インデックス作成と検索処理のためにすべてのグループで使用できます。

次の表は、論理 JVM グループの例を示しています。

| JVM グループ | JVM  | Hub サーバー | プロセスサーバー |
|----------|------|----------|----------|
| Group1   | JVM1 | ○        | はい       |
| Group1   | JVM4 | -        | ○        |
| Group2   | JVM2 | ○        | はい       |
| Group3   | JVM3 | -        | ○        |

JVM1 では、起動スクリプトに次の Java オプションを追加します。

```
-Dmdm.node.groupid=Group1
```

JVM2 では、起動スクリプトに次の Java オプションを追加します。

```
-Dmdm.node.groupid=Group2
```

JVM3 では、起動スクリプトに次の Java オプションを追加します。

```
-Dmdm.node.groupid=Group3
```

JVM4 では、起動スクリプトに次の Java オプションを追加します。

```
-Dmdm.node.groupid=Group1
```

JVM を設定し、Hub サーバーとプロセスサーバーをデプロイすると、グループには次の特性があります。

- Group1 には 2 つのプロセスサーバーがあり、Group2 には 1 つのプロセスサーバーがあり、Group3 には 1 つのプロセスサーバーがあります。
- すべてのクレンジングとバッチ呼び出しは、スマート検索を除き、自分のグループにとどまります。例えば、Group1 の Hub サーバーでのリアルタイム呼び出しは、Group1 プロセスサーバー（JVM1 および JVM4）にのみ影響します。

## WebLogic Server 認証の無効化

MDM Hub は、WebLogic Server 認証を無効にする必要がある HTTP 基本認証を使用します。WebLogic Server 認証を無効にするには、config.xml ファイルを編集します。

1. 次の WebLogic ディレクトリに移動します。

```
<WebLogic installation directory: Weblogicのインストールディレクトリ>/user_projects/domains/<user domain>/config
```

2. テキストエディタで config.xml ファイルを開きます。

3. <security-configuration>要素内に次の要素を追加します。

```
<enforce-valid-basic-auth-credentials>
false
</enforce-valid-basic-auth-credentials>
```

## ActiveVOS コンソール管理ユーザーの作成

ActiveVOS を使用する場合、アプリケーションサーバーコンテナで abAdmin ロールを使用して ActiveVOS コンソールの管理者ユーザーを作成します。ActiveVOS を使用する場合、abAdmin ロールを使用して ActiveVOS コンソールの管理者ユーザーを作成します。管理者ユーザーを作成しない場合は、Hub サーバーのデプロイメントに失敗します。Hub サーバーインストーラから ActiveVOS コンソールの管理者ユーザーの資格情報を入力するように要求されたら、ActiveVOS コンソールの管理者ユーザー名およびパスワードを使用します。

1. 次のディレクトリに変更します。  
JBoss のインストールディレクトリ>/bin
2. add-user ユーティリティを実行するには、次のスクリプトを使用します。  
UNIX の場合: add-user.sh  
Windows の場合: add-user.bat
3. 表示されるプロンプトに回答します。  
次の表に、各プロンプトで指定する値の説明を示します。

| プロンプト  | 指定する値  |
|--|--|
| どのタイプのユーザーを追加しますか? a) 管理ユーザーまたは b) アプリケーションユーザー      | アプリケーションユーザーを選択するには、b を入力します。                                    |
| レルム (ApplicationRealm)                               | レルム名。standalone-full.xml ファイルに追加した login-module で指定したレルム名を入力します。 |
| ユーザー名  | ActiveVOS コンソールの管理者名。  |
| パスワード  | JBoss のパスワード標準に準拠しているパスワード。                                      |
| このユーザーをどのロールにしますか?                                   | abAdmin。   |
| レルム<realm name>のユーザー<user name>を追加しようとしています。よろしいですか? | ユーザーを追加するには、yes を入力します。  |
| この新しいユーザーは、ある AS プロセスを別の AS プロセスに接続するために使用されますか?     | はい。  |

4. WebSphere コンソールにログインして、ActiveVOS コンソール管理者ユーザーを作成します。  
**注:** ActiveVOS コンソールのユーザーは、インストール後またはアップグレード後のプロセスで postInstallSetup または patchInstallSetup スクリプトを実行するときに abAdmin ロールにマップされます。
5. WebLogic コンソールにログインします。
6. abAdmin ロールを作成します。
7. ActiveVOS コンソール管理ユーザーを作成します。
8. 管理者ユーザーを abAdmin ロールに割り当てます。

# 追加の Oracle WebLogic の設定

MDM Hub 環境の要件に基づいて、WebLogic の追加設定を行います。

次の表に、実行可能な設定を示します。

| 設定                                   | 説明   |
|--------------------------------------|--|
| スタンドアロンプロセスサーバーインスタンス用の WebLogic の設定 | 次のシナリオでは、スタンドアロンプロセスサーバーインスタンス用に WebLogic を設定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"><li>- Hub サーバーがインストールされていない WebLogic インスタンスに Process サーバーインスタンスをインストールする必要がある。</li><li>- 複数のスタンドアロン Process サーバーインスタンスをインストールする。</li></ul> |
| 複数の MDM Hub マスタデータベース用の WebLogic の設定 | 複数の MDM Hub マスタデータベースインスタンスを設定する場合に必要です。   |
| HTTPS プロトコルの設定                       | MDM Hub 通信用に HTTPS プロトコルを設定する場合に必要です。  |
| Informatica プラットフォームの JTA タイムアウトの設定  | Informatica プラットフォームをインストールする場合に必要です。  |

## スタンドアロンプロセスサーバーインスタンス用の WebLogic の設定

複数のスタンドアロン Process サーバーインスタンスをインストールする場合、適切なデータソースを使用するように WebLogic を設定します。また、Hub サーバーをインストールしていない WebLogic インスタンスに Process サーバーインスタンスをインストールする場合、データソースを設定します。

以下のタスクを実行して、適切なデータソースを使用するように WebLogic を設定します。

1. JDBC ドライバをインストールします。
2. MDM Hub マスタデータベースのデータソースを作成します。
3. オペレーショナル参照ストアのデータソースを作成します。

### 手順 1. JDBC ドライバのインストール

MDM Hub マスタデータベースとオペレーショナル参照ストア（ORS）のデータソースを作成する前に、JDBC ドライバをインストールします。

サポートされているバージョンの JDBC ドライバの取得方法については、Oracle にお問い合わせください。

サポートされているバージョンの JDBC ドライバの取得方法については、Microsoft にお問い合わせください。

サポートされているバージョンの JDBC ドライバの取得方法については、IBM にお問い合わせください。

1. JDBC ドライバを次のディレクトリにコピーします。  
WebLogic installation directory: WebLogic のインストールディレクトリ>wlserver/server/lib
2. 次のファイルの \_\_CLASSPATH 変数に、JDBC ドライバへのパスを追加します。  
UNIX の場合:<WebLogic domain: WebLogic ドメイン>/bin/setDomainEnv.sh  
Windows の場合:<WebLogic domain: WebLogic ドメイン>\bin\setDomainEnv.cmd

**注:** 他の WebLogic Server ライブラリへのパスの前に、JDBC ドライバへのパスを配置します。

## 手順 2.MDM Hub マスタデータベースのデータソースの作成

JDBC ドライバのインストール後、Process サーバマシンで、MDM Hub マスタデータベースのデータソースを作成します。

1. WebLogic 管理コンソールで、**【ロックして編集】** ボタンをクリックしてロックを取得します。
2. **【サービス】 > 【JDBC】 > 【データソース】** をクリックし、**【新規作成】** をクリックします。  
**【JDBC データソースのプロパティ】** ページが表示されます。
3. 以下のデータソースのプロパティを指定してください。

| プロパティ      | 説明   |
|------------|--|
| 名前         | JDBC データソースの名前。「MDM Master Data Source」という名前を付けます。   |
| JNDI 名     | JDBC データソースが関連付けられる場所への JNDI パス。jdbc/siperian-cmx_system-ds と指定します。  |
| データベースタイプ  | 接続先にするデータベースのタイプ。 <b>【Oracle】</b> を選択します。 <b>【MS SQL Server】</b> を選択します。   |
| データベースドライバ | データベースへの接続に使用する JDBC ドライバ。 <b>【Oracle ドライバ (Thin XA)】</b> を選択します。 <b>【MS SQL Server ドライバ (Type 4 XA) バージョン: 2005 以降】</b> を選択します。 |

4. **【次へ】** をクリックし、**【次へ】** をもう一度クリックします。  
**【接続プロパティ】** ページが表示されます。
5. 次の接続プロパティの値を入力します。

| プロパティ       | 説明                                  |
|-------------|-------------------------------------|
| データベース名     | 接続するデータベースの名前。                      |
| ホスト名        | データベースをホストするサーバーの DNS 名または IP アドレス。 |
| ポート         | データベースサーバーが接続リクエストをリスンするポート。        |
| データベースユーザー名 | データソース内の各接続に使用するデータベースユーザー名。        |
| パスワード       | データベースユーザーアカウントのパスワード。              |
| パスワードの確認    | データベースユーザーアカウントのパスワード。              |

6. **【次へ】** をクリックします。  
**【データベース接続のテスト】** ページが表示されます。
7. **【設定のテスト】** をクリックして、ドライバ接続をテストします。  
テストに失敗した場合は、**【接続プロパティ】** ページ内の値を更新し、成功するまで接続を繰り返し試行する必要があります。
8. **【次へ】** をクリックし、データソースをデプロイするサーバーを選択します。
9. **【完了】** をクリックし、**【変更のアクティブ化】** をクリックします。

### 手順 3. オペレーショナル参照ストアのデータソースの作成

Process サーバマシンで、各オペレーショナル参照ストアのデータストアを作成します。

1. WebLogic 管理コンソールで、**[ロックして編集]** ボタンをクリックしてロックを取得します。
2. **[サービス] > [JDBC] > [データソース]** をクリックし、**[新規作成]** をクリックします。  
**[JDBC データソースのプロパティ]** ページが表示されます。
3. 以下のデータソースのプロパティを指定してください。

| プロパティ      | 説明   |
|------------|--|
| 名前         | JDBC データソースの名前。「MDM ORS Data Source」という名前を付けます。  |
| JNDI 名     | JDBC データソースが関連付けられる場所への JNDI パス。「jdbc/siperian-<oracle host name>-<oracle sid>-<Operational reference Store name>-ds」と指定します。<br>jdbc/siperian-<Microsoft SQL Server host name>-<Operational reference Store name>-ds を指定します。 |
| データベースタイプ  | 接続先にするデータベースのタイプ。 <b>[Oracle]</b> を選択します。 <b>[MS SQL Server]</b> を選択します。   |
| データベースドライバ | データベースへの接続に使用する JDBC ドライバ。 <b>[Oracle ドライバ (Thin XA)]</b> を選択します。 <b>[MS SQL Server ドライバ (Type 4 XA) バージョン: 2005 以降]</b> を指定します。   |

4. **[次へ]** をクリックし、**[次へ]** をもう一度クリックします。  
**[接続プロパティ]** ページが表示されます。
5. 次の接続プロパティの値を入力します。

| プロパティ       | 説明                                  |
|-------------|-------------------------------------|
| データベース名     | 接続するデータベースの名前。                      |
| ホスト名        | データベースをホストするサーバーの DNS 名または IP アドレス。 |
| ポート         | データベースサーバーが接続リクエストをリスンするポート。        |
| データベースユーザー名 | データソース内の各接続に使用するデータベースユーザー名。        |
| パスワード       | データベースユーザーアカウントのパスワード。              |
| パスワードの確認    | データベースユーザーアカウントのパスワード。              |

6. **[次へ]** をクリックします。  
**[データベース接続のテスト]** ページが表示されます。
7. **[設定のテスト]** をクリックして、ドライバ接続をテストします。  
テストに失敗した場合は、**[接続プロパティ]** ページ内の値を更新し、成功するまで接続を繰り返し試行する必要があります。
8. **[次へ]** をクリックし、データソースをデプロイするサーバーを選択します。
9. **[完了]** をクリックし、**[変更のアクティブ化]** をクリックします。

## 複数の MDM Hub マスターデータベース用の WebLogic の設定

複数の MDM Hub マスターデータベースインスタンスを設定する場合、MDM Hub マスターデータベースインスタンスと同数の WebLogic ドメインを設定します。各 MDM Hub マスターデータベースインスタンスには、独自の MDM Hub インスタンスが必要です。そのため、同数の WebLogic ドメインを作成して各 MDM Hub インスタンスを個別の WebLogic ドメインでデプロイします。

## HTTPS プロトコルの設定

MDM Hub の通信には HTTPS プロトコルを設定できます。WebLogic Server 管理コンソールを使用して HTTPS プロトコルを設定します。または、デフォルトの JDK セキュリティ証明書を使用して HTTPS を有効化できます。

1. WebLogic Server 管理コンソールの **ホームページ** で、**[Environment]** セクションの下にある **[Servers]** をクリックします。  
**[Summary of Servers]** ページが表示されます。
2. サーバーのリストで、**[AdminServer(admin)]** リンクをクリックします。  
**AdminServer の設定** ページが表示されます。
3. **[SSL Listen Port Enabled]** オプションを有効にして、**[SSL Listen Port]** フィールドにポート番号を入力します。
4. **[SSL]** タブをクリックします。
5. **[Hostname Verification]** リストで **[None]** を選択し、**[Save]** をクリックします。

## Informatica プラットフォームの JTA タイムアウトの設定

Informatica プラットフォームをインストールする場合、Java Transaction API (JTA) タイムアウトを設定します。WebLogic Server 管理コンソールを使用して JTA タイムアウトを設定します。

1. WebLogic Server 管理コンソールの **ホームページ** で、**[Services Configurations]** セクションで **[JTA Configuration]** リンクをクリックします。
2. **[Timeout Seconds]** フィールドで、JTA タイムアウトを 1000 に設定します。

## IBM WebSphere のセットアップ

MDM Hub は、IBM WebSphere クラスタ環境またはスタンドアロンの WebSphere インスタンスにインストールできます。WebSphere のマニュアルで説明されている手順に従って、WebSphere をインストールして設定します。

WebSphere インストールディレクトリのパスにスペースを含めないようにします。

**注:** データベースサーバーと同じタイムゾーンのアプリケーションサーバーをインストールします。



次の表で、インストール前に設定するプロパティ、値、およびプロパティを設定する場所の簡単な説明を示します。

| カスタムプロパティ                       | 値     | 説明   |
|---------------------------------|-------|--|
| com.ibm.ws.scripting.echoparams | false | このプロパティは、次のディレクトリにある <code>wsadmin.properties</code> ファイルで設定します: <WebSphere のインストールディレクトリ>\WebSphere\AppServer\profiles\<プロファイル名>\properties<br>ActiveVOS データベースのパスワードが <code>patchinstallSetup.log</code> ファイルのスクリプトテキストに表示されないようにするには、この値を <code>false</code> に設定します。デフォルトでは <code>true</code> です。 |

## Java 仮想マシンの設定

Java 仮想マシン (JVM) を設定するには、`JAVA_OPTIONS` 環境変数を使用して、Java のオプションを設定します。Java のオプションを編集または追加した場合は、JVM を再起動します。

WebSphere クラスタ環境を使用する場合は、次のクラスタコンポーネントで Java のオプションを設定します。

- サーバー。クラスタ内の各サーバーで、必要なすべての Java のオプションを設定します。
- デプロイメントマネージャ。必要なすべての Java のオプションを設定します。
- ノードエージェント。Java の `-Xmx` オプションと `-Xms` オプションを使用して、ヒープサイズのみを設定します。

次の表で、Java のオプションの設定を説明します。

| Java のオプション                                 | 説明  |
|---|---|
| -server                                     | 起動速度は遅くなりますが、後続の操作は高速になります。   |
| -Djava.net.preferIPv4Stack                  | Java で Internet Protocol バージョン 4 (IPv4) を使用するかどうかを指定します。オペレーティングシステムで Internet Protocol バージョン 6 (IPv6) を使用する場合は、 <code>true</code> に設定します。  |
| -Ddb2.jcc.charsetDecoderEncoder             | MDM Hub サンプルオペレーショナル参照ストアを使用する必要があります。JDBC ドライバで、UTF-8 文字列でないバイトシーケンスの代わりに、Unicode 置換文字 (U+FFFD) を返すことができます。3 に設定します。   |
| -Dcom.ibm.crypto.provider.DoRSATypeChecking | Java が秘密キーおよび復号化と公開キーによるデータの RSA 型暗号化を許可するかどうかを指定します。MDM Hub インストーラがライセンス証明書を読み取り、パスワードハッシュが MDM Hub で機能するために必要です。 <code>false</code> に設定します。<br><code>-Dcom.ibm.crypto.provider.DoRSATypeChecking</code> を <code>false</code> に設定しないと、Hub サーバーが起動せず、ライセンスエラーが発生する可能性があります。 |

| Java のオプション                                   | 説明   |
|---|--|
| -Djgroups.bind_addr                           | JGroup がメッセージの送受信を行う必要があるインターフェース。<br>マルチノード環境またはクラスタ環境が必要です。各ノードが専用のネットワークインターフェースにバインドされていることを確認します。   |
| -DFrameworksLogConfigurationPath              | log4j.xml ファイルのパス。   |
| -Doracle.jdbc.J2EE13Compliant                 | Oracle ドライバのシステム変数が J2EE に完全に準拠するかどうかを指定します。true に設定します。<br>このパラメータを true に設定しない場合、Java データベース接続（JDBC）の問題が発生する可能性があります。  |
| -Dmdm.node.groupid                            | MDM Hub 実装で Java 仮想マシンのグループ ID を指定します。Hub サーバーとプロセスサーバーを論理的にグループ化する場合にのみ必要です。  |
| -Djavax.management.builder.initial            | インスタンス化される最初の MBeanServerBuilder のクラス。Informatica Data Director でスマート検索をサポートするには、Apache Solr MBeans が必要です。<br>Apache Solr MBeans を登録し、Informatica Data Director でスマート検索がサポートされるようにするには、javax.management.MBeanServerBuilder に設定します。 |
| -Dfile.encoding<br>-Dclient.encoding.override | Informatica Data Director を使用する場合、および REST API を使用してレコードを検索する場合に必要です。<br>UTF-8 文字を含むレコードを確実に検索および保存できるようにするには、両方の Java のオプションを UTF-8 に設定します。   |
| -Dstricttransportsecurity.flag                | HTTP 要求を使用して Informatica Data Director にアクセスするすべての試行を、代わりに HTTPS 要求に変換する必要があるかどうかを指定します。true に設定します。   |
| -XX:codecachetotal                            | JIT コードのキャッシュサイズ。MDM Hub 環境のパフォーマンスを高めるには、512m に設定します。   |
| -Xmx  | 最大 JVM ヒープサイズ。4 GB 以上に設定します。<br>例えば、-Xmx を 4096m に設定するには、次の JAVA_OPTIONS 環境変数設定を使用します。<br><pre>set "JAVA_OPTIONS=-server ...<br/>-Xmx4096m"</pre>  |
| -Xms  | 初期ヒープサイズ 2048m に設定します。   |
| -Xmso   | プロセスサーバーの JVM に必要です。オペレーティングシステムスレッドの初期スタックサイズ。システムスレッドのスタックサイズが低いために、アプリケーションサーバーが予期せずシャットダウンしてしまうことがないようにします。4096k に設定します。   |
| -Xss  | 初期スタックサイズ。2000k に設定します。  |

| Java のオプション               | 説明  |
|---------------------------|---|
| XX:+UseCodeCacheFlushing  | コードキャッシュがいっぱいになったときに、JVM がコンパイルされたコードを破棄するかどうかを指定します。                           |
| -Dtask.pageSize=<タスクの最大数> | 各要求に対して取得される ActiveVOS タスクの最大数を指定します。デフォルトは 5000 です。環境に多数のタスクがある場合は、この数値を増やします。 |

## Java 仮想マシンの論理的なグループ化の例

Java 仮想マシン（JVM）をグループ化することにより、Hub サーバーとプロセスサーバーの論理グループを取得できます。Hub サーバーとプロセスサーバーのアプリケーションを論理 JVM グループにデプロイすると、アプリケーション間のすべての通信がグループ内にとどまります。JVM をグループ化するには、MDM Hub 環境の各 JVM にグループ ID を割り当てます。

**注:** プロセスサーバーのグループ化は、クレンジングと一致プロセスのみに適用されます。Zookeeper サーバーとして有効になっており、スマート検索が有効になっているプロセスサーバーは、インデックス作成と検索処理のためにすべてのグループで使用できます。

次の表は、論理 JVM グループの例を示しています。

| JVM グループ | JVM  | Hub サーバー | プロセスサーバー |
|----------|------|----------|----------|
| Group1   | JVM1 | ○        | はい       |
| Group1   | JVM4 | -        | ○        |
| Group2   | JVM2 | ○        | はい       |
| Group3   | JVM3 | -        | ○        |

JVM1 では、起動スクリプトに次の Java オプションを追加します。

```
-Dmdm.node.groupid=Group1
```

JVM2 では、起動スクリプトに次の Java オプションを追加します。

```
-Dmdm.node.groupid=Group2
```

JVM3 では、起動スクリプトに次の Java オプションを追加します。

```
-Dmdm.node.groupid=Group3
```

JVM4 では、起動スクリプトに次の Java オプションを追加します。

```
-Dmdm.node.groupid=Group1
```

JVM を設定し、Hub サーバーとプロセスサーバーをデプロイすると、グループには次の特性があります。

- Group1 には 2 つのプロセスサーバーがあり、Group2 には 1 つのプロセスサーバーがあり、Group3 には 1 つのプロセスサーバーがあります。
- すべてのクレンジングとバッチ呼び出しは、スマート検索を除き、自分のグループにとどまります。例えば、Group1 の Hub サーバーでのリアルタイム呼び出しは、Group1 プロセスサーバー（JVM1 および JVM4）にのみ影響します。

## MDM Hub 環境でのパスワードの暗号化

MDM Hub 環境でログファイルに表示されるパスワードなどの機密データを暗号化するには、WebSphere でスク립ティング管理を設定します。

1. 次のディレクトリにある wsadmin.properties ファイルを開きます。

<WebSphere installation directory: WebSphere インストールディレクトリ>/profiles/<Application server profile name: アプリケーションサーバーのプロファイル名>/properties

2. Java プロパティ com.ibm.ws.scripting.echoparams を false に設定します。

## WebSphere 環境での安全なプロファイルの作成

WebSphere で、Multidomain MDM および Informatica ActiveVOS で使用するためのセキュアプロファイルを設定します。

1. コマンドラインから、次のサンプルコードに示すように安全なプロファイルを作成します。

Windows の場合:

```
<app_server_root>\bin\manageprofiles.bat -create -profileName AppSrv01  
-profilePath <app_server_root>\profiles\AppSrv01  
-templatePath <app_server_root>\profileTemplates\default  
-adminUserName administrator -adminPassword password1 -enableAdminSecurity true
```

UNIX の場合:

```
<app_server_root>/bin/manageprofiles.sh -create -profileName AppSrv01  
-profilePath <app_server_root>/profiles/AppSrv01  
-templatePath <app_server_root>/profileTemplates/default  
-adminUserName administrator -adminPassword password1 -enableAdminSecurity true
```

2. WebSphere コンソールで、セキュリティトランスポートタイプを SSL-Supported に変更します。
  - a. **【セキュリティ】**を展開し、**【グローバル・セキュリティ】**をクリックします。
  - b. **【認証】**の下で **【RMI/IIOP セキュリティ】**を展開し、**【CSiv2 インバウンド通信】**をクリックします。
  - c. CSiv2 Transport Layer の下の **【Transport】** リストから、**【SSL サポート】**を選択します。
  - d. **【適用】**をクリックしてから **【保存】**をクリックします。
3. WebSphere コンソールで、アプリケーションセキュリティが設定されていることを確認します。
  - a. **【セキュリティ】**を展開し、**【グローバル・セキュリティ】**をクリックします。
  - b. **【アプリケーション・セキュリティ】**の下で **【アプリケーション・セキュリティを使用可能にする】**を選択します。
  - c. **【適用】**をクリックしてから **【保存】**をクリックします。
4. 統合リポジトリをセットアップします。
  - a. **【セキュリティ】**を展開し、**【グローバル・セキュリティ】**をクリックします。
  - b. **【ユーザー・アカウント・リポジトリ】**の下で **【使用可能なレルム定義】**リストから、**【統合リポジトリ】**を選択します。
  - c. **【構成】**をクリックします。
  - d. レルムの **【リポジトリ】**の下で、**【組み込みリポジトリを使用する】**をクリックします。
  - e. 管理者ユーザーのパスワードを指定します。
  - f. **【適用】**をクリックしてから **【保存】**をクリックします。
5. WebSphere プロファイルを再起動します。

## ActiveVOS コンソール管理ユーザーの作成

ActiveVOS を使用する場合、アプリケーションサーバーコンテナで abAdmin ロールを使用して ActiveVOS コンソールの管理者ユーザーを作成します。ActiveVOS を使用する場合、abAdmin ロールを使用して ActiveVOS コンソールの管理者ユーザーを作成します。管理者ユーザーを作成しない場合は、Hub サーバーのデプロイメントに失敗します。Hub サーバーインストーラから ActiveVOS コンソールの管理者ユーザーの資格情報を入力するように要求されたら、ActiveVOS コンソールの管理者ユーザー名およびパスワードを使用します。

1. 次のディレクトリに変更します。  
JBoss のインストールディレクトリ>/bin
2. add-user ユーティリティを実行するには、次のスクリプトを使用します。  
UNIX の場合: add-user.sh  
Windows の場合: add-user.bat
3. 表示されるプロンプトに回答します。  
次の表に、各プロンプトで指定する値の説明を示します。

| プロンプト  | 指定する値  |
|--|--|
| どのタイプのユーザーを追加しますか? a) 管理ユーザーまたは b) アプリケーションユーザー      | アプリケーションユーザーを選択するには、b を入力します。                                    |
| レルム (ApplicationRealm)                               | レルム名。standalone-full.xml ファイルに追加した login-module で指定したレルム名を入力します。 |
| ユーザー名  | ActiveVOS コンソールの管理者名。  |
| パスワード  | JBoss のパスワード標準に準拠しているパスワード。                                      |
| このユーザーをどのロールにしますか?                                   | abAdmin。   |
| レルム<realm name>のユーザー<user name>を追加しようとしています。よろしいですか? | ユーザーを追加するには、yes を入力します。  |
| この新しいユーザーは、ある AS プロセスを別の AS プロセスに接続するために使用されますか?     | はい。  |

4. WebSphere コンソールにログインして、ActiveVOS コンソール管理者ユーザーを作成します。  
**注:** ActiveVOS コンソールのユーザーは、インストール後またはアップグレード後のプロセスで postInstallSetup または patchInstallSetup スクリプトを実行するときに abAdmin ロールにマップされます。
5. WebLogic コンソールにログインします。
6. abAdmin ロールを作成します。
7. ActiveVOS コンソール管理ユーザーを作成します。
8. 管理者ユーザーを abAdmin ロールに割り当てます。

## MDM Hub デプロイメント用の SOAP 要求タイムアウトの設定

MDM Hub コンポーネントのデプロイメントがタイムアウトにならないように、SOAP 要求タイムアウトのプロパティを設定します。インストールが成功したら、このプロパティをデフォルト値にリセットします。

1. 次のディレクトリにある soap.client.props ファイルを開きます。  
<WebSphere installation directory: WebSphere インストールディレクトリ>/profiles/<Application server profile name: アプリケーションサーバーのプロファイル名>/properties
2. com.ibm.SOAP.requestTimeout プロパティを 1800 以上に設定します。

## 追加の IBM WebSphere の設定

MDM Hub 環境の要件に基づいて、WebSphere の追加設定を行います。

次の表に、実行可能な設定を示します。

| 設定   | 説明   |
|--|--|
| スタンドアロンプロセスサーバーインスタンス用の WebSphere の設定      | 次のシナリオでは、スタンドアロンプロセスサーバーインスタンス用に WebSphere を設定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"><li>- Hub サーバーがインストールされていない WebSphere インスタンスに Process サーバーインスタンスをインストールする必要がある。</li><li>- 複数のスタンドアロン Process サーバーインスタンスをインストールする。</li></ul> |
| 複数の MDM Hub マスタデータベース用の WebSphere の設定      | 複数の MDM Hub マスタデータベースインスタンスを設定する場合に必要です。   |
| HTTPS プロトコルの設定                             | MDM Hub 通信用に HTTPS プロトコルを設定する場合に必要です。  |
| Informatica Data Director 用の WebSphere の設定 | Data Director を使用する場合に必要です。  |

## スタンドアロンプロセスサーバーインスタンス用の WebSphere の設定

複数のスタンドアロン Process サーバーインスタンスをインストールする場合、適切なデータソースを使用するように WebSphere を設定します。また、Hub サーバーをインストールしていない WebSphere インスタンスに Process サーバーインスタンスをインストールする場合、データソースを設定します。

以下のタスクを実行して、適切なデータソースを使用するように WebSphere を設定します。

1. JDBC ドライバをインストールします。
2. MDM Hub マスタデータベースのデータソースを作成します。
3. オペレーショナル参照ストアのデータソースを作成します。

### 手順 1. JDBC ドライバのインストール

MDM Hub マスタデータベースとオペレーショナル参照ストア（ORS）のデータソースを作成する前に、JDBC ドライバをインストールします。

サポートされているバージョンの JDBC ドライバの取得方法については、Oracle にお問い合わせください。

サポートされているバージョンの JDBC ドライバの取得方法については、Microsoft にお問い合わせください。

サポートされているバージョンの JDBC ドライバの取得方法については、IBM にお問い合わせください。

- ▶ JDBC ドライバを次のディレクトリにコピーします。

<WebSphere installation directory: WebSphere インストールディレクトリ>/lib

## 手順 2.MDM Hub マスタデータベースのデータソースの作成

プロセスサーバーマシンに JDBC ドライバをインストールした後で、MDM Hub マスタデータベース用のデータソースを作成します。

1. WebSphere Application Server の管理コンソールを起動します。
2. ドライバライブラリの場所を指定します。
  - a. コンソールナビゲーションツリーで、**[環境]** を展開します。
  - b. **[WebSphere 変数]** リンクをクリックします。
  - c. JDBC 変数が次の JDBC ドライバディレクトリを参照するように更新します。  
<WebSphere installation directory: WebSphere インストールディレクトリ>/lib
3. MDM Hub マスタデータベースのデータソースで使用するセキュリティアカウントを作成します。
  - a. コンソールのナビゲーションツリーで、**[セキュリティ]** を展開します。
  - b. **[セキュアな管理、アプリケーション、インフラストラクチャ]** リンクをクリックします。
  - c. **[認証]** で **[Java 認証および承認サービス]** を展開し、**[J2C 認証データ]** をクリックします。
  - d. **[新規]** をクリックし、以下のプロパティを指定します。

| プロパティ   | 説明                                |
|---------|-----------------------------------|
| エイリアス   | MDM Hub マスタデータベースの名前。             |
| ユーザー ID | MDM Hub マスタデータベースに接続するためのユーザー名。   |
| パスワード   | MDM Hub マスタデータベースにアクセスするためのパスワード。 |

- e. **[OK]** をクリックします。
4. JDBC プロバイダを作成します。
    - a. **[リソース]** > **[JDBC]** を展開し、**[JDBC プロバイダ]** をクリックします。  
**[JDBC プロバイダ]** ページが表示されます。
    - b. データソースを使用するアプリケーションのスコープを選択します。
    - c. **[新規]** をクリックし、以下のプロパティを指定します。

| プロパティ     | 説明  |
|-----------|---|
| データベースタイプ | データベースの種類。[Oracle] を選択します。                |
| プロバイダタイプ  | JDBC プロバイダのタイプ。[Oracle JDBC ドライバ] を選択します。 |

| プロパティ | 説明  |
|-------|---|
| 実装タイプ | データソース実装のタイプ。[XA データソース] を選択します。                                    |
| 名前    | JDBC プロバイダの名前。名前を「Informatica MDM Oracle JDBC Provider (XA)」に変更します。 |

d. [次へ] をクリックし、[完了] をクリックします。

5. MDM Hub マスタデータベースのデータソースを作成します。

a. 作成した JDBC プロバイダをクリックします。

[設定] ページが表示されます。

b. [追加プロパティ] の下で、[データソース] をクリックします。

[データソース] ページが表示されます。

c. [新規] をクリックします。

d. 以下のデータソースのプロパティを指定してください。

| プロパティ                | 説明  |
|----------------------|---|
| 名前                   | データソース名。「MDM Master Data Source」と指定します。   |
| JNDI 名               | JDBC データソースが関連付けられる場所への JNDI パス。jdbc/siperian-cmx_system-ds と指定します。<br>注: JNDI 名は小文字で指定する必要があります。 |
| 管理されるコンポーネントの認証エイリアス | マスターデータベースデータソースの認証エイリアス。[<host name>/cmx_system] を選択します。   |

e. [次へ] をクリックし、[完了] をクリックします。

### 手順 3. オペレーショナル参照ストアのデータソースの作成

プロセスサーバーマシンに JDBC ドライバをインストールした後で、各オペレーショナル参照ストア用のデータソースを作成します。

1. WebSphere Application Server の管理コンソールを起動します。

2. ドライバライブラリの場所を指定します。

a. コンソールナビゲーションツリーで、[環境] を展開します。

b. [WebSphere 変数] リンクをクリックします。

c. JDBC 変数が次の JDBC ドライバディレクトリを参照するように更新します。

<WebSphere installation directory>: WebSphere インストールディレクトリ>/lib

3. オペレーショナル参照ストアで使用するセキュリティアカウントを作成します。

a. コンソールのナビゲーションツリーで、[セキュリティ] を展開します。

b. [セキュアな管理、アプリケーション、インフラストラクチャ] リンクをクリックします。

c. [認証] で [Java 認証および承認サービス] を展開し、[J2C 認証データ] をクリックします。



- d. **【新規】** をクリックし、以下のプロパティを設定します。

| プロパティ   | 説明                            |
|---------|-------------------------------|
| エイリアス   | オペレーショナル参照ストアの名前。             |
| ユーザー ID | オペレーショナル参照ストアに接続するためのユーザー名。   |
| パスワード   | オペレーショナル参照ストアにアクセスするためのパスワード。 |

- e. **【OK】** をクリックします。

4. JDBC プロバイダを作成します。

- a. **【リソース】** > **【JDBC】** を展開し、**【JDBC プロバイダ】** をクリックします。  
**【JDBC プロバイダ】** ページが表示されます。
- b. データソースを使用するアプリケーションのスコープを選択します。
- c. **【新規】** をクリックし、以下のプロパティを指定します。

| プロパティ     | 説明  |
|-----------|---|
| データベースタイプ | データベースの種類。 <b>【Oracle】</b> を選択します。                                  |
| プロバイダタイプ  | JDBC プロバイダのタイプ。 <b>【Oracle JDBC ドライバ】</b> を選択します。                   |
| 実装タイプ     | データソース実装のタイプ。 <b>【XA データソース】</b> を選択します。                            |
| 名前        | JDBC プロバイダの名前。名前を「Informatica MDM Oracle JDBC Provider (XA)」に変更します。 |

- d. **【次へ】** をクリックし、**【完了】** をクリックします。

5. オペレーショナル参照ストアのデータソースを作成します。

- a. 作成した JDBC プロバイダをクリックします。  
**【設定】** ページが表示されます。
- b. **【追加プロパティ】** の下で、**【データソース】** をクリックします。  
**【データソース】** ページが表示されます。
- c. **【新規】** をクリックします。

- d. 以下のデータソースのプロパティを指定してください。

| プロパティ                | 説明   |
|----------------------|--|
| 名前                   | データソース名。「MDM ORS Data Source」と指定します。   |
| JNDI 名               | JDBC データソースが関連付けられる場所への JNDI パス。jdbc/siperian-<Oracle host name>-<Oracle SID>-<Operational Reference Store name>-dsjdbc/siperian-<IBM DB2 host name>-<IBM DB2 database name>-<Operational Reference Store name>-dsjdbc/siperian-<Microsoft SQL Server host name>-<Operational Reference Store name>-ds を指定します。<br>注: JNDI 名は小文字で指定する必要があります。 |
| 管理されるコンポーネントの認証エイリアス | マスターデータベースデータソースの認証エイリアス。<host name>/<Operational Reference Store name>を選択します。   |
| ドライバクラス名             | JDBC ドライバクラス。com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerXADataSource に設定します。  |

- e. **【次へ】** をクリックし、**【完了】** をクリックします。

## 複数の MDM Hub マスターデータベース用の WebSphere の設定

複数の MDM Hub マスターデータベースインスタンスを設定する場合、MDM Hub マスターデータベースインスタンスと同数の WebSphere プロファイルを設定します。各 MDM Hub マスターデータベースインスタンスには、独自の MDM Hub インスタンスが必要です。そのため、同数の WebSphere プロファイルを作成して各 MDM Hub インスタンスを個別の WebSphere プロファイルでデプロイします。

## HTTPS プロトコルの設定

Hub サーバー、プロセスサーバー、ActiveVOS などの MDM Hub コンポーネント間の通信用に HTTPS プロトコルを設定できます。WebSphere アプリケーションサーバーで HTTPS プロトコルを設定します。

1. SSL 対応の WebSphere ポートを作成します。
2. 自己署名証明書を許可するように WebSphere を設定します。

HTTPS プロトコルの設定の詳細については、WebSphere のマニュアルを参照してください。

## Informatica Data Director 用の WebSphere の設定

Data Director を使用する場合、WebSphere を設定し、変更が反映されるように WebSphere を再起動します。

以下の設定を確実に実行します。

- Web コンテナのカスタムプロパティを設定します。  
WebSphere コンソールを使用して com.ibm.ws.webcontainer.invokerequestlistenerforfilter を true に設定します。Web コンテナのカスタムプロパティの設定手順については、WebSphere のマニュアルを参照してください。
- タスクの管理をサポートするには、タイムアウトプロパティの値を 2 倍に増やします。

WebSphere コンソールを使用して以下のタスクを実行します。

1. **WebSphere** コンソールの [サーバー] > [サーバータイプ] > [WebSphere アプリケーションサーバー] > <target server name>に移動します。
2. [コンテナサービス] カテゴリで、[トランザクションサービス] をクリックし、タイムアウトプロパティの値を増やします。

## 第 5 章

# Hub ストアのアップグレード

この章では、以下の項目について説明します。

- [Hub ストアのアップグレードの概要, 84 ページ](#)
- [Hub ストアのクローン作成（クリーンアップグレード）, 85 ページ](#)
- [データベースを英語以外のロケールに設定, 85 ページ](#)
- [Verbose モードでの MDM Hub マスターデータベースのアップグレード, 85 ページ](#)
- [サイレントモードでの MDM Hub マスターデータベースのアップグレード, 87 ページ](#)
- [Verbose モードでのオペレーショナルリファレンスストアのデータベースのアップグレード, 88 ページ](#)
- [サイレントモードでのオペレーショナル参照ストアデータベースのアップグレード, 92 ページ](#)
- [アップグレードスクリプトが正常に実行されたことの確認, 93 ページ](#)

## Hub ストアのアップグレードの概要

Hub ストアとは、MDM Hub マスターデータベースおよび 1 つまたは複数のオペレーショナルリファレンスストア（ORS）のデータベースが含まれたデータベースです。データベースをアップグレードするには、配布内容に含まれているスクリプトを使用します。

アップグレード前のバージョンには、リレーションの有効期間にそれぞれ専用のベースオブジェクトレコードがあります。アップグレードプロセスにより、各有効期間の相互参照レコードが作成されます。アップグレードプロセスでは、各リレーションのベースオブジェクトレコードが 1 つのレコードにマージされます。MDM Hub は、HMRG テーブルの ROWID\_MATCH\_RULE カラムの HM\_MIG タグを使用して、マージされたベースオブジェクトレコードを追跡します。これらのベースオブジェクトレコードはアンマージしないでください。これらのリレーションベースオブジェクトレコードをアンマージすると、リレーションの正しくない有効期間が階層マネージャに表示される可能性があります。アップグレード後には、階層リレーションベースオブジェクトの統合による影響を必ず確認してください。

データベース環境を英語以外のロケールに設定する場合は、Hub ストアをアップグレードする前に、必ず文字セットを Unicode 文字にします。アップグレードが正常に完了したら、設定するロケールを選択できます。ロケールは、データベースレベルにおいてでなく、ユーザーアカウント設定として保存されます。

**注:** データベースディレクトリまたはフォルダ名へのパスにスペースを含めないようにしてください。ディレクトリまたはフォルダ名にスペースがあるパスを指定すると、アップグレードは失敗します。

# Hub ストアのクローン作成（クリーンアップグレード）

クリーンアップグレードを実行する場合は、DBA に依頼して、マスターデータベースとオペレーショナルリファレンスストアのバックアップとクローンを作成します。クローンのデータベースを新しい環境にコピーします。マスターデータベースとオペレーショナルリファレンスストアが新しい環境でアップグレードされます。

## データベースを英語以外のロケールに設定

Hub ストアデータベースの環境を英語以外のロケールに設定する場合は、アップグレードスクリプトを実行する前に、データベースの環境で Unicode 文字セットが使用されていることを確認します。文字セットを設定するには、データベースの環境変数を使用します。

アップグレードスクリプトにより、メタデータが英語に翻訳され、翻訳キーがメタデータに関連付けられます。アップグレードが成功したら、各 MDM Hub コンソールユーザーはユーザーインターフェースとデータベース用にサポートされているロケールを選択できるようになります。各ユーザーのロケール選択はあらゆるユーザーデータとともにマスターデータベースに保存されます。

例えば、Oracle データベース環境に韓国語ロケールで作成されている MDM Hub ストアを考えます。アップグレードする前に、データベースの環境変数 `NLS_LANG` を必ず `KOREAN_KOREA.AL32UTF8`（韓国語の Unicode）に設定しておきます。アップグレード後は、ロケールを韓国語のままにすることも、サポートされている別のロケールを選択することもできます。

次の表に、文字セットを設定するのに使用できるデータベース環境変数を示します。

| データベース               | 環境変数名                                |
|----------------------|--------------------------------------|
| Oracle               | <code>NLS_LANG</code>                |
| IBM DB2              | <code>DB2CODEPAGE</code>             |
| Microsoft SQL Server | <code>SET LANGUAGE</code> 句（セッションのみ） |

データベース環境変数の詳細については、使用するデータベースのマニュアルを参照してください。

## Verbose モードでの MDM Hub マスタデータベースのアップグレード

MDM Hub マスタデータベースをアップグレードするには、アップグレードスクリプトを実行します。

**注:** Hub コンソールを使用してメタデータの変更を行わなかった場合、データベースのアップグレードスクリプトが失敗する可能性があります。スクリプトが失敗した場合、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。

1. コマンドプロンプトを開きます。
2. 次のディレクトリに移動します。

- UNIX の場合: <MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/bin
  - Windows の場合: <MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>\database\bin
3. 次のコマンドを使って MDM Hub マスターデータベースのアップグレードスクリプトを実行します。
- UNIX の場合: sip\_ant.sh updatemasterdatabase
  - Windows の場合: sip\_ant.bat updatemasterdatabase
4. プロンプトに回答します。
- Oracle 環境の場合、MDM Hub マスターデータベースに次の情報を提供してください。

| プロンプト   | 説明   |
|---|--|
| データベースタイプを入力<br>(ORACLE、MSSQL、DB2)  | データベースタイプ。ORACLE を指定する。  |
| Oracle 接続タイプ (SERVICE、SID) を入力。[SERVICE]                                    | 接続タイプ。以下の値を使用する。<br>SERVICE<br>Oracle に接続するサービス名を使用します。<br>SID<br>Oracle に接続する Oracle システム ID を使用します。<br>デフォルトは SERVICE。 |
| データベースホスト名を入力<br>[localhost]  | データベースを実行しているホストの名前。   |
| データベースのポート番号を入力。<br>[1521]  | データベースリスナーが使用するポート番号。デフォルトは 1521。  |
| データベースサービス名を入力<br>[orcl]  | Oracle サービスの名前。このプロンプトは、選択した Oracle 接続タイプが SERVICE の場合に表示される。デフォルトは orcl。  |
| Oracle Net の接続 ID (TNS 名) を入力。[orcl]  | Oracle データベースに接続するために使用される TNS 名。デフォルトは orcl。  |
| マスターデータベースの接続 URL: "jdbc:oracle:thin:@//<host_name>:<port>/<service_name>"。 | Oracle 接続タイプ SERVICE の接続 URL。  |
| データベース SID を入力。<br>[orcl]   | Oracle システム ID の名前。このプロンプトは、選択した Oracle 接続タイプが SID の場合に表示される。  |
| マスターデータベースのユーザー名 [cmx_system]   | MDM Hub のマスターデータベース名は変更できない。   |
| マスターデータベースのユーザーのパスワードを入力  | MDM Hub マスターデータベースにアクセスするためのパスワード。   |

5. マスターデータベースのアップグレード時に次のプロンプトが表示されたら、下記のように回答します。
- This upgrade should be performed by a DBA to grant 'create sequence' privileges for the master database. The master database does not have 'create sequence' privileges, you can either grant it now (manually) and

then move forward or re-start the upgrade, or direct this process to do so for you now, and continue the current upgrade.

Do you want the process to create this privilege? Yes/No

- **No** と回答すると、アップグレードプロセスは、特権が確かにユーザーに付与されたかどうかを再びチェックし、TNS 名のプロンプトに戻る。
- **Yes** と回答した場合には、アップグレードプロセスを続行するために、次のプロンプトに回答する必要がある。

DBA のユーザー名を入力してください。

DBA パスワードを入力してください。

6. JBoss 環境で、アプリケーションサーバーを再起動します。
7. CMX\_SYSTEM アップグレードログファイルのコピーをアップグレードドキュメントディレクトリに保存します。変更スクリプトごとにログファイルが 1 つずつあります。

これらのファイルはアップグレードプロセスによって次の場所に保存されます。

- UNIX の場合:

<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/server/resources/database/db\_changes/<database name: データベース名>/Master

- Windows の場合:

<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\server\resources\database\db\_changes\<database name: データベース名>\Master

## サイレントモードでの MDM Hub マスターデータベースのアップグレード

サイレントモードで MDM Hub マスターデータベースをアップグレードするには、環境に応じた適切なコマンドでアップグレードスクリプトを実行します。

**注:** コマンドラインにサイレントアップグレードプロセスを表示するには、-Dnoprompt を true に設定します。コマンドラインに開始時刻と終了時刻のみを表示するには、-Dnoprompt を true -silent に設定します。

1. コマンドプロンプトを開きます。
2. 次のディレクトリに移動します。
  - UNIX。<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/bin
  - Windows。<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>\database\bin
3. Oracle 環境で MDM Hub マスターデータベースをアップグレードするには、次のコマンドを実行します。

UNIX。

```
sip_ant.sh updatemasterdatabase -Dmaster.tnsname=<TNS name> -Dmaster.connectiontype=<SID or SERVICE> -Dmaster.server=<host name> -Dmaster.port=<port> -Dmaster.sid=<SID name> -Dmaster.username=<MDM Hub Master Database username> -Dmaster.password=<MDM Hub Master Database password> -Dcmx.username=<administrator username> -Dcmx.password=<administrator password> -Dcmx.server.masterdatabase.type=ORACLE -Dnoprompt=true
```

Windows。

```
sip_ant.bat updatemasterdatabase -Dmaster.tnsname=<TNS name> -Dmaster.connectiontype=<SID or SERVICE> -Dmaster.server=<host name> -Dmaster.port=<port> -Dmaster.sid=<SID name> -Dmaster.username=<MDM Hub Master Database username> -Dmaster.password=<MDM Hub Master Database password> -Dcmx.username=<administrator username> -Dcmx.password=<administrator password> -Dcmx.server.masterdatabase.type=ORACLE -Dnoprompt=true
```

4. IBM DB2 環境で MDM Hub マスターデータベースをアップグレードするには、次のコマンドを実行します。

UNIX。

```
sip_ant.sh updatemasterdatabase -Dcmx.server.masterdatabase.type=DB2 -Dmaster.hostname=<host name>  
-Dmaster.port=<port> -Dmaster.username=<MDM Hub Master Database username> -Dmaster.password=<MDM Hub  
Master Database password> -Ddba.username=<DBA username>  
-Ddba.password=<DBA password> -Dnoprompt=true
```

Windows。

```
sip_ant.bat updatemasterdatabase -Dcmx.server.masterdatabase.type=DB2 -Dmaster.hostname=<host name>  
-Dmaster.port=<port> -Dmaster.username=<MDM Hub Master Database username> -Dmaster.password=<MDM Hub  
Master Database password> -Ddba.username=<DBA username>  
-Ddba.password=<DBA password> -Dnoprompt=true
```

5. Microsoft SQL Server 環境で MDM Hub マスターデータベースをアップグレードするには、次のコマンドを実行します。

UNIX。

```
sip_ant.sh updatemasterdatabase -Dmaster.hostname=<hostname> -Dmaster.port=<port> -Dmaster.username=<MDM  
Hub Master Database username>  
-Dmaster.password=<MDM Hub Master Database password>  
-Dcmx.username=<administrator username> -Dcmx.password=<administrator password> -  
Dcmx.server.masterdatabase.type=MSSQL  
-Dmaster.database=<MDM Hub Master Database name> -Dnoprompt=true
```

Windows。

```
sip_ant.bat updatemasterdatabase -Dmaster.hostname=<hostname> -Dmaster.port=<port> -Dmaster.username=<MDM  
Hub Master Database username>  
-Dmaster.password=<MDM Hub Master Database password>  
-Dcmx.username=<administrator username> -Dcmx.password=<administrator password> -  
Dcmx.server.masterdatabase.type=MSSQL  
-Dmaster.database=<MDM Hub Master Database name> -Dnoprompt=true
```

## Verbose モードでのオペレーショナルリファレンス ストアのデータベースのアップグレード

オペレーショナルリファレンスストア (ORS) のデータベースをアップグレードするには、アップグレードスクリプトを実行します。ORS のデータベースをアップグレードする前に、MDM Hub マスターデータベースをアップグレードします。

**注:** Hub コンソールを使用してメタデータの変更を行わなかった場合、データベースのアップグレードスクリプトが失敗する可能性があります。スクリプトが失敗した場合、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。

1. アプリケーションサーバーを停止します。
2. コマンドプロンプトを開きます。
3. 次のディレクトリに移動します。
  - UNIX の場合:<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/bin
  - Windows の場合:<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>\database\bin
4. 次のコマンドを使って、オペレーショナルリファレンスストアのアップグレードスクリプトを実行します。
  - UNIX。./sip\_ant.sh updateorsdatabase



- Windows。sip\_ant.bat updateorsdatabase

5. プロンプトに回答します。

Oracle 環境の場合、次の情報を提供してください。

| プロンプト  | 説明   |
|--|--|
| データベースタイプの入力 (ORACLE、MSSQL、DB2)  | データベースタイプ。ORACLE を指定する。  |
| Oracle 接続タイプ (SERVICE、SID) を入力。<br>[SERVICE]   | 接続タイプ。以下の値を使用する。<br>SERVICE<br>Oracle に接続するサービス名を使用する。<br>SID<br>Oracle に接続する Oracle システム ID を使用する。<br>デフォルトは SERVICE。 |
| オペレーショナル参照ストアのデータベースホスト名を入力 [localhost]  | データベースを実行しているホストの名前。   |
| オペレーショナルリファレンスストアデータベースのポート番号を入力 [1521]  | データベースリスナが使用するポート番号。デフォルトは 1521。   |
| オペレーショナル参照ストアのデータベースサービス名を入力 [orcl]  | Oracle サービスの名前。このプロンプトは、選択した Oracle 接続タイプが SERVICE の場合に表示される。  |
| Oracle Net の接続 ID (TNS 名) を入力。[orcl]   | Oracle TNS 名。デフォルトは orcl。  |
| マスターデータベースの接続 URL:<br>"jdbc:oracle:thin:@//<host_name>:<port>/<service_name>"。<br>接続 URL を変更しますか (y/n) [n] | Oracle 接続タイプ SERVICE の接続 URL。デフォルトの接続 URL を変更する場合は、y を入力する。デフォルトの接続 URL を使用する場合は、n を入力する。                              |
| データベース SID を入力。[orcl]  | Oracle システム ID の名前。このプロンプトは、選択した Oracle 接続タイプが SID の場合に表示される。  |
| オペレーショナル参照ストアのデータベース名を入力 [cmx_ors]   | オペレーショナル参照ストアのデータベースの名前。デフォルトは cmx_ors。  |
| オペレーショナル参照ストアのデータベースのユーザーパスワードを入力  | オペレーショナル参照ストアにアクセスするためのパスワード。  |
| リストからロケール名を入力します (de、en_US、fr、ja、ko、zh_CN) [en_US]   | オペレーティングシステムのロケール。   |
| DBA ユーザー名を入力 [sys]   | DBA レベルの権限を持つユーザーの名前。  |

| プロンプト  | 説明                              |
|--|---------------------------------|
| DBA のパスワードを入力  | DBA レベルの権限を持つユーザーのパスワード。        |
| ORS タイムラインの粒度の整数コードを次のように入力: 年 5、月 4、日 3、時 2、分 1、秒 0 [3] | 使用するタイムラインの単位を指定する。デフォルトは日（日数）。 |

IBM DB2 環境の場合、次の情報を提供してください。

| プロンプト  | 説明                                      |
|--|---|
| データベースタイプの入力（ORACLE、MSSQL、DB2）                           | データベースタイプ。DB2 を指定する。                    |
| オペレーショナル参照ストアのデータベースホスト名を入力 [localhost]                  | データベースを実行しているホストの名前。                    |
| オペレーショナルリファレンスストアデータベースのポート番号を入力 [50000]                 | データベースリスナが使用するポート番号。デフォルトは 50000。       |
| オペレーショナルリファレンスストアのデータベース名を入力 [SIP97]                     | データベースの名前。デフォルトは SIP97。                 |
| オペレーショナル参照ストアのデータベース名を入力 [cmx_ors]                       | オペレーショナル参照ストアのデータベースの名前。デフォルトは cmx_ors。 |
| オペレーショナル参照ストアのデータベースのユーザーパスワードを入力                        | オペレーショナル参照ストアにアクセスするためのパスワード。           |
| リスト（de、en_US、fr、ja、ko、zh_CN）からロケール名を入力。[en_US]           | オペレーティングシステムのロケール。デフォルトは en_US。         |
| DBA ユーザー名を入力 [sys]                                       | DBA レベルの権限を持つユーザーの名前。                   |
| DBA のパスワードを入力  | DBA レベルの権限を持つユーザーのパスワード。                |
| ORS タイムラインの粒度の整数コードを次のように入力: 年 5、月 4、日 3、時 2、分 1、秒 0 [3] | 使用するタイムラインの単位を指定する。デフォルトは日（日数）。         |

Microsoft SQL Server 環境の場合、次の情報を提供してください。

| プロンプト                                   | 説明                               |
|---|----------------------------------|
| データベースタイプの入力（ORACLE、MSSQL、DB2）          | データベースタイプ。MSSQL を指定する。           |
| オペレーショナル参照ストアのデータベースホスト名を入力 [localhost] | データベースを実行しているホストの名前。             |
| オペレーショナルリファレンスストアデータベースのポート番号を入力 [1433] | データベースリスナが使用するポート番号。デフォルトは 1433。 |

| プロンプト  | 説明                                      |
|--|---|
| オペレーショナル参照ストアのデータベース名を入力 [cmx_ors]                       | オペレーショナル参照ストアのデータベースの名前。デフォルトは cmx_ors。 |
| オペレーショナル参照ストアのデータベースのユーザーパスワードを入力                        | オペレーショナル参照ストアにアクセスするためのパスワード。           |
| リスト (de、en_US、fr、ja、ko、zh_CN) からロケール名を入力。[en_US]         | オペレーティングシステムのロケール。デフォルトは en_US。         |
| DBA ユーザー名を入力 [sys]                                       | DBA レベルの権限を持つユーザーの名前。                   |
| DBA のパスワードを入力  | DBA レベルの権限を持つユーザーのパスワード。                |
| ORS タイムラインの粒度の整数コードを次のように入力: 年 5、月 4、日 3、時 2、分 1、秒 0 [3] | 使用するタイムラインの単位を指定する。デフォルトは日 (日数)。        |

6. Hub コンソールで、アップグレードされた ORS を登録します。
7. アプリケーションサーバーを再起動します。
8. データベースデバッグログのコピーをアップグレードドキュメントディレクトリに保存します。デバッグログの場所は、環境レポートに規定されています。
9. CMX\_ORS アップグレードログファイルのコピーをアップグレードドキュメントディレクトリに保存します。変更スクリプトごとにログファイルが 1 つずつあります。

これらのファイルはアップグレードプロセスによって次の場所に保存されます。

- UNIX の場合:

<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/server/resources/database/db\_changes/<database name: データベース名>/ORS

- Windows の場合:

<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\server\resources\database\db\_changes\<database name: データベース名>\ORS

**重要:** sip\_ant ログファイルは、コマンドラインから sip\_ant を実行するたびに上書きされます。sip\_ant スクリプトを実行して別の ORS をアップグレードする前に、バックアップコピーを保存する必要があります。

関連項目：

- [「MDM Hub 環境レポートの保存」 \(ページ 141\)](#)

## サイレントモードでのオペレーショナル参照ストアデータベースのアップグレード

サイレントモードでオペレーショナル参照ストアデータベースをアップグレードするには、環境に応じた適切なコマンドでアップグレードスクリプトを実行します。

**注:** コマンドラインにサイレントアップグレードプロセスを表示するには、`-Dnoprompt` を `true` に設定します。コマンドラインにサイレントアップグレードプロセスの開始時刻と終了時刻のみを表示するには、`-Dnoprompt` を `true -silent` に設定します。

1. コマンドプロンプトを開きます。
2. 次のディレクトリに移動します。
  - UNIX。 <MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/database/bin
  - Windows。 <MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>\database\bin
3. Oracle 環境でオペレーショナル参照ストアをアップグレードするには、次のコマンドを実行します。

UNIX。

```
sip_ant.sh updateorsdatabase -Dors.tnsname=<tns name> -Dors.connectiontype=sid -Dors.hostname=<hostname> -Dors.port=<port> -Dors.sid=<Oracle SID> -Dors.username=<ORS username> -Dors.password=<ORS password> -Dcmx.server.masterdatabase.type=oracle -Dnoprompt=true
```

Windows。

```
sip_ant.bat updateorsdatabase -Dors.tnsname=<tns name> -Dors.connectiontype=sid -Dors.hostname=<hostname> -Dors.port=<port> -Dors.sid=<Oracle SID> -Dors.username=<ORS username> -Dors.password=<ORS password> -Dcmx.server.masterdatabase.type=oracle -Dnoprompt=true
```
4. IBM DB2 環境でオペレーショナル参照ストアをアップグレードするには、次のコマンドを実行します。

UNIX。

```
sip_ant.sh updateorsdatabase -Dors.hostname=<host name> -Dors.database=%db2database% -Dors.port=<port> -Dors.username=<ORS username> -Dors.password=<ORS password> -Dcmx.server.masterdatabase.type=db2 -Dnoprompt=true
```

Windows。

```
sip_ant.bat updateorsdatabase -Dors.hostname=<host name> -Dors.database=%db2database% -Dors.port=<port> -Dors.username=<ORS username> -Dors.password=<ORS password> -Dcmx.server.masterdatabase.type=db2 -Dnoprompt=true
```
5. Microsoft SQL Server 環境でオペレーショナル参照ストアをアップグレードするには、次のコマンドを実行します。

UNIX。

```
sip_ant.sh updateorsdatabase -Dors.hostname=<hostname> -Dors.port=<port> -Dors.username=<ORS username> -Dors.password=<ORS password> -Dors.database=<database name> -Dcmx.server.masterdatabase.type=MSSQL -Dnoprompt=true
```

Windows。

```
sip_ant.bat updateorsdatabase -Dors.hostname=<hostname> -Dors.port=<port> -Dors.username=<ORS username> -Dors.password=<ORS password> -Dors.database=<database name> -Dcmx.server.masterdatabase.type=MSSQL -Dnoprompt=true
```

# アップグレードスクリプトが正常に実行されたことの確認

C\_REPOS\_DB\_CHANGE テーブルをチェックして、Hub ストアのアップグレードスクリプトが正常に実行されたことを確認します。

スクリプトは、前回のアップグレード中に実行されなかった場合には、アップグレードプロセス中に実行されます。スクリプトが失敗したことが C\_REPOS\_DB\_CHANGE テーブルで示された場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。

## 第 6 章

# Hub サーバーのアップグレード (インプレースアップグレード)

この章では、以下の項目について説明します。

- [Hub サーバーのアップグレードの概要, 94 ページ](#)
- [グラフィカルモードでの Hub サーバーのアップグレード, 95 ページ](#)
- [コンソールモードでの Hub サーバーのアップグレード, 98 ページ](#)
- [サイレントモードでの Hub サーバーのアップグレード, 101 ページ](#)
- [patchInstallSetup スクリプトの実行, 103 ページ](#)
- [アップグレードドキュメントフォルダへの Hub サーバーのログファイルのコピー, 105 ページ](#)
- [Hub Server のアップグレードの再適用 \(オプション\) , 105 ページ](#)

## Hub サーバーのアップグレードの概要

Hub サーバーでは MDM のコア/一般サービス（アクセス、セキュリティ、およびセッション管理など）が実行されます。Hub サーバーはアプリケーションサーバー環境にデプロイされます。

**注:** 本章はインプレースアップグレードについてのみです。クリーンアップグレードについては、*Multidomain MDM* のインストールガイドの手順に従って、ご使用のアプリケーションサーバーおよびデータベース環境に Hub サーバーをインストールしてください。

Hub サーバーは、グラフィカルモード、コンソールモード、またはサイレントモードでアップグレードできます。Hub サーバーをグラフィカルモードまたはコンソールモードでアップグレードするには、ディストリビューション内に用意されている Hub サーバーのインストーラを実行します。Hub サーバーをサイレントモードでアップグレードするには、サイレントインストーラのプロパティファイルを設定します。

サポートされていないバージョンの ActiveVOS サーバーを使用する場合、Hub サーバーのアップグレード中に、ActiveVOS サーバーをインストールするように求められます。

Hub サーバーのインストーラでは、パッチインストールとフルインストールが区別され、インストール時にユーザーは既存の MDM Hub インストールをターゲットとして指定します。既存の Hub サーバーインストールを上書きする前に、MDM Hub インストーラは重要なファイルのバックアップを作成します。

# グラフィカルモードでの Hub サーバーのアップグレード

Hub サーバーをグラフィカルモードでアップグレードするには、Hub サーバーのインストーラを実行します。

**ヒント:** 埋め込みの ActiveVOS を使用する場合、アップグレードプロセスで、更新されたバージョンの ActiveVOS を新しいディレクトリにインストールすることが求められます。既存の ActiveVOS インストールを上書きすることを選ぶ場合、アップグレードを開始する前に、../hub/server/bin/build.properties ファイルを開き、activevos.install.dir = <AVOS installed path>プロパティをコメントアウトします。その他のアップグレード前タスクについては、「[BPM アップグレードの準備](#)」(ページ 26)を参照してください。

1. Hub サーバーのインストールに使用したユーザー名を使用してログインします。
2. Hub サーバーがデプロイされているアプリケーションサーバーを起動します。
3. コマンドプロンプトを開き、配布ディレクトリ内の Hub サーバーのインストーラに移動します。デフォルトでは、インストーラは以下のディレクトリにあります。
  - UNIX の場合: <MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/<operating system name: オペレーティングシステム名>/mrmsserver
  - Windows の場合: <MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>\windows\mrmsserver

4. 次のコマンドを実行します。

- UNIX の場合: hub\_install.bin
- Windows の場合: hub\_install.exe

5. **【概要】** ウィンドウで **【次へ】** をクリックします。

**【使用許諾契約】** ウィンドウが表示されます。

6. 使用許諾契約の条件を確認して同意します。 **【次へ】** をクリックします。

7. Hub サーバーのインストール場所を選択します。Hub サーバーのインストールフォルダには siperian-mrm.ear ファイルが含まれます。 **【次へ】** をクリックします。

**バージョン警告**メッセージが表示されます。

8. **【OK】** をクリックして既存の Hub サーバーのインストールをアップグレードします。

9. 以前のインストールで WebLogic をアプリケーションサーバーとして使用した場合、WebLogic Admin のパスワードを入力するように求めるメッセージが Hub サーバーのインストーラに表示されます。WebLogic のパスワードを入力します。

10. ビジネスプロセス管理に ActiveVOS を使用する場合、このバージョンの Multidomain MDM に推奨される埋め込みの ActiveVOS のバージョンをインストールします。

**注:** サポート対象外バージョンの ActiveVOS がすでにインストールされている場合、この手順のいくつかのサブ手順を省略できます。サブ手順 c.を実行してデータベース詳細とサブ手順 12f.に進み、ActiveVOS サーバー管理コンソールのユーザー名とパスワードを指定します。

- a. **【はい】** を選択します。

- b. **【ActiveVOS インストールフォルダを選択】** ページで、デフォルトのインストールパスを受け入れるか、別の場所を選択します。 **【次へ】** をクリックします。

- c. **【データベース情報】** ページで、ActiveVOS データベーススキーマを作成したときに指定したデータベース情報を入力し、 **【次へ】** をクリックします。

**注:** スタンドアロン ActiveVOS から埋め込み ActiveVOS に移行する場合、スタンドアロン ActiveVOS スキーマの詳細を入力します。

- d. **【アプリケーションサーバー Web URL】** ページで、デフォルトの URL を受け入れるか、または ActiveVOS Web サービスを呼び出すために使用する URL を指定します。URL にアプリケーションサーバーに接続するための正しいポート番号が含まれていることを確認します。**【次へ】** をクリックします。
- この URL は、インストール後のセットアップスクリプトによって、ActiveVOS Web サービスの呼び出し、定義済みの MDM ワークフローの ActiveVOS へのデプロイ、および URN マッピングの作成に使用されます。
- e. **【ActiveVOS インストーラ】** ページで **【選択】** をクリックし、配布パッケージ内の ActiveVOS\_Server インストールファイルを指定します。**【次へ】** をクリックします。
- f. 管理者ユーザー名とパスワードを入力し、ActiveVOS コンソールの管理者ユーザーを作成します。
- 重要:** このユーザー名とパスワードは、アプリケーションサーバーで作成した ActiveVOS コンソールのユーザー名とパスワードと同じにする必要があります。
- g. **【次へ】** をクリックします。
11. Informatica Platform の次のいずれかのインストールオプションを選択します。
- **【はい】**。Informatica Platform をインストールする。
  - **【いいえ】**。Informatica Platform をインストールしない。
12. 前の手順で **【はい】** を選択した場合は、**【選択】** をクリックして、次の Informatica Platform のファイルの場所を参照します。
- インストール応答ファイル
  - Platform インストールファイル
13. **【製品使用ツールキット】** ページで、組織が属する業種と環境タイプを選択します。
14. プロキシサーバーを使用する場合は、**【はい】** を選択してプロキシサーバーの詳細情報を入力します。そうでない場合は、**【いいえ】** を選択します。
- 次のプロキシサーバーの詳細を入力できます。
- プロキシサーバーの名前/IP
  - プロキシサーバーのポート
  - プロキシサーバーのドメイン名。不要な場合は空白のままにします。
  - プロキシサーバーのユーザー名。不要な場合は空白のままにします。
  - プロキシサーバーのパスワード。不要な場合は空白のままにします。
15. **【次へ】** をクリックします。
- 【デプロイ】** ウィンドウが表示されます。



16. Hub Server EAR ファイルのデプロイを自動にするか手動にするかを選択してから **【次へ】** をクリックします。

| オプション                | 条件   |
|----------------------|--|
| スクリプトをこのインストール中に実行する | <p>インストールが正常終了したら Hub Server EAR ファイルが自動でデプロイされます。次の ActiveVOS シナリオのいずれかで、次のアプリケーションサーバー環境のいずれかを使用する場合は、このオプションを選択します。</p> <p>アプリケーションサーバー環境:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>JBoss スタンドアロン環境</li> <li>WebSphere スタンドアロン環境</li> </ul> <p>ActiveVOS シナリオ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ActiveVOS をインストールすることを選択し、ActiveVOS の他のバージョンはこの環境にインストールされていない。</li> <li>ActiveVOS をインストールすることを選択し、環境には ActiveVOS のサポート対象バージョンがある。サポート対象バージョンについては、PAM（製品可用性マトリックス）で確認してください。</li> <li>ActiveVOS をインストールしないことを選択する。</li> </ul> <p><b>重要:</b> ActiveVOS をインストールすることを選択しているが、環境には ActiveVOS のサポート対象外バージョンがある場合は、<b>【後で実行する】</b> を選択します。</p> |
| 後で実行する               | <p>Hub Server EAR ファイルを手動でパッケージ化してデプロイします。ActiveVOS の有無にかかわらず、次のアプリケーションサーバー環境のいずれかを使用する場合は、このオプションを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Weblogic スタンドアロン環境</li> <li>Weblogic クラスタ化環境</li> <li>JBoss クラスタ化環境</li> <li>WebSphere クラスタ化環境</li> </ul> <p>ActiveVOS のサポート対象外バージョンがあるアプリケーションサーバー環境を使用している場合は、このオプションを選択します。ActiveVOS スキーマをサポート対象バージョンにアップグレードしてから手動でデプロイする必要があります。</p>  |

**【インストール前のサマリ】** ウィンドウが表示されます。

17. いずれかのオプションを変更するには、**【前へ】** ボタンをクリックして前の選択を変更します。
18. サマリウィンドウで設定内容を確認したら、**【インストール】** をクリックしてインストールプロセスを開始します。

Hub サーバーのインストーラがシステムを設定する間、インストーラには **【しばらくお待ちください】** 画面が表示されます。Hub サーバーのインストーラは重要なファイルを、MDM Hub インストールディレクトリのバックアップフォルダに格納されているアーカイブにバックアップします。アーカイブのファイル名には、次の例に示す形式が使用されます。

Informatica MDM Hub Server-2010-09-27\_12-13.jar

インストールが完了すると、**【インストールの完了】** ウィンドウが表示されます。

19. **【完了】** をクリックして Hub サーバーインストーラを終了します。
- 注:** アップグレードが正常に完了しなかった場合、アップグレードが失敗したことを示すウィンドウが表示され、エラーメッセージを含むログファイルの場所が示されます。
20. **【後で実行する】** を選択した場合は、Hub Server EAR ファイルを再パッケージ化してデプロイします。
- 環境に ActiveVOS のサポート対象外バージョンがある場合は、ActiveVOS スキーマをサポート対象バージョンに更新します。

- b. 次のコマンドを実行して、EAR ファイルを再パッケージします。

UNIX の場合:

```
cd <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/bin  
./sip_ant.sh repack
```

Windows の場合:

```
cd <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\server\bin  
sip_ant.bat repack
```

- c. アプリケーションサーバーの管理コンソールで、Hub サーバーの EAR ファイルを手動でデプロイします。アプリケーションサーバーのドキュメントを参照してください。

21. アプリケーションサーバーを再起動します。

## コンソールモードでの Hub サーバーのアップグレード

UNIX では、Hub サーバーをコンソールモードでアップグレードできます。

**ヒント:** ビジネスプロセス管理に埋め込みの ActiveVOS を使用する場合、アップグレードプロセスで、更新されたバージョンの ActiveVOS を新しいディレクトリにインストールすることが求められます。既存の ActiveVOS インストールを上書きすることを選ぶ場合、アップグレードを開始する前に、`../hub/server/bin/build.properties` ファイルを開き、`activevos.install.dir = <AVOS installed path>` プロパティをコメントアウトします。

1. アプリケーションサーバーを起動します。
2. MDM Hub ディストリビューション内の次のディレクトリに移動します。  
UNIX の場合: `<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/<operating system name: オペレーティングシステム名>/mrmsvr`
3. コマンドプロンプトで次のコマンドを実行します。  
`../hub_install.bin -i console`
4. アップグレードで選択するロケールに対応する番号を入力し、**Enter** キーを押します。  
アップグレードに関する概要情報が表示されます。
5. **Enter** キーを押します。  
使用許諾契約が表示されます。
6. 使用許諾契約に目を通します。使用許諾契約の条項に同意する場合は **Y** と入力し、同意しない場合は **N** と入力してインストールプログラムを終了します。
7. **Enter** キーを押します。  
前の手順で **Y** と入力した場合、インストールフォルダに関する情報が表示されます。
8. Hub サーバーをインストールしたディレクトリを指定します。
  - デフォルトのフォルダを選択する場合は、**Enter** キーを押す。
  - パスを変更する場合は、インストールフォルダの絶対パスを入力し、**Enter** キーを押します。
9. インストールフォルダの場所を確認します。インストールフォルダを確認して **Y** と入力するか、または **N** と入力してインストールフォルダを変更します。  
バージョン警告メッセージが表示されます。

10. **Enter** キーを押して、続行することを確認します。
11. WebLogic 環境では、WebLogic パスワードを入力して **Enter** キーを押します。
12. ビジネスプロセス管理に埋め込みの ActiveVOS を使用する場合、このバージョンの Multidomain MDM に推奨される埋め込みの ActiveVOS のバージョンをインストールします。

**注:** サポート対象バージョンの ActiveVOS がすでにインストールされている場合、この手順のいくつかのサブ手順を省略できます。サブ手順 c.を実行してデータベース詳細を入力し、サブ手順 12f.に進み、ActiveVOS サーバー管理コンソールのユーザー名とパスワードを指定します。

  - a. [y=Yes] で **Enter** キーを押します。
  - b. ActiveVOS サーバーをインストールする場所を指定します。
  - c. ActiveVOS データベーススキーマを作成したときに指定したデータベース情報を入力し、**[次へ]** をクリックします。

**注:** スタンドアロン ActiveVOS から埋め込み ActiveVOS に移行する場合、スタンドアロン ActiveVOS スキーマの詳細を入力します。
  - d. MDM Web サービスおよび ActiveVOS Web サービスを呼び出すのに使用する URL を指定します。URL にアプリケーションサーバーに接続するための正しいポート番号が含まれていることを確認します。
  - e. [ActiveVOS インストーラ] ページで **[選択]** をクリックし、配布パッケージ内の ActiveVOS\_Server インストールファイルを指定します。
  - f. ユーザー名とパスワードを入力し、ActiveVOS サーバー管理コンソールで管理者ユーザーを作成します。

**重要:** このユーザー名とパスワードは、アプリケーションサーバーで作成した ActiveVOS コンソールのユーザー名とパスワードと同じにする必要があります。
13. **Enter** キーを押します。

Informatica Platform のインストールプロンプトが表示されます。
14. Informatica Platform をインストールする場合、続行するには **Enter** キーを押します。インストールせずにキャンセルする場合は、2 を入力して **Enter** を押します。

Informatica Platform のインストール応答ファイルおよびアーカイブファイルの場所に関するプロンプトが表示されます。
15. Informatica Platform のインストール応答ファイルおよびアーカイブファイルの場所を入力して、**Enter** キーを押します。
16. 製品使用ツールキットオプションを指定します。
  - a. 組織が属する業界を入力し、**Enter** キーを押します。
  - b. 環境タイプを入力します。Production に 1、Test/QA に 2、Development に 3 を入力してから **Enter** キーを押します。
17. プロキシサーバーがあるかどうかを選択します。ある場合は、**Enter** キーを押します。そうでない場合は、2 を入力して **Enter** キーを押します。

次のプロキシサーバーの詳細を入力できます。

  - プロキシサーバーの名前/IP
  - プロキシサーバーのポート
  - プロキシサーバーのドメイン名。不要な場合は空白のままにします。
  - プロキシサーバーのユーザー名。不要な場合は空白のままにします。
  - プロキシサーバーのパスワード。不要な場合は空白のままにします。

インストールの設定のサマリが表示されます。

18. Hub Server EAR ファイルのデプロイを自動にするか手動にするかを選択してから **【次へ】** をクリックします。

| オプション                | 条件  |
|----------------------|---|
| スクリプトをこのインストール中に実行する | <p>インストールが正常終了したら Hub Server EAR ファイルが自動でデプロイされます。</p> <p>次の ActiveVOS シナリオのいずれかで、次のアプリケーションサーバー環境のいずれかを使用する場合は、このオプションを選択します。</p> <p>アプリケーションサーバー環境:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• JBoss スタンドアロン環境</li><li>• WebSphere スタンドアロン環境</li></ul> <p>ActiveVOS シナリオ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ActiveVOS をインストールすることを選択し、ActiveVOS の他のバージョンはこの環境にインストールされていない。</li><li>• ActiveVOS をインストールすることを選択し、環境には ActiveVOS のサポート対象バージョンがある。サポート対象バージョンについては、PAM（製品可用性マトリックス）で確認してください。</li><li>• ActiveVOS をインストールしないことを選択する。</li></ul> <p><b>重要:</b> ActiveVOS をインストールすることを選択しているが、環境には ActiveVOS のサポート対象外バージョンがある場合は、<b>【後で実行する】</b> を選択します。</p> |
| 後で実行する               | <p>Hub Server EAR ファイルを手動でパッケージ化してデプロイします。</p> <p>ActiveVOS の有無にかかわらず、次のアプリケーションサーバー環境のいずれかを使用する場合は、このオプションを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Weblogic スタンドアロン環境</li><li>• Weblogic クラスタ化環境</li><li>• JBoss クラスタ化環境</li><li>• WebSphere クラスタ化環境</li></ul> <p>ActiveVOS のサポート対象外バージョンがあるアプリケーションサーバー環境を使用している場合は、このオプションを選択します。ActiveVOS スキーマをサポート対象バージョンにアップグレードしてから手動でデプロイする必要があります。</p>  |

**【インストール前のサマリ】** ウィンドウが表示されます。

19. **Enter** キーを押します。
- アップグレードの設定のサマリが表示されます。
20. アップグレード前のサマリの情報を確認します。情報が正しければ、**Enter** キーを押してアップグレードを開始します。変更する必要がある場合は、特定の情報に対して BACK と入力して変更を行います。
- プロセスが完了すると、アップグレードの完了に関する情報が表示されます。
21. **Enter** キーを押してインストーラを終了します。

# サイレントモードでの Hub サーバーのアップグレード

サイレントモードでは、ユーザーとの対話なしで Hub サーバーをアップグレードできます。複数のインストールがある場合や、マシンクラスでアップグレードする必要がある場合は、サイレントモードを実行できます。サイレントアップグレードでは、進捗やエラーメッセージは表示されません。

Hub サーバーのサイレントアップグレードを実行する前に、サイレントアップグレードのプロパティファイルを設定しておく必要があります。インストーラはファイルを読み込んでアップグレードオプションを確認します。サイレントアップグレードのプロセスは、不正なアプリケーションサーバーパスまたはポートなど、設定が正しくない場合でも正常に完了する場合があります。プロパティファイルに正しい設定がされていることを確認する必要があります。

Hub サーバーのインストール先となるマシンのハードディスクに、Hub サーバーアップグレードファイルをコピーします。サイレントモードでアップグレードするには、以下のタスクを実行します。

1. インストールプロパティファイルを設定し、そのプロパティファイル内でインストールオプションを指定する。
2. インストールプロパティファイルを使用してアップグレードを実行する。

## プロパティファイルの設定

サイレントアップグレードプロセスに影響を与えるプロパティファイルのパラメータの値を確認します。

1. Hub サーバーのインストール時に設定したプロパティファイルを検索します。
2. テキストエディタを使用してファイルを開き、サイレントアップグレードプロセスに影響を与えるパラメータの値を確認します。

次の表で、確認するアップグレードパラメータについて説明します。

| プロパティ名                 | 説明   |
|------------------------|--|
| USER_INSTALL_DIR       | Hub サーバーをインストールしたディレクトリ。<br>例: C:\<MDM Hub installation directory> MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\server。<br>プロパティファイルでは、バックスラッシュ文字をエスケープする必要があります。インストールディレクトリパスを指定する際は、二重バックスラッシュを使用します。 |
| SIP.APPSERVER.PASSWORD | WebLogic にアクセスするためのパスワード。WebLogic 環境用です。   |
| RUN_DEPLOYMENT_FLAG    | サイレントアップグレードの一部として、postInstallSetup スクリプトを実行します。サイレントアップグレードの最後に postInstallSetup を実行する場合は、1 を設定します。postInstallSetup を実行しない場合は、0 を設定します。   |

3. バンドルとしてライセンス供与された ActiveVOS サーバーのバージョンをインストールする場合は、ActiveVOS のプロパティをプロパティファイルに追加します。
  - a. このリリースに付属している silentInstallServer\_sample.properties ファイルを開きます。
  - b. ActiveVOS を検索します。

- c. [ActiveVOS のインストール] セクションをプロパティファイルにコピーします。

```
#####
##### ActiveVOS Server installation #####
#####

## Do you want to install ActiveVOS (Yes/No)
AVOS.INSTALL=Yes
## Path to ActiveVOS Installer (ActiveVOS_Server_windows_9.2.4.3.exe for Windows or
ActiveVOS_Server_unix_9.2.4.3.sh for Linux/UNIX)
AVOS_INSTALLER_PATH=c:\ActiveVOS_Server_windows_9.2.4.3.exe
## ActiveVOS server install directory
AVOS_INSTALL_DIR=c:\infamd\avos\server

## Database type is the same as for HUB (There is no ability to set a different database type for
ActiveVOS)
## Oracle connection data
## Connection Type SID or Service Name
AVOS.ORACLE.CONNECTION.TYPE="Service Name"
AVOS.DB.SERVER=localhost
AVOS.DB.PORT=1521
## Oracle SID name or service name
AVOS.DB.SID=orcl
AVOS.DB.SCHEMA_NAME=avos
AVOS.DB.PASSWORD=!!cmx!!

## DB2 connection data
AVOS.DB.SERVER=localhost
AVOS.DB.PORT=50000
AVOS.DB.DBNAME=AVOS
AVOS.DB.SCHEMA_NAME=AVOS
AVOS.DB.USER=avos
AVOS.DB.PASSWORD=!!cmx!!

## MSSQL connection data
AVOS.DB.SERVER=localhost
AVOS.DB.PORT=1433
AVOS.DB.DBNAME=avos
AVOS.DB.USER=avos
AVOS.DB.PASSWORD=!!cmx!!

##If you are moving from standalone ActiveVOS to embedded ActiveVOS, enter the details for the
standalone ActiveVOS schema.
```

- d. プロパティファイルで、ActiveVOS データベースの情報を指定するとともに、サポートされている他のデータベースのプロパティを削除します。プロパティのサポートが必要な場合、自分の環境用の『*Multidomain MDM のインストールガイド*』を参照してください。

4. Informatica Platform をインストールする場合、Informatica Platform の次のプロパティをサイレントインストールのプロパティファイルに追加して設定します。

```
## If you want to install Informatica Platform, set to 1
## If you DO NOT want to install Informatica Platform, set to 0
INSTALL.PLATFORM.YES=1
## Path to the Informatica Platform installer (zip or tar file)
INFA.PLATFORM.ZIP=C:\961HF1_Server_Installer_winem-64t.zip
## For UNIX: INFA.PLATFORM.ZIP=/export/home/user/961HF1_Server_Installer_linux-x64.tar
## Path to silent installer properties file
INFA.PLATFORM.PROPERTIES=C:\SilentInput.properties
```

5. 次の製品使用ツールキットのプロパティをサイレントインストールのプロパティファイルに追加して設定します。

```
#Product Usage Toolkit Installation
#CSM_TYPE is the type of Product Usage Toolkit installation.
# valid values are:Production,Test,Development. Should not be blank.
CSM_TYPE=Production

# If the network has a proxy server, fill in the following parameters (leave empty if no proxy):
# proxy server host
```

```
CSM_HOST=
# proxy server port
CSM_PORT=
# Proxy server domain name (leave blank, if not applicable)
CSM_DOMAIN=
# Proxy server user name (leave blank, if not applicable)
CSM_PROXY_USER_NAME=
#Proxy server password (leave blank, if not applicable)
CSM_PROXY_PASSWORD=
```

6. ライセンス供与された ActiveVOS サーバーのバージョンを使用する場合は、サイレントインストールのプロパティファイルに以下のプロパティを追加して設定します。

```
SIP.APPSERVER.WEB.URL=http://localhost:8080
## Avos console's administrator username
AVOS.CONSOLE.USER=aeadmin
## Avos console's administrator password
AVOS.CONSOLE.PASSWORD=admin
##The user name and password must be the same as the ActiveVOS Console user name and password
that was created in the application server during the pre-installation process.
```

## サイレントアップグレードの実行

プロパティファイルの設定後、サイレントアップグレードを開始できます。

1. アプリケーションサーバーが動作していることを確認します。
2. コマンドウィンドウを開きます。
3. 次のコマンドを実行します。

UNIX の場合: `./hub_install.bin -f <location of silent properties file for hub server: Hub サーバーのサイレントプロパティファイルの場所>`

Windows の場合: `hub_install.exe -f <location of silent properties file for hub server: Hub サーバーのサイレントプロパティファイルの場所>`

サイレントアップグレードがバックグラウンドで実行されます。プロセスにしばらく時間がかかる場合があります。Hub サーバーの `postInstallSetup` スクリプトをサイレントインストールの一部として実行した場合、`postinstallSetup.log` ファイルをチェックしてアップグレードが正常に行われたことを確認します。

ログファイルは、以下のディレクトリから利用できます。

UNIX の場合: `<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/logs/`

Windows の場合: `<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\server\logs\`

## patchInstallSetup スクリプトの実行

Hub サーバーのインストール中に手動デプロイを選択した場合、`patchInstallSetup` スクリプトを実行する必要があります。

1. 次のディレクトリに移動します。 `<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server`
2. 次のコマンドを実行して、Hub サーバーアプリケーションをデプロイし、アプリケーションサーバーの設定に変更を適用します。

## UNIX の場合:

**注:** UNIX でパスワードに感嘆符 (!) を含める場合、感嘆符の前にバックスラッシュを付ける必要があります。例えば、パスワードが!!cmx!!の場合は、\\!\\cmx\\! \\!と入力します。

### WebLogic

```
patchInstallSetup.sh -Dweblogic.password=<WebLogic password> -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

**重要:** WebLogic 12.2.1.3 以降の環境で、ActiveVOS をインストールすることにした場合、または WebLogic T3S プロトコルを使用することにした場合は、決定に一致するオプションを追加します。

- インストールした ActiveVOS。-Dinstall.avos.patch=true
- 使用した T3S プロトコル。-Dweblogic.naming.protocol=t3s

### WebSphere (セキュリティ有効)

```
patchInstallSetup.sh -Dwebsphere.password=<WebSphere password> -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

### WebSphere (セキュリティ無効)

```
patchInstallSetup.sh -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

### JBoss

```
patchInstallSetup.sh -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

## Windows の場合:

### WebLogic

```
patchInstallSetup.bat -Dweblogic.password=<WebLogic password> -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

**重要:** WebLogic 12.2.1.3 以降の環境で、ActiveVOS をインストールすることにした場合、または WebLogic T3S プロトコルを使用することにした場合は、決定に一致するオプションを追加します。

- インストールした ActiveVOS。-Dinstall.avos.patch=true
- 使用した T3S プロトコル。-Dweblogic.naming.protocol=t3s

### WebSphere (セキュリティ有効)

```
patchInstallSetup.bat -Dwebsphere.password=<WebSphere password> -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

### WebSphere (セキュリティ無効)

```
patchInstallSetup.bat -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

### JBoss

```
patchInstallSetup.bat -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```



# アップグレードドキュメントフォルダへの Hub サーバーのログファイルのコピー

Hub サーバーのログファイルのコピーを保存します。これらのログファイルは、アップグレードのトラブルシューティングを行う場合に使用します。

Hub サーバーのログファイルを upgradedoc アップグレードドキュメントフォルダにコピーします。これらのファイルは hub\_server\_upgrade などの別のフォルダに保存してください。クラスタ内の複数の Hub サーバーをアップグレードした場合は、Hub サーバーの各インスタンスのファイルを個別のフォルダに保存します。

次の表に、コピーするログファイルを示します。

| ファイル   | 説明  |
|--|---|
| <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/Infamdm_Hub_Server_InstallLog.xml | Hub サーバーのインストールに関するログメッセージを含む。                          |
| <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/infamdm_installer_debug.txt       | デバッグメッセージと、アップグレードプロセスの実行時に選択したすべてのオプションが含まれる。          |
| <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/logs/patchInstallSetup.log        | patchInstallSetup スクリプトの実行結果が含まれる。                      |
| <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/logs/cmserver.log                 | Hub サーバーログが含まれる。このファイルは、Hub サーバーの起動時に Hub サーバーにより作成される。 |
| アプリケーションサーバーのログファイル。   | ツリーの、アプリケーションサーバーのインストールディレクトリ内にあります。                   |

## Hub Server のアップグレードの再適用（オプション）

Hub サーバーのアップグレードが完了した場合に、Hub サーバーのアップグレードを再適用することはアップグレードプロセスによって許可されません。Hub サーバーのアップグレードを再適用する例は、アップグレードプロセス中にハードウェアが故障した場合などです。また、このプロシージャは、アップグレードのテストを行って、前のバージョンのソフトウェアに戻す場合にも実行できます。

- 次のディレクトリにある siperian-mrm.ear ファイルをバックアップします。
  - UNIX の場合:<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server
  - Windows の場合:<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\server
- アップグレード手順を繰り返します。インストールコマンドにパラメータ -DSIPERIAN\_FORCED\_PATCH\_INSTALL=true を追加します。

例えば、UNIX でアップグレードをグラフィカルモードで再適用する場合は、次のコマンドを実行します。

```
hub_install.bin -DSIPERIAN_FORCED_PATCH_INSTALL=true
```

## 第 7 章

# プロセスサーバーのアップグレード ド（インプレースアップグレード）

この章では、以下の項目について説明します。

- [Process サーバーアップグレードの概要, 106 ページ](#)
- [グラフィカルモードでのプロセスサーバーのアップグレード, 107 ページ](#)
- [コンソールモードでのプロセスサーバーのアップグレード, 109 ページ](#)
- [サイレントモードでのプロセスサーバーのアップグレード, 110 ページ](#)
- [Informatica Address Verification 5 統合へのアップグレード手順, 112 ページ](#)
- [一致ポピュレーションの設定, 114 ページ](#)
- [アップグレードドキュメントディレクトリへのプロセスサーバーのログファイルのコピー, 116 ページ](#)
- [プロセスサーバーのアップグレードの再適用（オプション）, 116 ページ](#)

## Process サーバーアップグレードの概要

Process サーバーは、データクレンジング操作、一致操作、およびバッチジョブを取り扱うサプレットです。Process サーバーをアップグレードするには、配布内容に含まれている Process サーバーのインストーラを実行します。アップグレードプロセス時に既存の MDM Hub インストール先をターゲットの場所として選択すると、Process サーバーのインストーラにより、フルインストールでなくアップグレードと認識されます。既存の Process サーバーインストールを上書きする前に、Process サーバーインストーラは重要なファイルのバックアップを作成します。

**注:** 本章はインプレースアップグレードについてのみです。クリーンアップグレードについては、*Multidomain MDM のインストールガイド*の手順に従って、ご使用のアプリケーションサーバーおよびデータベース環境にプロセスサーバーをインストールしてください。

# グラフィカルモードでのプロセスサーバーのアップグレード

プロセスサーバーをグラフィカルモードでアップグレードするには、プロセスサーバーのインストーラを実行します。

1. Process サーバーのインストール時に使用したユーザー名でログインします。
2. Process サーバーがデプロイされているアプリケーションサーバーを起動します。
3. コマンドプロンプトを開き、配布ディレクトリ内のプロセスサーバーのインストーラに移動します。デフォルトでは、インストーラは以下のディレクトリにあります。
  - UNIX の場合:<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ><operating system name: オペレーティングシステム名>/mrmlcleanse
  - Windows の場合:<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>\windows\mrmlcleanse
4. 次のコマンドを実行します。
  - UNIX の場合:hub\_cleanse\_install.bin
  - Windows の場合:hub\_cleanse\_install.exe
5. **【概要】** ウィンドウで **【次へ】** をクリックします。  
**【使用許諾契約】** ウィンドウが表示されます。
6. **【使用許諾契約に同意する】** オプションを選択し、**【次へ】** をクリックします。  
**【インストールフォルダの選択】**ウィンドウが表示されます。
7. プロセスサーバーのインストール場所を選択します。プロセスサーバーのインストールフォルダには siperian-mrm-cleanse.ear ファイルが含まれます。
  - デフォルトの場所を選択するには、**【次へ】** をクリックします。
  - 別の場所を指定するには、**【選択】** をクリックして **【次へ】** をクリックします。**バージョン警告メッセージ**が表示されます。
8. **【OK】** をクリックして、続行することを確認します。  
**【ライセンスファイルの場所の入力】** ウィンドウが表示されます。
9. ライセンスファイルの場所を選択して、**【次へ】** をクリックします。
10. 以前のインストールで WebLogic をアプリケーションサーバーとして使用した場合、WebLogic Admin のパスワードを入力するように求めるメッセージが Process サーバーのインストーラに表示されます。WebLogic のパスワードを入力します。
11. **【製品使用ツールキット】** ページで **【環境タイプ】** を選択します。
12. プロキシサーバーがある場合は、**【はい】** を選択してプロキシサーバーの詳細を入力します。そうでない場合は、**【いいえ】** を選択し、**【次へ】** をクリックします。  
次のプロキシサーバーの詳細を入力できます。
  - プロキシサーバーの名前/IP
  - プロキシサーバーのポート
  - プロキシサーバーのドメイン名。不要な場合は空白のままにします。
  - プロキシサーバーのユーザー名。不要な場合は空白のままにします。
  - プロキシサーバーのパスワード。不要な場合は空白のままにします。

13. **【次へ】** をクリックします。  
[デプロイ] ページが表示されます。
14. 自動または手動のどちらでデプロイするかを選択します。自動的にデプロイするには **【はい】** をクリックし、手動でデプロイするには **【いいえ】** をクリックした後、**【次へ】** をクリックします。
  - WebSphere スタンドアロン環境または JBoss スタンドアロン環境では、自動的にデプロイするために **【はい】** をクリックして、**【次へ】** をクリックします。
  - WebLogic またはクラスタ環境では、手動でデプロイするために **【いいえ】** をクリックして、**【次へ】** をクリックします。**【インストール前のサマリ】** ウィンドウが表示されます。
15. いずれかのオプションを変更するには、**【前へ】** ボタンをクリックして前の選択を変更します。
16. サマリウィンドウで設定内容を確認したら、**【インストール】** をクリックしてインストールプロセスを開始します。  
  
Process サーバーのインストーラがシステムを設定する間、インストーラには **【しばらくお待ちください】** 画面が表示されます。Process サーバーのインストーラは重要なファイルを、MDM Hub インストールディレクトリのバックアップフォルダに格納されているアーカイブにバックアップします。アーカイブのファイル名には、次の例に示す形式が使用されます。  
Siperian Hub Cleanse Match Server-2010-05-12\_18-09.jar  
インストールが完了すると、**【インストールの完了】** ウィンドウが表示されます。
17. **【完了】** をクリックして Process サーバーインストーラを終了します。  
**注:** アップグレードが正常に完了しなかった場合、アップグレードが失敗したことを示すウィンドウが表示され、エラーメッセージを含むログファイルの場所が示されます。
18. 手順 [14](#) で **【いいえ】** を選択した場合は、EAR ファイルを再パッケージして手動でデプロイします。
  - a. 次のコマンドを実行して、EAR ファイルを再パッケージします。  
UNIX の場合:  

```
cd <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/cleanse/bin  
./sip_ant.sh repack
```

  
Windows の場合:  

```
cd <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\cleanse\bin  
sip_ant.bat repack
```
  - b. アプリケーションサーバーの管理コンソールでプロセスサーバーの EAR ファイルを手動でデプロイします。アプリケーションサーバーのドキュメントを参照してください。
19. SSA-Name3 ライブラリファイルを<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/cleanse/lib/upgrade/SSA から<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/cleanse/lib にコピーします。
20. アプリケーションサーバーを再起動します。

# コンソールモードでのプロセスサーバーのアップグレード

UNIX では、Process サーバーをコンソールモードでアップグレードできます。

**注:** RedHat Linux で Process サーバーをアップグレードする場合は、ルートユーザーを使用しないでください。ルートユーザーには、InstallAnywhere に必要な.profile がありません。代わりに、別のユーザープロファイルを作成して、Process サーバーをアップグレードします。

1. アプリケーションサーバーを起動します。
2. MDM Hub ディストリビューション内の次のディレクトリに移動します。  
Solaris の場合:<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/solaris/  
mrmcleanse  
HP-UX の場合:<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/hpux/mrmcleanse  
Linux の場合:<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/linux/mrmcleanse  
AIX の場合:<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/aix/mrmcleanse
3. コマンドプロンプトで次のコマンドを実行します。  
./hub\_cleanse\_install.bin -i console
4. インストールで選択するロケールに対応する番号を入力し、**Enter** を押します。  
インストールに関する概要情報が表示されます。
5. **Enter** キーを押します。  
使用許諾契約が表示されます。
6. 使用許諾契約に目を通します。**Y** と入力して、使用許諾契約に同意するか、または使用許諾契約に同意しない場合は、**N** と入力してインストールプログラムを終了します。
7. **Enter** キーを押します。  
前の手順で **Y** と入力した場合、インストールフォルダに関する情報が表示されます。
8. プロセスサーバーをインストールしたディレクトリを指定します。
  - デフォルトの場所を選択する場合は、**Enter** キーを押します。
  - パスを変更する場合は、インストールフォルダの絶対パスを入力し、**Enter** キーを押します。
9. インストールフォルダの場所を確認します。インストールフォルダを確認して **Y** と入力するか、または **N** と入力してインストールフォルダを変更します。  
バージョン警告メッセージが表示されます。
10. **Enter** キーを押して、続行することを確認します。  
ライセンスファイルの場所を尋ねるプロンプトが表示されます。
11. ライセンスファイルの場所を絶対パスで入力し、**Enter** を押します。
12. WebLogic 環境では、WebLogic パスワードを入力して **Enter** キーを押します。
13. [製品使用ツールキット] オプションから、環境タイプを選択します。Production に 1、Test/QA に 2、Development に 3 を入力してから **Enter** キーを押します。
14. プロキシサーバーがあるかどうかを選択します。ある場合は、**Enter** キーを押します。そうでない場合は、2 を入力して **Enter** キーを押します。  
次のプロキシサーバーの詳細を入力できます。
  - プロキシサーバーの名前/IP

- プロキシサーバーのポート
- プロキシサーバーのドメイン名。不要な場合は空白のままにします。
- プロキシサーバーのユーザー名。不要な場合は空白のままにします。
- プロキシサーバーのパスワード。不要な場合は空白のままにします。

インストールの設定のサマリが表示されます。

15. インストール中に `postInstallSetup` を実行するか、後で手動で実行するか、いずれかの方法を選択します。
16. **Enter** キーを押します。  
アップグレードの設定のサマリが表示されます。
17. アップグレード前のサマリの情報を確認します。情報が正しければ、**Enter** キーを押してアップグレードを開始します。変更する必要がある場合は、特定の情報に対して `BACK` と入力して変更を行います。  
プロセスが完了すると、アップグレードの完了に関する情報が表示されます。
18. **Enter** キーを押してインストーラを終了します。

## サイレントモードでのプロセスサーバーのアップグレード

サイレントモードでは、ユーザーとの対話なしで Process サーバーをアップグレードできます。複数のインストールがある場合や、マシクラスタでアップグレードする必要がある場合は、サイレントモードを実行できます。サイレントアップグレードでは、進捗やエラーメッセージは表示されません。

Process サーバーのサイレントアップグレードを実行する前に、サイレントアップグレードのプロパティファイルを設定する必要があります。インストーラはファイルを読み込んでアップグレードオプションを確認します。サイレントアップグレードのプロセスは、不正なアプリケーションサーバーパスまたはポート設定など、設定が正しくない場合でも正常に完了する場合があります。プロパティファイルに正しい設定がされていることを確認する必要があります。

Process サーバーのアップグレード先となるマシンのハードディスクに、Process サーバーのアップグレードファイルをコピーします。サイレントモードでアップグレードするには、以下のタスクを実行します。

1. インストールプロパティファイルを設定し、そのプロパティファイル内でインストールオプションを指定する。
2. インストールプロパティファイルを使用してアップグレードを実行する。

### プロパティファイルの設定

サイレントアップグレードプロセスに影響を与えるプロパティファイルのパラメータの値を確認します。

1. プロセスサーバーのインストール時に設定したプロパティファイルを検索します。
2. テキストエディタを使用してファイルを開き、サイレントアップグレードプロセスに影響を与えるパラメータの値を確認します。

次の表で、確認するアップグレードパラメータについて説明します。

| プロパティ名                 | 説明   |
|------------------------|--|
| USER_INSTALL_DIR       | プロセスサーバーをインストールしたディレクトリ。<br>例: C:\><MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\cleanse。<br>プロパティファイルでは、バックスラッシュ文字をエスケープする必要があります。インストールディレクトリパスを指定する際は、二重バックスラッシュを使用します。 |
| SIP.APPSERVER.PASSWORD | WebLogic にアクセスするためのパスワード。WebLogic 環境用です。   |
| RUN_DEPLOYMENT_FLAG    | サイレントアップグレードの一部として、postInstallSetup スクリプトを実行します。サイレントアップグレードの最後に postInstallSetup を実行する場合は、1 を設定します。postInstallSetup を実行しない場合は、0 を設定します。   |

3. 次の製品使用ツールキットのプロパティをサイレントインストールのプロパティファイルに追加して設定します。

```
#Product Usage Toolkit Installation
#CSM_TYPE is the type of Product Usage Toolkit installation.
# valid values are:Production,Test,Development. Should not be blank.
CSM_TYPE=Production

# If the network has a proxy server, fill in the following parameters (leave empty if no proxy):
# proxy server host
CSM_HOST=
# proxy server port
CSM_PORT=
# Proxy server domain name (leave blank, if not applicable)
CSM_DOMAIN=
# Proxy server user name (leave blank, if not applicable)
CSM_PROXY_USER_NAME=
#Proxy server password (leave blank, if not applicable)
CSM_PROXY_PASSWORD=
```

## プロセスサーバーのサイレントアップグレードの実行

プロパティファイルの設定後、サイレントアップグレードを開始できます。

1. アプリケーションサーバーが動作していることを確認します。
2. コマンドウィンドウを開きます。
3. 次のコマンドを実行します。

UNIX の場合: ./hub\_cleanse\_install.bin -f <location of silent properties file for process server: プロセスサーバーのサイレントプロパティファイルの場所>

Windows の場合: hub\_cleanse\_install.exe -f <location of silent properties file for process server: プロセスサーバーのサイレントプロパティファイルの場所>

サイレントアップグレードがバックグラウンドで実行されます。プロセスにしばらく時間がかかる場合があります。Process サーバーのインストール後スクリプトをサイレントインストールの一部として実行した場合には、postinstallSetup.log ファイルをチェックしてアップグレードが正常に行われたことを確認します。

ログファイルは、以下のディレクトリから利用できます。

UNIX の場合: <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/cleanse/logs/

Windows の場合: <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\cleanse\logs\

# Informatica Address Verification 5 統合へのアップグレード手順

この節では、MDM Hub 実装で Informatica Address Verification 5 を使用するようにアップグレードする手順について説明します。

**注:** この節は、Informatica Address Verification を使用するライセンスを持つユーザーに適用されます。

Informatica Address Verification 5 統合にアップグレードするには、次の手順を実行する必要があります。

1. cmxcleanse.properties ファイルを開きます。このファイルは次の場所にあります。

**Windows:** <infamdm\_install\_directory>\hub\cleanse\resources

**UNIX:** <infamdm\_install\_directory>/hub/cleanse/resources

2. 次の Informatica Address Verification 5 のプロパティが cmxcleanse.properties ファイルに設定されていることを確認します。

**Windows:**

```
cleanse.library.addressDoctor.property.SetConfigFile=C:\infamdm\hub\cleanse\resources\AddressDoctor\5\SetConfig.xml
cleanse.library.addressDoctor.property.ParametersFile=C:\infamdm\hub\cleanse\resources\AddressDoctor\5\Parameters.xml
cleanse.library.addressDoctor.property.DefaultCorrectionType=PARAMETERS_DEFAULT
```

**UNIX:**

```
cleanse.library.addressDoctor.property.SetConfigFile=/u1/infamdm/hub/cleanse/resources/AddressDoctor/5/SetConfig.xml
cleanse.library.addressDoctor.property.ParametersFile=/u1/infamdm/hub/cleanse/resources/AddressDoctor/5/Parameters.xml
cleanse.library.addressDoctor.property.DefaultCorrectionType=PARAMETERS_DEFAULT
```

3. プロパティファイルを保存して閉じます。
4. SetConfig.xml および Parameters.xml を、cmxcleanse.properties ファイルで指定された場所にコピーします。

SetConfig.xml ファイルのサンプルは次のとおりです。

```
<!DOCTYPE SetConfig SYSTEM 'SetConfig.dtd'>
<SetConfig>
  <General WriteXMLEncoding="UTF-16LE" WriteXMLBOM="NEVER"
    MaxMemoryUsageMB="600" MaxAddressObjectCount="10" MaxThreadCount="10" />

  <UnlockCode>79FYLUAXAVSR0KLV1TDC6PAQVVC3KM14FZC</UnlockCode>

  <DataBase CountryISO3="ALL" Type="BATCH_INTERACTIVE" Path="c:\addressdoctor\5"
    PreloadingType="NONE" />

  <DataBase CountryISO3="ALL" Type="FASTCOMPLETION" Path="c:\addressdoctor\5"
    PreloadingType="NONE" />

  <DataBase CountryISO3="ALL" Type="CERTIFIED" Path="c:\addressdoctor\5"
    PreloadingType="NONE" />

  <DataBase CountryISO3="ALL" Type="GEOCODING" Path="c:\addressdoctor\5"
    PreloadingType="NONE" />

  <DataBase CountryISO3="ALL" Type="SUPPLEMENTARY" Path="c:\addressdoctor\5"
    PreloadingType="NONE" />
</SetConfig>
```

Parameters.xml ファイルのサンプルは次のとおりです。

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE Parameters SYSTEM 'Parameters.dtd'>
<Parameters
  WriteXMLEncoding="UTF-16LE"
```



```

WriteXMLBOM="NEVER">
<Process
  Mode="BATCH"
  EnrichmentGeoCoding="ON"
  EnrichmentCASS="ON"
  EnrichmentSERP="ON"
  EnrichmentSNA="ON"
  EnrichmentSupplementaryGB="ON"
  EnrichmentSupplementaryUS="ON" />
<Input
  Encoding="UTF-16LE"
  FormatType="ALL"
  FormatWithCountry="ON"
  FormatDelimiter="PIPE" />
<Result
  AddressElements="STANDARD"
  Encoding="UTF-16LE"
  CountryType="NAME_EN"
  FormatDelimiter="PIPE" />
</Parameters>

```

5. 構成ファイル SetConfig.xml で、Informatica Address Verification 5 のロック解除コードを指定します。

SetConfig.xml ファイルおよび Parameters.xml ファイルの詳細については、Informatica Address Verification 5 のドキュメントを参照してください。

6. 次の場所から、Informatica Address Verification 5 のライブラリをコピーします。

**Windows:** <infadm\_install\_directory>\hub\cleanse\lib\upgrade\AddressDoctor

**UNIX:** <infadm\_install\_directory>/hub/cleanse/lib/upgrade/AddressDoctor

7. JADE.dll（または同等の Informatica Address Verification 4 ライブラリ）を、次の場所にある Informatica Address Verification 5 ライブラリに置き換えます。

**Windows:** <infadm\_install\_directory>\hub\cleanse\lib

**UNIX:** <infadm\_install\_directory>/hub/cleanse/lib

詳細については、以下の場所にある libupdate\_readme.txt ドキュメントを参照してください。

**Windows:** <infadm\_install\_directory>\hub\cleanse\lib\upgrade

**UNIX:** <infadm\_install\_directory>/hub/cleanse/lib/upgrade

8. アプリケーションサーバーを再起動します。  
現在実行しているアプリケーションサーバーと同じユーザー名でログインし、アプリケーションサーバー起動中に例外が発生しないことを確認します。
9. Process サーバーを再起動します。  
Process サーバーの初期化中に、ターミナルコンソールに次のようなメッセージが表示されます。  
[INFO ] com.siperian.mrm.cleanse.addressDoctor.Library: Initializing AddressDoctor5
10. クレンジング関数というツールを起動します。
11. 書き込みロックを取得します（[書き込みロック] > [ロックの取得]）。
12. Informatica Address Verification クレンジング関数を選択します。
13. **[更新]** ボタンをクリックします。

Informatica Address Verification 5 クレンジング関数が Informatica Address Verification クレンジング関数ノードに追加されます。

# 一致ポピュレーションの設定

一致ポピュレーションには、マッチプロセスに使用する標準ポピュレーションセットが含まれます。サポートされている国、言語、またはポピュレーションごとに標準ポピュレーションセットがあります。マッチルールに使用する一致ポピュレーションを有効にする必要があります。

一致ポピュレーションは、Informatica MDM Hub のインストールの *population.ysp* ファイルとして用意されています。ポピュレーション名は ysp ファイル名と同じです。Japanese ポピュレーションを追加する際に、Person\_Name\_Kanji 一致フィールドを使用する場合は、\_Kanji をポピュレーション名に追加します。例えば、Japan\_Kanji または Japan\_i\_Kanji になります。この場合、標準の Person\_Name 一致フィールドは使用できません。

使用するポピュレーションには、SSA-Name3 バージョンの MDM Hub との互換性が必要です。追加のポピュレーションファイルが必要な場合、または更新されたポピュレーションファイルを新しいバージョンにアップグレードする必要がある場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。この製品で要求する最初のポピュレーションファイルは無料です。他の国用のポピュレーションファイルが必要な場合や、MDM Hub の最新バージョンにアップグレードするために更新されたポピュレーションファイルが必要な場合があります。

## カスタムポピュレーションファイルのアップグレード

アップグレードプロセス中に、ポピュレーションファイルがアップグレードされます。ポピュレーションファイルをカスタマイズした場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに問い合わせ、アップグレードされたプロパティファイルにカスタマイズを適用します。

## 一致ポピュレーションの有効化

マッチルールに使用する一致ポピュレーションを有効にする必要があります。

1. <population: ポピュレーション>.ysp ファイルを以下の場所にコピーします。  
UNIX の場合: <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/cleanse/resources/match  
Windows の場合: <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\cleanse\resources\match
2. C\_REPOS\_SSA\_POPULATION メタデータテーブルで、ポピュレーションが登録されていることを確認します。  
MDM Hub インストールのシードデータベースには、C\_REPOS\_SSA\_POPULATION テーブルに登録されたいくつかのポピュレーションがありますが、有効にはなっていません。
3. C\_REPOS\_SSA\_POPULATION テーブルにポピュレーションが含まれていない場合、それをテーブルに追加して有効にします。  
ポピュレーション名は ysp ファイル名と同じです。例えば、ysp ファイルの名前が US.ysp なら、ポピュレーション名は US です。  
ポピュレーションをオペレーショナルリファレンスストアに追加するには、以下の手順を実行します。  
IBM DB2 または Oracle の場合:
  - a. ポピュレーションを追加するオペレーショナルリファレンスストアスキーマに接続します。
  - b. SQL\*Plus で、次のディレクトリにあるスクリプト (add\_std\_ssa\_population.sql) を実行します。  
UNIX の場合: <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/server/resources/database/custom\_scripts/oracle

Windows の場合:<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\server\resources\database\custom\_scripts\oracle

- c. 以下の表に説明する内容に従ってプロンプトに回答します。

| プロンプト  | 説明   |
|--|--|
| 追加するポピュレーションを入力します                                       | ポピュレーションの名前。   |
| ROWID_SSA_POP の値を入力します (例: INFA.0001)。デフォルトは [INFA.0001] | C_REPOS_SSA_POPULATION メタデータテーブルの ROWID_SSA_POP カラムの一意的値デフォルトは INFA.0001 です。 |

ポピュレーションは C\_REPOS\_SSA\_POPULATION テーブルに登録されています。

- d. 次のコマンドを実行して、ポピュレーションを有効にします。

```
UPDATE c_repos_ssa_population SET enabled_ind = 1 WHERE population_name = '<Your Population>';  
COMMIT;
```

Microsoft SQL Server の場合:

- a. 次のディレクトリにある add\_std\_ssa\_population.bat スクリプトを実行します。

<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\server\resources\database\custom\_scripts\MSSQL

- b. 以下の表に説明する内容に従ってプロンプトに回答します。

| プロンプト  | 説明   |
|--|--|
| CMX_ORS DB ("localhost") の MSSQL インスタンスを持つホスト名   | Microsoft SQL Server インスタンスのホスト名                         |
| cmx_ors ユーザー名 ("cmx_ors")  | オペレーショナルリファレンスストアのユーザー名。                                 |
| cmx_ors ユーザーパスワード  | オペレーショナルリファレンスストアのパスワード。                                 |
| ポピュレーション名を入力します (注: Japan ポピュレーションまたは Japan_i ポピュレーションに Person_Name_Kanji を使用する場合は、接尾辞「_Kanji」を名前の最後に追加します)。デフォルトは (" ") | ポピュレーションの名前。   |
| ROWID_SSA_POP の値を入力します (例: INFA.0001)。デフォルトは (INFA.0001)   | C_REPOS_SSA_POPULATION メタデータテーブルの ROWID_SSA_POP カラムの一意的値 |

ポピュレーションは C\_REPOS\_SSA\_POPULATION テーブルに登録されています。

- c. 次のコマンドを実行して、ポピュレーションを有効にします。

```
USE <Operational Reference Store user: オペレーショナル参照ストアユーザー>  
GO  
UPDATE [dbo].[C_REPOS_SSA_POPULATION] SET ENABLED_IND = 1 WHERE POPULATION_NAME = '<population: ポピュレーション>'
```

4. Process サーバーを再起動します。

5. Hub コンソールにログインし、ポピュレーションが有効になっていることを確認します。  
ポピュレーションは、ベースオブジェクトの【一致/マージ設定】ユーザーインタフェースに表示されます。

## アップグレードドキュメントディレクトリへのプロセスサーバーのログファイルのコピー

Hub サーバーのログファイルのコピーを保存します。これらのログファイルは、アップグレードのトラブルシューティングを行う場合に使用します。

プロセスサーバーのログファイルをアップグレードドキュメントフォルダにコピーします。これらのファイルは cleanse\_match\_server\_upgrade などの別のフォルダに保存してください。クラスタ内の複数のプロセスサーバーをアップグレードした場合は、プロセスサーバーの各インスタンスのファイルを個別のフォルダに保存します。

次の表に、コピーするログファイルを示します。

| ファイル   | 説明   |
|--|--|
| <cleanse installation directory: クレンジングインストールディレクトリ>/hub/cleanse/Infamdm_Hub_Cleanse_Match_Server_InstallLog.xml | Process サーバーインストールのログファイルが含まれる。                |
| <cleanse installation directory: クレンジングインストールディレクトリ>/hub/cleanse/infamdm_installer_debug.txt                     | デバッグメッセージと、アップグレードプロセスの実行時に選択したすべてのオプションが含まれる。 |
| <cleanse installation directory: クレンジングインストールディレクトリ>/hub/cleanse/logs/patchInstallSetup.log                      | patchInstallSetup スクリプトの実行結果が含まれる。             |
| <cleanse installation directory: クレンジングインストールディレクトリ>/hub/cleanse/logs/cmserver.log                               | Process サーバーのログが含まれる。                          |
| アプリケーションサーバーのログファイル。   | ツリーの、アプリケーションサーバーのインストールディレクトリ内にあります。          |

## プロセスサーバーのアップグレードの再適用（オプション）

プロセスサーバーのアップグレードが完了した場合に、プロセスサーバーのアップグレードを再適用することはアップグレードプロセスによって許可されません。プロセスサーバーのアップグレードを再適用する例は、アップグレードプロセス中にハードウェアが故障した場合などです。また、このプロシージャは、アップグレードのテストを行って、前のバージョンのソフトウェアに戻す場合にも実行できます。

1. 次のディレクトリにある siperian-mrm.ear ファイルをバックアップします。
  - UNIX の場合:<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/cleanse

- Windows の場合: <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\cleanse
2. アップグレード手順を繰り返します。インストールコマンドにパラメータ-DSIPERIAN\_FORCED\_PATCH\_INSTALL=true を追加します。  
例えば、UNIX でアップグレードをグラフィカルモードで再適用する場合は、次のコマンドを実行します。  
hub\_cleanse\_install.bin -DSIPERIAN\_FORCED\_PATCH\_INSTALL=true

## 第 8 章

# リソースキットのアップグレード インプレースアップグレード

この章では、以下の項目について説明します。

- [リソースキットのアップグレードの概要, 118 ページ](#)
- [リソースキットのアンインストール（インプレースアップグレード）, 118 ページ](#)
- [リソースキットのインストール, 119 ページ](#)

## リソースキットのアップグレードの概要

リソースキットの最新バージョンにアップグレードするには、リソースキットのフルインストールを実行します。リソースキットのパッチインストールは実行できません。

1. インプレースアップグレードを実行している場合は、リソースキットをアンインストールします。
2. 最新バージョンのリソースキットをインストールします。

## リソースキットのアンインストール（インプレースアップグレード）

インストールされているリソースキットのバージョンを削除するには、アンインストーラを実行する必要があります。アンインストーラは、リソースキットのディレクトリにあります。

1. アプリケーションサーバーを起動します。
2. コマンド プロンプトを開き、次のディレクトリに移動します。  
UNIX の場合:<Resource Kit installation directory: Resource Kit インストールディレクトリ>/deploy/  
UninstallerData  
Windows の場合:<Resource Kit installation directory: Resource Kit インストールディレクトリ>\deploy  
\UninstallerData
3. 次のコマンドを実行します。  
UNIX の場合:Uninstall\_Informatica\_MDM\_Hub\_Resource\_Kit.bin

Windows の場合:Uninstall Informatica MDM Hub Resource Kit.exe

4. **【アンインストール】** をクリックします。  
**【アンインストールの完了】** ウィンドウが表示されます。
5. 前のバージョンのリソースキットをアンインストールします。
6. **【完了】** をクリックします。

## リソースキットのインストール

リソースキットをアンインストールした後、リソースキットの現在のバージョンをインストールします。

1. アプリケーションサーバーを起動します。
2. 配布ディレクトリのリソースキットインストーラに移動します。デフォルトでは、インストーラは以下のディレクトリにあります。  
UNIX の場合:<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>/<operating system name: オペレーティングシステム名>/mrresourcekit  
Windows の場合:<MDM Hub distribution directory: MDM Hub ディストリビューションディレクトリ>\windows \mrresourcekit
3. 次のコマンドを実行します。  
UNIX の場合:hub\_resourcekit\_install.bin  
Windows の場合:hub\_resourcekit\_install.exe
4. インストールの言語を選択し、**【OK】** をクリックします。  
**【概要】** ウィンドウが表示されます。
5. **【次へ】** をクリックします。  
**【ライセンスキー】** ウィンドウが表示されます。
6. **【使用許諾契約に同意する】** オプションを選択し、**【次へ】** をクリックします。  
**【機能のインストール】** ウィンドウが表示されます。
7. インストールするリソースキットの機能を選択し、**【次へ】** をクリックします。

以下のリソースキットの機能を選択することができます。

### サンプルスキーマ

サンプルスキーマをインストールするにはこのオプションを選択します。サンプルアプリケーションをインストールする前に、サンプルスキーマを作成して Hub サーバーに登録する必要があります。

### サンプルとユーティリティ

サンプルアプリケーションとサンプルユーティリティをインストールするにはこのオプションを選択します。

デプロイされるサンプルアプリケーションのリストは build.properties ファイルに保存されます。

build.properties ファイルは<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub \resourcekit\samples ディレクトリにあります。

### SIF SDK および Javadoc

SIF SDK に関連する Javadoc、ライブラリ、およびリソースをインストールするにはこのオプションを選択します。

BPM SDK

BPM SDK に関連するリソースをインストールするにはこのオプションを選択します。

Jaspersoft

Jaspersoft インストーラをリソースキットのホームにコピーするにはこのオプションを選択します。

SSA-NAME3

SSA-NAME3 インストーラをリソースキットのホームにコピーするにはこのオプションを選択します。

**【インストールフォルダの選択】** ウィンドウが表示されます。

8. リソースキットをインストールする場所を選択します。

- デフォルトの場所を選択するには、**【次へ】** をクリックします。
- パスを入力するには、インストールフォルダのパスを入力して **【次へ】** をクリックします。  
**注:** フォルダ名にスペースが含まれているパスを指定すると、インストールは失敗します。
- デフォルトのインストール場所に戻す場合は、**【デフォルトフォルダの復元】** をクリックする。
- 別の場所を指定する場合は、**【選択】** をクリックして **【次へ】** をクリックする。

UNIX の場合は、**【リンクフォルダの選択】** ウィンドウが表示されます。Windows の場合は、**【ショートカットフォルダの選択】** ウィンドウが表示されます。

9. 製品のアイコンまたはリンクを作成する場所を選択するか、製品のアイコンまたはリンクを作成しないオプションを選択して、**【次へ】** をクリックします。

**【設定の選択】** ウィンドウが表示されます。

10. 設定オプションを選択し、**【次へ】** をクリックします。

以下の設定オプションを選択することができます。

#### **サンプルの設定**

サンプルを設定します。

#### **ソースのみ**

サンプルのソースをインストールします。

**【サンプルの設定】** を選択した場合は、**【リソースキットのアプリケーションサーバー】** ウィンドウが表示されます。**【ソースのみ】** を選択した場合は、**【インストール前のサマリ】** ウィンドウが表示されます。

11. **【リソースキットのアプリケーションサーバー】** ウィンドウで、リソースキットをインストールするアプリケーションサーバーを選択し、**【次へ】** をクリックします。

選択したアプリケーションサーバーの **【アプリケーションサーバー: ホーム】** ウィンドウが表示されます。

12. アプリケーションサーバーを設定します。

#### • JBoss の設定:

1. アプリケーションサーバーのインストールディレクトリを指定し、**【次へ】** をクリックします。

**【JBoss アプリケーションサーバー: 設定名】** ウィンドウが表示されます。

2. 設定名を指定し、**【次へ】** をクリックします。

デフォルト値は standalone です。

3. リモートポートを指定します。

#### • WebLogic の設定:

1. MDM Hub で使用するドメインとして、WebLogic ドメインのインストールディレクトリのパスを選択し、**【次へ】** をクリックします。

**【WebLogic アプリケーションサーバー: ログイン】** ウィンドウが表示されます。



2. WebLogic Server のログイン情報を入力します。

以下のログインパラメータを設定できます。

**ホスト**

WebLogic をインストールしたホストコンピュータの名前。

**サーバー**

WebLogic がデプロイされているドメイン内の WebLogic Server インスタンスの名前。

**ユーザー名**

WebLogic インストールのユーザー名。

**パスワード**

WebLogic のユーザー名に対応するパスワード。

**ポート番号**

WebLogic Server がリスンするポート番号。

- WebSphere の設定:

1. WebSphere Application Server のパスを選択し、**[次へ]** をクリックします。

**[警告]** ウィンドウが表示されます。

2. インストール条件を満たしていることを確認し、**[OK]** をクリックします。

**[WebSphere セキュリティの選択]** ウィンドウが表示されます。

3. WebSphere のセキュリティを有効にするかどうかを選択し、**[次へ]** をクリックします。

**[いいえ]** を選択して **[次へ]** をクリックすると、**[WebSphere Application Server: ポート]** ウィンドウが表示されます。デフォルトは **[いいえ]** です。

サーバー名を設定し、WebSphere Application Server の RMI ポートと SOAP ポートを設定します。クラスタ化環境では、クラスタサーバー名、その対応する SOAP ポート情報、および RMI ポート情報のいずれかを入力します。

**[はい]** を選択して **[次へ]** をクリックすると、**[WebSphere Application Server: ポートおよびユーザークレデンシャル]** ウィンドウが表示されます。WebSphere のユーザー名と WebSphere のパスワードを指定します。

**[Informatica MDM Hub サーバー]** ウィンドウが表示されます。

13. Hub サーバーのインストールの情報を入力し、**[次へ]** をクリックします。

Hub Server の以下の情報を指定できます。

**サーバー名**

Hub サーバーをホストするサーバーの名前。

**サーバーの HTTP ポート**

Hub サーバーのポート番号。

**Informatica MDM の管理パスワード**

MDM Hub にアクセスするためのパスワード。

**[リソースキットの ORS ID]** ウィンドウが表示されます。

14. リストからリソースキットの ORS ID を選択し、**[次へ]** をクリックします。

リストには、作成したオペレーショナル参照ストア ID が表示されています。サンプルスキーマに関連するオペレーショナルリファレンスストア ID を選択します。

サンプルスキーマを登録していない場合、サンプルスキーマのオペレーショナルリファレンスストア ID は表示されません。サンプルのオペレーショナル参照ストアを登録し、インストールを再起動します。

**【デプロイメントの選択】** ウィンドウが表示されます。

15. デプロイメントのオプションを選択し、**【次へ】** をクリックします。

以下のいずれかのデプロイメントのオプションを選択することができます。

**このインストール中に実行する。**

インストール中にリソースキットをデプロイし、設定します。

**後でデプロイする。**

後で手動でデプロイと設定を行う場合は、このオプションを選択します。

サンプルとユーティリティ機能のインストールが選択済みの場合は、このインストール手順でリソースキットをデプロイ、設定します。このインストール手順でリソースキットをデプロイ、設定しない場合は、変更を行ったときに、後から postInstallSetup スクリプトを使用してサンプルを再デプロイすることはできません。

インストール後のセットアップを手動で実行する場合は、後で postInstallSetup スクリプトを使用して EAR ファイルをデプロイすることはできません。インストールを変更する場合は、手動で EAR ファイルを編集、デプロイする必要があります。

**【インストール前のサマリ】** ウィンドウが表示されます。

16. インストール前のサマリを確認してインストールの設定を確定し、**【インストール】** をクリックします。

インストールが完了すると、**【インストールの完了】** ウィンドウが表示されます。

17. **【完了】** をクリックしてリソースキットのインストーラを終了します。

## 第 9 章

# アップグレード後のタスク

この章では、以下の項目について説明します。

- [アップグレード後のタスク, 123 ページ](#)
- [更新プロパティ, 124 ページ](#)
- [JBoss のアップグレード後の作業, 124 ページ](#)
- [MDM Hub 環境の再起動, 124 ページ](#)
- [インブレースアップグレードのアップグレード後のタスクを実行する, 125 ページ](#)
- [データの検証, 125 ページ](#)
- [オブジェクト、カラム、および廃止されたオブジェクトへの参照の削除, 129 ページ](#)
- [Hub サーバーをデプロイするための PostInstall スクリプトの実行（条件による）, 130 ページ](#)
- [WebSphere 管理セキュリティの設定, 131 ページ](#)
- [プラットフォームトランスフォーメーションに対するクレンジング関数の設定, 139 ページ](#)
- [アップグレードされたメタデータの検証, 140 ページ](#)
- [MDM Hub 環境レポートの確認, 141 ページ](#)
- [IBM DB2 でのプロキシユーザーの設定, 142 ページ](#)
- [プロキシユーザーを使ったオペレーショナルリファレンスストアの再登録, 143 ページ](#)
- [EJB プロトコルのための SiperianClient ライブラリクラスのアップグレード, 145 ページ](#)
- [MDM Hub データベースデバッグログの無効化, 146 ページ](#)
- [MDM Hub メタデータを準備する, 146 ページ](#)
- [アップグレードテスト, 146 ページ](#)
- [Data Director および Hub サーバーのプロパティ, 148 ページ](#)
- [Data Director のグローバルプロパティ, 149 ページ](#)

## アップグレード後のタスク

クリーンアップグレードまたはインブレースアップグレードを実行するかどうかにかかわらず、環境が適切に構成されていることを確認するため、アップグレード後のタスクを実行します。

## 更新プロパティ

| アップグレードタスク                  | 詳細   |
|-----------------------------|--|
| プロパティファイルのアプリケーションサーバー設定の更新 | <p>アプリケーションサーバーをアップグレードする場合、プロパティファイルのアプリケーションサーバー設定を手動で更新する必要があります。</p> <p>&lt;MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ&gt;\hub\server\bin にある build.properties ファイルで、次の設定を更新します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SIP.AS.HOME</li><li>- SIP.AS.SERVER_FOLDER</li><li>- SIP.AS.DEPLOY_FOLDER</li></ul> <p>&lt;MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ&gt;\hub\server にある setSiperianEnv.bat ファイルで、次の設定を更新します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SET JBS_HOME</li><li>- SET JBS_SERVER_DIR</li><li>- SET JBS_DEPLOY_DIR</li><li>- SET JBS_CLIENT_CLASSPATH</li></ul> <p>&lt;MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ&gt;\hub\server\resources にある cmxserver.properties ファイルで、次の設定を更新します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- cmx.appserver.version</li></ul> <p>ポート番号など、アプリケーションサーバーの他の構成設定を変更していた場合は、cmxserver.properties の設定も更新する必要があります。</p> |

## JBoss のアップグレード後の作業

JBoss 環境で、次のタスクを実行します。

| タスク                                     | アクション   |
|---|---|
| odjbc6.jar ファイルの削除                      | <p>JAR ファイルを次の場所から削除します。</p> <p>&lt;JBoss install location&gt;\modules\com\activevos\main<br/>&lt;JBoss install location&gt;\modules\com\informatica\mdm\jdbc\main<br/>&lt;MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ&gt;\hub\server\lib</p> |
| 必要に応じて、JDBC ドライバを sqljdbc42.jar に更新します。 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. JDBC ドライバをコアモジュールとしてインストールします。手順については、JBoss のマニュアルを参照してください。</li><li>2. JBoss standalone-full.xml ファイルの datasource 定義を、このモジュールを使用するように更新します。</li></ol>   |

## MDM Hub 環境の再起動

アップグレードしたら、MDM Hub 環境を再起動します。

## アプリケーションサーバーの再起動

アプリケーションサーバーを再起動してから Hub コンソールを起動します。

1. Hub サーバーやプロセスサーバーを実行しているアプリケーションサーバーをシャットダウンします。
2. Hub サーバーやプロセスサーバーを実行するアプリケーションサーバーを起動します。

## インプレースアップグレードのアップグレード後のタスクを実行する

| アップグレードタスク               | 詳細   |
|--------------------------|--|
| Java のキャッシュをクリアする        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Java WebStart のキャッシュをクリアします。手順については、Java のマニュアルを参照してください。</li><li>2. Java のキャッシュをクリアします。手順については、Java のマニュアルを参照してください。</li><li>3. Hub コンソールを起動します。</li></ol> |
| ZooKeeper データディレクトリを削除する | 検索を使用する場合は、ZooKeeper データディレクトリを削除します。<br>ZooKeeper データディレクトリは、プロセスサーバーを ZooKeeper サーバーとして設定する場合に設定します。   |

## データの検証

データを検証して、メタデータの問題がないことを確認します。データ検証ツールを使用して、コンテンツメタデータの問題を特定して解決します。

データ検証ツールにより、レポートが CSV ファイルで生成され、ログが DVT.log ファイルで生成されます。CSV ファイルとログファイルは、オペレーショナルリファレンスストアの `c_repos_db_release.debug_file_path` パラメータで指定された場所に保存されます。

## データ検証ツールレポートについて

データ検証ツールレポートでは、スキーマを新しいデータベース構造にアップグレードした後に解決する必要があるデータの問題を確認できます。スクリプトを実行してデータチェックを実行し、`DVT_REPORT<report ID>.CSV` ファイルを作成します。

レポート ID は、レポートが作成された日付と時間を `DVT_REPORT<YYMMDDHHMMSS>` という形式で示したもので、24 時間形式で示されます。例えば、`DVT_REPORT130723163551.CSV` というファイル名の DVT レポートの場合、作成されたのは 2013 年 7 月 23 日の午後 4 時 35 分です。

データ検証ツールレポートには、以下のデータセクションがあります。

- 詳細な一時データテーブル
- サマリ

- テーブル別詳細レポート

### 詳細な一時データテーブル

詳細な一時データテーブルには、データの問題があるレコードのコピーが含まれます。データ検証ツールでは、これらのテーブルを使用して、コンテンツメタデータ問題の追跡と解決が行われます。

### サマリ

データチェックで発見されたすべての問題が示されます。

以下の表に、サマリに表示される情報を示します。

| カラム      | 説明   |
|----------|--|
| 参照番号     | 行番号。   |
| チェックコード  | 特定のデータの問題を識別するコード。   |
| 説明       | 特定のチェックコードについて、エラーを引き起こした問題の簡単な説明。   |
| フィックスタイプ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 自動: データ検証ツールによって自動的に解決できるデータ問題</li> <li>- 情報: 解決する必要がない可能性のあるデータ問題</li> </ul> |
| 元の数      | 初期のデータチェックで見つかったデータの問題の数を示します。   |
| 現在の数     | 最後のデータチェックで見つかったデータの問題の数を示します。   |

### テーブル別詳細レポート

以下の表に、テーブル別詳細レポートのカラムに示される情報を示します。

| カラム          | 説明   |
|--------------|--|
| 参照番号         | 行番号。   |
| チェックコード      | 特定のデータの問題を識別するコード。   |
| 説明           | 特定のチェックコードについて、エラーを引き起こした問題の簡単な説明。   |
| フィックスタイプ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 自動: データ検証ツールによって自動的に解決できるデータ問題</li> <li>- 情報: 解決する必要がない可能性のあるデータ問題</li> </ul> |
| 外部キー名        | データの問題があるスキーマの外部キーの名前です。   |
| 元の数          | 初期のデータチェックで見つかったデータの問題の数を示します。   |
| 現在の数         | 最後のデータチェックで見つかったデータの問題の数を示します。   |
| <ベースオブジェクト名> | 問題がある各外部キーの特定のベースオブジェクトに対するデータの問題数を示します。データに問題がある各ベースオブジェクトには、自動修正が必要な問題の詳細にカラムがあります。                                  |

レポートの、自動修正が必要な問題の詳細の下には、ベースオブジェクトテーブルレコードの数と相互参照 (XREF) テーブルレコードの数を示す 2 つの行があります。これらの行は、スキーマ内のベースオブジェクトテーブルと XREF テーブルの合計数を表すので、データの問題があるレコードの割合を知ることができます。

## データ検証ツールスクリプトの解凍

データ検証ツールスクリプトを実行する前に、ファイルを解凍する必要があります。Informatica グローバルカスタマサポートに連絡して、zip ファイルを入手してください。

ファイルを空のディレクトリに解凍します。

ファイルには以下のファイルが含まれています。

- dvt\_body.plb
- dvt\_pack.plb
- dvt\_start.sql

zip ファイルに含まれる dvt\_body.plb または dvt\_pack.plb スクリプトは実行しないでください。これらのファイルは、dvt\_start.sql スクリプトによって使用されます。

## データ検証ツールを実行して初期結果を生成

データ検証の初期結果を生成するには、dvt\_start.sql スクリプトを実行します。

1. SQL\*Plus を起動して、データ検証ツール結果を生成するオペレーショナルリファレンスストアに接続します。
2. SQL\*Plus で、dvt\_start.sql スクリプトを実行します。  
4 つの中の最初のオプションが表示されます。
3. 適切なオプションを選択して、データ検証の初期結果を取得します。
  - a. 最初のオプションに **n** を入力します。Check data and generate DVT report (y/n) [n]
  - b. 2 つ目のオプションに **n** を入力します。Fix data using generated DVT report(y/n) [n]
  - c. 3 つ目のオプションに **n** を入力します。Regenerate DVT report (y/n) [n]
  - d. 4 つ目のオプションに **n** を入力します。Drop temporary DVT tables in schema (y/n) [n]
4. Excel など、CSV ファイルを開けるプログラムでデータ検証ツールレポートを開いて、スキーマに対して特定されたデータの問題を確認します。

## データ問題の解決

検証ツールで識別された修正タイプが'Auto'の問題を解決するには、dvt\_start.sql スクリプトを実行します。

データチェックを実行し、レポートを生成している必要があります。

1. データ問題を解決する必要がある ORS スキーマに接続します。
2. SQL\*Plus で、dvt\_start.sql スクリプトを実行します。  
4 つの中の最初のオプションが表示されます。
3. 適切なオプションを選択して、データの問題を修正します。
  - a. 最初のオプションに **n** を入力します。Check data and generate DVT report (y/n) [n]
  - b. 2 つ目のオプションに **y** を入力します。Fix data using generated DVT report(y/n) [n]
  - c. 3 つ目のオプションに **n** を入力します。Regenerate DVT report (y/n) [n]
  - d. 4 つ目のオプションに **n** を入力します。Drop temporary DVT tables in schema (y/n) [n]

修正タイプが'Auto'のデータの問題が解決されます。

## データ検証ツールを再実行して問題が解決されたことを確認

ゼロ以外の数が解決された場合は、データ検証ツールレポートを再度実行します。データ検証ツールを再実行して別のレポートを作成すると、そのレポートには現在の結果の横に前の結果が表示されます。

1. SQL\*Plus を起動して、データ検証ツール結果を生成するオペレーショナルリファレンスストアに接続します。
2. SQL\*Plus で、dvt\_start.sql スクリプトを実行します。  
4 つの中の最初のオプションが表示されます。
3. 適切なオプションを選択して、データ検証の初期結果を取得します。
  - a. 最初のオプションに **n** を入力します。Check data and generate DVT report (y/n) [n]
  - b. 2 つ目のオプションに **n** を入力します。Fix data using generated DVT report(y/n) [n]
  - c. 3 つ目のオプションに **n** を入力します。Regenerate DVT report (y/n) [n]
  - d. 4 つ目のオプションに **n** を入力します。Drop temporary DVT tables in schema (y/n) [n]
4. Excel など、CSV ファイルを開けるプログラムでデータ検証ツールレポートを開いて、スキーマに対して特定されたデータの問題を確認します。

## データ検証ツールの削除

データ検証ツールによって識別されたすべての問題を解決したら、データ検証ツールおよびすべての一時ファイルを削除します。

1. SQL\*Plus を起動します。
2. SQL\*Plus で、dvt\_start\_detect.sql スクリプトを実行します。  
4 つの中の最初のオプションが表示されます。
3. 適切なオプションを選択して、データ検証ツールを削除します。
  - a. 最初のオプションに **n** を入力します。Check data and generate DVT report (y/n) [n]
  - b. 2 つ目のオプションに **n** を入力します。Fix data using generated DVD report(y/n) [n]
  - c. 3 つ目のオプションに **n** を入力します。Regenerate DVT report (y/n) [n]
  - d. 4 つ目のオプションに **n** を入力します。Drop temporary DVT tables in schema (y/n) [n]

## 最後のデータチェックからのデータ検証ツールレポートの再生成 (オプション)

最後にチェックを実行したときに作成したデータから、データ検証ツールレポート CSV ファイルを再生成できます。レポートを再生成するためにデータチェックを実行しておく必要があります。このレポートは、データ検証ツールファイルを解凍した場所に表示されます。

1. SQL\*Plus を起動して、データ検証ツール結果を生成するオペレーショナルリファレンスストアに接続します。
2. SQL\*Plus で、dvt\_start.sql スクリプトを実行します。  
4 つの中の最初のオプションが表示されます。
3. 適切なオプションを選択して、データ検証ツールレポートを再生成します。
  - a. 最初のオプションに **n** を入力します。Check data and generate DVT report (y/n) [n]
  - b. 2 つ目のオプションに **n** を入力します。Fix data using generated DVT report(y/n) [n]
  - c. 3 つ目のオプションに **y** を入力します。Regenerate DVT report (y/n) [n]



- d. 4つ目のオプションに **n** を入力します。Drop temporary DVT tables in schema (y/n) [n]
4. Excel など、CSV ファイルを開けるプログラムでデータ検証ツールレポートを開いて、スキーマに対して特定されたデータの問題を確認します。

## オブジェクト、カラム、および廃止されたオブジェクトへの参照の削除

| アップグレードタスク              | 詳細   |
|-------------------------|--|
| 準備チェックで作成された一時オブジェクトの削除 | <p>必要に応じて、準備チェックで作成された一時オブジェクトを削除できます。ディスクスペースを利用できるようにするには、一時オブジェクトを削除します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>次の場所に移動します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows の場合:&lt;MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ&gt;\server\resource\database\migration_readiness\oracle</li> <li>UNIX の場合:&lt;MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ&gt;/server/resource/database/migration_readiness/oracle</li> </ul> </li> <li>SQL*Plus で、drop_readiness_temp_objects.sql スクリプトを実行します。</li> </ol>  |
| 廃止されたオブジェクトの登録解除および削除   | <p>廃止された HFKM、HMXR、HUID テーブルは必要に応じて登録解除および削除することができます。廃止されたオブジェクトの登録解除および削除を行うことで、ディスクの空き容量を増やし、リポジトリマネージャの検証により、廃止されたオブジェクトがスキーマに存在するという警告が表示されないようにします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>HFKM テーブル、HMXR テーブル、および HUID テーブルへの依存関係を解決します。</li> <li>次の場所に移動します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows の場合:&lt;MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ&gt;\server\resource\database\migration_readiness\oracle</li> <li>UNIX の場合:&lt;MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ&gt;/server/resource/database/migration_readiness/oracle</li> </ul> </li> <li>SQL*Plus で、unregister_and_drop_deprecated_objects.sql スクリプトを実行します。</li> </ol> |
| 一時カラムと使用できない移行カラムの削除    | <p>データベースの移行プロセスによって一時カラムが作成され、一部のカラムが使用できなくなります。これらのカラムを削除してディスク容量を空け、パフォーマンスを向上させます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>次の場所に移動します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows の場合:&lt;MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ&gt;\server\resource\database\migration_readiness\oracle</li> <li>UNIX の場合:&lt;MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ&gt;/server/resource/database/migration_readiness/oracle</li> </ul> </li> <li>SQL*Plus で、drop_unused_columns.sql スクリプトを実行します。</li> </ol>   |

| アップグレードタスク                                       | 詳細   |
|--|--|
| Rel_Start_Date カラムと Rel_End_Date カラムの削除          | <p>アップグレードプロセスは、システムカラムとしての Rel_Start_Date カラムおよび Rel_End_Date カラムを廃止します。ただし、Rel_Start_Date カラムおよび Rel_End_Date カラムは、スキーマから削除しない限り、ユーザーカラムとして引き続き使用できます。階層マネージャリレーションベースオブジェクトの Rel_Start_Date カラムおよび Rel_End_Date カラムを削除すると、ディスク容量が空き、パフォーマンスが向上して、他のユーザーはこれらのカラムを使用できなくなります。</p> <p>Rel_Start_Date カラムと Rel_End_Date カラムを削除するには、「<i>Multidomain MDM の設定ガイド</i>」でカラムの削除手順を参照してください。</p> |
| DIRTY_IND への参照の更新                                | <p>DIRTY_IND システムカラムの参照を更新します。アップグレードプロセスにより、DIRTY_IND カラムが、各ベースオブジェクトに関連付けられたダーティテーブルに置き換えられます。ダーティテーブルには、トークン化する必要のあるベースオブジェクトレコードそれぞれの ROWID_OBJECT の値が含まれています。</p>   |
| REL_START_DATE、REL_END_DATE、および HUID テーブルへの参照の更新 | <p>REL_START_DATE および REL_END_DATE システムカラムならびに HUID テーブルの参照を更新します。アップグレードプロセスによって、階層マネージャベースオブジェクトで使用されるパッケージおよびビューに含まれる REL_START_DATE および REL_END_DATE カラムの参照が削除されます。REL_START_DATE の参照に代わって、PERIOD_START_DATE の参照が作成されます。また、REL_END_DATE の参照に代わって、PERIOD_END_DATE の参照が作成されます。</p>   |

## Hub サーバーをデプロイするための PostInstall スクリプトの実行（条件による）

インストール時に postInstallSetup スクリプトをスキップした場合は、このスクリプトを実行します。インストール後のプロセスにより、Hub サーバーアプリケーションがデプロイされ、データソースが作成され、JMS メッセージキューが設定されます。

管理対象サーバーを含む WebLogic Server 環境を使用し、管理サーバーと管理対象サーバーが異なるマシンにある場合は、すべてのデプロイメントファイルを管理サーバーの MDM Hub インストールディレクトリにコピーします。詳細については、『*Multidomain MDM のインストールガイド*』を参照してください。

- ▶ コマンドプロンプトを開き、postInstallSetup スクリプトをディレクトリ<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server で実行します。

**注:** MDM Hub インストーラにバンドルされている ActiveVOS をインストールしなかった場合は、コマンドに ActiveVOS のユーザー名とパスワードを含めないでください。UNIX でパスワードに感嘆符 (!) を含める場合、感嘆符の前にバックスラッシュを付ける必要があります。例えば、パスワードが!! cmx!! の場合、次のパスワードを入力します: \! \!cmx\! \!

WebSphere（セキュリティ無効）の場合:

```
./postInstallSetup.sh -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password>
-Davos.username=<ActiveVOS Console username>
-Davos.password=<ActiveVOS Console password>
-Davos.jdbc.database.username=<ActiveVOS database username>
-Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

WebSphere（セキュリティ有効）の場合:

```
./postInstallSetup.sh -Dwebsphere.password=<WebSphere password>  
-Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password>  
-Davos.username=<ActiveVOS Console username>  
-Davos.password=<ActiveVOS Console password>  
-Davos.jdbc.database.username=<ActiveVOS database username>  
-Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

JBoss の場合:

```
./postInstallSetup.sh -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password>  
-Davos.username=<ActiveVOS Console username>  
-Davos.password=<ActiveVOS Console password>  
-Davos.jdbc.database.username=<ActiveVOS database username>  
-Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

WebLogic の場合:

```
./postInstallSetup.sh -Dweblogic.password=<WebLogic password>  
-Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password>  
-Davos.username=<ActiveVOS Console username>  
-Davos.password=<ActiveVOS Console password>  
-Davos.jdbc.database.username=<ActiveVOS database username>  
-Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

**重要:** WebLogic 12.2.1.3 以降の環境で、ActiveVOS をインストールすることにした場合、または WebLogic T3S プロトコルを使用することにした場合は、決定に一致するオプションを追加します。

- インストールした ActiveVOS。-Dinstall.avos.patch=true
- 使用した T3S プロトコル。-Dweblogic.naming.protocol=t3s

ActiveVOS コンソールの資格情報は、アプリケーションサーバーの管理者ユーザーの資格情報と同じです。

ActiveVOS データベースの資格情報は、create\_bpm スクリプトを実行するために使用した資格情報と同じです。

管理対象サーバーがある WebLogic 環境にデプロイする場合、WebLogic Server 管理コンソールでデプロイメントのターゲットとしてすべての管理対象サーバーを指定するようにします。

詳細については、『*Multidomain MDM のインストールガイド*』と WebLogic のマニュアルを参照してください。

## WebSphere 管理セキュリティの設定

WebSphere 管理セキュリティを設定して、WebSphere 管理コンソールへの MDM Hub のアクセスを制御できます。

WebSphere 管理セキュリティを設定するには、次の手順を実行します。

1. オペレーショナルリファレンスストア（ORS）を登録解除します。
2. EAR ファイルをアンインストールし、WebSphere からデータソースを削除します。
3. WebSphere 管理コンソールで WebSphere 管理セキュリティを有効にします。
4. Hub サーバーおよびプロセスサーバーのプロパティを設定します。
5. Hub サーバーおよびプロセスサーバーの PostInstallSetup スクリプトを実行します。
6. ORS を登録します。

ORS の登録時には WebSphere 資格情報を入力します。ORS の確認後は、資格情報を入力する必要はありません。

## オペレーショナルリファレンスストアの登録解除

オペレーショナルリファレンスストア（ORS）を登録解除するには、MDM Hub コンソールでデータベースツールを使用します。

1. MDM Hub コンソールで、**【書き込みロック】** > **【ロックの取得】** の順にクリックします。
2. **【設定】** ワークベンチで、**【データベース】** ツールを選択します。  
**【データベース情報】** ページが表示されます。
3. データベースのリストから、登録を解除する ORS を選択します。
4. **【データベースの登録解除】** をクリックします。  
データベースツールに、ORS の登録解除を確認するメッセージが表示されます。
5. **【はい】** をクリックします。

## EAR ファイルのアンインストールおよびデータソースの削除

EAR ファイルをアンインストールしてデータソースを削除するには、WebSphere 管理コンソールを使用します。

1. WebSphere 管理コンソールを使用して、次のデプロイメントファイルのデプロイを解除します。

| デプロイメントファイル名                     | 説明                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| siperian-mrm.ear                 | 必須。Hub サーバーアプリケーション。                 |
| provisioning-ear.ear             | 必須。プロビジョニングツールアプリケーション。              |
| entity360view-ear.ear            | オプション。エンティティ 360 フレームワーク。            |
| informatica-mdm-platform-ear.ear | オプション。Informatica Platform アプリケーション。 |

2. WebSphere 管理コンソールを使用して、MDM Hub マスターデータベースのすべてのデータソースとオペレーショナルリファレンスストアを削除します。
  3. アプリケーションサーバーを再起動します。
- 詳細については、WebSphere のマニュアルを参照してください。

## WebSphere 管理コンソールでの WebSphere 管理セキュリティの有効化

WebSphere 管理コンソールで WebSphere 管理セキュリティを有効にする必要があります。WebSphere 管理セキュリティを有効する場合は、WebSphere アプリケーションセキュリティを無効にします。

詳細については、WebSphere のマニュアルを参照してください。

## Hub サーバーとプロセスサーバーのプロパティの設定

Hub サーバーとプロセスサーバーのプロパティファイルを設定し、WebSphere 管理セキュリティを有効にする必要があります。

1. アプリケーションサーバーを停止します。

2. Hub サーバーで WebSphere セキュリティを有効にします。
  - a. 次のディレクトリで、cmxserver.properties を開きます。  
 UNIX の場合:<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/resources  
 Windows の場合:<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\server\resources
  - b. cmx.websphere.security.enabled を true に設定します。
3. プロセスサーバーで WebSphere セキュリティを有効にします。
  - a. 次のディレクトリで cmxcleanse.properties を開きます。  
 UNIX の場合:<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/cleanse/resources  
 Windows の場合:<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\cleanse\resources
  - b. cmx.websphere.security.enabled を true に設定します。
4. Hub サーバーで WebSphere ユーザー名を設定します。
  - a. 次のディレクトリで build.properties を開きます。  
 UNIX の場合:<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/bin  
 Windows の場合:<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\server\bin
  - b. websphere.username を WebSphere 管理ユーザー名に設定します。
5. プロセスサーバーで WebSphere ユーザー名を設定します。
  - a. 次のディレクトリで build.properties を開きます。  
 UNIX の場合:<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/cleanse/bin  
 Windows の場合:<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\cleanse\bin
  - b. websphere.username を WebSphere 管理ユーザー名に設定します。
6. SQL\* Plus で、次のコマンドを実行して c\_repos\_cleanse\_match\_server.is\_secured を 1 に設定します。  
 UPDATE c\_repos\_cleanse\_match\_server set is\_secured = 1 where rowid\_cleanse\_match\_server='<Insert value here>';  
 COMMIT;
7. アプリケーションサーバーを起動します。

## Hub サーバーの PostInstallSetup スクリプトの手動実行

Hub サーバーの PostInstallSetup スクリプトを実行する必要があります。

1. コマンドプロンプトを開きます。
2. 次のディレクトリにある PostInstallSetup スクリプトに移動します。  
 UNIX の場合:<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server  
 Windows の場合:<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\server
3. 次のコマンドを実行します。  
 UNIX の場合:postinstallsetup.sh -Ddatabase.password=<MDM Hub マスターデータベース> -Dwebsphere.password=<WebSphere administrative user password>  
 Windows の場合: postinstallsetup.bat -Ddatabase.password=<MDM Hub マスターデータベース> -Dwebsphere.password=<WebSphere administrative user password>
4. アプリケーションサーバーを再起動します。

## プロセスサーバーの PostInstallSetup スクリプトの実行

プロセスサーバーの PostInstallSetup スクリプトを実行する必要があります。

1. コマンドプロンプトを開きます。
2. 次のディレクトリにある PostInstallSetup スクリプトに移動します。  
UNIX の場合: <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/cleanse  
Windows の場合: <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\cleanse
3. 次のコマンドを実行します。  
UNIX の場合: postinstallsetup.sh -Dwebsphere.password=<websphere administrative user password>  
Windows の場合: postinstallsetup.bat -Dwebsphere.password=<websphere administrative user password>
4. アプリケーションサーバーを再起動します。

## オペレーショナルリファレンスストアの登録

オペレーショナルリファレンスストアを登録するには、Hub コンソールを使用します。

1. 設定ワークベンチにある**データベースツール**を起動します。
2. **【書き込みロック】** > **【ロックの取得】**の順にクリックします。
3. **【データベースの登録】** をクリックします。  
**Informatica MDM Hub 接続ウィザード**が表示され、データベースタイプの選択が求められます。
4. Microsoft SQL Server、Oracle、または IBM DB2 を選択して **【次へ】** をクリックします。
5. Microsoft SQL Server で、データベースの接続プロパティを設定します。
  - a. **【接続プロパティ】** ページで、接続プロパティを指定し、**【次へ】** をクリックします。

以下の表に、接続プロパティの種類と説明を示します。

| プロパティ      | 説明   |
|------------|--|
| データベース表示名  | Hub コンソールに表示する必要があるオペレーショナルリファレンスストアの名前。             |
| マシン識別子     | Hub ストアインスタンスからのレコードを一意に識別するためにキーに割り当てられるプレフィックス。    |
| データベースホスト名 | Microsoft SQL Server データベースをホストするサーバーの IP アドレスまたは名前。 |
| ポート        | Microsoft SQL Server データベースのポート。デフォルトは 1433。         |
| スキーマ名      | オペレーショナルリファレンスストアの名前。                                |
| パスワード      | オペレーショナルリファレンスストアのユーザー名に関連付けられているパスワード。              |

| プロパティ                    | 説明   |
|--------------------------|--|
| Dynamic Data Masking ホスト | Dynamic Data Masking をホストするサーバーの IP アドレスまたは名前。 Dynamic Data Masking を使用しない場合は、空のままにする。 |
| DDM 接続 URL               | オプション。Dynamic Data Masking サーバーの URL。 Dynamic Data Masking を使用しない場合は、空のままにする。          |

- b. [接続プロパティ] ページで、接続プロパティを指定し、[次へ] をクリックします。
- c. サマリを確認し、追加の接続プロパティを指定します。

以下の表に、設定可能な追加の接続プロパティを示します。

| プロパティ         | 説明                                     |
|---------------|--|
| 接続 URL        | 接続 URL。接続ウィザードでは、デフォルトで接続 URL が生成されます。 |
| 登録後にデータソースを作成 | 登録後にアプリケーションサーバーのデータソースを作成する場合は選択します。  |

6. Oracle 環境で、データベースの接続プロパティを設定します。
  - a. Oracle の接続方式を選択して、[次へ] をクリックします。

次の表に、選択できる Oracle の接続方式を示します。

| 接続方式 | 説明                                   |
|------|--------------------------------------|
| サービス | サービス名を使用して Oracle に接続します。            |
| SID  | Oracle のシステム ID を使用して Oracle に接続します。 |

サービス名と SID 名の詳細については、Oracle のマニュアルを参照してください。

[接続プロパティ] ページが表示されます。

- b. 選択する接続タイプの接続プロパティを指定し、[次へ] をクリックします。

以下の表に、接続プロパティの種類と説明を示します。

| プロパティ      | 説明  |
|------------|---|
| データベース表示名  | Hub コンソールに表示する必要があるオペレーショナルリファレンスストアの名前。          |
| マシン識別子     | Hub ストアインスタンスからのレコードを一意に識別するためにキーに割り当てられるプレフィックス。 |
| データベースホスト名 | Oracle データベースをホストするサーバーの IP アドレスまたは名前。            |

| プロパティ                    | 説明   |
|--------------------------|--|
| SID                      | サーバー上で実行される Oracle データベースのインスタンスを参照する Oracle システム識別子。【SID】フィールドは、【SID】接続タイプを選択した場合に表示される。  |
| サービス                     | Oracle データベースへの接続に使用する Oracle サービスの名前。【サービス】フィールドは、【サービス】接続タイプを選択した場合に表示される。   |
| ポート                      | Oracle データベースサーバー上で実行される Oracle リスナの TCP ポート。デフォルトは 1521。  |
| Oracle TNS 名             | ネットワーク上で認識されているデータベースの名前（アプリケーションサーバーの TNSNAMES.ORA ファイルで定義）。<br>例: mydatabase.mycompany.com<br>Oracle TNS 名は、Oracle データベースのインストール時に設定します。Oracle TNS 名の詳細については、Oracle のマニュアルを参照してください。                     |
| スキーマ名                    | オペレーショナルリファレンスストアの名前。  |
| ユーザー名                    | オペレーショナルリファレンスストアのユーザー名。デフォルトでは、これがオペレーショナルリファレンスストアを作成するために使用するスクリプトで指定するユーザー名です。このユーザーが、Hub ストア内のすべてのオペレーショナルリファレンスストアデータベースオブジェクトの所有者となる。<br>オペレーショナルリファレンスストアでプロキシユーザーが設定されている場合は、代わりにプロキシユーザーを指定できます。 |
| パスワード                    | オペレーショナルリファレンスストアのユーザー名に関連付けられているパスワード。<br>Oracle の場合、パスワードでは大文字と小文字の区別がない。<br>デフォルトでは、これがオペレーショナルリファレンスストアを作成するときに指定するパスワードです。<br>オペレーショナルリファレンスストアでプロキシユーザーが設定されている場合は、代わりにプロキシユーザーのパスワードを指定できます。        |
| Dynamic Data Masking ホスト | Dynamic Data Masking をホストするサーバーの IP アドレスまたは名前。<br>Dynamic Data Masking を使用しない場合は、空のままにする。  |
| DDM 接続 URL               | オプション。Dynamic Data Masking サーバーの URL。Dynamic Data Masking を使用しない場合は、空のままにする。   |

**注:** スキーマ名とユーザー名は、どちらもオペレーショナルリファレンスストアを作成するときに指定したオペレーショナルリファレンスストアの名前です。この情報が必要な場合はデータベース管理者に問い合わせます。

サマリページが表示されます。

- c. サマリを確認し、追加の接続プロパティを指定します。



以下の表に、設定可能な追加の接続プロパティを示します。

| プロパティ         | 説明  |
|---------------|---|
| 接続 URL        | <p>接続 URL。接続ウィザードでは、デフォルトで接続 URL が生成されます。次のリストに、Oracle 接続タイプの接続 URL のフォーマットを示します。</p> <p><b>サービス接続タイプ</b></p> <p><code>jdbc:oracle:thin:@//database_host:port/service_name</code></p> <p><b>SID 接続タイプ</b></p> <p><code>jdbc:oracle:thin:@//database_host:port:sid</code></p> <p>サービス接続タイプの場合のみ、別の接続 URL をカスタマイズして後でテストできます。</p> |
| 登録後にデータソースを作成 | <p>登録後にアプリケーションサーバーのデータソースを作成する場合は選択します。</p> <p><b>注:</b> このオプションを選択しない場合、手動でデータソースを設定する必要があります。</p>  |

- d. サービス接続タイプには、デフォルトの URL を変更する場合、**【編集】** ボタンをクリックし、URL を指定して **【OK】** をクリックします。

7. IBM DB2 環境で、データベースの接続プロパティを設定します。

- a. 接続プロパティを指定して **【次へ】** をクリックします。

以下の表に、接続プロパティの種類と説明を示します。

| プロパティ       | 説明  |
|-------------|---|
| データベース表示名   | Hub コンソールに表示する必要があるオペレーショナルリファレンスストアの名前。          |
| マシン識別子      | Hub ストアインスタンスからのレコードを一意に識別するためにキーに割り当てられるプレフィックス。 |
| データベースサーバー名 | IBM DB2 データベースをホストするサーバーの IP アドレスまたは名前。           |
| データベース名     | 作成するデータベースの名前                                     |
| データベースホスト名  | IBM DB2 データベースをホストするサーバーの IP アドレスまたは名前。           |
| スキーマ名       | オペレーショナルリファレンスストアの名前。                             |

| プロパティ                    | 説明  |
|--------------------------|---|
| ユーザー名                    | オペレーショナルリファレンスストアのユーザー名。デフォルトでは、これがオペレーショナルリファレンスストアを作成するために使用するスクリプトで指定するユーザー名です。このユーザーが、Hub Store 内のすべてのオペレーショナルリファレンスストアデータベースオブジェクトの所有者となります。<br>オペレーショナルリファレンスストアでプロキシユーザーが設定されている場合は、代わりにプロキシユーザーを指定できます。 |
| パスワード                    | オペレーショナルリファレンスストアのユーザー名に関連付けられているパスワード。<br>IBM DB2 の場合、パスワードでは大文字と小文字が区別される。<br>デフォルトでは、これがオペレーショナルリファレンスストアを作成するときに指定するパスワードです。<br>オペレーショナルリファレンスストアでプロキシユーザーが設定されている場合は、代わりにプロキシユーザーのパスワードを指定できます。            |
| Dynamic Data Masking ホスト | Dynamic Data Masking をホストするサーバーの IP アドレスまたは名前。<br>Dynamic Data Masking を使用しない場合は、空のままにする。   |
| DDM 接続 URL               | オプション。Dynamic Data Masking サーバーの URL。 Dynamic Data Masking を使用しない場合は、空のままにする。   |

**注:** スキーマ名とユーザー名は、どちらもオペレーショナルリファレンスストアを作成するときに指定したオペレーショナルリファレンスストアの名前です。この情報が必要な場合はデータベース管理者に問い合わせます。

【サマリ】 ページが表示されます。

- b. サマリを確認し、追加の接続プロパティを指定します。

以下の表に、設定可能な追加の接続プロパティを示します。

| プロパティ         | 説明   |
|---------------|--|
| 接続 URL        | 接続 URL。接続ウィザードでは、デフォルトで接続 URL が生成されます。接続 URL のフォーマットを次の例に示す。<br><code>jdbc:db2://database_host:port/db_name</code> |
| 登録後にデータソースを作成 | 登録後にアプリケーションサーバーのデータソースを作成する場合は選択します。<br><b>注:</b> このオプションを選択しない場合、手動でデータソースを設定する必要があります。                          |

8. 【完了】 をクリックします。

【データベースの登録】 ダイアログボックスが表示されます。

9. 【OK】 をクリックします。

【アプリケーションサーバーログイン】 ダイアログボックスが表示されます。

10. WebSphere 管理ユーザー名とパスワードを入力します。

11. 【OK】 をクリックします。

MDM Hub で ORS が登録されます。

12. アプリケーションサーバーを再起動します。

13. 登録したオペレーショナルリファレンスストアを選択し、**【データベース接続のテスト】** ボタンをクリックしてデータベース設定をテストします。  
[データベースのテスト] ダイアログに、データベース接続テストの結果が表示されます。
14. **【OK】** をクリックします。  
ORS が登録され、データベースへの接続がテストされます。

## プラットフォームトランスフォーメーションに対するクレンジング関数の設定

設定したプラットフォームトランスフォーメーションを使用する場合は、クレンジング関数ツールに IDQ ライブラリを追加します。これにより、プラットフォームトランスフォーメーションの代わりに、ライブラリ内のクレンジング関数を使用できます。

1. Hub コンソールを起動して、**クレンジング関数**ツールを開始します。
2. 書き込みロックを取得します。
3. **【クレンジング関数】** を右クリックして、**【IDQ ライブラリの追加】** をクリックします。  
**【IDQ ライブラリの追加】** ダイアログボックスが表示されます。
4. 以下のプロパティを指定します。

| プロパティ         | 説明   |
|---------------|--|
| ライブラリ名        | IDQ ライブラリの名前。名前は、クレンジング関数リストでフォルダ名として表示されます。 |
| IDQ WSDL URI  | プラットフォームトランスフォーメーションに関連付けられた WSDL の URI。     |
| IDQ WSDL サービス | プラットフォームトランスフォーメーションに関連付けられた WSDL のサービス。     |
| IDQ WSDL ポート  | プラットフォームトランスフォーメーションに関連付けられた WSDL のポート。      |
| 説明            | クレンジング関数ツールに表示するライブラリの説明テキスト。                |

5. **【OK】** をクリックします。  
IDQ ライブラリが **【クレンジング関数】** ナビゲータに表示されます。
6. **【更新】** をクリックして、IDQ ライブラリを生成します。  
クレンジング関数ツールでは、プラットフォームトランスフォーメーションに関連付けられた WSDL を取得し、IDQ ライブラリを生成し、クレンジング関数リストに利用可能なクレンジング関数を表示します。
7. クレンジング関数をテストします。  
プラットフォームトランスフォーメーションの代わりに、クレンジング関数を使用できるようになりました。IDQ ライブラリ内のクレンジング関数は、プラットフォームトランスフォーメーションに関連付けられた Web サービスを呼び出すことができます。

# アップグレードされたメタデータの検証

オペレーショナルリファレンスストア（ORS）に検証エラーがないことを確認します。この結果を、アップグレード前に得られた検証結果と比較します。メタデータを検証するため、Hub コンソールでリポジトリマネージャを使用します。

**注:** 前バージョンの MDM Hub からのアップグレード後も、マッピングのないステージングテーブルが含まれていた古いデータベースの検証エラーが発生する場合があります。Hub コンソールのリポジトリマネージャツールで、**【修復】** ボタンをクリックしてこのような修復可能な問題を修正します。

## メタデータの検証

オペレーショナルリファレンスストア（ORS）リポジトリのメタデータを検証するには、Hub コンソールでリポジトリマネージャツールを使用します。

1. Hub コンソールの**設定**ワークベンチから、**リポジトリマネージャツール**を選択します。
2. **リポジトリマネージャツール**から、**【検証】** タブを選択します。
3. **【検証するリポジトリを選択】** リストから、リポジトリを選択します。
4. **【検証】** ボタンをクリックします。
5. **【検証チェックの選択】** ダイアログボックスから、実行する検証チェックを選択します。**【OK】** をクリックします。  
リポジトリマネージャツールにより、リポジトリが検証され、すべての問題が**【検出された問題】** ペインに表示されます。
6. **【修復】** ボタンをクリックして、修復可能な問題を修正します。
7. 修正後も ORS が**【不明】** 状態の場合は、アプリケーションサーバーのシステムクロックとデータベースマシンを同期します。

## 検証結果の保存

検証プロセスを実行したら、検証結果を HTML ファイルとして保存できます。

1. **Hub コンソール**の**リポジトリマネージャツール**から、**【検証】** タブを選択します。
2. **【保存】** ボタンをクリックします。
3. **【保存】** ダイアログボックスから、検証結果を保存するディレクトリに移動します。
4. わかりやすい HTML ファイル名を指定します。**【保存】** をクリックします。  
リポジトリマネージャによって、指定した場所に検証結果が HTML ファイルとして保存されます。

## メタデータ検証メッセージの解決

検証ツールを実行した後に、検証メッセージが表示されることがあります。

次のエラーメッセージは、最も一般的な検証メッセージです。

警告 SIP-PV-10703 パッケージ'EMPLOYEE\_DETAILS\_PKG'がデータベースビューと同期されていません。

データベースビューと同期化するには、リポジトリマネージャから修復プロセスを実行します。

ビュー 'C\_EMPLOYEE\_DETAILS\_MTIIP' - プロキシユーザーロールの SELECT 特権が付与されていません。またはルート MTIP の SIP-MV-11410- SQL が正しくありません。

MTIP ビューを再作成します。

1. Hub コンソールで、設定ワークベンチを開き、**エンタープライズマネージャ**をクリックします。
2. 書き込みロックを取得します。
3. **[ORS データベース]** タブを選択します。
4. データベースを選択します。
5. **[プロパティ]** タブを選択します。
6. **[MTIP の再生成が必要]** というプロパティを見つけて、**[MTIP の再生成]** ボタンをクリックします。

ビュー 'EMPLOYEE\_DETAILS\_PKG' - プロキシユーザーロールの SELECT 特権が付与されていません。

この特権が含まれるようにプロキシユーザーロールを更新します。

1. Hub コンソールで、セキュリティアクセスマネージャワークベンチを開き、**[ロール]** をクリックします。
2. 書き込みロックを取得します。
3. プロキシユーザーロールを選択します。
4. **[リソース特権]** タブをクリックします。
5. メッセージで参照されているパッケージまたはテーブルを特定します。
6. **[読み取り]** チェックボックスをオンにします。

SIP-PV-11105 - ビューに対するプロキシユーザーロールの SELECT 特権が付与されていません。

ビュー 'C\_REPOS\_USER\_GROUP\_ALL' - プロキシユーザーロールの SELECT 特権が付与されていません。

データベース移行スクリプトにより、プロキシユーザーロールが作成されましたが、プロキシユーザーにはリポジトリビューに対する特権が付与されていません。データベースから、リポジトリビューに対するプロキシユーザーの SELECT 特権を付与します。

## MDM Hub 環境レポートの確認

Hub コンソールのエンタープライズマネージャツールを使用して、Hub サーバー、プロセスサーバー、MDM Hub マスターデータベース、およびオペレーショナルリファレンスストアのデータベースに対する MDM Hub の現在の設定を確認します。コンポーネントのバージョン履歴を確認してください。

環境レポートのコピーをアップグレードドキュメントフォルダ upgradedoc に保存します。

## MDM Hub 環境レポートの保存

MDM Hub 環境レポートを保存するには、Hub コンソールでエンタープライズマネージャツールを使用します。

1. Hub コンソールの **[設定]** ワークベンチで**エンタープライズマネージャツール**を選択します。
2. **エンタープライズマネージャツール**で **[環境レポート]** タブを選択します。
3. **[保存]** をクリックします。
4. **[Hub 環境レポートの保存]** ダイアログボックスで、環境レポートを保存するディレクトリに移動します。
5. **[保存]** をクリックします。

# IBM DB2 でのプロキシユーザーの設定

オペレーショナルリファレンスストアユーザー名がオペレーショナルリファレンスストアスキーマ名と異なる場合、プロキシユーザーを設定する必要があります。また、オペレーショナル参照ストアがプロキシユーザーに以前登録されていた場合にも、プロキシユーザーを設定する必要があります。プロキシユーザーは、メタデータの取得、ユーザーデータの変更、バッチジョブの実行を行うことができます。プロキシユーザーがメタデータに変更を行うことはできません。

オペレーショナル参照ストアユーザーをプロキシユーザーとして設定するには、当該ユーザーにプロキシロールを割り当てます。プロキシロールは MDM Hub に事前定義済みであり、読み取り特権と実行特権が付与されています。

**注:** プロキシユーザーにはプロキシロールのみが付与される必要があります。プロキシロールに対して特権を変更することはできません。

1. プロキシユーザーとして使用するオペレーショナル参照ストアユーザーを追加します。
  - a. Hub コンソールで **[ユーザー]** ツールを起動します。
  - b. 書き込みロックを取得します。
  - c. **[ユーザー]** タブをクリックします。
  - d. **[ユーザーの追加]** をクリックします。  
**[ユーザーの追加]** ダイアログボックスが表示されます。
  - e. ユーザーに対して以下の項目を設定します。

| プロパティ        | 説明   |
|--------------|--|
| 名            | ユーザーの名。  |
| ミドルネーム       | ユーザーのミドルネーム。   |
| 姓            | ユーザーの姓。  |
| ユーザー名        | Hub コンソールにログインするためにユーザーが入力するユーザーアカウントの名前。  |
| デフォルトのデータベース | ユーザーのデフォルトのデータベース。これは、Hub コンソールにログインするときにユーザーが選択するオペレーショナル参照ストアです。   |
| パスワード        | ユーザーのパスワード。  |
| パスワードの確認     | 確認のため、パスワードを再入力します。  |
| 外部認証を使用しますか? | このオプションを有効にすると、MDM Hub が提供するデフォルトの認証ではなく、サードパーティのセキュリティプロバイダーによる外部認証が使用されます。<br>このオプションを無効にすると、デフォルトの MDM Hub 認証が使用されます。 |

- f. **[OK]** をクリックします。  
MDM Hub が、**[ユーザー]** タブのユーザーリストにユーザーを追加します。
2. 当該ユーザーにプロキシロールを割り当てます。
  - a. **[ユーザーとグループ]** ツールを起動します。

- b. 書き込みロックを取得します。
- c. **【ロールへのユーザー/グループの割り当て】** タブをクリックします。
- d. **【プロキシロール】** を選択します。
- e. **【ロールへのユーザーの割り当て】** をクリックします。  
**【ロールへのユーザーの割り当て】** ダイアログボックスが表示されます。
- f. 手順 1 で追加したユーザーを選択します。  
 選択されている以外のユーザーはクリアするようにします。
- g. **【OK】** をクリックします。

## プロキシユーザーを使ったオペレーショナルリファレンスストアの再登録

オペレーショナルリファレンスストアが以前プロキシユーザーに登録されていて、登録されたプロキシユーザーを元のスキーマオーナーに変更した場合、アップグレード前に、データベース登録を変更してプロキシユーザーに戻してください。

1. Hub コンソールを起動します。  
**【データベースの変更】** ダイアログボックスが表示されます。
2. MDM Hub マスターデータベースを選択して、**【接続】** をクリックします。
3. 設定ワークベンチにあるデータベースツールを起動します。
4. **【書き込みロック】** > **【ロックの取得】** の順にクリックします。
5. **【データベースの登録】** ボタンをクリックします。  
**Informatica MDM Hub 接続ウィザード**が表示され、データベースタイプの選択が求められます。
6. データベースのタイプを選択して **【次へ】** をクリックします。
7. データベースの接続プロパティを設定します。
  - a. Oracle の接続方式を選択して、**【次へ】** をクリックします。  
 次の表に、選択できる Oracle の接続方式を示します。

| 接続方式 | 説明                                   |
|------|--------------------------------------|
| サービス | サービス名を使用して Oracle に接続します。            |
| SID  | Oracle のシステム ID を使用して Oracle に接続します。 |

サービス名と SID 名の詳細については、Oracle のマニュアルを参照してください。

**【接続プロパティ】** ページが表示されます。

- b. 選択する接続タイプの接続プロパティを指定し、**【次へ】** をクリックします。

以下の表に、接続プロパティの種類と説明を示します。

| プロパティ        | 説明  |
|--------------|---|
| データベース表示名    | Hub コンソールに表示する必要があるオペレーショナルリファレンスストアの名前。  |
| マシン識別子       | Hub ストアインスタンスからのレコードを一意に識別するためにキーに割り当てられるプレフィックス。   |
| データベースホスト名   | Oracle データベースをホストするサーバーの IP アドレスまたは名前。  |
| SID          | サーバー上で実行される Oracle データベースのインスタンスを参照する Oracle システム識別子。【SID】フィールドは、【SID】接続タイプを選択した場合に表示されます。  |
| サービス         | Oracle データベースへの接続に使用する Oracle サービスの名前。【サービス】フィールドは、【サービス】接続タイプを選択した場合に表示されます。   |
| ポート          | Oracle データベースサーバー上で実行される Oracle リスナの TCP ポート。デフォルトは 1521 です。  |
| Oracle TNS 名 | ネットワーク上で認識されているデータベースの名前（アプリケーションサーバーの TNSNAMES.ORA ファイルで定義）。<br>例:mydatabase.mycompany.com<br>Oracle TNS 名は、Oracle データベースのインストール時に設定します。Oracle TNS 名の詳細については、Oracle のマニュアルを参照してください。 |
| スキーマ名        | オペレーショナルリファレンスストアの名前。   |
| ユーザー名        | オペレーショナルリファレンスストアにプロキシユーザー名を指定します。  |
| パスワード        | オペレーショナルリファレンスストアのプロキシユーザーに関連付けられたパスワード   |

サマリページが表示されます。

- c. サマリを確認し、追加の接続プロパティを指定します。



以下の表に、設定可能な追加の接続プロパティを示します。

| プロパティ         | 説明   |
|---------------|--|
| 接続 URL        | 接続 URL。接続ウィザードでは、デフォルトで接続 URL が生成されます。次のリストに、Oracle 接続タイプの接続 URL のフォーマットを示します。<br><b>サービス接続タイプ</b><br><code>jdbc:oracle:thin:@//database_host:port/service_name</code><br><b>SID 接続タイプ</b><br><code>jdbc:oracle:thin:@//database_host:port:sid</code><br>サービス接続タイプの場合のみ、別の接続 URL をカスタマイズして後でテストできます。 |
| 登録後にデータソースを作成 | 登録後にアプリケーションサーバーのデータソースを作成する場合は選択します。<br><b>注:</b> このオプションを選択しない場合、手動でデータソースを設定する必要があります。  |

- d. サービス接続タイプには、デフォルトの URL を変更する場合、**【編集】** ボタンをクリックし、URL を指定して **【OK】** をクリックします。
8. **【完了】** をクリックします。  
**【データベースの登録】** ダイアログボックスが表示されます。
9. **【OK】** をクリックします。  
MDM Hub がオペレーショナルリファレンスストアに登録します。

## EJB プロトコルのための SiperianClient ライブラリクラスのアップグレード

EJB プロトコルを使用して、サービス統合フレームワーク（SIF）要求を通じて MDM Hub と通信する場合は、最新バージョンの SiperianClient ライブラリクラスを使用する必要があります。カスタムの JNDI ルックアップメソッドを使用する場合は、EJB3 の規則に準拠するようにそのルックアップメソッドを更新してください。

1. 既存の SiperianClient ライブラリクラスを最新バージョンの SiperianClient ライブラリクラスに置き換えます。  
SiperianClient ライブラリクラスは、以下のディレクトリにある siperian-api.jar ファイルに含まれています。
  - <リソースキットのインストールディレクトリ>\sdk\sifsdk\lib
  - <MDM Hub のインストールディレクトリ>\hub\server\lib
2. カスタムの JNDI ルックアップメソッドを使用する場合は、EJB3 の規則に準拠するようにそのルックアップメソッドを更新してください。

# MDM Hub データベースデバッグログの無効化

MDM Hub データベースデバッグログを無効化します。MDM Hub がデータベースデバッグログを使用しなくなります。デバッグにはアプリケーションサーバーのログを使用してください。

## MDM Hub メタデータを準備する

| アップグレードタスク          | 詳細  |
|---------------------|---|
| 一致トークンの再生成          | ベースオブジェクトごとに一致トークンの生成バッチジョブを実行します。一致トークンの生成バッチジョブは、プロセスサーバーのアップグレード時に更新する SSA-Name3 ライブラリファイルに基づいて、一致トークンを生成します。  |
| 検索データを再インデックス処理します。 | 検索データにアクセント記号付き文字（â、î など）が含まれている場合は、検索データの初期インデックス処理バッチジョブを実行して、データの再インデックス処理を行うことができます。データの再インデックス処理を行うと、検索要求で、アクセント記号付き文字が含まれるレコードを返すことができるようになります。   |
| メタデータキャッシュの構成（省略可能） | バージョン 10.1 以前では、MDM Hub は、メタデータキャッシュに JBoss Cache を使用していました。これらのバージョンのいずれかからアップグレードすると、MDM Hub サーバーは、JBoss Cache 構成ファイルではなく、Infinispan 構成ファイルを使用します。JBoss Cache と同様の結果を得るには、場合によっては Infinispan キャッシュを設定する必要があります。<br>詳細については、「 <a href="#">メタデータキャッシュの構成（オプション）</a> 」（ <a href="#">ページ 191</a> ）を参照してください。  |
| カスタムインデックスを再登録します。  | 移行後にカスタムインデックスを再登録する必要があります。カスタムインデックスを再登録するには、registerCustomIndex SIF API を使用します。<br>RegisterCustomIndex SIF API の詳細については、『 <i>Multidomain MDM サービスの統合フレームワークガイド</i> 』を参照してください。<br>registerCustomIndex SIF API を実行する SOAP および Java のコードサンプルについては、KB 500116（ <a href="https://kb.informatica.com/howto/6/Pages/19/500116.aspx?myk=500116">https://kb.informatica.com/howto/6/Pages/19/500116.aspx?myk=500116</a> ）を参照してください。 |

## アップグレードテスト

アップグレードされた MDM Hub をテストします。Multidomain MDM の各実装は固有のもので、テスト要件は開発、テスト、およびプロダクション環境によって異なります。提案されたアップグレードテストがお使いの環境に適さない場合は、独自のテストを設計できます。テスト作業は、実装固有の要件を満たすように設計してください。

### MDM Hub アップグレードテスト

お使いの環境に対し、Hub コンソールのアップグレードの以下のテストを実行します。

1. Hub コンソールを起動します。

2. **【設定】** ワークベンチの中の **【ユーザー】** ツールを選択し、既存のユーザーのプロパティを表示します。
3. **【モデル】** ワークベンチの中の **【スキーマビューア】** ツールを選択し、オペレーショナルリファレンスストアに接続します。 **【スキーマビューア】** でスキーマを確認します。
4. **【モデル】** ワークベンチの中の **【スキーマ】** ツールを選択し、ベースオブジェクトの **【一致/マージ設定】** を表示します。
5. **【ユーティリティ】** ワークベンチで **【バッチビューア】** ツールを選択します。可能な場合は、ステージバッチジョブ、ロードバッチジョブ、マッチバッチジョブ、およびマージバッチジョブのテストバッチジョブを実行します。
6. **【ユーティリティ】** ワークベンチで Process サーバーツールを選択します。登録されている Process サーバーへの接続をテストします。
7. **【モデル】** ワークベンチで **【クレンジング関数】** ツールを選択します。外部クレンジングエンジンごとにテスト用クレンジング関数を実行します。
8. **【データスチュワード】** ワークベンチで **【データマネージャ】** ツールを選択します。一致する 2 つのテストレコードを作成します。
9. **【データスチュワード】** ワークベンチで **【マージマネージャ】** ツールを選択します。2 つのテストレコードを探し、マージして、その後、テストレコードのマージ解除を行います。

## カスタムコードのアップグレードのテスト

カスタムクライアントアプリケーションなどのカスタムコードがある場合は、それが予期したとおりに動作することを確認するテストを実行します。

## プロビジョニングツールアップグレードテスト

プロビジョニングツールにログインします。このツールでは、ビジネスエンティティ、参照エンティティ、アプリケーション、カスタムビュー、タスクなどのための設定が保存された XML ファイルが検証されます。

検証プロセスが正常に実行された場合、次のアップグレードテストに進みます。必要に応じて、設定を検証するために設定をスポットチェックできます。

検証プロセスでエラーが検出された場合、エラーと提案された修正のリストを確認します。修正に、いくつかの設定を削除することが含まれる場合があります。すべての修正を受け入れるか、変更せずにキャンセルするかを選択できます。キャンセルすることを選択した場合、XML ファイル内のエラーを自分で解決する必要があります。XML ファイルは C\_REPOS\_CO\_CS\_CONFIG と C\_REPOS\_COMPONENT\_INSTANCE の各リポジトリテーブルに保存されます。

**注意:** エラーを修正せずに終了した場合、プロビジョニングツールからロックアウトされる可能性があります。

1. プロビジョニングツールにログインします。
2. オペレーショナル参照ストアデータベースを選択します。
3. 検証エラーが表示された場合、提案された修正を確認します。
  - 修正を適用するには、**【適用】** をクリックします。
  - 修正を適用せずに終了するには、**【キャンセル】** をクリックします。  
プロビジョニングツールからログアウトします。XML ファイルを開き、エラーを修正します。
4. 必要に応じて、XML が有効になった後で、設定を検証できます。

## ビジネスエンティティを使用する Data Director のアップグレードテスト

Data Director をビジネスエンティティと使用する場合は、このアプリケーションを開いてテストします。

お使いの環境に適用したアップグレードの以下のテストを実行します。

1. Data Director にログインします。
2. 複数の検索を実行します。
3. 複数のタスクを作成、処理します。
4. テストレコードを挿入します。
5. テストレコードをコピーし、もう 1 つのテストレコードを作成します。
6. 検索を実行して、これら 2 つのレコードを見つけます。
7. 2 つのテストレコードをマージ、アンマージします。

## サブジェクト領域を使用する Data Director のアップグレードテスト

Data Director をサブジェクト領域と使用する場合、テストを開始する前に、このアプリケーションをデプロイする必要があります。

お使いの環境に適用したアップグレードの以下のテストを実行します。

1. Data Director コンフィギュレーションマネージャを起動し、Data Director アプリケーションインスタンスをデプロイします。
2. Data Director にログインします。
3. 複数の検索を実行します。
4. 複数のタスクを作成、処理します。
5. テストレコードを挿入します。
6. テストレコードをコピーし、もう 1 つのテストレコードを作成します。
7. 検索を実行して、これら 2 つのレコードを見つけます。
8. 2 つのテストレコードをマージ、アンマージします。

## Data Director および Hub サーバーのプロパティ

アップグレードプロセスでは、Data Director に影響を与える Hub サーバーのプロパティ値が保持されます。

以前のバージョンからアップグレードする場合、アップグレード前の `cmxserver.properties` ファイルには、バージョン 10.0.0 以降で追加されたいくつかのプロパティが含まれていません。アップグレードプロセスによって、プロパティが `cmxserver.properties` ファイルに追加されたことを確認します。必要に応じて、足りないプロパティを `<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/resources/cmxserver.properties` ファイルの末尾に追加します。

プロパティのデフォルト値によって、Data Director アプリケーションの現在の動作が維持されます。プロパティをカスタマイズする前に、『*Multidomain MDM の設定ガイド*』の Hub サーバーのプロパティに関する説明を参照してください。

## バージョン 10.3 で追加されたプロパティ

新しいプロパティが、ファイルのアップロード、タスクマネージャ、ワークフロー図をサポートするために追加されました。

```
# File upload properties
# -----
# Maximum upload size.
cmx.file.max_file_size_mb=20
# Maximum number of concurrent uploads.
cmx.file.max_concurrent_uploads=20
# Type of files that can be uploaded.
cmx.file.allowed_file_extensions=pdf,jpg
# Number of minutes until an uploaded file expires.
# To avoid expiration, set to 0.
cmx.server.attachment.temp.ttl_minutes=60

# Task Manager property
# -----
# Set to true to display the Task Manager tab in applications
# that use subject areas.
cmx.dataview.taskmanager.enabled=true

# Workflow diagram properties
# -----
# Set to true to display the workflow diagram associated
# with the tasks in the Task Manager for the users with
# the ActiveVOS abAdmin role.
cmx.e360.BPMProcess.view.enabled=false
cmx.e360.BPMProcess.view.autologout.seconds=30
```

**注:** Data Director アプリケーション内でのフルテキスト検索に Elasticsearch を使用する場合、Elasticsearch プロパティを手動で追加します。詳細については、[「検索設定のアップグレードの概要」](#) (ページ 150) を参照してください。

## バージョン 10.2 以前で追加されたプロパティ

プロパティが、データタブ、検索、エンティティ 360 フレームワークをサポートするために追加されました。デフォルト値を追加し、必要に応じてそれらを変更します。

```
# View properties
# -----
# Show or hide the views for subject areas.
cmx.dataview.enabled=true
# Show or hide the views for business entities.
cmx.e360.view.enabled=false
# Show or hide the Cross-reference view and Match view.
cmx.e360.match_xref.view.enabled=false

# Search with Solr (formerly Smart Search) properties
# -----
# Set to true to use Solr for search.
cmx.ss.enabled=false
```

# Data Director のグローバルプロパティ

Data Director 環境に、カラムの表示または非表示に関するユーザー設定が含まれていた場合、このバージョンで暗号化ハッシュアルゴリズムが変更されているため、アップグレードするとその設定は失われます。アップグレード後、C\_REPOS\_DS\_PREF\_DETAIL テーブルをクリアし、ユーザー設定を再作成します。

ユーザー設定などの Data Director のグローバルプロパティの更新方法の詳細については、『*Multidomain MDM Data Director の実装ガイド*』を参照してください。

## 第 10 章

# 検索設定のアップグレード

この章では、以下の項目について説明します。

- [検索設定のアップグレードの概要, 150 ページ](#)
- [手順 1。Elasticsearch のセットアップ, 151 ページ](#)
- [手順 2。検索のための MDM Hub プロパティの設定, 158 ページ](#)
- [手順 3。プロビジョニングツールを使用した検索の設定, 161 ページ](#)
- [手順 4。オペレーショナル参照ストアの検証, 162 ページ](#)
- [手順 5。検索データのインデックス処理, 163 ページ](#)

## 検索設定のアップグレードの概要

Data Director アプリケーションまたはカスタムアプリケーションを使用して、特定のビジネスエンティティ内のデータを検索できます。以前は、検索処理に設定済みの Solr が使用されていましたが、現在は廃止されています。Informatica は検索処理に Elasticsearch を設定することをお勧めします。これは MDM Hub インストーラに同梱されています。

Elasticsearch での検索のパフォーマンスは、Solr での検索よりも向上します。また、検索中にセキュリティフィルタを使用するには、検索用に Elasticsearch を設定する必要があります。

Elasticsearch を使用するための検索設定をアップグレードするには、次のタスクを実行します。

1. Elasticsearch をセットアップします。
2. 検索のための MDM Hub プロパティを設定します。
3. プロビジョニングツールを使用して検索を設定します。
4. オペレーショナル参照ストア（ORS）を検証します。
5. 検索データをインデックス処理します。

# 手順 1。Elasticsearch のセットアップ

検索を設定するには、Elasticsearch をセットアップする必要があります。

Elasticsearch を UNIX 環境でセットアップするには、セットアップ前に、次のタスクを実行して環境を設定します。

- Elasticsearch がファイル記述子を使い果たし、データが失われる結果にならないように、記述子の数を 65536 以上に設定します。
- メモリのスワップを防止するため、システムによってスワップされないように設定します。mlockall を使用して、メモリ内のヒープをロックするように Java 仮想マシン（JVM）を設定できます。  
また、Elasticsearch のインストール後、elasticsearch.yml ファイル内で bootstrap.memory\_lock プロパティを true に設定します。このプロパティによってメモリロックが設定され、メモリのスワップが防止されます。

Elasticsearch を起動するときに、メモリのロックの問題が発生する場合、soft memlock unlimited と hard memlock unlimited を設定する必要がある可能性があります。

Elasticsearch をセットアップするには、次のタスクを実行します。

1. Elasticsearch をインストールします。
2. キーストア、トラストストア、証明書を作成します。
3. Elasticsearch Java 仮想マシン（JVM）を設定します。
4. Elasticsearch プロパティファイルを設定します。
5. Elasticsearch クラスタを保護します。
6. Search Guard 設定ファイルを Elasticsearch にアップロードします。
7. Elasticsearch プロパティファイル内のクライアント証明書 DN を設定します。
8. 検索で無視される単語のリストをカスタマイズします。
9. 検索に含めるシノニムのリストをカスタマイズします。
10. Elasticsearch を起動します。

## Elasticsearch のインストール

Hub サーバーとプロセスサーバーのインストール後、検索を設定するには、Elasticsearch をインストールします。Elasticsearch をインストールするには、Elasticsearch アーカイブファイルから抽出します。

Elasticsearch インストールにサポートされているオペレーティングシステムと Java バージョンを使用していることを確認します。詳細については、Elasticsearch のサポートマトリックスを参照してください。

1. 次のディレクトリにある Elasticsearch ZIP ファイルに移動します。  
<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/thirdparty
2. elasticsearch-<version>.zip を抽出します。

## キーストア、トラストストア、証明書の作成

Elasticsearch のインストール後、MDM Hub と Elasticsearch との間の通信を保護するために必要なキーストア、トラストストア、セキュリティ証明書を作成します。キーストア、トラストストア、証明書を作成するには、Hub サーバーがインストールされたマシンのいずれか 1 台のみで、sip\_ant スクリプトを実行します。次に、そのキーストア、トラストストア、証明書を、Hub サーバーがインストールされているその他すべてのマシンにコピーします。

**注:** キーストア、トラストストア、証明書は、sip\_ant スクリプトを使用しなくても作成できます。

次の表に、必要なキーストアとトラストストアを示します。

| キーストア/トラストストア名                     | 説明   |
|------------------------------------|--|
| MDM_ESCLIENT_FILE_JKS.keystore     | クライアント証明書とそのキーが格納された Elasticsearch キーストア。  |
| MDM_ESKEYSTORE_FILE_JKS.keystore   | クライアント証明書とノード証明書が格納された Elasticsearch キーストア。Elasticsearch クラスタに複数のノードがある場合、すべてのノードがこの証明書を使用します。 |
| MDM ESTRUSTSTORE_FILE_JKS.keystore | クライアントノードと Elasticsearch ノードの署名済み証明書が格納された Elasticsearch トラストストア。                              |

1. コマンドプロンプトを開き、Hub サーバーがインストールされたいずれかのマシンの次のディレクトリに移動します。  
<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/bin
2. キーストア、トラストストア、証明書を作成するには、次のコマンドを実行します。  
UNIX の場合: sip\_ant.sh generate\_mdm\_es\_store  
Windows の場合: sip\_ant.bat generate\_mdm\_es\_store
3. キーストアとトラストストアのパスワードを入力するように求められたら、パスワードを指定します。  
キーストア、トラストストア、証明書が次のディレクトリに作成されます。  
<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/resources/certificates
4. 次のキーストアとトラストストアを Elasticsearch の各インストールの<Elasticsearch installation directory>/config ディレクトリにコピーします。
  - MDM\_ESCLIENT\_FILE\_JKS.keystore
  - MDM\_ESKEYSTORE\_FILE\_JKS.keystore
  - MDM ESTRUSTSTORE\_FILE\_JKS.keystore
5. 次のキーストアとトラストストアを、Elasticsearch クラスタに属する各 Hub サーバーノードの <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/resources/certificates ディレクトリにコピーします。
  - MDM\_ESCLIENT\_FILE\_JKS.keystore
  - MDM ESTRUSTSTORE\_FILE\_JKS.keystore

## Elasticsearch Java 仮想マシン (JVM) の設定

マシン上で使用可能な RAM の量に基づいてヒープサイズを使用するように、Elasticsearch Java 仮想マシン (JVM) を設定します。JVM を設定するには、jvm.options ファイルを編集します。

1. 次のディレクトリにある jvm.options ファイルを検索します。  
<elasticsearch installation directory>/config



2. テキストエディタを使用してファイルを開き、以下のプロパティを編集します。

| プロパティ            | 説明   |
|------------------|--|
| -Xms             | 最小ヒープサイズ。デフォルトは 1 GB です。   |
| -Xmx             | 最大ヒープサイズ。デフォルトは 1 GB です。   |
| -XX:HeapDumpPath | ヒープダンプパス。デフォルトは/var/lib/elasticsearch です。マルチクラスタ環境では、このプロパティを別のパスに設定する必要があります。 |

**注:** 最小ヒープサイズ (Xms) と最大ヒープサイズ (Xmx) を同じ値に設定します。その他のプロパティについては、デフォルト設定を使用します。

## Elasticsearch プロパティファイルの設定

Informatica は、サンプルの Elasticsearch プロパティファイルを提供しています。Elasticsearch を設定するには、そのプロパティファイルを編集します。

1. 次のディレクトリにある elasticsearch.yml ファイルを検索します。  
<elasticsearch installation directory>/config
2. テキストエディタを使用してファイルを開き、以下のプロパティを編集します。

| プロパティ                              | 説明   |
|------------------------------------|--|
| bootstrap.memory_lock              | メモリのロックを設定します。<br>Elasticsearch メモリがスワップされて消されることがないようにするには、true を設定します。デフォルトは true です。  |
| cluster.name                       | Elasticsearch クラスタに一意の名前を指定します。複数のクラスタがある場合、各クラスタの名前が一意であることを確認します。クラスタに複数のノードがある場合、そのクラスタ内の各ノードで、同じクラスタ名が指定されていることを確認します。   |
| discovery.zen.minimum_master_nodes | データの損失を防ぎ、クラスタの安定性を維持するために、複数ノードクラスタに必要です。値を(マスタに適格なノード数 / 2) + 1 に設定します。<br><br>例えば、クラスタに 3 つのノードがあり、それらすべてがマスタに適格なノードであり、データを格納できる場合、このプロパティを (3 / 2) + 1 に設定します。この値は、2 に丸められます。 |

| プロパティ                                  | 説明  |
|--|---|
| discovery.zen.ping.unicast.hosts       | 複数ノードのクラスタに必要です。このプロパティは、検出設定の指定に使用されます。この設定は、クラスタ内のノードの IP アドレスとポートポートのリストです。このプロパティを設定するには、["host1:port1","host2:port2","host3:port3"] の形式を使用します。   |
| http.port                              | HTTP 要求のポートです。デフォルトは 9200 です。   |
| network.host                           | ホストの IP アドレスは、バインドアドレスとして使用されます。  |
| node.data                              | CRUD や検索などのデータ関連操作を実行するためのデータノードとして、ノードを有効にします。デフォルトは true です。  |
| node.ingest                            | インデックス処理の前に、データを変換してエンリッチ化する取り込みデータノードとして、ノードを有効にします。デフォルトは true です。  |
| node.master                            | クラスタを制御するマスタノードとして、ノードを有効にします。クラスタに複数のノードがある場合、1 つ以上のノードをマスタノードとして有効にします。高可用性のためには、複数のノードをマスタノードとして設定します。デフォルトは true です。  |
| node.name                              | ノードの一意の名前を指定します。  |
| path.data                              | データを保存するディレクトリのパスを指定します。複数のデータディレクトリを設定できます。複数のデータディレクトリの設定に関する詳細については、Elasticsearch のマニュアルを参照してください。   |
| path.logs                              | ログファイルのパスを指定します。  |
| transport.tcp.port                     | TCP バインドポートを指定します。デフォルトは 9300 です。   |
| searchguard.enterprise_modules_enabled | Search Guard Enterprise Edition を有効にするかどうかを指定します。ライセンス違反を回避するには、このプロパティは常に false に設定します。<br><br>MDM Hub インストーラには Search Guard Community Edition が組み込まれており、これは無料です。Informatica は Search Guard Enterprise Edition のライセンスを含めていません。 |

| プロパティ   | 説明   |
|---|--|
| searchguard.ssl.transport.keystore_type       | キーストアファイルのタイプを指定します。JKS に設定します。デフォルトは JKS です。  |
| searchguard.ssl.transport.keystore_filepath   | キーストアファイルの相対パスを指定します。キーストアを作成するために sip_ant スクリプトを使用した場合、デフォルトのパスを使用します。デフォルトは MDM_ESKEYSTORE_FILE_JKS.keystore です。       |
| searchguard.ssl.transport.keystore_password   | キーストアのパスワード。デフォルトは infa@1234 です。   |
| searchguard.ssl.transport.truststore_type     | トラストストアファイルのタイプを指定します。JKS に設定します。デフォルトは JKS です。  |
| searchguard.ssl.transport.truststore_filepath | トラストストアファイルの相対パスを指定します。トラストストアを作成するために sip_ant スクリプトを使用した場合、デフォルトのパスを使用します。デフォルトは MDM ESTRUSTSTORE_FILE_JKS.keystore です。 |
| searchguard.ssl.transport.truststore_password | トラストストアのパスワードを指定します。デフォルトは infa@1234 です。   |
| searchguard.ssl.http.enabled                  | REST レイヤのトランスポートレイヤセキュリティ (TLS) を有効にするかどうかを指定します。true に設定します。デフォルトは true です。   |
| searchguard.ssl.http.clientauth_mode          | REST レイヤに TLS クライアント認証モードを使用するかどうかを指定します。 REQUIRE に設定します。デフォルトは REQUIRE です。  |
| searchguard.ssl.http.keystore_type            | キーストアファイルのタイプを指定します。JKS に設定します。デフォルトは JKS です。  |
| searchguard.ssl.http.keystore_filepath        | キーストアファイルの相対パスを指定します。キーストアを作成するために sip_ant スクリプトを使用した場合、デフォルトのパスを使用します。デフォルトは MDM_ESCLIENT_FILE_JKS.keystore です。         |
| searchguard.ssl.http.keystore_password        | キーストアのパスワード。デフォルトは infa@1234 です。   |
| searchguard.ssl.http.truststore_type          | トラストストアファイルのタイプを指定します。JKS に設定します。デフォルトは JKS です。  |

| プロパティ   | 説明  |
|---|---|
| searchguard.ssl.http.truststore_filepath                | トラストストアファイルの相対パスを指定します。トラストストアを作成するために sip_ant スクリプトを使用した場合、デフォルトのパスを使用します。デフォルトは MDM_ESTRUSTSTORE_FILE_JKS.keystore です。  |
| searchguard.ssl.http.truststore_password                | トラストストアのパスワードを指定します。デフォルトは infa@1234 です。  |
| searchguard.cert.oid                                    | クライアント証明書のオブジェクト識別子 (OID) を指定します。デフォルトは 1.2.3.4.5.5 です。<br>証明書を作成するために sip_ant スクリプトを使用した場合、デフォルトの OID を使用します。<br>セキュリティ証明書を作成するために sip_ant スクリプトを使用しなかった場合、このプロパティを設定する必要がある場合があります。 |
| searchguard.ssl.transport.enforce_hostname_verification | トランスポートレイヤのホスト名を確認するかどうかを指定します。証明書が sip_ant スクリプトを使用して作成されたものではない場合、true に設定します。デフォルトは false です。  |
| searchguard.nodes_dn                                    | Elasticsearch クラスタ内のノード間で要求を特定するための、ノード証明書の DN を指定します。証明書を作成するために sip_ant スクリプトを使用した場合、デフォルトの値を使用します。デフォルトは - CN=EsNode です。   |
| searchguard.authcz.admin_dn                             | 管理上の証明書でもあるクライアント証明書の DN を指定します。証明書を作成するために sip_ant スクリプトを使用した場合、デフォルトの値を使用します。デフォルトは - CN=EsClient です。   |

3. 同じ名前 (elasticsearch.yml) でプロパティファイルを保存します。

## Elasticsearch クラスタの保護

Elasticsearch クラスタを保護するには、Search Guard セキュリティプラグインを設定します。このセキュリティプラグインを設定するには、Search Guard のサンプル設定ファイルを編集します。これらのファイルに必要な設定が含まれています。

**注:** sip\_ant スクリプトを使用して作成された証明書を使用する場合、サンプル設定ファイルを編集しないでください。

1. 次のディレクトリにある Search Guard サンプル設定ファイルを見つけます。

```
<elasticsearch installation directory>/plugins/search-guard-6/sgconfig
```

2. セキュリティ証明書を作成するために sip\_ant スクリプトを使用しなかった場合、テキストエディタを使用してこのファイルを開き、パラメータを編集します。

| 設定ファイル              | 用途             | 必要な編集内容   |
|---------------------|----------------|---|
| sg_config.yml       | 認証設定           | username_attribute を更新します。デフォルトは cn です。   |
| sg_roles.yml        | ユーザーロール設定      | MDM Hub の sg_mdm_access ロールを追加します。Elasticsearch のクライアント証明書と管理者証明書は異なり、このロールにマップされる必要があるため、このロールが必要です。 |
| sg_role_mapping.yml | ユーザーロールマッピング構成 | クライアント証明書の共通名を sg_mdm_access ロールにマップします。デフォルトでは、管理者ロールとクライアントロールが、クライアント証明書 CN=EsClient の共通名にマップされます。 |

Search Guard 設定ファイルの詳細については、Search Guard のマニュアルを参照してください。

## Search Guard 設定ファイルの Elasticsearch へのアップロード

Search Guard 設定を Elasticsearch にアップロードするには、Search Guard の sgadmin ツールを使用します。設定は、Elasticsearch クラスタへのアクセス権がある任意のマシンからアップロードできます。設定をアップロードするときに、Search Guard は初期化され、Elasticsearch は保護されます。

- ▶ コマンドプロンプトを開き、次のコマンドを実行します。

```
sgadmin.bat -h <IP address of the host> -p <bind port>
-cd <elasticsearch installation directory>/plugins/search-guard-6/sgconfig
-ks <elasticsearch installation directory>/config/MDM_ESCLIENT_FILE_JKS.keystore
-kspass <password>
-ts <elasticsearch installation directory>/config/MDM ESTRUSTSTORE_FILE_JKS.keystore
-tspass <password>
-cn <cluster name>
-nhnv -tst JKS -kst JKS
```

**注:** クラスタに単一のノードがある場合、コマンドから -cn <cluster name> を削除します。

Search Guard 設定のアップロード後、変更内容が有効になるように、Elasticsearch クラスタ内の各ノードを起動します。

## クライアント証明書 DN の Elasticsearch プロパティファイルでの設定

Search Guard 設定を Elasticsearch 設定にアップロードすることで、Elasticsearch を初期化して保護したら、クライアント証明書の DN を設定します。

**注:** DN を設定するクライアント証明書が、管理上の証明書でないことを確認します。

1. 次のディレクトリにある elasticsearch.yml ファイルを検索します。  
<elasticsearch installation directory>/config
2. テキストエディタを使用してこのファイルを開き、searchguard.authcz.admin\_dn プロパティを編集します。  
デフォルトは - CN=EsClient です。デフォルト値を変更します。管理上の証明書でないクライアント証明書の DN を設定します。
3. ファイルを保存し、閉じます。

## 検索で無視される単語のリストのカスタマイズ

検索の実行時に、MDM Hub では"and"、"an"、"is"などの一般的な語は無視されます。検索で無視される共通単語のデフォルトリストを使用するか、またはリストをカスタマイズできます。検索で無視される単語や句のリストをカスタマイズするには、stopwords.txt ファイルを編集します。

1. テキストエディタを使用して、以下の場所にある stopwords.txt ファイルを開きます。  
`<elasticsearch installation directory>/config/analysis`
2. stopwords.txt ファイルを編集して保存します。
3. stopwords.txt ファイルの編集前にデータがインデックス処理されていた場合、インデックスを手動で削除し、Elasticsearch を再起動し、データを再度インデックス処理します。

stopwords.txt ファイルの更新の詳細については、Elasticsearch のマニュアルを参照してください。

## 検索に含めるシノニムのリストのカスタマイズ

検索の実行時に、MDM Hub では、指定した検索文字列のシノニムを検索できます。例えば、"William"を検索するときに、検索結果に"Will"や"Willy"などのシノニムを含めます。シノニムは synonyms.txt ファイルで定義できます。

検索に使用するシノニムをカスタマイズするには、synonyms.txt ファイルを編集します。

1. テキストエディタを使用して、以下の場所にある synonyms.txt ファイルを開きます。  
`<elasticsearch installation directory>/config/analysis`
2. synonyms.txt ファイルを編集して保存します。
3. synonyms.txt ファイルの編集前にデータがインデックス処理されていた場合、インデックスを手動で削除し、Elasticsearch を再起動し、データを再度インデックス処理します。

synonyms.txt ファイルの更新の詳細については、Elasticsearch のマニュアルを参照してください。

## Elasticsearch の起動

Elasticsearch のセットアップ後、変更内容が有効になるように、Elasticsearch クラスタ内の各ノードを起動します。

1. コマンドプロンプトを開き、次のディレクトリに移動します。

`<elasticsearch installation directory>/bin`

2. 次のコマンドを実行します。

UNIX の場合: `elasticsearch.sh`

Windows の場合: `elasticsearch.bat`

## 手順 2。検索のための MDM Hub プロパティの設定

MDM Hub プロパティを設定するには、Hub コンソール、プロセスサーバーのプロパティファイル、Hub サーバーのプロパティファイルを使用します。

1. プロセスサーバーのプロパティを設定します。
2. Hub サーバーのプロパティを設定します。

## Hub サーバーでの検索の設定

検索を有効にするすべての Hub サーバーインスタンスを設定する必要があります。Hub コンソールの Hub サーバーツールおよび `cmxserver.properties` ファイルを使用して、検索の Hub サーバープロパティを設定します。

1. テキストエディタを使用して、`<MDM Hub Installation Directory>\hub\server\resources\cmxserver.properties` の `cmxserver.properties` ファイルを開きます。
2. 検索について次のプロパティを設定します。

`cmx.ss.engine`

検索に Elasticsearch エンジンを使用する場合に必要になります。プロパティを手動で追加して、`es` に設定します。

`cmx.ss.dirtyIndex.disable`

Solr 検索エンジンに適用されるもので、このエンジンは今後廃止されます。Elasticsearch の場合、`true` に設定します。デフォルトは `false` です。

`ex.max.conn.per.host`

ホストに接続する Elasticsearch ノードの最大数を設定します。ホストの Elasticsearch クラスターノードの数を設定します。

`ex.max.threads`

Apache の非同期のノンブロッキングレシーバが Elasticsearch クラスターの各ノードで使用する最大スレッド数を設定します。デフォルトは 1 です。

Informatica グローバルカスタマサポートから提案された場合にのみ、値を変更してください。

`es.index.refresh.interval`

スマート検索データの初期インデックス処理のバッチジョブの実行後に、Elasticsearch がデータへの変更をコミットする間隔を秒単位で設定します。この間隔が経過した後、データは検索で利用可能になります。デフォルトは 30 です。

このプロパティは、初期インデックス処理中のインデックス処理のボリューム増加に影響します。

Informatica グローバルカスタマサポートから提案された場合にのみ、値を変更してください。

`ssl.keyStore`

アプリケーションサーバーの HTTPS ポートを使用して Hub サーバーを設定する場合は必須です。プロパティを手動で追加します。キーストアファイルの絶対パスおよびファイル名。

`ssl.keyStore.password`

アプリケーションサーバーの HTTPS ポートを使用して Hub サーバーを設定する場合は必須です。プロパティを手動で追加します。キーストアファイルのプレーンテキストパスワード。

`ssl.trustStore`

アプリケーションサーバーの HTTPS ポートを使用して Hub サーバーを設定する場合は必須です。プロパティを手動で追加します。トラストストアファイルの絶対パスおよびファイル名。

`ssl.trustStore.password`

アプリケーションサーバーの HTTPS ポートを使用して Hub サーバーを設定する場合は必須です。プロパティを手動で追加します。トラストストアファイルのプレーンテキストパスワード。

Hub サーバープロパティの更新後、オペレーショナル参照ストア（ORS）を検証し、Hub コンソールを再起動する必要があります。

## プロセスサーバーでの検索の設定

Elasticsearch を使用した検索を設定するときは、すべてのプロセスサーバーインスタンスで検索を有効にします。Hub コンソールのプロセスサーバーツールおよび `cmxcleanse.properties` ファイルを使用して、検索のプロセスサーバープロパティを設定します。

1. ノードの Hub コンソールでプロセスサーバーツールを起動します。
2. **【書き込みロック】** > **【ロックの取得】** の順にクリックします。
3. プロセスサーバーツールの右側のペインで、**【プロセスサーバーの追加】** ボタンをクリックします。  
**【プロセスサーバーの追加/編集】** ダイアログボックスが表示されます。
4. 検索についてプロセスサーバーの次のプロパティを設定します。

| プロパティ            | 説明  |
|------------------|---|
| 検索処理を有効にする       | プロセスサーバーで検索を有効にするかどうかを示します。<br>検索を有効にするオプションを選択していることを確認します。  |
| ZooKeeper を有効にする | Solr を使用する検索設定のために、プロセスサーバーを ZooKeeper サーバーとして使用するかどうかを示します。<br>Elasticsearch を使用する検索の場合、ZooKeeper を無効にするオプションをクリアしてください。 |

5. **【OK】** をクリックしてから **【保存】** をクリックします。
6. `cmxcleanse.properties` ファイルを編集します。  
`cmxcleanse.properties` ファイルは、`<MDM Hub Installation Directory>\hub\cleanse\resources` にあります。
  - a. 検索について次のプロパティを設定します。  
`cmx.ss.engine`  
検索に Elasticsearch エンジンを使用する場合に必要になります。プロパティを手動で追加して、`es` に設定します。  
`ex.max.conn.per.host`  
ホストに接続する Elasticsearch ノードの最大数を設定します。ホストの Elasticsearch クラスターノードの数を設定します。  
`ex.max.threads`  
Apache の非同期のノンブロッキングレシーバが Elasticsearch クラスターの各ノードで使用する最大スレッド数を設定します。デフォルトは 1 です。  
Informatica グローバルカスタマサポートから提案された場合にのみ、値を変更してください。
  - b. Solr を使用する検索に対して設定された次のプロパティを削除します。
    - `solr.allowAdminConsole`
    - `zookeeper.tickTime`
    - `pingSolrOnStartup`
7. `cmxcleanse.properties` ファイルを保存します。
8. アプリケーションサーバを再起動します。



## 手順 3。プロビジョニングツールを使用した検索の設定

Elasticsearch をセットアップし、MDM Hub プロパティを設定したら、プロビジョニングツールを使用して、検索環境を設定します。

1. Elasticsearch クラスタを設定します。
2. 検索結果ビューを設定します。

### Elasticsearch クラスタの設定

プロビジョニングツールを使用して、Elasticsearch クラスタを設定します。検索 API でこの設定が使用されます。Data Director アプリケーションと任意のカスタムアプリケーションが、この検索 API を使用します。

**注:** Elasticsearch クラスタを設定するときは、マスタノードのみを指定する必要があります。

1. サポートされているブラウザを開いて、次の URL を入力します。  
`https://<MDM Hub Server host name>:<MDM Hub Server port number>/provisioning/`  
[ログイン] ページが表示されます。
2. ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。
3. Elasticsearch クラスタを作成するオペレーショナル参照ストア (ORS) を選択します。
4. [設定] > [インフラストラクチャの設定] をクリックします。  
[インフラストラクチャの設定] ページが表示されます。
5. リストから [エラスティック検索クラスタ] を選択し、[作成] をクリックします。
6. ツリービューで、[ESCluster] の下の [esNode] を選択し、[作成] をクリックします。
7. Elasticsearch クラスタの次のプロパティを設定します。

| プロパティ | 説明  |
|-------|---|
| 名前    | Elasticsearch クラスタ内のマスタノードの名前を指定します。  |
| URL   | Elasticsearch クラスタ内のマスタノードの URL を指定します。URL の形式は <code>https://&lt;host name&gt;:&lt;port&gt;</code> です。 |

8. [適用] をクリックします。
9. 追加のマスタノードを作成する場合、手順 6 から 8 を繰り返します。
10. 変更内容を MDM Hub にパブリッシュします。
  - a. [パブリッシュ] をクリックします。  
変更の確認ダイアログボックスが表示され、変更内容を確認するように求められます。
  - b. 変更内容を確認し、[確認] をクリックします。  
アプリケーションで検証プロセスが実行されます。確認ダイアログボックスが表示され、変更内容をパブリッシュするように求められます。
  - c. 次のいずれかのボタンをクリックします。
    - [パブリッシュ]。変更内容を MDM Hub に保存します。

- **【いいえ】**。変更内容は一時ワークスペースに残ります。

## 検索結果ビューの設定

プロビジョニングツールを使用して、検索に使用するビジネスエンティティビューを設定します。検索結果には、検索結果用に設定するビジネスエンティティビューに属するフィールドのみが含まれます。

検索可能なビューを設定する前に、検索結果に使用するビジネスエンティティビューを作成します。

1. サポートされているブラウザを開き、次の URL を使用してプロビジョニングツールにログインします。  
`https://<MDM Hub Server host name>:<MDM Server port number>/provisioning/`
2. **【データベース】** リストから、アプリケーションが関連付けられているデータベースを選択します。
3. **【設定】** > **【アプリケーションエディタ】** をクリックします。  
**【アプリケーション】** ページが表示されます。
4. **【アプリケーション】** リストから、検索を設定するアプリケーションを選択します。  
アプリケーションがない場合、検索を設定する前に、アプリケーションを作成します。
5. **【ツリービュー】** パネルで、**【検索構成】** ノードをクリックします。
6. プロパティパネルで、各ビジネスエンティティに対して検索ビューを選択します。  
検索ビューを選択しないと、検索結果にはビジネスエンティティ全体が含まれます。
7. **【適用】** をクリックします。  
検索ビューの設定は、一時的なワークスペースに保存されます。
8. 変更内容を MDM Hub にパブリッシュします。
  - a. **【パブリッシュ】** をクリックします。  
変更の確認ダイアログボックスが表示され、変更内容を確認するように求められます。
  - b. 変更内容を確認し、**【確認】** をクリックします。  
アプリケーションで検証プロセスが実行されます。確認ダイアログボックスが表示され、変更内容をパブリッシュするように求められます。
  - c. 次のいずれかのボタンをクリックします。
    - **【パブリッシュ】**。変更内容を MDM Hub に保存します。
    - **【いいえ】**。変更内容は一時ワークスペースに残ります。

## 手順 4.オペレーショナル参照ストアの検証

Elasticsearch 構成の影響を受けるオペレーショナル参照ストア（ORS）のメタデータを検証するには、Hub コンソールで Repository Manager ツールを使用します。

1. Hub コンソールを起動し、MDM Hub マスタデータベースに接続します。
2. **【設定】** ワークベンチを展開し、**【Repository Manager】** をクリックします。  
Repository Manager が表示されます。
3. **【検証】** タブをクリックし、検証するリポジトリを選択します。
4. **【検証】** をクリックします。  
**【検証チェックの選択】** ダイアログボックスが表示されます。

5. 実行する検証チェックを選択します。

6. **[OK]** をクリックします。

Repository Manager により、リポジトリが検証され、すべての問題が **[検出された問題]** ペインに表示されます。

7. 問題を修復するには、**[修復]** をクリックします。

## 手順 5。検索データのインデックス処理

環境内にデータが含まれる場合、「スマート検索データの初期インデックス処理」バッチジョブを手動で実行し、データをインデックス処理します。環境内にデータがない場合、「スマート検索データの初期インデックス処理」ジョブを実行する必要はありません。ロードバッチジョブを実行してデータをロードすると、ロードバッチジョブで「スマート検索データの初期インデックス処理」バッチジョブが自動的に実行され、データがインデックス処理されます。検索要求では、レコードの検索のためにインデックスが使用されます。

「スマート検索データの初期インデックス処理」バッチジョブは、ビジネスエンティティに関係するすべてのベースオブジェクトに対して実行します。「スマート検索データの初期インデックス処理」バッチジョブをベースオブジェクトに対して実行すると、Elasticsearch サーバーによって検索可能なフィールド内のデータがインデックス処理されます。次に、このジョブによって、検索可能なフィールドが属するビジネスエンティティを表すすべてのコレクションに対して、インデックス処理されたデータが追加されます。コレクションが大きすぎる場合、コレクションを 1 つまたは複数のシャードに分割できます。シャードは、複数のノードにわたって分割されるコレクションの論理的な断片です。検索を実行すると、Elasticsearch サーバーがコレクションを読み取って一致するフィールドを返します。

「スマート検索データの初期インデックス処理」バッチジョブは、すべてのレコードのインデックス処理要求をキューに入れた後、レコードを非同期的にインデックス処理して、正常に完了したことを報告します。検索要求は、インデックス要求が正常に完了した後にのみ、インデックス処理されたレコードを表示できます。この処理には数分かかる場合があります。

**重要:** データのインデックス処理後にフィールドの検索可能なプロパティを更新した場合、インデックスは削除されます。データをインデックス処理するには、「スマート検索データの初期インデックス処理」バッチジョブを実行する必要があります。さらに、インデックス処理はリソースを大量に消費する処理であるため、「スマート検索データの初期インデックス処理」バッチジョブは同時に複数実行しないでください。

## 第 11 章

# アプリケーションサーバーに対する ActiveVOS のインストール後のタスク

- [アプリケーションサーバーに対する ActiveVOS のインストール後のタスク, 164 ページ](#)

## アプリケーションサーバーに対する ActiveVOS のインストール後のタスク

クリーンアップグレードまたはインプレースアップグレードを実行するかどうかにかかわらず、環境が適切に構成されていることを確認するため、アプリケーションサーバーに対して ActiveVOS のインストール後のタスクを実行します。

アプリケーションサーバーに対する ActiveVOS のインストール後のタスクについては、ご使用の環境に対応した *Multidomain MDM* のインストールガイドの「アプリケーションサーバーに対する ActiveVOS のインストール後のタスク」の章を参照してください。

## 第 12 章

# ビジネスエンティティアダプタ用の ActiveVOS アップグレード後タスク

この章では、以下の項目について説明します。

- [ビジネスエンティティアダプタに対する ActiveVOS のアップグレード後のタスク, 165 ページ](#)
- [ビジネスエンティティワークフローアダプタの ActiveVOS URN の設定, 166 ページ](#)
- [ActiveVOS プロトコルの HTTPS への設定, 166 ページ](#)
- [ビジネスエンティティ用にカスタマイズしたワークフローの更新, 167 ページ](#)
- [ActiveVOS 用の MDM Identity Service の設定, 170 ページ](#)
- [カスタム BeMDMWorkflow プロジェクト（インプレースアップグレード）, 170 ページ](#)
- [マージ解除ワークフローおよびマージワークフローのトリガの設定（インプレースアップグレード）, 171 ページ](#)
- [エンティティ 360 フレームワークタスクマネージャの追加, 171 ページ](#)

## ビジネスエンティティアダプタに対する ActiveVOS のアップグレード後のタスク

クリーンアップグレードまたはインプレースアップグレードを実行するかどうかにかかわらず、ビジネスエンティティに基づいて ActiveVOS ワークフローアダプタを使用する場合は、環境が適切に構成されていることを確認するため、ビジネスエンティティアダプタに対して ActiveVOS のアップグレード後のタスクを実行します。

# ビジネスエンティティワークフローアダプタの ActiveVOS URN の設定

ActiveVOS サーバーには、内部的に使用する 2 つの定義済みの Uniform Resource Name (URN) があります。URN マッピングの URL は、ActiveVOS サーバーが動作しているホスト名とポート番号に変更する必要があります。

1. ActiveVOS コンソールを起動します。ブラウザで、正しいホスト名とポート番号に置き換えて、以下の URL を入力します。  
暗号化接続: `https://[host]:[port]/activevos`  
非暗号化接続: `http://[host]:[port]/activevos`
2. ActiveVOS コンソールのホームページで、**[Administration] > [Configure Server] > [URN Mappings]** をクリックします。
3. 以下の URN について、ActiveVOS サーバーのホスト名とポート番号を反映するようにパスを更新します。

| URN                   | URL パス   |
|-----------------------|--|
| ae:internal-reporting | 暗号化接続: <code>https://[host]:[port]/activevos/internalreports</code><br>非暗号化接続: <code>http://[host]:[port]/activevos/internalreports</code> |
| ae:task-inbox         | 暗号化接続: <code>https://[host]:[port]/activevos-central/avc</code><br>非暗号化接続: <code>http://[host]:[port]/activevos-central/avc</code>         |

4. **urn:mdm:service** が MDM Hub サーバーのホスト名とポート番号にマッピングされていることを確認します。  
暗号化接続: `https://[host]:[port]/cmx/services/BeServices`  
非暗号化接続: `http://[host]:[port]/cmx/services/BeServices`

## ActiveVOS プロトコルの HTTPS への設定

ActiveVOS と MDM Hub の間の安全な通信を有効にするには、Hub コンソールの Workflow Manager で HTTPS にプロトコルを設定します。

最初に、HTTPS 通信用のアプリケーションサーバーを設定する必要があります。

1. Hub コンソールを起動します。
2. 書き込みロックを取得します。
3. 設定ワークベンチの **[Workflow Manager]** をクリックします。
4. Workflow Manager で **[ワークフローエンジン]** タブをクリックします。
5. ActiveVOS ワークフローエンジンを選択し、**[編集]** ボタンをクリックします。
6. **[ワークフローの編集]** ダイアログボックスで、プロトコルを HTTPS に設定します。
7. WebLogic 環境では、**[ワークフローの編集]** ダイアログボックスで、abAdmin ロールに属するユーザーのユーザー名およびパスワードを入力します。

# ビジネスエンティティ用にカスタマイズしたワークフローの更新

ビジネスエンティティアダプタを操作するようにカスタマイズしたワークフローがある場合、変更内容のリストを確認し、必要に応じてカスタマイズしたワークフローに更新を加えます。

次の表に、リリース別のデフォルトワークフローへの変更内容の一覧を示します。

| リリース        | 変更                              | 手順  |
|-------------|---------------------------------|---|
| 10 HotFix 1 | パスワード暗号化を有効にします。                | 各ワークフローについて、sif:encrypted を true に設定します。                          |
| 10 HotFix 1 | タスクインボックスのプレゼンテーションパラメータを更新します。 | <a href="#">「ビジネスエンティティ用のワークフロー内のプレゼンテーションパラメータの更新」</a> (ページ 167) |
| 10.3        | ファイル添付機能を有効にします。                | <a href="#">「ビジネスエンティティのためのワークフロー内でのファイル添付の有効化」</a> (ページ 169)     |

## ビジネスエンティティ用のワークフロー内のプレゼンテーションパラメータの更新

ビジネスエンティティに基づくワークフローをカスタマイズした場合、.bpel ファイルを開き、各タスクのプレゼンテーションパラメータを更新します。

次の表に、更新されたプレゼンテーションパラメータを示します。

| パラメータ                  | 式  |
|------------------------|--|
| hubUsername            | <code>\$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:hubUsername/text()</code>                      |
| hubPassword            | <code>\$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:hubPassword/text()</code>                      |
| securityPayload        | <code>\$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:securityPayload/text()</code>                  |
| orsId                  | <code>\$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:orsId/text()</code>                            |
| taskTypeName           | <code>\$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskType/mdmavxsd:name/text()</code>           |
| taskTypeDisplayName    | <code>\$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskType/mdmavxsd:displayName/text()</code>    |
| taskTypeDescription    | <code>\$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskType/mdmavxsd:description/text()</code>    |
| pendingBVT             | <code>\$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskType/mdmavxsd:pendingBVT</code>            |
| taskTypeDataUpdateType | <code>\$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskType/mdmavxsd:dataUpdateType/text()</code> |

| パラメータ                  | 式   |
|------------------------|---|
| taskTypeDisplayType    | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskType/<br>mdmavxsd:displayType/text()  |
| defaultApproval        | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskType/<br>mdmavxsd:defaultApproval   |
| taskDataTaskId         | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br>mdmavxsd:taskId/text()   |
| taskDataOwnerId        | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br>mdmavxsd:ownerUID/text()   |
| taskDataGroups         | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br>mdmavxsd:groups/mdmavxsd:groups/text()                                   |
| dueDate                | let \$in := \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br>mdmavxsd:dueDate/text() let \$out :=                         |
| status                 | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br>mdmavxsd:status/text()   |
| taskDataPriority       | length(\$out) > 0))), string-length(\$out) + (string-length(\$in) * xsd:int((string-<br>length(\$out) = 0)))                          |
| taskDataSubjectAreaUID | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br>mdmavxsd:subjectAreaUID/text()   |
| taskDataTitle          | let \$in := \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br>mdmavxsd:title/text() let \$out :=                           |
| taskDataComments       | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br>mdmavxsd:comments/text()   |
| taskDataInteractionId  | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br>mdmavxsd:interactionId/text()  |
| taskDataCreator        | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br>mdmavxsd:creator/text()  |
| createDate             | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br>mdmavxsd:createDate  |
| taskDataUpdatedBy      | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br>mdmavxsd:updatedBy/text()  |
| lastUpdateDate         | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br>mdmavxsd:lastUpdateDate  |
| workflowVersion        | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:workflowVersion/<br>text()  |
| beRowId                | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br>mdmavxsd:taskRecords/mdmavxsd:INFATaskRecordKey[1]/mdmavxsd:rowId/text() |



| パラメータ                | 式  |
|----------------------|--|
| bePkeySrcObject      | <code>\$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br/>mdmavxsd:taskRecords/mdmavxsd:INFARecordKey[1]/<br/>mdmavxsd:pkeySrcObject/text()</code> |
| beSystem             | <code>\$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br/>mdmavxsd:taskRecords/mdmavxsd:INFARecordKey[1]/mdmavxsd:system/<br/>text()</code>        |
| beRowidXref          | <code>\$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br/>mdmavxsd:taskRecords/mdmavxsd:INFARecordKey[1]/<br/>mdmavxsd:rowidXref/text()</code>     |
| beTableUID           | <code>\$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskData/<br/>mdmavxsd:taskRecords/mdmavxsd:INFARecordKey[1]/mdmavxsd:tableUID/<br/>text()</code>      |
| taskTypeCreationType | <code>\$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/mdmavxsd:taskType/<br/>mdmavxsd:creationType/text()</code>  |

.bpel ファイルの更新の詳細については、ActiveVOS のマニュアルを参照してください。

## ビジネスエンティティのためのワークフロー内でのファイル添付の有効化

バージョン 10.3 以降、カスタマイズしたワークフローを更新し、ユーザーが自分のタスクにファイルを添付できるようになりました。カスタマイズしたワークフロー内でこの機能を有効にするには、データを初期化するプロセスを更新し、すべてのユーザープロセスを更新します。

**注:** 一部のタスクに対して添付ファイルを追加する機能を制限する場合、プロビジョニングツールでタスク設定を設定できます。タスク設定の更新の詳細については、『*Multidomain MDM のプロビジョニングツールガイド*』を参照してください。

- ActiveVOS デザイナで、カスタマイズしたワークフローの.bpel ファイルを開きます。  
ワークフローがキャンバスに表示されます。
- データを初期化するプロセスを更新します。
  - 【データの初期化】** プロセスを選択します。  
**【操作】** ダイアログボックスが表示されます。
  - 【新しいスクリプト】** をクリックします。  
**【スクリプトビルダ】** ダイアログボックスが表示されます。
  - 【スクリプト】** ボックスで、次の文を追加します。  

```
abx:copyAllAttachments('StartRequest', '_peopleActivityAttachments')
```

`[StartRequest]` を、ワークフロー内でデータの初期化に使用する変数名で置き換えます。
  - 【OK】** をクリックします。  
**【スクリプトビルダ】** ダイアログボックスが閉じ、スクリプトが **【操作】** リストに表示されます。
  - 【OK】** をクリックします。  
**【操作】** ダイアログボックスが閉じます。

3. すべてのユーザープロセスを更新します。
  - a. ユーザープロセスを選択します。
  - b. **【プロパティ】** タブをクリックします。
  - c. **【すべて】** タブをクリックします。
  - d. **【添付ファイルのプロパゲート】** を展開します。
  - e. **【送信元プロセス】** を **【すべて】** に設定します。
  - f. **【送信先プロセス】** を **【newOnly】** に設定します。
4. .bpel ファイルを保存します。

## ActiveVOS 用の MDM Identity Service の設定

埋め込み ActiveVOS を使用している場合は、MDM Identity Service を使用するように ActiveVOS を設定してください。ActiveVOS 用の MDM Identity Service を設定するには、ActiveVOS コンソールを使用して、MDM Hub ワークフローエンジンユーザーのパスワードを Identity Service のパスワードに設定します。

1. ActiveVOS コンソールで、**【管理】** > **【サービスの設定】** > **【Identity Service】** を選択します。
2. **【プロバイダ設定】** セクションで、**【有効】** チェックボックスを有効にして、**【プロバイダタイプ】** から **【MDM】** を選択します。
3. **【接続】** タブで、ユーザー名を admin として MDM Hub ユーザーのパスワードを入力します。  
**注:** 後で管理者ユーザーのパスワードを変更する場合、ActiveVOS ID サービス設定で新しいパスワードを入力する必要があります。
4. **【更新】** をクリックします。
5. ActiveVOS が admin ユーザーとして MDM Hub にログインできるかどうか、**【テストのユーザー】** として指定したユーザーのロールのリストを ActiveVOS が取得できるかどうかをテストします。
  - a. **【テスト】** タブを選択します。
  - b. **【テストのユーザー】** フィールドに、ロールに割り当てられた MDM Hub ユーザーを入力します。
  - c. **【テスト設定】** をクリックします。

**注:** オペレーショナル参照ストアが設定されていない場合、このテストは失敗し、テストのユーザーはロールに属さなくなる、またはそのロール名にスペースが格納されます。

## カスタム BeMDMWorkflow プロジェクト（インプレースアップグレード）

BeMDMWorkflow プロジェクトのワークフローをカスタマイズした場合は、プロジェクトを更新してから再デプロイすることを確認します。

1. Informatica ActiveVOS Designer でプロジェクトエクスプローラを使用して、**BeCommonMDM > wsdl > cs.wsdl** に移動します。
2. **cs.wsdl** を右クリックして、**【アプリケーションから開く】** > **【テキストエディタ】** を選択します。

3. テキストエディタで次のコードに移動します。  

```
<xsd:complexType name="TaskFilter">  
  <xsd:sequence>
```
4. 次のコードを追加します。  

```
<xsd:element minOccurs="0" name="overdueOnly" type="xsd:boolean" />
```
5. Informatica ActiveVOS Designer で、エクスポートする BeCommonMDM プロジェクトを開きます。
6. **【ファイル】 > 【エクスポート】** をクリックします。  
**【エクスポート】** ダイアログボックスが開きます。
7. **【Orchestration】** の下で、**【コントリビューション-ビジネスプロセスアーカイブ】** を選択します。**【次へ】** をクリックします。
8. **【デプロイメント URL】** フィールド (**【サーバーデプロイメントオプション】** の下) に、ActiveVOS インスタンスの URL を入力します。**【完了】** をクリックします。
9. **【デプロイメントの完了】** ダイアログボックスで、**【OK】** をクリックします。

## マージ解除ワークフローおよびマージワークフローのトリガの設定（インプレースアップグレード）

Multidomain MDM バージョン 10.2 で導入された、マージ解除ワークフローおよびマージワークフローのトリガを設定する必要があります。マージ解除ワークフローおよびマージワークフローのトリガを設定するには、プロビジョニングツールを使用します。

詳細については、『*Multidomain MDM のプロビジョニングツールガイド*』を参照してください。

## エンティティ 360 フレームワークタスクマネージャの追加

ビジネスエンティティの ActiveVOS ワークフローアダプタを使用する場合、エンティティ 360 フレームワークタスクマネージャとエンティティ 360 フレームワークタスクインボックスを使用します。

Informatica Data Director 設定を更新して、従来のタスクインボックスを置換します。エンティティ 360 フレームワークタスクインボックスを **【ホーム】** ページに追加できます。Informatica Data Director ユーザーインターフェースの設計に関する詳細については、『*Multidomain MDM のプロビジョニングツールガイド*』を参照してください。

## 第 13 章

# サブジェクト領域アダプタ用の ActiveVOS アップグレード後タスク

この章では、以下の項目について説明します。

- [サブジェクト領域アダプタに対する ActiveVOS のアップグレード後のタスク, 172 ページ](#)
- [ActiveVOS URN の更新, 173 ページ](#)
- [ActiveVOS の信頼されたユーザーの確認, 173 ページ](#)
- [サブジェクト領域に基づく ActiveVOS ワークフローの Informatica Data Director タスク設定の更新, 174 ページ](#)
- [サブジェクト領域用にカスタマイズしたワークフローの更新, 176 ページ](#)
- [サブジェクト領域に基づく ActiveVOS ワークフローの再デプロイ, 178 ページ](#)
- [ビジネスエンティティおよびビジネスエンティティサービス構成ファイルの生成, 179 ページ](#)

## サブジェクト領域アダプタに対する ActiveVOS のアップグレード後のタスク

クリーンアップグレードまたはインプレースアップグレードを実行するかどうかにかかわらずサブジェクト領域に基づいて ActiveVOS ワークフローアダプタを使用する場合は、環境が適切に構成されていることを確認するため、サブジェクト領域アダプタに対して ActiveVOS のアップグレード後のタスクを実行します。

# ActiveVOS URN の更新

HTTP Secure (HTTPS) プロトコルを使用して MDM Hub と ActiveVOS の間の通信を保護するには、URN パスの URL を http から https に変更します。

1. ActiveVOS コンソールを起動します。ブラウザで、正しいホスト名とポート番号に置き換えて、以下の URL を入力します。  
保護されている接続。https://<host>:<port>/activevos  
保護されていない接続。http://<host>:<port>/activevos
2. ActiveVOS コンソールのホームページで、**[Administration] > [Configure Server] > [URN Mappings]** をクリックします。
3. 以下の URN について、ActiveVOS サーバーのホスト名とポート番号を反映するようにパスを更新します。

| URN                   | URL パス   |
|-----------------------|--|
| ae:internal-reporting | 保護されている接続。https://<host>:<port>/activevos/internalreports<br>保護されていない接続。http://<host>:<port>/activevos/internalreports |
| ae:task-inbox         | 保護されている接続。https://<host>:<port>/activevos-central/avc<br>保護されていない接続。http://<host>:<port>/activevos-central/avc         |

4. **MDMHost:InfMDM** が MDM Hub サーバーのホスト名とポート番号にマップされていることを確認します。  
保護されている接続。https://<host>:<port>/cmx/services/SifService  
保護されていない接続。http://<host>:<port>/cmx/services/SifService

## ActiveVOS の信頼されたユーザーの確認

Hub コンソールで、ActiveVOS ワークフローエンジン設定に信頼されたユーザーが指定されていることを確認します。

1. Hub コンソールの設定ワークベンチで **[Workflow Manager]** をクリックします。
2. **[ワークフローエンジン]** タブを選択します。
3. 書き込みロックを取得します。
4. **[ActiveVOS]** を選択し、**[編集]** ボタンをクリックします。
5. **[ワークフローの編集]** ダイアログボックスで、信頼されたユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。
6. **[OK]** をクリックします。

# サブジェクト領域に基づく ActiveVOS ワークフローの Informatica Data Director タスク設定の更新

タスクマネージャでサブジェクト領域ベースの ActiveVOS ワークフローアダプタを使用するには、Informatica Data Director の構成ファイルを更新する必要があります。サブジェクト領域に基づいた ActiveVOS ワークフローを使用している場合、ビジネスエンティティに基づいた ActiveVOS ワークフローに移行することはできません。

Informatica Data Director の構成ファイルで以下のタスクパラメータを設定できます。

taskType

タスクタイプを示します。

taskTypeID

プロセス名です。

name

taskType の名前です。この名前は、ActiveVOS ワークフロー設定内のタスクの名前と同じにする必要があります。

## サブジェクト領域ベースの ActiveVOS アダプタの IDD 設定の更新

ビジネスエンティティベースのタスクマネージャでサブジェクト領域ベースの ActiveVOS ワークフローアダプタを使用するには、Data Director 設定ファイルを更新します。Data Director 設定ファイルを更新しないと、タスクの作成にタスクマネージャを使用できません。

次のコードサンプルは、サブジェクト領域ベースの ActiveVOS タスクを Multidomain MDM で提供されるワークフローの Data Director 設定ファイルに設定する方法を示します。

```
<tasks includeUnassignedTasks="true">
<!-- Task Definitions -->
<taskType taskTypeId="IDDMergeTask" name="AVOSMerge" displayName="Merge" creationType="MERGE"
displayName="MERGE">
  <description>Merge two records together.</description>
</taskType>

<taskType taskTypeId="IDDUnergeTask" name="AVOSUnmerge" displayName="Unmerge" creationType="UNMERGE"
displayName="UNMERGE">
  <description>Unmerge an XREF record from a Base Object record.
</description>
</taskType>

<taskType taskTypeId="IDDOneStepApprovalTask" name="AVOSFinalReview" displayType="NORMAL" displayName="Final
review" creationType="NONE" pendingBVT="true">
  <description>Update a record and require the user to go through an approval process before completing the
task.
</description>
</taskType>

<taskType name="Notification" displayName="Notification" creationType="NONE" displayType="NORMAL">
  <description>Notification step in the workflow</description>
</taskType>

<taskType taskTypeId="IDDTwoStepApprovalTask" name="AVOSReviewNoApprove"
displayType="NORMAL" displayName="Review no approve" creationType="NONE"
defaultApproval="true" pendingBVT="true">
  <description>Update a record and require the user to go through an approval process
before completing the task.
</description>
</taskType>

<taskType taskTypeId="IDDUdateWithApprovalTask" name="Update" displayType="NORMAL" displayName="Update"
```

```

creationType="CREATE" pendingBVT="true">
  <description>Update a record and do not require the user to go through an approval
    process before completing the task. The approval step is optional.
  </description>
</taskType>

</tasks>

```

## サブジェクト領域ワークフローアダプタのタスクトリガの設定

タスクマネージャでサブジェクト領域に基づいた ActiveVOS ワークフローを使用するには、タスクトリガを設定する必要があります。タスクトリガを設定しない場合は、タスクがタスクマネージャに表示されません。

トリガを設定するには、プロビジョニングツールを使用して [詳細設定] ページからタスク構成ファイルを編集します。詳細については、『*Multidomain MDM のプロビジョニングツールガイド*』を参照してください。

以下の startWorkflow 属性を設定すると、タスクトリガを設定できます。

### プロセス

ActiveVOS ワークフロープロセスの名前。

taskKind

プロセスに必要なユーザーインタフェースのタイプを定義します。REVIEW、MERGE、または UNMERGE を定義できます。taskKind は、ActiveVOS ワークフローエンジンによって返されます。

taskTemplate

使用するタスクテンプレートの名前。

firstTask Type

ワークフローの最初のタスク。オプション。このパラメータにより、タスク作成時にそのタスクを割り当てられます。

### 2 段階承認のコードサンプル

次のコードサンプルは、2 段階承認タスクのためのサブジェクト領域に基づいた ActiveVOS アダプタの startWorkflow 要素設定を示します。

```

<trigger name="DefaultApproval">
  <startWorkflow process="IDDTwoStepApprovalTask" taskKind="REVIEW" taskTemplate="DefaultApproval"
    firstTaskType="AVOSReviewNoApprove"/>
  <event name="CreateBE"/>
  <event name="UpdateBE"/>
  <role name="*/>
</trigger>

```

### 1 段階承認のコードサンプル

次のコードサンプルは、1 段階承認タスクのためのサブジェクト領域に基づいた ActiveVOS アダプタの startWorkflow 要素設定を示します。

```

  <trigger name="DefaultApproval">
    <startWorkflow process="IDDOneStepApprovalTask" taskKind="REVIEW" taskTemplate="DefaultApproval"
      firstTaskType="AVOSFinalReview"/>
    <event name="CreateBE"/>
    <event name="UpdateBE"/>
    <role name="*/>
  </trigger>

```

### 承認を伴う更新のコードサンプル

次のコードサンプルは、承認を伴う更新タスクのためのサブジェクト領域に基づいた ActiveVOS アダプタの startWorkflow 要素設定を示します。

```
<trigger name="DefaultApproval">
<startWorkflow process="IDDUpdateWithApprovalTask" taskKind="REVIEW" taskTemplate="DefaultApproval"
firstTaskType="Update"/>
<event name="CreateBE"/>
<event name="UpdateBE"/>
<role name="*/>
</trigger>
```

### マージのコードサンプル

次のコードサンプルは、マージタスクのためのサブジェクト領域に基づいた ActiveVOS アダプタの startWorkflow 要素設定を示します。

```
<trigger name="Matched">
<startWorkflow process="IDDMergeTask" taskKind="MERGE" taskTemplate="MergeTaskGenerator"
firstTaskType="AVOSMerge"/>
<event name="MatchedBE"/>
<role name="SYSTEM"/>
</trigger>
```

## サブジェクト領域用にカスタマイズしたワークフローの更新

サブジェクト領域アダプタを操作するようにカスタマイズしたワークフローがある場合、変更内容のリストを確認し、必要に応じて、カスタマイズしたワークフローに更新を加えます。

次の表に、リリース別のデフォルトワークフローへの変更内容の一覧を示します。

| リリース        | 変更                              | 手順  |
|-------------|---------------------------------|---|
| 10 HotFix 1 | パスワード暗号化を有効にします。                | 各ワークフローについて、sif:encrypted を true に設定します。                        |
| 10 HotFix 1 | タスクインボックスのプレゼンテーションパラメータを更新します。 | <a href="#">「サブジェクト領域用のワークフロー内のプレゼンテーションパラメータの更新」</a> (ページ 177) |
| 10.3        | ファイル添付機能を有効にします。                | <a href="#">「サブジェクト領域のためのワークフロー内での添付の有効化」</a> (ページ 178)         |



## サブジェクト領域用のワークフロー内のプレゼンテーションパラメータの更新

サブジェクト領域に基づくワークフローをカスタマイズした場合、.bpel ファイルを開き、各タスクのプレゼンテーションパラメータを更新します。

次の表に、更新されたプレゼンテーションパラメータを示します。

| パラメータ                  | タイプ | 式  |
|------------------------|-----|--|
| subjectareauuid        | 文字列 | \$InfaTask/mdmavxsd:taskData/mdmavxsd:subjectAreaUID                                 |
| title                  | 文字列 | \$InfaTask/mdmavxsd:taskData/mdmavxsd:title  |
| creator                | 文字列 | \$InfaTask/mdmavxsd:taskData/mdmavxsd:creator  |
| mdmtasktype            | 文字列 | \$InfaTask/mdmavxsd:taskType/mdmavxsd:name   |
| orsId                  | 文字列 | \$InfaTask/mdmavxsd:orsId  |
| duedate                | 文字列 | \$InfaTask/mdmavxsd:taskData/mdmavxsd:dueDate  |
| tasktypename           | 文字列 | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/<br>mdmavxsd:taskType/mdmavxsd:name           |
| taskTypeDisplayName    | 文字列 | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/<br>mdmavxsd:taskType/mdmavxsd:displayName    |
| taskTypeDescription    | 文字列 | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/<br>mdmavxsd:taskType/mdmavxsd:description    |
| taskTypePendingBVT     | ブール | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/<br>mdmavxsd:taskType/mdmavxsd:pendingBVT     |
| taskTypeDataUpdateType | 文字列 | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/<br>mdmavxsd:taskType/mdmavxsd:dataUpdateType |
| taskTypeDisplayType    | 文字列 | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/<br>mdmavxsd:taskType/mdmavxsd:displayType    |
| priorityOut            | 文字列 | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/<br>mdmavxsd:taskData/mdmavxsd:priority       |
| workflowVersion        | 文字列 | \$ProcessTaskRequest/mdmavxsd:INFATask/<br>mdmavxsd:workflowVersion/text()           |

.bpel ファイルの更新の詳細については、ActiveVOS のマニュアルを参照してください。

## サブジェクト領域のためのワークフロー内での添付の有効化

バージョン 10.3 以降、カスタマイズしたワークフローを更新し、ユーザーが自分のタスクにファイルを添付できるようにしました。カスタマイズしたワークフロー内でこの機能を有効にするには、データを初期化するプロセスを更新し、すべてのユーザープロセスを更新します。

**注:** 一部のタスクに対して添付ファイルを追加する機能を制限する場合、プロビジョニングツールでタスク設定を設定できます。タスク設定の更新の詳細については、『*Multidomain MDM のプロビジョニングツールガイド*』を参照してください。

1. ActiveVOS デザイナーで、カスタマイズしたワークフローの.bpel ファイルを開きます。  
ワークフローがキャンバスに表示されます。
2. データを初期化するプロセスを更新します。
  - a. **【データの初期化】** プロセスを選択します。  
**【操作】** ダイアログボックスが表示されます。
  - b. **【新しいスクリプト】** をクリックします。  
**【スクリプトビルダ】** ダイアログボックスが表示されます。
  - c. **【スクリプト】** ボックスで、次の文を追加します。  
`abx:copyAllAttachments('StartRequest', '_peopleActivityAttachments')`  
`[StartRequest]` を、ワークフロー内でデータの初期化に使用する変数名で置き換えます。
  - d. **【OK】** をクリックします。  
**【スクリプトビルダ】** ダイアログボックスが閉じ、スクリプトが **【操作】** リストに表示されます。
  - e. **【OK】** をクリックします。  
**【操作】** ダイアログボックスが閉じます。
3. すべてのユーザープロセスを更新します。
  - a. ユーザープロセスを選択します。
  - b. **【プロパティ】** タブをクリックします。
  - c. **【すべて】** タブをクリックします。
  - d. **【添付ファイルのプロパゲート】** を展開します。
  - e. **【送信元プロセス】** を **【すべて】** に設定します。
  - f. **【送信先プロセス】** を **【newOnly】** に設定します。
4. .bpel ファイルを保存します。

## サブジェクト領域に基づく ActiveVOS ワークフローの再デプロイ

バージョン 10.0 HotFix 2 では、サブジェクト領域に基づいたワークフローアダプタ用の ActiveVOS ワークフローが変更されました。サブジェクト領域に基づいたワークフローアダプタを使用する場合、リソースキットで提供されるデフォルトワークフローを再デプロイする必要があります。タスクワークフローが含まれる Informatica ActiveVOS プロジェクトを MDM Hub サーバーにデプロイするには、まず CommonMDM プロジェクトをエクスポートし、次に MDMWorkflow プロジェクトをエクスポートします。

1. Informatica ActiveVOS Designer で、エクスポートする BeCommonMDM プロジェクトを開きます。

2. **【ファイル】 > 【エクスポート】** をクリックします。  
**【エクスポート】** ダイアログボックスが開きます。
3. **【Orchestration】** の下で、**【コントリビューション-ビジネスプロセスアーカイブ】** を選択します。**【次へ】** をクリックします。
4. **【デプロイメント URL】** フィールド (**【サーバーデプロイメントオプション】** の下) に、ActiveVOS インスタンスの URL を入力します。**【完了】** をクリックします。
5. **【デプロイメントの完了】** ダイアログボックスで、**【OK】** をクリックします。
6. BeMDMWorkflow プロジェクトについてすべての手順を繰り返します。  
BeMDMWorkflow プロジェクトをエクスポートする前に、BeCommonMDM プロジェクトをエクスポートする必要があります。

## ビジネスエンティティおよびビジネスエンティティサービス構成ファイルの生成

ビジネスエンティティおよびビジネスエンティティサービス構成ファイルを生成するには、Informatica Data Director コンフィギュレーションマネージャを使用します。

1. コンフィギュレーションマネージャの **【アプリケーション】** ペインで、ビジネスエンティティおよびビジネスエンティティサービス構成内に構成を生成する Informatica Data Director アプリケーションを選択します。
2. **【ビジネスエンティティスキーマの生成】** をクリックします。  
コンフィギュレーションマネージャによって、ビジネスエンティティとビジネスエンティティサービスの設定が生成されます。
3. コンフィギュレーションマネージャに、ビジネスエンティティおよびビジネスエンティティサービス構成の生成中に発生した問題のメッセージが表示されます。メッセージは、コンフィギュレーションマネージャが生成処理中に問題を解決したかどうかを示し、および問題解決のためにコンフィギュレーションマネージャが行った変更について説明します。コンフィギュレーションマネージャが問題を解決しなかった場合は、問題と、問題解決のために行える推奨アクションを書き留めます。

## 付録 A

# アップグレードプロセスのトラブルシューティング

アップグレードに失敗したか、アップグレード中に問題が発生した場合は、次の情報を利用して問題のトラブルシューティングを行います。

### EAR ファイルが JBoss 環境で許可される時間内にデプロイされない。

オペレーションリファレンスストアの数が増えると、EAR ファイルのデプロイメント時間も長くなります。EAR ファイルのデプロイメント時間が、JBoss 環境で許可される時間を超えると、アップグレードは失敗します。

この問題を解決するには、EAR ファイルのデプロイメント時間に対応するように、許可されるデプロイメント時間を増やします。許可される時間のデフォルトは 600 秒です。

1. `deploy.wait.time` プロパティ（次のディレクトリの `build.properties` ファイル内）の値を増やします。  
`<infamdm installation directory>/hub/server/bin`
2. 次のディレクトリに移動します。 `<JBoss installation directory>/standalone/configuration`
3. `standalone-full.xml` ファイルに次のコードを設定してタイムアウト値を増やします。  

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:deployment-scanner:1.1">
  <deployment-scanner path="deployments" relative-to="jboss.server.base.dir" scan-interval="5000"
    deployment-timeout="1200"/>
</subsystem>
```

### Hub サーバーのアップグレードが失敗しました。

この問題を解決するには、EAR ファイルを再デプロイして Hub サーバーのアップグレードを再試行します。

**注:** JBoss 環境で JBoss の実行中に `standalone-full.xml` ファイルの中のデータソースの設定を手動で変更すると、`patchInstallSetup` スクリプトを実行したときに設定の変更が失われます。

1. 次のディレクトリに移動します。 `<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server`
2. 次のコマンドを実行して、Hub サーバーアプリケーションをデプロイし、アプリケーションサーバーの設定に変更を適用します。

**注:** 使用する環境に埋め込み ActiveVOS がない場合は、コマンドに ActiveVOS のユーザー名とパスワードを含める必要はありません。

## UNIX の場合:

### WebLogic

```
patchInstallSetup.sh -Dweblogic.password=<WebLogic password> -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

### WebSphere (セキュリティ有効)

```
patchInstallSetup.sh -Dwebsphere.password=<WebSphere password> -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

### WebSphere (セキュリティ無効)

```
patchInstallSetup.sh -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

### JBoss

```
patchInstallSetup.sh -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

**注:** UNIX でパスワードに感嘆符 (!) を含める場合、感嘆符の前にバックスラッシュを付ける必要があります。例えば、パスワードが!!cmx!!の場合は、\\!\\cmx\\! \\!と入力します。

## Windows の場合:

### WebLogic

```
patchInstallSetup.bat -Dweblogic.password=<WebLogic password> -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

### WebSphere (セキュリティ有効)

```
patchInstallSetup.bat -Dwebsphere.password=<WebSphere password> -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

### WebSphere (セキュリティ無効)

```
patchInstallSetup.bat -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

### JBoss

```
patchInstallSetup.bat -Ddatabase.password=<MDM Hub Master database password> -Davos.username=<ActiveVOS Console username> -Davos.password=<ActiveVOS Console password> -Davos.jdbc.database.password=<ActiveVOS database password>
```

ActiveVOS コンソールの資格情報は、アプリケーションサーバーの管理者ユーザーの資格情報と同じです。

ActiveVOS データベースの資格情報は、create\_bpm スクリプトを実行するために使用した資格情報と同じです。

## WebLogic 環境でプロセスサーバーのアップグレードが失敗しました。

WebLogic 環境でプロセスサーバーをアップグレードする場合、次のエラーでアップグレードが失敗することがあります。

```
Unable to start application, deployment error msg: weblogic.management.ManagementException: [Deployer: 149196]Rejecting start request for application siperian-mrm-cleanse.ear because stop request is running for the application.
```

問題を解決するには、WebLogic 管理コンソールを使用して siperian-mrm-cleanse.ear ファイルを手動でデプロイしてから、アプリケーションサーバーを再起動します。

## プロセスサーバーのアップグレードが失敗しました。

この問題を解決するには、EAR ファイルを再デプロイしてプロセスサーバーのアップグレードを再試行します。

**注:** JBoss の実行中に standalone-full.xml 中のデータソースの設定を手動で変更すると、patchInstallSetup スクリプトを実行したときに設定の変更が失われます。

1. 次のディレクトリに移動します。<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/cleanse
2. 次のコマンドを実行して、プロセスサーバーアプリケーションをデプロイし、アプリケーションサーバーの設定に変更を適用します。

### UNIX の場合:

WebLogic

```
patchInstallSetup.sh -Dweblogic.password=<WebLogic password: WebLogic パスワード> -  
Ddatabase.password=<your database password: データベースパスワード>
```

WebSphere

```
patchInstallSetup.sh -Ddatabase.password=<your database password: データベースパスワード>
```

JBoss

```
patchInstallSetup.sh -Ddatabase.password=<your database password: データベースパスワード>
```

### Windows の場合:

WebLogic

```
patchInstallSetup.bat -Dweblogic.password=<WebLogic password: WebLogic パスワード> -  
Ddatabase.password=<your database password: データベースパスワード>
```

WebSphere

```
patchInstallSetup.bat -Ddatabase.password=<your database password: データベースパスワード>
```

JBoss

```
patchInstallSetup.bat -Ddatabase.password=<your database password: データベースパスワード>
```

**注:** UNIX でパスワードに感嘆符 (!) を含める場合、感嘆符の前にバックスラッシュを付ける必要があります。例えば、パスワードが!!cmx!!の場合は、\!\!cmx\!\!と入力します。

## Informatica プラットフォームのアップグレードが失敗する。

Informatica プラットフォームが正常にインストールされたことを確認するには、次のナレッジベースの記事を参照してください。<https://kb.informatica.com/faq/7/Pages/14/306938.aspx?myk=KB%20306938>

Informatica プラットフォームのインストールが正常に行われなかった場合のトラブルシューティングを行うには、次のナレッジベースの記事を参照してください。

<https://kb.informatica.com/faq/7/Pages/14/306941.aspx?myk=KB%20306941>

## オペレーショナル参照ストアをアップグレードする際、Oracle でエラー ORA-20005 が生成される。

sip\_ant updateorsdatabase を実行するとエラー ORA-20005 が発生する場合は、以下の手順を実行します。

1. 次のコマンドを実行し、必要な権限を付与します。

```
exec dbms_java.grant_permission(upper('ORS_USER'),'SYS:java.net.SocketPermission','*',  
'connect,resolve');
```
2. 次のコマンドを実行して、Oracle に Java クラスがロードされていることを確認します。

```
select dbms_java.longname(object_name), status from user_objects where object_type='JAVA CLASS';
```

3. これらのクラスがロードされていない場合は、次のコマンドを実行してこれらのクラスを再ロードします。

```
loadjava -verbose -force -resolve -oracleresolver -user &ors_name/&ors_passwd@&tns_name siperian-  
cleansecaller.jar  
loadjava -verbose -force -resolve -oracleresolver -user &ors_name/&ors_passwd@&tns_name siperian-  
dbutil.jar
```

### Hub ストアのアップグレードが失敗しました。

部分的にアップグレードされたスキーマで Hub ストアのアップグレードを再実行することはできません。アップグレードが失敗した場合は、フルバックアップからデータベースをリストアし、Hub ストアのアップグレードを再度実行します。

カラム名に予約語が含まれていることが原因で Hub ストアのアップグレードが失敗する場合は、名前を変更したカラムにデータを移行するスクリプトについて、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

### 英語以外のロケールを使用してアップグレードすると、一部のテーブルは英語で表示され、一部のテーブルはロケールの言語で表示される。

Hub ストアデータベース環境を英語以外のロケールに設定する場合は、必ず文字セットを Unicode に変更したうえで、アップグレードスクリプトを実行して MDM Hub マスターデータベースとオペレーショナル参照ストアをアップグレードします。アップグレード時に、テーブルのメタデータはすべて翻訳キーを使用して英語に翻訳されます。Unicode 文字セットを選択していない場合は、一部のテーブルのみが翻訳されます。

### Hub コンソールが起動に失敗する

Hub コンソール用にサポートされている Java Runtime Environment (JRE) を使用していることを確認します。システム要件については、本バージョンの Multidomain MDM の「製品可用性マトリックス」を Informatica Network (<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices/overview>) で参照してください。

### Hub コンソールが JBoss 環境で起動できない

JBoss 環境では、JBoss アプリケーションサーバーが再起動しない場合、Hub コンソールを起動することはできません。MDM Hub により、リポジトリレイヤが初期化されなかったことを示すエラーが生成されます。

問題を解決するには、バッチファイルで以下のコードを実行して JBoss を再起動します。

```
rmdir C:\<JBoss installation directory>\standalone\tmp /s /q  
mkdir C:\<JBoss installation directory>\standalone\tmp  
C:\<JBoss installation directory>\bin\standalone.bat -c standalone-full.xml -b 0.0.0.0
```

### Hub コンソールが DB2 環境で起動できない

DB2 データソースを含む MDM Hub 環境で Hub コンソールが起動できず、以下のエラーが表示されたとします。

SIP-09070: SIP-10318: データアクセスエラーにより、ユーザーを取得できませんでした。

SIP-10324: データオブジェクトをロードしようとしたときに、予期せぬ例外が発生しました。

```
java.lang.NullPointerException
```

この問題は、MDM Hub の管理者ユーザー名とアプリケーションサーバーの管理者ユーザー名における大文字と小文字の不一致によって発生します。例えば、MDM Hub の管理者ユーザーが DB2ADMIN (大文字) であるのに対し、アプリケーションサーバーの管理者ユーザーが db2admin (小文字) である場合がこれに該当します。

この問題を解決するには、アプリケーションサーバーのユーザー名を MDM Hub のユーザー名と厳密に一致させる必要があります。

**注:** 大文字と小文字の区別に関連する問題を回避するには、DB2 用のユーザー名を定義する際にすべて大文字を使用することをお勧めします。

例えば、WebSphere を使用する場合には、ユーザー名を WebSphere コンソールで設定します。

1. WebSphere コンソールを開きます。
2. [リソース] > [データソース] > [siperian-cmx\_system-ds] > [カスタムプロパティ] .
3. [ユーザー] フィールドに DB2ADMIN と大文字で入力します。
4. [パスワード] フィールドにこのユーザーのパスワードを入力します。
5. [適用] をクリックしてから [保存] をクリックします。
6. WebSphere を再起動します。
7. Hub コンソールを起動し、ログインします。

IDD では、ユーザーが従来のデータビューを使用して、サブジェクト領域に基づくレコードを表示できない。

IDD のレコードを表示するデフォルトのページは、ビジネスエンティティに基づくエンティティビューです。

従来のデータビューを使用するには、cmxserver.properties ファイルで dataview.enabled を true に設定します。

詳細については、次のハウツー記事「*Migrating IDD Applications to the Business Entity Data Model*」を参照してください。

### IDD がエラー SIP-BV-11500 で失敗する。

次のエラーが発生すると、IDD が失敗することがあります。SIP-BV-11500 Fatal Error Operational Reference Store localhost-orcl-MDM\_SAMPLE does not have a workflow engine configured.Each Operational Reference Store must have a workflow engine configured for use with the IDD even if workflow will not be used.

この問題を解決するには、プライマリワークフローアダプタが構成されていることを確認します。

詳細については、次の KB の記事を参照してください。

<https://kb.informatica.com/solution/23/Pages/55/381456.aspx?myk=381456>

メタデータを検証するときに、オブジェクトがデータベースではなくメタデータに存在することを示すエラーが表示される。

リポジトリマネージャを使用して問題を修正すると、次のエラーが発生します。ORA-00955 既存のオブジェクトによって名前がすでに使用されています。

この問題を解決するには、エラーが発生したテーブルに対して、プロキシロールの正しい権限が付与されていることを確認します。必要なアクセス許可の一覧を取得するには、エラーが発生しないテーブルを参照してください。

### Windows で、一致トークンの生成時に、エラーが発生する。

Generate Match Tokens プロセスで、クラス ssa.ssaname3.jssan3cl が初期化できないというエラーが返される。

1. SSA-NAME3 の DLL (dynamic linked library) ファイルが含まれるディレクトリ<MDM installation directory>/hub/cleanse/lib へのパスが PATH 環境変数に含まれているかを確認します。
2. MDM Hub の検索および一致を実行するプロセスサーバーに Visual Studio 2015 の Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージがインストールされているかを確認します。



3. Visual Studio 2015 の Microsoft Visual C++再頒布可能パッケージがインストールされている場合は、依存性チェッカー（Dependency Walker（depends.exe）など）を使用して jssan3cl.dll をロードし、Visual C++再頒布可能パッケージが正常に適用されていることを確認します。

**ヒント:** Visual Studio 2015 の Visual C++再頒布可能パッケージには、Windows Server にオペレーティングシステムパッチがインストールされていることが必要です。Visual C++再頒布可能パッケージをインストールする前に、オペレーティングシステム要件を確認します。たとえば、Windows Server 2012 のベースラインバージョン以降、Visual C++再頒布可能パッケージを正常にインストールするには、オペレーティングシステムに約 100 個のパッチ（合計約 2 GB）を適用する必要があります。

### WebLogic アプリケーションサーバーの Microsoft SQL Server 環境でアップグレードを行った後に、Hub コンソールにログインできない。

Hub コンソールにログインすると、NULL ポインタ例外が発生します。

この問題を解決するには、<Microsoft SQL Server installation directory>\sqljdbc\_4.0\enu\xa にある xa\_install.sql スクリプトで、削除コマンド、スキーマの作成コマンド、およびロールコマンドをコメントアウトします。スクリプトを実行して、アプリケーションサーバーを再起動します。

### WebSphere アプリケーションサーバーに Hub サーバーをインストールすると、アップグレードコンポーネント patchInstallSetup が失敗する。

この問題を解決するには、ファイル<WebSphere profile home>/properties/soap.client.props を開いて com.ibm.SOAP.requestTimeout を大きくしてから、WebSphere サーバードプロファイルを再起動します。patchInstallSetup.bat を再度実行します。

### IBM AIX 環境で Hub サーバーをアップグレードするとき、entity360view.ear ファイルがデプロイに失敗する。

この問題を解決するには、patchInstallSetup.sh スクリプトを実行します。

## 付録 B

# FAQ（よくある質問）

アップグレードするには新しいライセンスファイルが必要ですか？

はい。Multidomain MDM バージョン 10.1.x 以前からアップグレードする場合、新しいライセンスファイルが必要です。

10.0 より前のバージョンのデータベースのユーザーイグジットを使用できますか？

いいえ。データベースレイヤで実行されるデータベースのユーザーイグジットは、バージョン 10.0 以降では廃止されています。

アップグレードプロセス中に DBA のユーザー名とパスワードを提供する必要があるのはなぜですか？

アップグレードプロセスでは、権限の付与やシーケンスの作成など、DBA レベルの権限を必要とするアクションを実行します。アップグレードプロセスでこれらのアクションを実行できるようにするには、DBA 資格情報が必要です。

アップグレードプロセス中に、ActiveVOS の既存のバージョンはどうなりますか？

ActiveVOS がインストールされている環境でインプレースアップグレードを実行すると、アップグレードプロセスによって、環境に最新バージョンの ActiveVOS がインストールされます（まだインストールされていない場合）。必要な ActiveVOS のバージョンを確認するには、Informatica Network で製品可用性マトリックス (<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices/overview>) を参照してください。

ActiveVOS がインストールされていない環境では、MDM アップグレードプロセス中に ActiveVOS をインストールすることは必須ですか？

いいえ。アップグレードプロセス中に、ActiveVOS をインストールするかどうかを選択するように求められます。

このバージョンでは、Informatica Data Director の推奨画面解像度に変更されていますか？

いいえ。推奨画面解像度は変更されていません。Informatica Data Director の推奨画面解像度は 1280 x 1024 です。

Multidomain MDM バージョン 10.2 以降にアップグレードするときに、Informatica Data Quality をアップグレードする必要がありますか？

はい。環境内で Informatica Data Quality (IDQ) を使用する場合は、バージョン 10.1 の IDQ にアップグレードする必要があります。システム要件については、Informatica Network で製品可用性マトリックス (<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices/overview>) を参照してください。

### MDM Hub のセキュリティをカスタマイズする方法は？

MDM Hub のセキュリティのカスタマイズの詳細については、『*Multidomain MDM のセキュリティガイド*』と、*MDM Multidomain* 内でのセキュリティ構成ユーティリティの使用に関するハウツー記事を参照してください。

### Java 8 はサポートされていますか？

はい。このバージョンの Multidomain MDM は Java 8 をサポートしています。システム要件については、Informatica Network で製品可用性マトリックス (<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices/overview>) を参照してください。

**注:** ActiveVOS には Java 7 が必要です。

### Informatica プラットフォームをインストールしないと、なぜ Informatica プラットフォーム EAR ファイルがデプロイされるのですか？

Informatica プラットフォーム EAR は、MDM Hub がプラットフォームと通信できるようにデプロイされます。Informatica プラットフォームがインストールされていない場合、EAR ファイルはパッシブアプリケーションとしてデプロイされます。

### Informatica プラットフォームのステージングを使用するために移行した場合、デルタ検出、物理削除の検出、および監査証跡を設定できますか？

デフォルトでは、Informatica プラットフォームステージングにはこれらの機能のサポートは含まれていません。これらの機能を提供するには、MDM Hub の外部で独自のカスタマイズを作成します。

## 付録 C

# 既存の ActiveVOS タスクの処理

この付録では、以下の項目について説明します。

- [既存の ActiveVOS タスクの処理の概要, 188 ページ](#)
- [移行プロパティ, 188 ページ](#)
- [移行スクリプトの実行プロパティファイルを指定, 189 ページ](#)
- [移行スクリプトの実行プロパティをコマンドラインに指定, 190 ページ](#)

## 既存の ActiveVOS タスクの処理の概要

Multidomain MDM バージョン 10.1 より前に作成された ActiveVOS タスクを使用するには、移行スクリプトを実行して必要なプレゼンテーションパラメータをタスクに入力します。移行スクリプトを実行しないと、タスクがタスクマネージャに表示されません。バージョン 10.1 にアップグレードする前に作成されたすべてのタスクが処理されるまで、移行スクリプトを実行します。

移行スクリプトには、いくつかのプロパティを設定する必要があります。プロパティは、ビルドファイルに追加することも、コマンドラインに追加することもできます。

## 移行プロパティ

次の表に、移行プロパティを示します。

| プロパティ                           | 説明  |
|---------------------------------|---|
| avos.jdbc.database.driver.jar   | ActiveVOS データベースの JDBC ドライバが含まれる JAR ファイルへのパス。<br>このパラメーターは、Hub サーバーのインストール時に<infamdm installation directory>\conf\avos.install.properties に avos プレフィックスなしで入力されます。 |
| avos.jdbc.database.driver.class | ActiveVOS データベースの JDBC ドライバクラス。<br>このパラメーターは、Hub サーバーのインストール時に<infamdm installation directory>\conf\avos.install.properties に avos プレフィックスなしで入力されます。                |

| プロパティ                       | 説明  |
|-----------------------------|---|
| avos.jdbc.database.url      | ActiveVOS データベースの接続 URL。<br>このパラメーターは、Hub サーバーのインストール時に<infamdm installation directory>\conf\avos.install.properties に avos プレフィックスなしで入力されます。 |
| avos.jdbc.database.username | ActiveVOS データベースのユーザー名。<br>このパラメーターは、Hub サーバーのインストール時に<infamdm installation directory>\conf\avos.install.properties に avos プレフィックスなしで入力されます。  |
| avos.jdbc.database.password | ActiveVOS データベースのパスワード。   |
| avos.ws.protocol            | ActiveVOS サーバー接続のプロトコル。http または https になります。  |
| avos.ws.host                | ActiveVOS が実行されるアプリケーションサーバーのホスト名。  |
| avos.ws.port                | アプリケーションサーバー接続のポート番号。   |
| avos.ws.trusted.username    | 信頼されたユーザーのユーザー名。<br>注: 信頼されたユーザーは、Multidomain MDM のインストールおよびアップグレードプロセスの一環として作成されます。  |
| avos.ws.trusted.password    | 信頼されたユーザーのパスワード。<br>注: 信頼されたユーザーは、Multidomain MDM のインストールおよびアップグレードプロセスの一環として作成されます。  |
| avos.hub.username           | すべてのタスク管理ロールに属する MDM Hub スーパーユーザー。  |
| avos.ws.pagesize            | 1 つのデータベーストランザクションで処理され、ActiveVOS からバッチロードされるタスクの数。   |
| avos.ws.statuses            | オプション。処理する ActiveVOS タスクステータスのカンマ区切りリスト。例えば、READY や IN_PROGRESS などです。デフォルトではすべてのタスクが処理されます。   |

## 移行スクリプトの実行プロパティファイルを指定

ワークフローに関連するロールに属する MDM ユーザーを作成します。移行プロパティを Hub サーバーの build.properties ファイルに追加してから、MDM Hub マスターデータベースを移行スクリプトコマンドで実行します。移行後も、タスク所有者は自身が割り当てたタスクでのアクションを継続できます。

移行スクリプトは定期的に行われます。サブジェクト領域のワークフローアダプタについてのタスクがすべて処理されたら、スクリプトを実行する必要がなくなり、この目的のために作成した MDM ユーザーを削除できます。

1. MDM Hub ユーザーを作成し、そのユーザーにワークフローに関与するすべてのロールを割り当てます。  
たとえば、事前定義済みワークフローが使用するロールは、DataSteward、Manager、および SrManager です。
2. テキストエディタで次のファイルを開きます。

<MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/bin/build.properties

3. 移行プロパティを build.properties ファイルに追加します。プロパティのリストについては、[「移行プロパティ」 \(ページ 188\)](#)を参照してください。
4. コマンドプロンプトを開きます。
5. 次のディレクトリに移動します。  
 <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/bin
6. 移行スクリプトコマンドを含むアップグレードスクリプト MDM Hub マスターデータベースを実行します。
  - UNIX の場合: sip\_ant.sh migrate-avos-sa-tasks
  - Windows の場合: sip\_ant.bat migrate-avos-sa-tasks

## 移行スクリプトの実行プロパティをコマンドラインに指定

ワークフローに関連するロールに属する MDM ユーザーを作成します。コマンドプロンプトを開き、目的のプロパティを指定してスクリプトを実行します。移行後も、タスク所有者は自身が割り当てたタスクでのアクションを継続できます。

移行スクリプトは定期的に実行します。サブジェクト領域のワークフローアダプタについてのタスクがすべて処理されたら、スクリプトを実行する必要がなくなり、この目的のために作成した MDM ユーザーを削除できます。

1. MDM Hub ユーザーを作成し、そのユーザーにワークフローに関与するすべてのロールを割り当てます。たとえば、事前定義済みワークフローが使用するロールは、DataSteward、Manager、および SrManager です。
2. コマンドプロンプトを開きます。
3. 次のディレクトリに移動します。  
 <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/bin
4. 移行スクリプトコマンドと移行プロパティを含むアップグレードスクリプト MDM Hub マスターデータベースを実行します。プロパティのリストについては、[「移行プロパティ」 \(ページ 188\)](#)を参照してください。  
 たとえば、次のコマンドのいずれか 1 つを実行できます。
  - UNIX の場合:
 

```
sip_ant.sh migrate-avos-sa-tasks -Davos.jdbc.database.password=!!cmx!!  
-Davos.ws.protocol=http -Davos.ws.host=localhost -Davos.ws.port=8080 -Davos.ws.pagesize=100  
-Davos.ws.trusted.username=avos -Davos.ws.trusted.password=avos -Davos.hub.username=admin
```
  - Windows の場合:
 

```
sip_ant.bat migrate-avos-sa-tasks -Davos.jdbc.database.password=!!cmx!!  
-Davos.ws.protocol=http -Davos.ws.host=localhost -Davos.ws.port=8080 -Davos.ws.pagesize=100  
-Davos.ws.trusted.username=avos -Davos.ws.trusted.password=avos -Davos.hub.username=admin
```

# メタデータキャッシュの設定

- [メタデータキャッシュの構成（オプション）](#) , 191 ページ

## メタデータキャッシュの構成（オプション）

メタデータキャッシュは、データオブジェクト、リポジトリオブジェクト、検索トークンなどのアイテムを管理します。MDM Hub は、Infinispan を使用してメタデータキャッシュを実行します。Infinispan は、Hub サーバーと共にインストールされます。Hub サーバーによって使用されるキャッシュの場合、Infinispan 構成ファイルにはデフォルトの属性値が含まれます。

バージョン 10.1 以前では、MDM Hub は、メタデータキャッシュに JBoss Cache を使用していました。これらのバージョンのいずれかからアップグレードすると、MDM Hub サーバーは、JBoss Cache 構成ファイルではなく、Infinispan 構成ファイルを使用します。

JBoss Cache 構成ファイルが以前のバージョンの MDM Hub で編集されていた場合は、Infinispan 構成ファイルを編集する必要がある場合があります。ファイルが編集された理由によって異なります。

### ネットワークポリシー

組織のネットワークポリシーに対応するために JBoss Cache ファイルを編集した場合は、Infinispan ファイルと jgroups\* ファイルを同じポリシー変更で更新します。

### パフォーマンス

キャッシュのパフォーマンスを向上させるために JBoss Cache ファイルを編集した場合は、まず、Infinispan のデフォルト値で MDM Hub を実行してみます。パフォーマンスの問題が発生した場合は、変更された値を JBoss Cache 構成ファイルから Infinispan 構成ファイルにコピーします。それでもパフォーマンスの問題が発生する場合は、Infinispan をよく理解し、環境により適した値に調整します。

## Infinispan 属性

次の表は、デフォルトの Infinispan 属性値をまとめたもので、属性が以前の JBoss 属性にどのようにマップされるかを示しています。

| Infinispan 要素と属性         | デフォルト 値            | 説明   | JBoss 属性               |
|--------------------------|--------------------|--|------------------------|
| locking acquire-timeout  | 60000              | Hub サーバーがロックの取得を試みる最大時間。   | lockAcquisitionTimeout |
| transaction stop-timeout | 30000              | キャッシュが停止すると、この属性は、Hub サーバーがリモートおよびローカルのトランザクションを完了するまでに Infinispan が待機する最大時間を設定します。  | sync replTimeout       |
| transport cluster        | infinispan-cluster | 基になるグループ通信クラスタの名前。   | clustering             |
| transport stack          | UDP                | 構成の種類: UDP または TCP。構成は、jgroups-udp.xml ファイルおよび jgroups-tcp.xml ファイルで定義されます。  | jgroupsConfig          |
| transport node-name      | \$node\$           | 現在のノードの名前。Hub サーバーがこの属性を設定します。<br>node-name のデフォルトはホスト名と乱数の組み合わせです。この番号により、同じホスト上の複数のノードを区別します。  | --                     |
| transport machine        | \$machine\$        | ノードが実行されるコンピュータの ID。Hub サーバーがこの属性を設定します。   | --                     |
| expiration lifespan      | --                 | キャッシュエントリの最大寿命（ミリ秒単位）。キャッシュエントリが寿命を超えると、クラスタ内のエントリは有効期限切れになります。パフォーマンスを最適化する必要がある場合は、DISABLE_WHEN_LOCK、DATA_OBJECTS、および REPOS_OBJECTS の各キャッシュの寿命を長くします。<br>例えば、寿命を 1 時間（3600000）から 1 日（86400000）に増やすことができます。<br>各キャッシュには、この属性の独自のデフォルト値があります。デフォルト値を検索するには、infinispanConfig.xml ファイルを開きます。 | eviction timeToLive    |
| expiration interval      | --                 | 寿命を確認するための最大間隔。パフォーマンスを最適化する必要がある場合は、DISABLE_WHEN_LOCK、DATA_OBJECTS、および REPOS_OBJECTS の各キャッシュの間隔を長くします。<br>例えば、間隔を 5 秒（5000）から 5 分（300000）に増やすことができます。<br>各キャッシュには、この属性の独自のデフォルト値があります。デフォルト値を検索するには、infinispanConfig.xml ファイルを開きます。   | eviction timeToLive    |



## Infinispan 属性の編集

メタデータキャッシュ属性を設定するには、Hub サーバーの `infinispanConfig.xml` ファイルを編集します。Infinispan 設定のヘルプについては、Infinispan のマニュアルを参照してください。

**注:** プロセスサーバーには、Infinispan 設定ファイルもあります。デフォルトの属性値は十分に機能するはずですが、プロセスサーバーのパフォーマンスに問題があることに気付く場合は、属性値を微調整できます。

1. 次のディレクトリに移動します。 <MDM Hub installation directory: MDM Hub のインストールディレクトリ>/hub/server/resources
2. 次のファイルのバックアップコピーを作成します。 `infinispanConfig.xml`
3. `infinispanConfig.xml` ファイルを開き、Infinispan バージョン番号を見つけます。これは `xsi:schemaLocation` 属性内にあります。
4. その Infinispan バージョンのマニュアルを確認します。

**注:** 次の URL で、パスに # が含まれている場合は、バージョン番号を置き換えます。#.

- 設定スキーマを表示するには、ファイルの `xsi:schemaLocation` 属性に含まれている URL に移動します。
  - 属性の詳細を知るには、<https://docs.jboss.org/infinispan/<#.x>/configdocs/> に移動してください。
  - Infinispan の詳細を知るには、<http://infinispan.org/docs/<#.x>/> に移動し、「Frequently Asked Questions」リンクを選択します。
5. ファイルを編集して保存します。

# 索引

## A

ActiveVOS  
URN、設定 [166](#), [173](#)  
自動インストーラのプロパティ [101](#)  
ActiveVOS コンソールの管理者ユーザー  
abAdmin ロール [62](#), [68](#), [77](#)  
作成 [62](#), [68](#), [77](#)

## C

cmxserver.log ファイル [105](#), [116](#)

## D

Data Director  
アップグレードテスト [148](#)  
サブジェクト領域のアップグレードテスト [148](#)

## E

elasticsearch アーカイブ  
抽出 [151](#)

## H

hub\_cleanse\_install.bin [107](#)  
hub\_cleanse\_install.exe [107](#)  
hub\_install.bin [95](#)  
hub\_install.exe [95](#)  
Hub サーバー  
アップグレードの再適用 [105](#)  
グラフィカルモードでのアップグレード [95](#)  
サイレントアップグレード [101](#), [103](#)  
サイレントプロパティファイル [101](#)  
Hub サーバーのアップグレード  
コンソールモード [98](#)  
ログファイル [105](#)  
概要 [94](#)  
Hub ストア  
テーブルスペース、作成 [39](#), [49](#)  
Hub ストアのアップグレード  
オペレーショナル参照ストア  
アップグレード [88](#)  
マスターデータベース [85](#)  
概要 [84](#)

## I

IBM DB2 の設定  
MDM Hub 用 [49](#)

infamdm\_installer\_debug.txt ファイル [105](#), [116](#)  
Infinispan  
設定 [193](#)  
Informatica ActiveVOS  
スキーマの作成 [42](#), [46](#), [54](#)

## J

Java のオプション  
設定 [73](#)  
JBoss クラスタノードでの開始  
スタンドアロンインスタンスでの開始 [63](#)  
JBoss  
JBoss クラスタノードでの開始 [63](#)  
スタンドアロンの JBoss インスタンスでの開始 [63](#)  
JBoss の設定  
MDM Hub 用 [57](#)  
JVM パラメータ  
設定 [73](#)

## M

MDM Hub  
アップグレードテスト [146](#)  
MDM Hub マスタデータベースのアップグレード  
Verbose モード [85](#)  
サイレントモード [87](#)  
Microsoft SQL Server  
ODBC ドライバ [46](#)  
unixODBC ドライバ [46](#)  
インストール [45](#)  
設定 [45](#)  
データファイルストア [46](#)  
分散トランザクション [45](#)  
Microsoft SQL Server の設定  
MDM Hub 用 [45](#)

## O

Oracle の設定  
init.ora パラメータの設定 [39](#)  
MDM Hub 用 [39](#)  
Oracle リサイクルビンの無効化 [39](#)

## P

postInstallSetup.log ファイル [105](#), [116](#)

## S

search  
stopwords [158](#)  
stopwords.txt ファイル [158](#)  
無視される単語 [158](#)  
stopwords.txt ファイル  
カスタマイズ [158](#)  
synonyms.txt ファイル  
カスタマイズ [158](#)

## T

TNS 名  
追加 [39](#)

## U

URN  
ActiveVOS の設定 [166](#), [173](#)

## W

WebLogic  
構成 [64](#)  
WebSphere  
構成 [72](#)  
WebSphere 管理セキュリティ  
EAR ファイルのアンインストール [132](#)  
Hub サーバーの PostInstallSetup スクリプトの実行 [133](#)  
プロセスサーバーの PostInstallSetup スクリプトの実行 [134](#)  
WebSphere セキュリティ  
ORS の登録解除 [132](#)  
WebSphere の設定  
Informatica Data Director 用の [82](#)

## あ

アップグレード  
ガイドライン [13](#)  
環境の再起動 [125](#)  
マスターデータベース [85](#)  
概要 [11](#), [12](#)  
アップグレードテスト  
Hub コンソールのツール [146](#)  
サブジェクト領域を使用する Data Director [148](#)  
ビジネスエンティティを使用する Data Director [148](#)  
プロビジョニングツール [147](#)  
概要 [146](#)  
アップグレードプロセス  
インプレースアップグレード [14](#)  
クリーンアップグレード [13](#)  
アンインストール  
リソースキット [118](#)

## い

一時データテーブル  
MI\_D\_\* [31](#)  
MI\_F\_\* [31](#)  
MI\_FIX\_IS\_DONE [31](#)  
MI\_I\_\* [31](#)  
MI\_M\_\* [31](#)

一時データテーブル (続く)  
MI\_R\_\* [31](#)  
MI\_REPORT [31](#)  
MI\_SQL\_SAMPLES [31](#)  
一致ポビュレーション  
有効化 [114](#)

## お

オペレーショナルリファレンスストア  
登録 [24](#)  
オペレーショナル参照ストアのアップグレード  
Verbose モード [88](#)  
サイレントモード [92](#)  
オペレーショナルリファレンスストアの登録 [143](#)

## か

カスタムコード、テスト [147](#)  
環境レポート  
確認 [141](#)  
保存 [141](#)

## け

検証結果  
保存 [140](#)

## さ

サイレントアップグレード  
Hub サーバーの [103](#)  
プロセスサーバーのサイレントアップグレードの実行 [111](#)  
サブジェクト領域のワークフロー  
カスタム、ファイル添付の有効化 [178](#)

## し

準備  
オペレーショナルリファレンスストアの登録 [143](#)  
準備レポート  
概要 [29](#)  
再生成 [35](#)  
生成 [34](#)  
チェックコード [32](#)

## す

スキーマ所有者 [143](#)

## て

データベース  
手動作成 [50](#)  
接続テスト [39](#)  
テーブルスペース  
作成 [39](#), [49](#)  
テスト  
アップグレードテスト [146](#)  
カスタムコード [147](#)

データベースデバッグログ  
無効化 [146](#)

## と

トラブルシューティング  
インストール後のプロセス [180](#)

## は

はじめに [9](#)

## ふ

ファイル添付  
    カスタムワークフロー内での有効化 [169](#)  
    有効化、サブジェクト領域のためのワークフロー [178](#)  
プロキシのロール  
    ユーザーへの割り当て [142](#)  
プロキシユーザー  
    設定 [142](#)  
プロセスサーバー  
    アップグレードの再適用 [116](#)  
    グラフィカルモードでのアップグレード [107](#)  
    コンソールモードでのアップグレード [109](#)  
    サイレントアップグレード [110](#)  
    サイレントプロパティファイル [110](#)  
プロセスサーバーのアップグレード  
    ログファイル [116](#)  
    概要 [106](#)

## め

メタデータの検証  
    検証チェック [140](#)  
メタデータ  
    検証 [140](#)  
    検証メッセージ、解決 [140](#)

## り

リソースキット  
    アップグレード [118](#)  
    アンインストール [118](#)

## ろ

ログファイル  
    Cleanse Match Server のアップグレード [116](#)  
    cmxserver.log ファイル [105, 116](#)  
    Hub サーバーのアップグレード [105](#)  
    Infamdm\_Cleanse\_Match\_Server\_InstallLog.xml ファイル [116](#)  
    infamdm\_installer\_debug.txt ファイル [105, 116](#)  
    Infamdm\_Server\_InstallLog.xml ファイル [105](#)  
    postInstallSetup.log ファイル [105, 116](#)  
    アプリケーションサーバーのログファイル [105, 116](#)

## わ

ワークフロー  
    カスタム、ファイル添付の有効化 [169](#)